### Riassunti



Scalte del consumotore > preferenze

Vincoli finanziori -> il consumatore sceglie in boee alla combinazione di prezzi e reddito a disposizione


quantità che gosso comprere se Spendo titto in Pl

x = (x1,...,xn): paniere di comsomo


Pixi + P2×2 5m quantità di bene 1

quoubità che gosso Comprere se quouto sul mercato posso sostituire: Consumo cu un bene con un oltro spendo tutto in p,

Costo apportunità: costo della migliore scelta alternativa -> consumo bene 1 in termini di bene 2



m'> m -> aumenta il gotere d'acquisto



D1> Py → cambra l'inclina & come → aumenta il PDI

#### Tasse e sussidi

- 1) sulla quoutità: p1 p1 +t
- 2) sussidio: P1 -> (1+2) P1
- 3) sul reddi'60 m m FT

#### Scelte del consumatore

In un panière di consumo X = (X1, X2) e Y = (Y1, Y2)


- · X > y ↔ X strettomente preferito a y . X > y N y = X ⇔ X ~ y
- ·xzy, may XX => Xxy · x ~ y => x indifferente ool y


### Assional di Razionaliba


- · Completezza: X C Y V Y C X V entrambe: il consumatore razionale è seupre in grado di confrontore due penieri qualsiasc. Non a somo panieri che lasciano il consumatore indifferente uno dall'altro.
- · Riflessiultà: X = X : ogni paniere è debolmente preferito a se stesso (tranne che mei casi estremi) un consumatore non può strettamente preferire un paniere tra due identia.
- Transitività X >> メハ x と 3 → x >> 2: x e desiderabile fanto quanto 3.

#### Curve di Indifferenza

Le curve di indifferenza possomo avere forme diverse, ma mon si possomo mai intersecare Possomo essere!







Perfetti Sostifuti: Beni che il Consumotore è disposto a sossibire con l'altro col un seggio costante

Perfetti complementi: Conta solo la proporzione di disponibilità. Beni che vengono Consumpt; in proportioni fisse


Neutrali: indifferente alla quantità di beni che possibello, Si sceglie o l'uno o l' altro.

Saziati: c'è un paniere preferito agli altri. Più ci si atricina al punto di sazata, magguore é la sodolisfazione.

Stime ou preference su decusioni "politiche"

- · Monotonicità X2X⇔XXX: di più è preferito a di meno. Le curve di indifferenza devenuo avere inclinazione negativa. Y ha butte le congonauti di X, ma me ha al new una piur grande, quindu Y > X
- · Convessità: Se preudo una combinazione convessa delle preferenze, questa è strettamente preferita a quella di portenta (lineare)

Sougero Merginale di Sostituzione (MRS/SMS)



Più Az-0, più l'approssimazione sorà corrette SHS = p2 = indinazione arua di indifferenza  $\lim_{\Delta \times 1 \to 0} \left( \frac{\Delta \times 2}{\Delta \times 4} \right) = \frac{d \times 2}{d \times 4}$ 

Sostituzione: quauto rinunciare al bene 2 per avere un'unità in più di bene 1 per restere sulla Stessa Curva di indifferenta.

Il soqqio è decrescente per le preferente well-behaved ()tilità

L'utilità è un modo per descrivere le preferenze, associa un paniere di Consumo a un mumero reale ordinale: interessa l'ordine dei numeri, mon il loro volore.

- Cobb Douglas:  $u(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2$  (iperbole equilatera), openre  $u(x_1, x_2) = x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}$
- Beni perfetti Sostituti: M(X1,Xe) = aX1+bXe a,b>0 (coso pesato, altrimenti a,b=1)
- · Bens perfetti complementi: M(x1, x2) = Min (X1, X2)
- · Preference quasi lineari: M(XI,X2) = V(XI) + X2 V(XI): Junziane d: Sub-ctilità

Utilibà Marginale (MU)

 $MU_4 = \lim_{\Delta x_1 \to 0} \frac{\partial u(x_1, x_2)}{\partial x_1} > 0$  monotonicità forte

Variablone di utilità con X2 fisso du = MU, dX,

(X1, X2): voriazione infinitesima di X1,X2

 $dX_1 MU_1 + dX_2 MU_2 = du = 0$ 

d×1 MU1=d×2 MU2→ aumento totale di Utilità consumando una quantità in più di bene 1 91

Scelta

In alto a destra ci sono ; ponieri preferiti. Quallo ottimole è sul punto tole che la retta di bilancio sia tangente alla corva.

Panjere oblimale  $X^* \mid \begin{cases} p_1 x_1^* + p_2 x_2^* = m \\ MRS(x_1^*, x_2^*) = \frac{p_1}{p_2} \end{cases}$ 


Ottomizzazione vincolata massimizzare l'utilità rispetto alle quantità dei Solto il vincolo del vincolo di bilancio  $\max_{X_1,X_2} \mathcal{M}(X_1,X_2) | \rho_1 X_1 + \rho_2 X_2 \le m$   $\left( + \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial X_1} + \frac{\partial \mathcal{M}}{\partial X_2} \right) \left( - \frac{\rho_1}{\rho_2} \right) = 0$ 

Moltiplicatori di Lagrange  $(\lambda)$  $L(X_1,X_2,\lambda) = \mu(X_1,X_2) + \lambda \left(p_1X_1 + p_2X_2 - \mu_1\right) \quad \lambda = \frac{\partial L}{\partial m} \rightarrow \text{volori in ferminic di utilità di voriagione del reddello}$   $= \frac{\partial L}{\partial m} \rightarrow \text{volori in ferminic di utilità di voriagione del reddello}$ Funzione di domanda

Relazione Ena presso di un bene e la quantità domandata

2x# > 0 → bene normale: maggisore è il redouto, maggiore è il consumo < 0 - bene inferiore: Minore è il reddito, Minore è il Consumo

<0 → la obnaude diminuisce con il presso  $\frac{\partial x_{\lambda}(\rho_{\lambda},\rho_{\lambda})}{\partial x_{\lambda}(\rho_{\lambda},\rho_{\lambda})} > 0 \Rightarrow 10$ 



acquisto

| Max | poniere x quando e su x'

| Consumativa del bene | Consumativa del bene | Consumativa del bene | Consumativa dell' albro bene | Consumativa dell' acquisto dell' a


La nuova scelta ottimole deve pertorra t rovorsi a destra  $d: \chi_1$ Domanda compensata - eq. slutstig  $\overline{M} = \rho_1 \overline{\chi}_1 + \rho_2 \overline{\chi}_2 \rightarrow c_{ompensato}$ Le scelbe variano in base ai prezzi; se Cambia il prezzo ci serà

un' altra quantità domandata

Legge delle domanola: Se aumente la alomande all'aumentare del redolito, la domande di quel bene deve diminuire al diminuire del redolito

## Effetto ali sostituzione di Hicks

La riduzione del prezzo di un bene man induce un mutamento nell'utilità del consumatore bensi del suo reddito.



Analisi con dotazioni iniziali

Domando lorda: quantità effettivamente consumata, domando metta:  $\begin{cases} x_1 - w_1 \\ x_2 - w_2 \end{cases}$ Retta di Bilancia

PIXI + P2X2 = PAWI + P2WL, -> PA(XI-WI) + P2(XL-W2) = 0 Il volore degli acquisti deve essere aquale a

Volore consumo Valore dotazione domande matte domande natte quello delle vendite

instale bene i

offerente autho

Se diminuisce il prezzo di un bene e un consumatore lo continua a vendere, albra l'utilità diminuisce.

Si continue ad acquistore un bene il cui prezzo si riduce.

## Curva presso - consumo

2, curva indifferenza di preferenze (vell behaved curva prezzo-consumo S; mantiene fisso pe e

Si mantiene fisso pr e facciamo variore pri se cambia il potere d'acquisto cambia auche il volore moneterio.

 $\omega_2$  doba rione  $\omega_1$   $\omega_2$   $\omega_3$   $\omega_4$   $\omega_4$ 

# Riandisi eq Slutsing

△ preszo = effetto sostituzione + effetto redaito + effetto redaito di dotazione → volure aggiuntilo attribuito ad un aquando cambia il preszo del bene 1 accadono 3 cose:

bene che già possediamo

1. combia il ropporto di Scombio

2 combra il potene d'acquisto

3 Caulova l'effetto redolito di dotazione

$$\frac{\int b^{1}}{\int x^{1}} = \frac{\int b^{1}}{\int x^{1}} + \frac{\int w^{1}}{\int x^{1}} (w^{1} - x^{2})$$

## Offerta di lavoro

Ovol & l'effetto della variazione ai sologo sulle nostre attività lavorative?  $pC - \omega R = pC + \omega R$   $\frac{dR}{dW} = \text{effetto sostituzione} + (R-R) \frac{dR}{dW}$ 

Eli straordinori aumentano il solorus otorus per agni ota in più lavorata

# Surplus del consumatore (SC)


Il surplus ¿ il beneficco che rimane dopo quer acquistato m unità di bene

M(x, m) = N(x) + m  $P_i = V(i) - V(i-1) V(0) = 0$   $P_1 + \cdots + P_n = V(n) = surplus botato$ Il surplus misura l'utilità del consumabore in termini monetari.  $\triangle$  beressere legata a  $\triangle$  surplus (no effetto presso)

Voriazione ampensativa ed equivalente

Vercazione del reddito del consumatore, compensazione positiva/negotiva per trovare un livello di utilità uquale a orline della voriazione dei pressi


Compensativa: aumento dei pressi, si compense il redduto affinché l'utilità fincle sua peri a quella instale. Equivalente: quanto redduto il consumpore é disposto a rinuncuere per non vedere l'utilité diminuire



Domende di mercato

 $\times_{1}^{1}(P_{1})$  i = individuo/consumatore, domoude individuoli nascono de un processo di ottimi 77a riene  $\times_{1}^{1}=\overset{n}{\underset{i=1}{\sum}}\times_{1}^{1}(P_{1},P_{2},M_{i})=\times_{1}(p_{1},\varrho_{2},M_{i}).$ 


PCX): prezzo mossimo disposto a pagare a mercato per acquistare X unità, MRS tra bene domandato a altri  $\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$ , se il prezzo è identico per titti, lutti hanno stesso MRS. Le curve di domanda individuali si sommano arrizontalmane



 $X_1(p) + X_2(p) = 20 - p + 10 - 2p = 30 - 3p$ 


Flasticità

Misura la realfività delle dominado alla Voriazione di prezzo. Si vuole alzare il prezzo dei beni poco elostici (se si aumenta il prezzo, la dominado rimone pressoché invertate)



Paletta II

Profitto = differenta the ricavo e costí  $R(P) = P \cdot Q(P)$ . Se aumento il pretto aumentono i mergini e si riducono; Volumi O(R(P)) = Q(U-E).




Ricavo Morginale

Ricavo definito sulla curva di domanda inversa P(q), È la vorcazione del ricavo all'aumentore intinitesimale della

quantité produtta  $\frac{dR(Q)}{dQ} = P(Q)(1-\frac{d}{\epsilon}) > 0$ . Il ricavo marginale deriva avelve dalle Coratteristiche dei filoli dell'impresa stessa flostività al redalito Eq. m = am q >0 per beni normali. L'elosticità dei beni oggregati é in genere >1. Un aumento di redolito del 12. In genere fa aumentere il consumo del 12. Teoria della produzione tabbor produtivi: tubic gl: element: the entrans a for porte del processo produttivo Input e output sono legati dalla tecnologia dell'impresa, ossia il processo che lega una certa quantità di produzione in un'altra quantità di prodotto. output, produto Insieme di produzione: insieme di combinazioni input-output tecnicamente realizzabili. Di tutto l'insieme di produzione, da un punto di vista economico, la parte rilevante è solo il bordo dell'insieme. L'economia politica suppone che l'input venga utilizzato per produrre la massima quantità di output: l'inefficienza tecnologi ca non è contemplata. Il bordo dell'insieme di produzione si chiama funzione di produzione (relazione tra input e massima quantità di output produc ibile) nel caso di due input y f(x1,x2). Isoquanto: insieme di tutte le possibili combinazioni di input 1 e 2 esattamente sufficienti a produrre una data quantità di output. tratione our productione "parallelo" con curva di indifferenza, ma livello specifico di output, non è possibile riscalare i numeri. La forma degli isoquanti dipende dalla relazione tecnologica che esiste per l'impresa nella trasformazione di input e output Proprieta · Manotonicità: se aumenta la quantità degli input, la produzione mon diminusce: utilizzare di più può for produrre œi più, me mon di meno. · Conless itā: {(x,,x2) = y = {(2), 22) = } {(αx, +(1-α) 2, αx2 + (1-α) 22) >, y • Prodotto morginale: MP, =  $\frac{\partial g(X_A, X_Z)}{\partial X_A} > 0$  decrescente perché la derivate seconda é < 0 · Saggio fectico di sostibuzione: TRS= - MP1 Mpe TRS Sono connessi ma man coincidenti. Orritzonte temporale Breve periodo: almous y fattore é in quantità fissa Cungo periodo! tutt: ; fattori sono in quantità verciobile Renoviment: oli scola Descrivemo come la quartità ou orbert verva quionnés le quantità di input veriano tutte simultaneamente secondo un certo fattore (di scola "t") (f(X1,X2) = f(tx1,tx2) → RDS Costonti  $\{g(X_1,X_2) < g(\xi_1X_1,\xi_2) \rightarrow RDS \text{ crescenti}\}$  per  $\{>1\}$   $\{g(X_1,X_2) > g(\xi_1X_1,\xi_2) \rightarrow RDS \text{ decrescenti}\}$ Massimizzazione del profitto Profitto = IV = Ricavi - Costi R = EPiyi i = output C = Ewixj j = input Impresa come produttrice di profitto, che coincide con la tecnologia che possiede. Massimizzare il profitto è lo scopo anche della società di persone. Per la società di capitali i lavoratori sono diversi dai proprietari che assumono e pagano i lavoratori. Ci si concentra sul massimizzare il ricavo e non il profitto. Più le imprese diventano complesse, più ci si allontana dall'idea che l'obiettivo delle imprese sia massimizzare il profitto (invece deve massimizzare la differenza tra ricavo e costi). Internalizationa vs Esternolizatione È meglio internalizzare o esternalizzare? Internalizzando si ha maggior controllo del processo produttivo, esternalizzando si sfrutta l'efficienza maggiore di aziende produttrici specializzate. Controllo vs sfruttamento della specializzazione. Questo problema è risolto in base alle forme di mercato in cui le aziende operano, le forme di mercato sono strutture di merc ato caratterizzate da un insieme di caratteristiche che possono essere ricondotte a particolari comportamenti delle imprese che vi operano. Olioppolio: tante imprese operano a più livelli di produzione e vendono poi ai consumatori finali. Concorrenza perfetta: tantissime imprese a monte e a valle vendono a tanti consumatori finali. Il problema di internalizzazione ve esternalizzazione diventa irrilevante perché un mercato concorrenziale ha queste 5 caratteristiche: o Moltissime imprese (le imprese non possono agiare strategicamente altrimenti i concorrenti proveranno a trarne vantaggio) Beni omogenei (prodotti identici ma con prezzo diverso) Assenza di asimmetrie informative (il consumatore è consapevole di tutti i prezzi disponibili) o Assenza di esternalità e beni pubblici (nella funzione di utilità del consumatore ci sono fattori esterni non decisi da lui) o Libertà di entrata e di uscita (si può entrare e uscire dal mercato senza dover sostenere costi) In un mercato perfettamente concorrenziale le imprese non possono fissare un prezzo diverso da quello del mercato. I produttori e i consumatori conoscono le caratteristiche dei beni omogenei. Non si può ottenere profitto se tutte le imprese praticano lo stesso prezzo.

Massimi770 disona clear profitto nel breve percoolo (2 inque, 1 outque)  $\overline{X_Z}$  a dato, mon que essere scello (simile al problema ai massimi770 dia dell'orilla  $\overline{ZN'} = \rho_{HP_1} - \omega_1 \iff \rho_{HP_1}(X_1^*, X_2^*) = \omega_1 \implies X_1^*$  massimi770 del profitto nel breve perdado  $\overline{ZX_1} = \rho_{HP_1} - \omega_1 \iff \rho_{HP_1}(X_1^*, X_2^*) = \omega_1 \implies X_1^*$  massimi770 del profitto nel breve perdado

$$y = \frac{\gamma + \omega_2 x_2 + \omega_1 x_4}{\rho}$$
 isoprofitto



Un'azienda verra stare sulla curva di isoprofitto più olbe data la tecnología a disposizione: la tangente alla curva di produtione

Statice Comporata


Aumenta il prezzo di vendita → si vvole aumentore la produzione MP1>0 e decrescente Nel lungo periodo  $mox \Omega = \begin{cases} \frac{\partial \pi}{\partial x_1} = 0 \iff pMP_1 = \omega_1 \\ \frac{\partial \pi}{\partial x_2} = 0 \iff pMP_2 = \omega_2 \end{cases}$   $TRS_{LP} = \frac{pMP_1}{pMP_2} = \frac{W_1}{w_2}$ 

Principi di equilibrio per un'impresa mel LP

RDS crescenti &({x,xe}>fy p.t(y+E)-W, tx,-wetxe aumentaro: r:cavi più di quanto aumentaro: costi Si è incentivoti scupre od aumentore i fattori

Minimi 770 7 tone dei costi

 $y \in C$ . max N = R(y) - C(y) C(y): relatione to sulpt e Costo minimo per ottenere y



Costo min er produrre y unita: MIn c(XIX2) | f(XIX2) = y

Minimi77are Costi - Mossimirore profitto

cost - Accy) cost

ROS CROSC -> AC(y) cresc

deer -> AC(y) decr

Multiplicatori di Logrange

Come Si minimizzano i costi sotto il vincolo di produrre una quantità data

S: costruisce una funtione di costo con moltiplicatori di Logrange per possare da una fontione aci produzione a una di custo

Caso cobb-daylos: permette d: avere tutti : RDS in base a parametri scelti

a, b, w., we some dott.

Relatione tra costo medio e costo totale a RDS diversi,

Costanti  $E((x_1, x_2) = tw, x_1 + tw_2 x_2)$  E(y) = Ay  $E(y) = \frac{c(y)}{y} = Ay$   $E(y) = \frac{1-a-b}{y} = Ay$   $E(y) = \frac{1-a-b}{y} = Ay$   $E(y) = \frac{1-a-b}{y} = Ay$ 

· Decr quando a+6<1

· Crese quendo a+b>1

Cost: di lungo e breve percoalo w.

g(x, x2) = y objettive di

breve: X2 dato ((xx,x2) = w, x,+w2 x2

Il costo per produrre una certa quantità nel BPE sempre maggiore di quello nel ep, perché se si pongomo

 $C(x_1^*(\cdot), x_2^*(\cdot)) = C(y, \omega_1, \omega_2)$  Vincol + picomente il cosso aumenta.

BPELP hanno stesso costo quando X2 = X2


×, predurre y

Cost: quas! tisse! possono osistere auche nel lungo periodo, possono essere portati a O guando si decide di snettere di produire isocoto più basso per Costi Sommers; cost: fiss: the Non possono essere recuperati se si porte la produtione a O.

Curve di custo nel BP

I de oui costo Svilogobe a portire della fun viore oli costo

$$AC_{RP} = \frac{C^{S}(y, x_{2})}{y} = \frac{C_{V}(y)}{y} + \frac{F}{y} = AVC(y) + AFC(y)$$



S: sceglie sempre il livello di copilale che gorantisce di essere sul inviluppo minore delle curve di costo medio


Ac(0) = Mc(0)

Nel lungo percodo la capacità di ottimizzore i costi porta a un aumento del profitto e auche a una riduzione del costo

di breve percoolo

Offerta dell' impresa

In concorrenza persetta la curia di domanda dell'imprese mon coincide con quella di mercato MR(y) = MC(J) in qualscosi forme d: mercato. In concorrente perfette P=MC(y)



La scelta ottimale è quelle com Mc crescente

alla scelta ottimale, il presso è intercora a quello aci mercato avando ao Samo due livalli di produzione si sceglie la quantità maggiore per produrre di più ollo stesso pre720

S(p) -> curve ou offerbe della Singola impresa

la massimilaborcone del prolitto può anche prevedere chicdere l'azionda per evitore di audare ulteriormente in perdita

Condizione di chiusura nel breve periodo

$$\eta'(y) = \int_{-F}^{P} P - (v(y) - F) se si produce$$

MC dice quanto producte,

Ac se produrre.

Se Si voole produrre una seconde Unita dove l'aumento del ricaus è Menquiore


Si produce per min Avc (y) recuperate una porte dei costi fissi

del aumento del costo bisogne produrre L ol posto où 1, MC > C.

Il bene fitto del groduttore coincide quosi seupre con il surplus. Tuttavia man seupre il surplus e cycle of profitto. Dipende dal origionate temporale mel quale si sta operando. SC = N-C+


Analisi di lungo percodo

l'ofterta d/lungo percodo é meno inclinata e pic elastica di quella di breve percodo



RDS cost  $\rightarrow$  AC(4) cost  $\rightarrow$  MC(4) = AC(4) = MIN AC(4) = Max AC = C

$$\frac{C(y)}{y} = C \rightarrow C(y) = C \cdot y$$




### Offerta dell'industria


L'offerta di mercato è data dalla somma delle curve di offerta individuali. Questo consente di sommare orizzontalmente le cur ve di offerta.

Nel lungo periodo un'impresa in perdita può uscire dal mercato recuperando completamente i suoi costi fissi.

Se i profitti di un'impresa nel lungo periodo sono 0, allora nessuna impresa vuole uscire o entrare dal mercato: questo influ enzerà la curva di offerta di lungo periodo

AC 2





Tutte le imprese devono avere stessi AC, altrimenti alcune potrebbero avere costo di produzione positivo o negativo.

Più efficiente, produce ottenendo un profitto

Se un'impresa efficiente entra in mercato con la stessa tecnologia allora la curva di offerta sarà maggiore e cambierà la curva di



Quando il numero di imprese tende a infinito, la curva di offerta al limite diventa tanti puntini.

A rendimenti di scala costanti, c(y)=c\*y, AC=MC=c

Il prezzo di equilibrio p\* è sempre lo stesso indipendentemente della

Profitto economico = 0 significa che quello che ogni fattore di produzione riceve esaurisce completamente i ricavi dell'impresa. Non rimane nulla oltre la remunerazione dei dipendenti e dell'imprenditore.

In un mercato concorrenziale non esiste la rendita economica (è pari a 0).

Tanti settori non sono naturalmente concorrenziali perché utilizzano fattori non liberalmente disponibili.

La rendita economica crea una differenza tra costi e ricavi. In presenza di fattori non liberamente disponibili, il profitto di un'impresa è ゃくり = ゃっぱってい

rendita = 
$$p \cdot y - c(y) = surplus del produttore =  $c + costo opportunita$$$


D(p) { processo di ottimazazione/ottimaliba

Principio di equilibrio: un individuo non ha interesse a modificare la sua posizione all'interno del mercato.

Equilibrio concorrenziale: prezzo p\* t.c. S(p\*)=D(p\*) equilibrio parziale. L'industria che stiamo studiando è in equilibrio. Ci interessano le condizioni per cui quel particolare

# Poreto-Efficenta mei Mercati concorrenziali

Raffronto in termini di efficienza allocativa (parietale). I mercati concorrenziali sono pareto-efficenti (allocazione di risorse che non genera spreco). Si può misurare il benessere prodotto dal surplus del consumatore



 $W(q^*) = PS(q^*) + CS(q^*)$ surplus produttore

se s: produce oftre a qt si incorre

surplus the s: genera per il primo bene

\* e equamente distribuitori efficenza

Consumata da tuto: i Consumotori -> poneto-efficente


consumatore a cui viene tolo il beneficio, quest'area si perde e quineli

massimizza piv il benessere sociale

# ilaganom

Forma di mercato opposta alla concorrenza perfetta, basta togliere una delle 5 condizioni.

I piccoli produttori non possono influenzare il prezzo di mercato, l'impresa monopolista sa che la sua domanda dipende dalla domanda di mercato. Ha comunque vincoli tecnologici e di mercato. Il monopolista può scegliere tra la quantità e il prezzo da fissare e l'altra verr à stabilita dal mercato. Scegliere i prezzi non equivale a scegliere le quantità negli oligopoli.



$$T(y) = R(y) - C(y)$$
  $mox N(y) \Rightarrow MR(y) = MC(y)$ 
 $R(y) = P(y) \cdot y$   $MR(y) = \frac{\alpha P(y)}{\alpha y} \cdot y + P(y) = MC(y) = \frac{\alpha P(y)}{\alpha y} \cdot y + P(y)$ 
Potere di Mercato: capacità axi un impresa di fissore un pre?20 supervore
a quello di Mercato.


$$l: m \quad p^{M} = \frac{Mc}{1-\frac{d}{ab}} = MC$$
 Più tigida é la domanda, più è alto il pre770 che potra fissare il mongalista

Quando un monopolista sta producendo su un tratto rigido non sta massimizzando il suo profitto perché Il ricavo marginale è n egativo. Si vuole produrre nel punto elastico determinato dal costo marginale.

### Indice di Lemer

Misura il potene di mercato di un industria con beni omogenei  $d = \frac{P-NC}{P} = -\frac{dP}{dy} \cdot y = E$  in monogolio  $p \rightarrow MC$   $d \rightarrow \infty$  se  $E \rightarrow O$ 

la quantità domandata passaudo da manogolio a concorrenze pertetta è poreto-etticente?



da o a yth c'è solo un trasferimento di ricchetta

la quantità da y " a y " man si Erasterise al manopolista  $W(y^*) = CS(y^*) + PS(y^*) = 0$  concurrente perf

W (ym) = CS (ym) + PS(ym) = π(ym)=mm moupshie

## Monopolio Naturale

Settori che hanno costi fissi molto elevati dove i costi medi sono decrescenti a lungo periodo (MC<AC). Prima di avere clienti che possano usufruire dei loro servizi bisogna realizzare una rete con costi elevatissimi.



producaus crossure 4/2 ilcosts di productiva di una singola modio attenda sera supervore al custo modio

I monopoli nativali storicamente erano cei proprieta/solto il controllo dello stato

#### Le Aste

- Asta all'inglese (ascendente): asta al rialzo, chi fa l'offerta più alta si aggiudica il bene. Prezzo di riserva: prezzo minimo al disotto del quale il venditore non vuole vendere l'oggetto. In genere si parte l'asta al prezzo di riserva. È pareto-efficiente perché tutti sono contenti dell'esito (chi offre al max 50 non vuole pagare 70). Il bene arriva a chi ha la valutazione migliore. Il profitto si massimizza se si fissa una base d'asta (offerta minima) parì al prezzo di riserva o se si conosce le disponibilità a pagare degli acquirenti. Se si vuole massimizzare il profitto si perde in termini di efficienza paretiana.
- Asta all'olandese (discendente): il prezzo parte da molto in alto. Un timer scende dal prezzo più alto a quello più piccolo e il primo che ferm a l'orologio si aggiudica il bene. Le credenze su quella che è la distribuzione delle disponibilità a pagare degli altri acquirenti diventano fondamentali .
- Asta in busa chiusa: asta all'Inglese dove le offerte non sono conosciute. Gli offerenti scrivono il valore su un foglio di carta non visto dagli altri, e il valore più alto
- vince. Tipicamente si usano negli appalti pubblici. Asta di Vickrey: asta ascendente, ma allo scadere del tempo si bisogna pagare alla seconda offerta più alta, usata da Ebay. Elimina i compor tamenti strategici.