# 16. Spring原理

# 本节目标

- 1. 掌握Bean的作用域和生命周期
- 2. 了解SpringBoot 自动配置流程

# 1. Bean的作用域

# 1.1 概念

在Spring IoC&DI阶段, 我们学习了Spring是如何帮助我们管理对象的.

- 1. 通过 @Controller, @Service, @Repository, @Component, @Configuration, @Bean 来声明Bean对象.
- 2. 通过 ApplicationContext 或者 BeanFactory 来获取对象
- 3. 通过 @Autowired ,Setter 方法或者构造方法等来为应用程序注入所依赖的Bean对象 我们来简单回顾一下
- 1. 通过 @Bean 声明bean, 把bean存在Spring容器中

```
public class Dog {
private String name;

public String getName() {
    return name;
}

public void setName(String name) {
    this.name = name;
}

public void setName;
}
```

```
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.stereotype.Component;

decomponent
public class DogBeanConfig {
```

### 2. 从Spring容器中获取Bean

```
1 @SpringBootApplication
2 public class SpringIocApplication {
3
       public static void main(String[] args) {
4
           //获取Spring上下文对象
5
           ApplicationContext context =
6
   SpringApplication.run(SpringIocApplication.class, args);
7
           //从Spring上下文中获取对象
           Dog dog = context.getBean(Dog.class);
8
           System.out.println(dog);
9
10
       }
11 }
```

# 也可以通过在代码中直接注入ApplicationContext的方式来获取Spring容器

```
1 @SpringBootTest
 2 class DemoApplicationTests {
 3
      @Autowired
      private ApplicationContext applicationContext; //Spring 容器
 4
 5
 6
      @Test
      void contextLoads() {
 7
         DogBean dog1 = applicationContext.getBean(DogBean.class);
 8
         System.out.println(dog1);
 9
10
11 }
```

# 修改代码,从Spring容器中多次获取Bean

```
1 @SpringBootTest
2 class DemoApplicationTests {
```

```
@Autowired
      private ApplicationContext applicationContext; //Spring 容器
 4
 5
 6
      @Test
      void contextLoads() {
 7
         Dog dog1 = applicationContext.getBean(Dog.class);
 8
 9
         System.out.println(dog1);
10
11
         Dog dog2 = applicationContext.getBean(Dog.class);
12
         System.out.println(dog2);
13
14 }
```

#### 观察运行结果:

```
com.example.demo.scope.Dog@3d37203b
com.example.demo.scope.Dog@3d37203b
```

发现输出的bean对象地址值是一样的,说明每次从Spring容器中取出来的对象都是同一个.

这也是"单例模式"

单例模式: 确保一个类只有一个实例,多次创建也不会创建出多个实例

默认情况下, Spring容器中的bean都是单例的, 这种行为模式, 我们就称之为Bean的作用域.

# Bean 的作用域是指 Bean 在 Spring 框架中的某种行为模式.

比如单例作用域:表示 Bean 在整个 Spring 中只有一份,它是全局共享的.那么当其他人修改了这个值之后,那么另一个人读取到的就是被修改的值.

修改上述代码,给UserController添加属性name

修改测试代码

```
1 @SpringBootTest
2 class DemoApplicationTests {
3     @Autowired
4     private ApplicationContext applicationContext; //Spring 容器
5
6     @Test
7     void contextLoads() {
8         Dog dog1 = applicationContext.getBean(Dog.class);
```

```
9  dog1.setName("狗狗1");
10  System.out.println(dog1);
11  System.out.println(dog1.getName());
12
13  Dog dog2 = applicationContext.getBean(Dog.class);
14  System.out.println(dog2);
15  System.out.println(dog2.getName());
16  }
17 }
```

### 观察运行结果

com.example.demo.scope.Dog@2b10ace9

狗狗1

com.example.demo.scope.Dog@2b10ace9

狗狗1

dog1 和 dog2 为同一个对象, dog2 拿到了 dog1 设置的值.

那么能不能将bean对象设置为非单例的(每次获取的bean都是一个新对象呢)? 这就是Bean的不同作用域了

# 1.2 Bean的作用域

在Spring中支持6种作用域,后4种在Spring MVC环境才生效

1. singleton: 单例作用域

2. prototype: 原型作用域(多例作用域)

3. request:请求作用域

4. session: 会话作用域

5. Application: 全局作用域

6. websocket: HTTP WebSocket 作用域

作用域	说明
singleton	每个Spring IoC容器内同名称的bean只有一个实例(单例)(默认)
prototype	每次使用该bean时会创建新的实例(非单例)

request	每个HTTP 请求生命周期内, 创建新的实例(web环境中, 了解)
session	每个HTTP Session生命周期内,创建新的实例(web环境中,了解)
application	每个ServletContext生命周期内,创建新的实例(web环境中,了解)
websocket	每个WebSocket生命周期内,创建新的实例(web环境中,了解)

参考文档: https://docs.spring.io/spring-framework/reference/core/beans/factory-scopes.html

#### 我们来简单看下代码实现

#### 定义几个不同作用域的Bean

```
1 import org.springframework.beans.factory.config.ConfigurableBeanFactory;
 2 import org.springframework.context.annotation.Bean;
 3 import org.springframework.context.annotation.Scope;
 4 import org.springframework.context.annotation.ScopedProxyMode;
 5 import org.springframework.stereotype.Component;
 6
 7 @Component
   public class DogBeanConfig {
 9
       @Bean
       public Dog dog(){
10
           Dog dog = new Dog();
11
           dog.setName("旺旺");
12
           return dog;
13
       }
14
15
16
       @Bean
       @Scope(ConfigurableBeanFactory.SCOPE_SINGLETON)
17
       public Dog singleDog(){
18
19
           Dog dog = new Dog();
20
           return dog;
21
       }
22
       @Bean
23
       @Scope(ConfigurableBeanFactory.SCOPE_PROTOTYPE)
24
       public Dog prototypeDog(){
25
           Dog dog = new Dog();
26
           return dog;
27
       }
28
29
       @Bean
30
       @RequestScope
31
       public Dog requestDog() {
           Dog dog = new Dog();
32
           return dog;
33
```

```
34
35
36
       @Bean
       @SessionScope
37
       public Dog sessionDog() {
38
            Dog dog = new Dog();
39
            return dog;
40
41
       }
42
43
       @Bean
       @ApplicationScope
44
       public Dog applicationDog() {
45
            Dog dog = new Dog();
46
            return dog;
47
       }
48
49 }
```

```
@RequestScope 等同于 @Scope(value = WebApplicationContext.SCOPE_REQUEST, proxyMode = ScopedProxyMode.TARGET_CLASS)

@SessionScope 等同于 @Scope(value = WebApplicationContext.SCOPE_SESSION, proxyMode = ScopedProxyMode.TARGET_CLASS)

@ApplicationScope 等同于 @Scope(value = WebApplicationContext.SCOPE_APPLICATION, proxyMode = ScopedProxyMode.TARGET_CLASS)

proxyMode用来为spring bean设置代理. proxyMode = ScopedProxyMode.TARGET_CLASS
表示这个Bean基于CGLIB实现动态代理.Request, session和application作用域的Bean需要设置 proxyMode .
```

#### 测试不同作用域的Bean取到的对象是否一样

```
1 @RestController
 2 public class DogController {
 3
       @Autowired
 4
       private Dog singleDog;
       @Autowired
 5
       private Dog prototypeDog;
 6
 7
       @Autowired
       private Dog requestDog;
 8
       @Autowired
 9
       private Dog sessionDog;
10
       @Autowired
11
```

```
12
       private ApplicationContext applicationContext;
13
14
       @RequestMapping("/single")
       public String single(){
15
           Dog contextDog = (Dog)applicationContext.getBean("singleDog");
16
17
           return "dog:"+singleDog.toString()+",contextDog:"+contextDog;
       }
18
19
20
       @RequestMapping("/prototype")
       public String prototype(){
21
22
           Dog contextDog = (Dog)applicationContext.getBean("prototypeDog");
           return "dog:"+prototypeDog.toString()+",contextDog:"+contextDog;
23
       }
24
25
       @RequestMapping("/request")
26
27
       public String request(){
           Dog contextDog = (Dog)applicationContext.getBean("requestDog");
28
29
           return
   "dog:"+requestDog.toString()+",contextDog:"+contextDog.toString();
30
31
       @RequestMapping("/session")
       public String session(){
32
           Dog contextDog = (Dog)applicationContext.getBean("sessionDog");
33
34
   "dog:"+sessionDog.toString()+",contextDog:"+contextDog.toString();
35
       @RequestMapping("/application")
36
       public String application(){
37
           Dog contextDog = (Dog)applicationContext.getBean("applicationDog");
38
39
   "dog:"+applicationDog.toString()+",contextDog:"+contextDog.toString();
40
41 }
```


#### 每个请求都获取两次Bean

@Autowired 和 applicationContext.getBean("singleDog") 都是从Spring 容器中获取对象.

#### 观察Bean的作用域


# 单例作用域: http://127.0.0.1:8080/single

多次访问,得到的都是同一个对象,并且 @Autowired 和 applicationContext.getBean() 也是同一个对象.



### 多例作用域: http://127.0.0.1:8080/prototype

观察ContextDog,每次获取的对象都不一样(注入的对象在Spring容器启动时,就已经注入了,所以多次请求也不会发生变化)



### 请求作用域: http://127.0.0.1:8080/request


但是每次请求,都会重新创建对象

在一次请求中,@Autowired 和 applicationContext.getBean() 也是同一个对象.

← → C ☆ ① http://127.0.0.1:8080/request
dog:com.example.demo.scope.Dog@624891d4contextDog:com.example.demo.scope.Dog@624891d4
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ http://127.0.0.1:8080/request
dog:com.example.demo.scope.Dog <mark>@1865b716</mark> contextDog:com.example.demo.scope.Dog <mark>@1865b716</mark>

# 会话作用域: http://127.0.0.1:8080/session

在一个session中,多次请求,获取到的对象都是同一个.




换一个浏览器访问,发现会重新创建对象.(另一个Session)



### Application作用域: http://127.0.0.1:8080/application

在一个应用中,多次访问都是同一个对象



Application scope就是对于整个web容器来说, bean的作用域是ServletContext级别的. 这个和 singleton有点类似,区别在于: Application scope是ServletContext的单例, singleton是一个 ApplicationContext的单例. 在一个web容器中ApplicationContext可以有多个. (了解即可)

# 2. Bean的生命周期

生命周期指的是一个对象从诞生到销毁的整个生命过程, 我们把这个过程就叫做一个对象的生命周期. Bean 的生命周期分为以下5个部分:

- 1. 实例化(为Bean分配内存空间)
- 2. 属性赋值(Bean注入和装配,比如 @AutoWired)
- 3. 初始化
  - a. 执行各种通知,如 BeanNameAware , BeanFactoryAware , ApplicationContextAware 的接口方法.
  - b. 执行初始化方法
    - xml定义 init-method
    - 使用注解的方式 @PostConstruct
    - 执行初始化后置方法( BeanPostProcessor )
- 4. 使用Bean

#### 5. 销毁Bean


a. 销毁容器的各种方法,如 @PreDestroy , DisposableBean 接口方法, destroy-method.

实例化和属性赋值对应构造方法和setter方法的注入. 初始化和销毁是用户能自定义扩展的两个阶段,可以在实例化之后,类加载完成之前进行自定义"事件"处理.

比如我们现在需要买一栋房子,那么我们的流程是这样的:

- 1. 先买房(实例化,从无到有)
- 2. 装修(设置属性)
- 3. 买家电,如洗衣机,冰箱,电视,空调等([各种]初始化,可以入住);
- 4. 入住(使用 Bean)
- 5. 卖房(Bean 销毁)

#### 执行流程如下图所示:



# 2.1 代码演示

```
1 import com.example.demo.component.UserComponent;
 2 import org.springframework.beans.factory.BeanNameAware;
 3 import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
 4 import org.springframework.stereotype.Component;
 5
 6 import jakarta.annotation.PostConstruct;
 7 import jakarta.annotation.PreDestroy;
 8
 9 @Component
10 public class BeanLifeComponent implements BeanNameAware {
11
       private UserComponent userComponent;
12
13
       public BeanLifeComponent() {
14
           System.out.println("执行构造函数");
15
16
       }
17
       @Autowired
18
       public void setUserComponent(UserComponent userComponent) {
19
           System.out.println("设置属性userComponent");
20
           this.userComponent = userComponent;
21
       }
22
23
       @Override
24
       public void setBeanName(String s) {
25
26
           System.out.println("执行了 setBeanName 方法: " + s);
       }
27
28
       /**
29
        * 初始化
30
31
        */
       @PostConstruct
32
       public void postConstruct() {
33
34
           System.out.println("执行 PostConstruct()");
35
       }
36
       public void use() {
37
           System.out.println("执行了use方法");
38
       }
39
40
41
        * 销毁前执行方法
42
43
        */
       @PreDestroy
44
       public void preDestroy() {
45
           System.out.println("执行: preDestroy()");
46
```

```
47 }
48 }
```

#### 执行结果

```
执行内选函数
设置属性
执行了 setBeanName 方法: beanLifeComponent
执行 PostConstruct()
2023-10-15 17:28:46.828 INFO 16028 --- [ main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 8080 (http) with context path ''
2023-10-15 17:28:46.834 INFO 16028 --- [ main] com.example.demo.SpringIocApplication : Started SpringIocApplication in 1.6 seconds (JVM running for 1.913)
执行了use方法
执行: preDestroy()
```

#### 通过运行结果观察

- 1. 先执行构造函数
- 2. 设置属性
- 3. Bean初始化
- 4. 使用Bean
- 5. 销毁Bean

# 2.2 源码阅读

以上步骤在源码中皆有体现.

创建Bean的代码入口在 AbstractAutowireCapableBeanFactory#createBean

```
1 public abstract class AbstractAutowireCapableBeanFactory extends
   AbstractBeanFactory
        implements AutowireCapableBeanFactory {
2
3
        protected Object createBean(String beanName, RootBeanDefinition mbd,
   @Nullable Object[] args)
        throws BeanCreationException {
5
6
7
        //...代码省略
8
         try {
9
10
             // Give BeanPostProcessors a chance to return a proxy instead of the
   target bean instance.
            //在实例化之前,是否有快捷创建的Bean,也就是通过
11
   PostProcessorsBeforeInstantiation返回的Bean
            //如果存在,则会替代原来正常通过target bean生成的bean的流程
12
            Object bean = resolveBeforeInstantiation(beanName, mbdToUse);
13
            if (bean != null) {
14
              return bean;
15
```

```
16
17
          }
          catch (Throwable ex) {
18
             throw new BeanCreationException(mbdToUse.getResourceDescription(),
19
   beanName,
                   "BeanPostProcessor before instantiation of bean failed", ex);
20
          }
21
22
23
          try {
             //创建Bean
24
             //方法中包含了实例化、属性赋值、初始化过程
25
             Object beanInstance = doCreateBean(beanName, mbdToUse, args);
26
             if (logger.isTraceEnabled()) {
27
                logger.trace("Finished creating instance of bean '" + beanName +
28
   """);
29
             return beanInstance;
30
31
          }
          //...代码省略
32
33
       }
34 }
```

### 点进去继续看源码: AbstractAutowireCapableBeanFactory#doCreateBean

```
1 protected Object doCreateBean(String beanName, RootBeanDefinition mbd,
   @Nullable Object[] args)
         throws BeanCreationException {
 2
 3
      //...代码省略
 4
      // Instantiate the bean.
 5
      if (instanceWrapper == null) {
 6
 7
         //实例化Bean
 8
         instanceWrapper = createBeanInstance(beanName, mbd, args);
 9
      }
      //...代码省略
10
      //初始化bean
11
      // Initialize the bean instance.
12
      Object exposedObject = bean;
13
14
      try {
         //依据bean definition 完成bean属性赋值
15
         populateBean(beanName, mbd, instanceWrapper);
16
         //执行bean初始化
17
         exposedObject = initializeBean(beanName, exposedObject, mbd);
18
19
20
      catch (Throwable ex) {
```

```
21
         if (ex instanceof BeanCreationException &&
   beanName.equals(((BeanCreationException) ex).getBeanName())) {
            throw (BeanCreationException) ex;
22
         }
23
         else {
24
            throw new BeanCreationException(
25
                  mbd.getResourceDescription(), beanName, "Initialization of bean
26
   failed", ex);
27
28
      //...代码省略
29
      return exposedObject;
30
31 }
```

#### 这三个方法与三个生命周期阶段——对应

- 1. createBeanInstance() -> 实例化
- 2. populateBean() -> 属性赋值
- 3. initializeBean() -> 初始化

继续点进去 initializeBean

```
1 //初始化Bean
 2 protected Object initializeBean(String beanName, Object bean, @Nullable
   RootBeanDefinition mbd) {
      if (System.getSecurityManager() != null) {
 3
         AccessController.doPrivileged((PrivilegedAction<Object>) () -> {
            invokeAwareMethods(beanName, bean);
 5
            return null;
 6
         }, getAccessControlContext());
 7
 8
      }
9
      else {
         //调用的三个Bean开头的Aware方法
10
11
12
         invokeAwareMethods(beanName, bean);
13
      }
14
      Object wrappedBean = bean;
15
      if (mbd == null || !mbd.isSynthetic()) {
16
         wrappedBean = applyBeanPostProcessorsBeforeInitialization(wrappedBean,
17
   beanName);
18
      }
19
20
      try {
21
```

```
22
         invokeInitMethods(beanName, wrappedBean, mbd);
23
      }
      catch (Throwable ex) {
24
         throw new BeanCreationException(
25
               (mbd != null ? mbd.getResourceDescription() : null),
26
               beanName, "Invocation of init method failed", ex);
27
28
      }
      if (mbd == null || !mbd.isSynthetic()) {
29
         wrappedBean = applyBeanPostProcessorsAfterInitialization(wrappedBean,
30
   beanName);
31
32
33
      return wrappedBean;
34 }
35
36 //调用的三个Bean开头的Aware方法
  private void invokeAwareMethods(String beanName, Object bean) {
38
      if (bean instanceof Aware) {
         if (bean instanceof BeanNameAware) {
39
             ((BeanNameAware) bean).setBeanName(beanName);
40
41
         }
         if (bean instanceof BeanClassLoaderAware) {
42
            ClassLoader bcl = getBeanClassLoader();
43
            if (bcl != null) {
44
               ((BeanClassLoaderAware) bean).setBeanClassLoader(bcl);
45
46
            }
47
         if (bean instanceof BeanFactoryAware) {
48
            ((BeanFactoryAware)
49
   bean).setBeanFactory(AbstractAutowireCapableBeanFactory.this);
50
      }
51
52 }
```

# 3. Spring Boot自动配置

SpringBoot的自动配置就是当Spring容器启动后,一些配置类, bean对象等就自动存入到了IoC容器中,不需要我们手动去声明,从而简化了开发,省去了繁琐的配置操作.

SpringBoot自动配置,就是指SpringBoot是如何将依赖jar包中的配置类以及Bean加载到Spring IoC容器中的.

我们学习主要分以下两个方面:

- 1. Spring 是如何把对象加载到SpringloC容器中的
- 2. SpringBoot 是如何实现的

# 3.1 Spring 加载Bean


### 3.1.1 问题描述

需求: 使用Spring管理第三方的jar包的配置

引入第三方的包,其实就是在该项目下,引入第三方的代码,我们采用在该项目下创建不同的目录来模拟第三方的代码引入

#### 数据准备:

- 1. 创建项目spring-autoconfig, 当前项目目录为 com.example.demo
- 2. 模拟第三方代码文件在 com.bite.autoconfig 目录下



#### 第三方文件代码:

```
1 @Component
2 public class BiteConfig {
3    public void study(){
4        System.out.println("start study...");
5    }
6 }
```

3. 获取 BiteConfig 这个Bean

写测试代码

```
1 @SpringBootTest
2 class SpringAutoconfigApplicationTests {
3     @Autowired
4     private ApplicationContext applicationContext;
5     @Test
6     void contextLoads() {
7         BiteConfig biteConfig = applicationContext.getBean(BiteConfig.class, "biteConfig");
8         System.out.println(biteConfig);
9     }
10
11 }
```

#### 4. 运行程序:

```
org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type 'com.bite.autoconfig.BiteConfig' available
```

```
at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.getBean(<u>DefaultListableBeanFactory.java:351</u>)
at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.getBean(<u>AbstractApplicationContext.java:1184</u>)
at com.example.demo.SpringAutoconfigApplicationTests.contextLoads(<u>SpringAutoconfigApplicationTests.java:15</u>) <31 internal lines>
at java.util.ArrayList.forEach(<u>ArrayList.java:1259</u>) <9 internal lines>
at java.util.ArrayList.forEach(<u>ArrayList.java:1259</u>) <27 internal lines>
```

观察日志: No qualifying bean of type 'com.bite.autoconfig.BiteConfig' available

没有 com.bite.autoconfig.BiteConfig 这个类型的Bean

# 3.1.2 原因分析

Spring通过五大注解和 @Bean 注解可以帮助我们把Bean加载到SpringloC容器中,以上有个前提就是这些**注解类需要和SpringBoot启动类在同一个目录下**(@SpringBootApplication 标注的类 就是SpringBoot项目的启动类).

```
启动类所在目录为: com.example.demo, 而 BiteConfig 这个类在 com.bite.autoconfig 下, 所以SpringBoot并没有扫描到.
```

当我们引入第三方的Jar包时,第三方的Jar代码目录肯定不在启动类的目录下,如何告诉Spring帮我们管理这些Bean呢?

# 3.1.3 解决方案

我们需要指定路径或者引入的文件,告诉Spring,让Spring进行扫描到.

常见的解决方案有两种:

1. @ComponentScan 组件扫描

2. @Import 导入(使用@Import导入的类会被Spring加载到IoC容器中)

我们通过代码来看如何解决

### 3.1.3.1 @ComponentScan

通过 @ComponentScan 注解,指定Spring扫描路径

```
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;

GComponentScan("com.bite.autoconfig")
GSpringBootApplication
public class SpringAutoconfigApplication {

public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(SpringAutoconfigApplication.class, args);
}
```

可以指定扫描多个包

@ComponentScan({"com.bite.autoconfig","com.example.demo"})

#### 运行程序:

```
✓ SpringAutoconfigApplicationTe: 202 ms com.bite.autoconfig.BiteConfig@4096aa05
✓ contextLoads()
202 ms
```

# 可以看到,这次 biteConfig Bean获取到了

Spring 是否使用了这种方式呢?

非常明显,没有.(因为我们引入第三方框架时,没有加扫描路径.比如mybatis)

如果Spring Boot采用这种方式,当我们引入大量的第三方依赖,比如Mybatis, jackson等时,就需要在启动类上配置不同

依赖需要扫描的包,这种方式会非常繁琐.

# 3.1.3.2 @Import

@Import 导入主要有以下几种形式:

- 1. 导入类
- 2. 导入 ImportSelector 接口实现类

#### 1. 导入类

```
1 @Import(BiteConfig.class)
2 @SpringBootApplication
3 public class SpringAutoconfigApplication {
4
5    public static void main(String[] args) {
6        SpringApplication.run(SpringAutoconfigApplication.class, args);
7    }
8
9 }
```

#### 运行程序:

可以看到,这种方式也可以告诉Spring加载 biteConfig

问题: 如果又多了一些配置项呢?

```
1 @Component
2 public class BiteConfig2 {
3    public void study2(){
4        System.out.println("start study2...");
5    }
6 }
```

#### 我们可以采用导入多个类

```
1 @Import({BiteConfig.class, BiteConfig2.class})
2 @SpringBootApplication
3 public class SpringAutoconfigApplication {
4
5    public static void main(String[] args) {
6        SpringApplication.run(SpringAutoconfigApplication.class, args);
```

```
7 }
8
9 }
```

很明显,这种方式也很繁琐.

所以, SpringBoot依然没有采用.

### 2. 导入ImportSelector接口实现类

ImportSelector 接口实现类

#### 启动类:

```
1 @Import(MyImportSelector.class)
2 @SpringBootApplication
3 public class SpringAutoconfigApplication {
4
5    public static void main(String[] args) {
6        SpringApplication.run(SpringAutoconfigApplication.class, args);
7    }
8
9 }
```

#### 运行程序:

```
✓ SpringAutoconfigApplicationTe: 179 ms com.bite.autoconfig.BiteConfig@23f3dbf0
✓ contextLoads()
179 ms com.bite.autoconfig.BiteConfig@23f3dbf0
com.bite.autoconfig.BiteConfig2@31d6f3fe
```

可以看到, 我们采用这种方式也可以导入第三方依赖提供的Bean.

#### 问题:

但是他们都有一个明显的问题,就是使用者需要知道第三方依赖中有哪些Bean对象或配置类.如果漏掉其中一些Bean,很可能导致我们的项目出现大的事故.

这对程序员来说非常不友好.

依赖中有哪些Bean, 使用时需要配置哪些bean, 第三方依赖最清楚, 那能否由第三方依赖来做这件事呢?

- 比较常见的方案就是第三方依赖给我们提供一个注解,这个注解一般都以@EnableXxxx开头的注解, 注解中封装的就是@Import 注解
- 1. 第三方依赖提供注解

```
1 import org.springframework.context.annotation.Import;
2
3 import java.lang.annotation.ElementType;
4 import java.lang.annotation.Retention;
5 import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
6 import java.lang.annotation.Target;
7
8 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
9 @Target(ElementType.TYPE)
10 @Import(MyImportSelector.class)/指定要导入哪些类
11 public @interface EnableBiteConfig {
12 }
```

注解中封装 @Import 注解,导入 MyImportSelector.class

2. 在启动类上使用第三方提供的注解

```
1 @EnableBiteConfig
2 @SpringBootApplication
3 public class SpringAutoconfigApplication {
4
5    public static void main(String[] args) {
6        SpringApplication.run(SpringAutoconfigApplication.class, args);
7    }
8
9 }
```

### 3. 运行程序

com.bite.autoconfig.BiteConfig@7bca6fac
com.bite.autoconfig.BiteConfig2@5c60b0a0

可以看到,这种方式也可以导入第三方依赖提供的Bean.

并且这种方式更优雅一点. SpringBoot采用的也是这种方式

# 3.2 SpringBoot原理分析

### 3.2.1 源码阅读

SpringBoot 是如何帮助我们做的呢? 一切的来自起源SpringBoot的启动类开始

@SpringBootApplication 标注的类 就是SpringBoot项目的启动类

```
1 @SpringBootApplication
2 public class SpringIocApplication {
3
       public static void main(String[] args) {
           //获取Spring上下文对象
           ApplicationContext context =
   SpringApplication.run(SpringIocApplication.class, args);
7
           //从Spring上下文中获取对象
           BeanLifeComponent beanLifeComponent =
8
   context.getBean(BeanLifeComponent.class);
           beanLifeComponent.use();
9
10
       }
11 }
```

这个类和普通类唯一的区别就是 @SpringBootApplication 注解,这个注解也是SpringBoot实现 自动配置的核心.

```
1 @Target({ElementType.TYPE})
2 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
3 @Documented
4 @Inherited
5 @SpringBootConfiguration
6 @EnableAutoConfiguration
7 @ComponentScan(
8 excludeFilters = {@Filter(
9 type = FilterType.CUSTOM,
10 classes = {TypeExcludeFilter.class}
11 ), @Filter(
```

```
12 type = FilterType.CUSTOM,
13 classes = {AutoConfigurationExcludeFilter.class}
14 )}
15 )
16 public @interface SpringBootApplication {
17 //...代码省略
18 }
```

### @SpringBootApplication 是一个组合注解,注解中包含了:

#### 1. 元注解

JDK中提供了4个标准的用来对注解类型进行注解的注解类, 我们称之为 meta-annotation(元注解), 他们分别是:

- @Target 描述注解的使用范围(即被修饰的注解可以用在什么地方)
- @Retention 描述注解保留的时间范围
- @Documented 描述在使用 javadoc 工具为类生成帮助文档时是否要保留其注解信息
- @Inherited 使被它修饰的注解具有继承性(如果某个类使用了被@Inherited修饰的注解,则 其子类将自动具有该注解)

### @SpringBootConfiguration

里面就是@Configuration, 标注当前类为配置类, 其实只是做了一层封装改了个名字而已. (@Indexed注解,是用来加速应用启动的, 不用关心)

```
1 @Target({ElementType.TYPE})
2 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
3 @Documented
4 @Configuration
5 @Indexed
6 public @interface SpringBootConfiguration {
7     @AliasFor(
8          annotation = Configuration.class
9     )
10     boolean proxyBeanMethods() default true;
11 }
```

3. @EnableAutoConfiguration (开启自动配置)

Spring自动配置的核心注解,下面详细讲解

4. @ComponentScan (包扫描)

可以通过 basePackageClasses 或 basePackages 来定义要扫描的特定包,如果没有定义特定的包,将从声明该注解的类的包开始扫描,这也是为什么SpringBoot项目声明的注解类必须要在启动类的目录下.

excludeFilters 自定义过滤器,通常用于排除一些类,注解等.

# 3.2.2 @EnableAutoConfiguration 详解

看下 @EnableAutoConfiguration 注解的实现:

```
1  @Target({ElementType.TYPE})
2  @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
3  @Documented
4  @Inherited
5  @AutoConfigurationPackage
6  @Import({AutoConfigurationImportSelector.class})
7  public @interface EnableAutoConfiguration {
8     String ENABLED_OVERRIDE_PROPERTY = "spring.boot.enableautoconfiguration";
9
10    Class<?>[] exclude() default {};
11
12    String[] excludeName() default {};
13 }
```

### 这个注解包含两部分:

# 1. @Import({AutoConfigurationImportSelector.class})

使用@Import注解,导入了实现ImportSelector接口的实现类.

```
1 public class AutoConfigurationImportSelector implements
   DeferredImportSelector, BeanClassLoaderAware, ResourceLoaderAware,
   BeanFactoryAware, EnvironmentAware, Ordered {
       public String[] selectImports(AnnotationMetadata annotationMetadata) {
 2
       if (!this.isEnabled(annotationMetadata)) {
 3
           return NO_IMPORTS;
 4
 5
       } else {
           //获取自动配置的配置类信息
 6
           AutoConfigurationEntry autoConfigurationEntry =
   this.getAutoConfigurationEntry(annotationMetadata);
           return
   StringUtils.toStringArray(autoConfigurationEntry.getConfigurations());
 9
       }
10 }
11
```

```
12 }
13
```

selectImports() 方法底层调用 getAutoConfigurationEntry() 方法,获取可自动配置的配置类信息集合.

点进去:

```
1 protected AutoConfigurationEntry getAutoConfigurationEntry(AnnotationMetadata
   annotationMetadata) {
       if (!this.isEnabled(annotationMetadata)) {
 2
           return EMPTY_ENTRY;
 4
       } else {
           AnnotationAttributes attributes =
   this.getAttributes(annotationMetadata);
           //获取在配置文件中配置的所有自动配置类的集合
 6
 7
           List<String> configurations =
   this.getCandidateConfigurations(annotationMetadata, attributes);
           configurations = this.removeDuplicates(configurations);
 8
           Set<String> exclusions = this.getExclusions(annotationMetadata,
   attributes);
10
           this.checkExcludedClasses(configurations, exclusions);
           configurations.removeAll(exclusions);
11
           configurations =
12
   this.getConfigurationClassFilter().filter(configurations);
           this.fireAutoConfigurationImportEvents(configurations, exclusions);
13
           return new AutoConfigurationEntry(configurations, exclusions);
14
15
       }
16 }
```

getAutoConfigurationEntry()方法通过调用

getCandidateConfigurations(annotationMetadata, attributes) 方法获取在配置文件中配置的所有自动配置类的集合

点进去:

```
1 //获取所有基于
2 //META-
INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports文件
3 //META-INF/spring.factories文件中配置类的集合
4 protected List<String> getCandidateConfigurations(AnnotationMetadata metadata, AnnotationAttributes attributes) {
5 List<String> configurations = new
ArrayList(SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames(this.getSpringFactoriesLoaderF
```

```
actoryClass(), this.getBeanClassLoader()));

ImportCandidates.load(AutoConfiguration.class,
    this.getBeanClassLoader()).forEach(configurations::add);

Assert.notEmpty(configurations, "No auto configuration classes found in
    META-INF/spring.factories nor in META-
    INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports.
    If you are using a custom packaging, make sure that file is correct.");

return configurations;

}
```

# getCandidateConfigurations 方法的功能:

#### 获取所有基于 META-

INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imp orts 文件, META-INF/spring.factories 文件中配置类的集合.

在引入的起步依赖中,通常都有包含以上两个文件



#### 这里面包含了很多第三方依赖的配置文件(连续按两下shift可以查看对应的源码)

- 1. 在加载自动配置类的时候,并不是将所有的配置全部加载进来,而是通过@Conditional等注解的判断进行动态加载.
- @Conditional是spring底层注解, 意思就是根据不同的条件, 来进行自己不同的条件判断,如果满足指定的条件, 那么配置类里边的配置才会生效.
- 2. META-INF/spring.factories文件是Spring内部提供的一个约定俗成的加载方式, 只需要在模块的META-INF/spring.factories文件中配置即可, Spring就会把相应的实现类注入到Spring容器中.
  - 注: 会加载所有jar包下的classpath路径下的META-INF/spring.factories文件, 这样文件不止一个.

### 比如 Redis的配置: RedisAutoConfiguration

```
org.spring framework.boot.autoconfigure.data.r2dbc.R2dbcDataAutoConfiguration and the configuration of the confi
                                  ong.springframework.boot.autoconfigure.data.r2dbc.R2dbcRepositoriesAutoConfiguration
                              org.springframework.boot.autoconfigure.data.redis.RedisAutoConfiguration
 39
                                  org.springframework.boot.autoconfigure.data.redis.RedisReactiveAutoConfiguration
                                  org.springframework.boot@AutoConfiguration
                                  org.springframework boot @ConditionalOnClass({RedisOperations.class})
                                  org.springframework.boot @EnableConfigurationProperties({RedisProperties.class})
                                  org.springframework.boot @Import({LettuceConnectionConfiguration.class, JedisConnectionConfiguration.class})
                                  org.springframework.boot public class RedisAutoConfiguration {
                                  org.springframework.boot
                                                                                                                                                                     public RedisAutoConfiguration() {
                                                                                                                                                                     @ConditionalOnMissingBean(
                                                                                                                                                                                      name = {"redisTemplate"}
                                                                                                                                                                     @ConditionalOnSingleCandidate(RedisConnectionFactory.class)
                                                                                                                                                                     {\tt public \ RedisTemplate} < {\tt Object} > {\tt redisTemplate} ({\tt RedisConnectionFactory}) \ \ \{ {\tt redisTemplate} < {\tt redisT
                                                                                                                                                                                       RedisTemplate<Object, Object> template = new RedisTemplate();
                                                                                                                                                                                    template.setConnectionFactorv(redisConnectionFactory);
                                                                                                                                                                                       return template;
```

可以看到,配置文件中使用 @Bean 声明了一些对象, spring就会自动调用配置类中使用 @Bean 标识的方法, 并把对象注册到Spring IoC容器中.

在加载自动配置类的时候,并不是将所有的配置全部加载进来,而是通过@Conditional等注解的判断进行动态加载

@Conditional是spring底层注解, 意思就是根据不同的条件, 来进行自己不同的条件判断,如果满足指定的条件, 那么配置类里边的配置才会生效。

### 2. @AutoConfigurationPackage

源码如下:

```
1 @Target({ElementType.TYPE})
2 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
3 @Documented
4 @Inherited
5 @Import({AutoConfigurationPackages.Registrar.class})
6 public @interface AutoConfigurationPackage {
7    String[] basePackages() default {};
8
9    Class<?>[] basePackageClasses() default {};
10 }
```

这个注解主要是导入一个配置文件 AutoConfigurationPackages.Registrar.class

```
1 static class Registrar implements ImportBeanDefinitionRegistrar,
```

```
DeterminableImports {
 2
       Registrar() {
 3
 4
       public void registerBeanDefinitions(AnnotationMetadata metadata,
 5
   BeanDefinitionRegistry registry) {
           AutoConfigurationPackages. register(registry, (String[]) (new
 6
   PackageImports(metadata)).getPackageNames().toArray(new String[0]));
 7
 8
       public Set<Object> determineImports(AnnotationMetadata metadata) {
 9
           return Collections.singleton(new PackageImports(metadata));
10
       }
11
12 }
```


Registrar实现了 ImportBeanDefinitionRegistrar 类,就可以被注解@Import导入到spring容器里.

(String[])(new PackageImports(metadata)).getPackageNames().toArray(new String[0]):当前启动类所在的包名.

所以: @AutoConfigurationPackage 就是将启动类所在的包下面所有的组件都扫描注册到 spring 容器中.

# 3.2.3 总结

SpringBoot 自动配置原理的大概流程如下:



当SpringBoot程序启动时,会加载配置文件当中所定义的配置类,通过 @Import 注解将这些配置类全部加载到Spring的IOC容器中,交给IOC容器管理.

# 4. 总结

- 1. Bean的作用域共分为6种: singleton, prototype, request, session, application和websocket.
- 2. Bean的生命周期共分为5大部分: 实例化, 属性复制, 初始化, 使用和销毁

- - @ComponentScan 进行包扫描(默认扫描的是启动类所在的当前包及其子包)
  - @EnableAutoConfiguration
    - **@Import** 注解: 读取当前项目下所有依赖jar包中 META-INF/spring.factories, META-
      - INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports 两个文件里面定义的配置类(配置类中定义了@Bean 注解标识的方法)
    - **@AutoConfigurationPackage** : 把启动类所在的包下面所有的组件都注入到 Spring 容器中