
Chapitre 5: La machine MIASM

- Introduction
- Architecture générale de MIASM.
- Format d'une instruction et modes d'adressage de MIASM
- Jeu d'instructions de MIASM.
- Programmation en langage MIASM .

Introduction

- Dans ce chapitre, on va montrer le fonctionnement complet d'un ordinateur à travers une machine fictive (donc pas réelle), «pédagogique », que nous appellerons « MIASM » pour Machine d'Initiation A la Structure Machine.
- Cette machine est très simplifiée, et n'est, donc pas une machine réelle (non implémentée).
- Cependant, elle possède tous les composants et toutes les caractéristiques d'un véritable ordinateur.

1. Structure générale de MIASM




La taille de la mémoire est de 2048 mots → bus d'adresse sur 11 bits La taille d'un mot est de 16 bits → bus de données sur 16 bits La taille de l'accumulateur, le RIM et le RI est de 16 bits La taille du CO et de RAM est de 11 bits La machine possède 4 indicateurs (flags)

Les indicateurs

- L'indicateur N° 1: est mis à 1 si un débordement de capacité se produit dans une opération, il est mis à 0 dans le cas normal.
- L'indicateur N° 2: est mis à 1 si l'opération dégage une retenue, à 0 sinon.
- L'indicateur N° 3: est mis à 1 si le contenu de l'accumulateur est égal à zéro. Il est mis à 0 si le contenu de l'accu est non nul.
- L'indicateur N° 4: est mis à 1 si le contenu de l'accu est Négatif, il est à 0 sinon.

2. Format d'une instruction

- MIASM est une machine à une adresse.
- Ses instructions sont représentées en binaire sur un ou plusieurs mots.
- Elle dispose de deux types de format d'instructions:
 - Les instructions dites de format LONG, occupent deux mots mémoire :
 - Le premier mot comporte le code opération, le type d'adressage, ...
 - le deuxième mot comporte l'adresse de l'opérande.
 - Les instructions dites de format COURT: Elles occupent un seul mot (comporte le code opération, le type d'adressage,.....).
 - Ce format est utilisé par les instructions qui ne comportant pas une partie adresse (Exemple : entrées/sorties).



Format d'une instruction **2.1 Le premier mot**

- Ce mot est commun aux deux types d'instructions.
- Il tient sur 16 bits et il est divisé en plusieurs champs.

		COP				C1			C2						
15	14	13	12	11	10	9	8	7	೮	5	4	3	2	1	0

Les bits 15 et 14: Servent à indiquer le type d'adressage:

00: adressage direct.

01: adressage indirect.

10 : adressage immédiat;

11 : Configuration interdite.

		COP				C1			C2					
15 14	13	12	11	10	9	8	7	б	5	4	3	2	1	0

- Les bits 13 à 8: donnent (sur 6 bits) Le CODE OPERATION à effectuer.
- Le bit 13, premier bit du code opération, indique le format de l'instruction :
 - bit 13=0 ==> instruction format court.
 - bit 13=1 ==> instruction format long.
- Les bits 7 à 5: Définissent une zone ou champ appelé C1 qui désigne le N° de l'indicateur à tester pour les instructions conditionnelles.
- Les bits 4 à 0: Définissent une zone ou champ appelé C2 qui désigne le N° du périphérique pour les instructions d'Entrée/Sortie.

Format d'une instruction 2.2. Le deuxième mot

- Propre aux instructions de format long, il contient:
 - La partie adresse de l'instruction qui tient sur 11 bits (bit 0 au bit 10),
 et désigne l'emplacement en mémoire où se trouve l'opérande.
 - L'opérande sur 16 bits (bit 0 au bit 15), cas d'instruction immédiate.

	 	 I						
15		11	10					0

Quelques conventions

Pour décrire l'effet des instructions, nous adopterons les conventions suivantes:

- ADR : désigne une adresse en mémoire ;
- (ADR): désigne le contenu de la cellule mémoire d'adresse ADR,
- R : désigne une adresse de registre ;
- (R): désigne le contenu du registre d'adresse R, exemple: ACC, CO, ...
- Signe placé entre deux membres indique que l'information définie dans le deuxième membre est rangée dans l'élément de mémoire (ADR ou R) défini par le premier membre;
- AE: Adresse Effective désigne la dernière adresse contenant l'opérande;


- Exemple1 : Déroulement de l'instruction d'addition en mode immédiat sur MIASM dont l'effet est: ACC←(ACC)+ Valeur
 - Phase 1 : (rechercher l'instruction à traiter)
 - Mettre le contenu du CO dans le registre RAM : RAM← (CO)
 - Commande de lecture à partir de la mémoire : Lect
 - Transfert du contenu du RIM dans le registre RI : RI ← (RIM)
 - Analyse et décodage
 - Phase 2 : (rechercher opérande et traitement)
 - CO ← (CO)+1
 - Transfert de l'adresse du 2^{eme} mot dans le registre RAM : RAM← (CO)
 - Commande de lecture à partir de la mémoire : Lect
 - Transfert de l'opérande vers l'UAL : UAL ← (RIM)
 - Commande de l'exécution de l'opération : (add)
 - Phase 3 : (passer à l'instruction suivante)
 - CO ← (CO)+1

- Exemple 2 : déroulement de l'instruction d'addition en mode direct sur MIASM
 Effet: ACC←(ACC)+ (ADR)
 - Phase 1 : (rechercher l'instruction à traiter)
 - Mettre le contenu du CO dans le registre RAM : RAM← (CO)
 - Commande de lecture à partir de la mémoire : Lect
 - Transfert du contenu du RIM dans le registre RI : RI ← (RIM)
 - Analyse et décodage
 - Phase 2 : (rechercher opérande et traitement)
 - CO ← (CO)+1
 - Transfert de l'adresse du 2^{eme} mot dans le registre RAM : RAM ← (CO)
 - Commande de lecture à partir de la mémoire : Lect
 - Transfert de l'adresse de l'opérande vers le RAM : RAM ← (RIM)
 - Commande de lecture à partir de la mémoire : Lect
 - Transfert du contenu du RIM (l'opérande) vers l'UAL : UAL ← (RIM)
 - Commande de l'exécution de l'opération : (add)
 - Phase 3: (passer à l'instruction suivante)
 - CO ← (CO)+1

- **Exemple3** : déroulement de l'instruction au format court sur MIASM (exemple entrées /sorties).
 - Phase 1 : (rechercher l'instruction à traiter)
 - Mettre le contenu du CO dans le registre RAM : RAM← (CO)
 - Commande de lecture à partir de la mémoire : Lect
 - Transfert du contenu du RIM dans le registre RI : RI ← (RIM)
 - Analyse et décodage
 - Phase 2 : (traitement)
 - Commande de l'exécution de l'opération
 - Phase 3 : (passer à l'instruction suivante)
 - CO ← (CO)+1

3. Le jeu d'instructions de MIASM

- Pour pouvoir exécuter des programmes sur la machine MIASM, on dispose d'un certain nombre d'instructions qui forment le langage de la machine.
- Ce langage est un langage ASSEMBLEUR.



Syntaxe de l'instruction MIASM

Une instruction MIASM est écrite sous la forme suivante:

[étiquette] Mnémonique [, n°] [*] Argument /* Commentaire */

- Etiquette: Symbole désignant une instruction ou donnée: facultatif;
- Mnémonique: Symbole associé au code opération.
 Pour les instructions de branchement conditionnel, le n° (facultatif) représente l'indicateur à tester;
- Argument: Désigne une adresse (directe ou indirecte, si précédée par *) ou une donnée dans le cas d'opération immédiate;
- Commentaire: Texte ajouté pour précision (facultatif)

3.1 Les instructions d'échange entre l'accumulateur et la mémoire centrale

- Instruction : RANGEMENT (RGM)
- Effet : Le contenu de l'accumulateur est écrit en mémoire centrale à l'adresse figurant dans l'instruction. Le contenu de l'accumulateur n'est pas modifié. AE← (ACC)
- Format : Long
- Adressage : Direct ou Indirect

Exemple :

```
– RGM A (mode direct)
```

– RGM *B (mode indirect)

- Instruction: CHARGEMENT IMMEDIAT (CHI)
- Effet : La partie adresse de l'instruction est chargée dans l'accumulateur en remplacement du précédant:

ACC← Opérande

- Format : Long
- Adressage : Immédiat
- Les indicateurs 3 et 4 de l'UAL sont positionnés selon l'information chargée.
- Exemple :
 - CHI 12
 - CHI 0

- Instruction : CHARGEMENT MOT (CHM)
- Effet : Le contenu du mot mémoire référencé par la partie adresse de l'instruction est chargé dans l'accumulateur:

$$ACC \leftarrow (AE)$$

- Format : Long
- Adressage : Direct ou Indirect
- Les indicateurs 3 et 4 de l'UAL sont positionnés selon l'information chargée.
- Exemple :
 - CHM A (mode direct)
 - CHM *B (mode indirect)

3.2 Instructions d'opérations arithmétiques

- Instruction : ADDITION / SOUSTRACTION IMMEDIATE (ADI / SI)
- Effet : La partie adresse de l'instruction est additionnée/soustraite au/du contenu de l'accumulateur. Le résultat est dans l'accumulateur: ACC← (ACC) +/- Opérande
- Format : Long
- Adressage : Immédiat
- Observations : Les indicateurs 1,2,3 et 4 de l'UAL sont positionnés selon l'information chargée.
- Exemple :

ADI 12

SI 13

- Instruction : ADDITION / SOUSTRACTION MOT (ADM / SM)
- Effet : Le contenu du mot mémoire référencé par la partie adresse de l'instruction est additionné/soustrait au/du contenu de l'accumulateur. Le résultat est dans l'accumulateur:

- Format : Long
- Adressage : Direct ou Indirect
- Observations : Les indicateurs 1,2,3 et 4 de l'UAL sont positionnés selon l'information chargée.
- Exemple :

ADM A

SM *B

3.3 Instructions d'opérations logiques

Instruction : ET MOT

 Effet : Un ET logique est effectué entre le contenu de l'accumulateur et le contenu du mot adressé par la partie adresse de l'instruction. Le résultat est dans l'accumulateur.

ACC← (ACC) et (AE)

- Format : Long
- Adressage : Direct ou Indirect
- Observations : Les indicateurs 3 et 4 de l'UAL sont positionnés selon le résultat trouvé.
- Exemple :

ET A

ET *B

Instruction : OU / OUX MOT

 Effet : Un OU / OUX logique est effectué entre le contenu de l'accumulateur et le contenu du mot adressé par la partie adresse de l'instruction. Le résultat est dans l'accumulateur.

ACC← (ACC) ou/oux (AE)

Format : Long

Adressage : Direct ou Indirect

 Observations : Les indicateurs 3 et 4 de l'UAL sont positionnés selon le résultat trouvé.

Exemple :

OU A

OU *B

Instruction : NON MOT

Effet : Tous les bits du contenu du mot adressé sont inversés.

ACC← non (AE)

• Format : Long

Adressage : Direct ou Indirect

Observations : Les indicateurs 3 et 4 de l'UAL sont positionnés

selon le résultat trouvé.

Exemple :

NON A

NON *B

3.4 Instruction de rupture de séquence

- Egalement appelée instruction de branchement ou de saut;
- Permet de modifier le déroulement séquentiel du programme, en faisant suivre l'instruction par celle dont l'adresse est fournie par le deuxième mot de l'instruction de rupture de séquence;
- Le branchement peut être conditionnel; il ne sera alors effectif que si une condition (exprimée par le N° d'indicateur), portant sur le contenu de l'accumulateur, est réalisée; Sinon le programme continuera en séquence;
- Si la réponse de l'UAL est que la condition est réalisée,
 Alors, l'unité de contrôle valide le transfert de l'adresse vers le CO, et inhibe l'addition de 1 au CO;
 - Sinon, elle commande uniquement l'incrémentation de 1 du CO.

Instructions de branchement

- Instruction: BRANCHEMENT SI CONDITION VERIFIEE (BCV,ind)
- Effet : Les trois bits du champ C1 donnent le N° de condition de 0 à 4 à tester :
 - Si le N° de la condition est 0 (branchement inconditionnel): exécution d'un branchement à l'adresse effective AE: CO ← AE
 - Si le N° de la condition est i =1.2.3 ou 4 : alors tester l'indicateur correspondant et exécution d'un branchement à l'adresse effective AE si l'indicateur est à 1; CO ← AE
 - Si l'indicateur est à 0, poursuivre en séquence (non branchement).

Exemple

- BCV,4 branchement si l'indicateur 4 est à 1 (le résultat est négative)
- BCV,3 branchement si indicateur 3 est à 1 (le résultat est nul)

- Instruction: BRANCHEMENT SI CONDITION FAUSSE (BCF, ind)
- Effet : Les trois bits du champ C1 donnent le N° de condition de 0 à 4 à tester :
 - Si le N° de la condition est 0 (branchement inconditionnel) : exécution d'un branchement à l'adresse effective AE: CO ← AE
 - Si le N° de la condition est 1.2.3 ou 4 : tester l'indicateur correspondant et exécution d'un branchement à l'adresse effective AE si l'indicateur est à 0: CO ← AE
 - Si l'indicateur est à 1 poursuivre en séquence (non branchement).
 CO ← (CO) + 1

Exemple

BCF,4 branchement si l'indicateur 4 est à 0 (le résultat n'est pas négative)

BCF,3 branchement si indicateur 3 est à 0 (le résultat n'est pas nul)

• **Exemple**: déroulement de l'instruction de branchement si la condition est vérifiée (exemple tester l'indicateur 4 s'il est égale à 1, alors se brancher):

BCV,4 ADR

- Phase 1 : (rechercher l'instruction à traiter)
- Mettre le contenu du CO dans le registre RAM : RAM ← (CO)
- Commande de lecture à partir de la mémoire : Lect
- Transfert du contenu du RIM dans le registre RI : RI ← (RIM)
- Analyse et décodage
- CO ← (CO)+1

Si condition vérifiée (valeur de l'indicateur 4 est égale à 1)

- Phase 2 : (traitement)
 - Transfert de l'adresse du 2^{eme} mot dans le registre RAM :
 RAM ← (CO)
 - Commande de lecture à partir de la mémoire : Lect
 - Transfert de l'adresse de l'instruction vers le CO : CO ← (RIM)

Si condition non vérifiée

- Phase 3: (passer à l'instruction suivante)
 - CO ← (CO)+1

3.5 Instructions d'entrées/sorties

Instruction : ENTREE DE DONNEES ENT

• Effet : Une donnée est entrée à partir d'un périphérique dans

l'accumulateur: ACC ← information lue

• Format : Court

Adressage : Immédiat

Observations : - Le champ C1 n'est pas utilisé;

- Le champ C2 donne le numéro du périphérique

(le périphérique 01 indique le clavier)

Exemple:

ENT 01 RGM A Instruction: SORTIE DE DONNEES SOR

Effet : Une donnée est sortie de l'accumulateur vers un

périphérique: information à sortir ← (ACC)

Format : Court

Adressage : Immédiat.

Observations : - Le champ C1 n'est pas utilisé

- Le champ C2 donne le numéro du périphérique (le périphérique 02 indique l'écran)

Exemple

CHM A

SOR 02

3.6 Instructions d'arrêt du programme.

- Instruction : FIN DU PROGRAMME (STOP)
- Effet : Provoque un arrêt du programme en cours d'exécution.
- Format : Court
- Adressage : Immédiat


Instruction	Mnémonique	Cod. Op.	Format	Adr
Rangement mot	RGM	20	L	D/I
Chargement mot	СНМ	22	L	D/I
Chargement immédiat	СНІ	21	L	Imm
Addition immédiate	ADI	23	L	Imm
Addition mot	ADM	24	L	D/I
Soustraction immédiate	SI	25	L	Imm
Soustraction mot	SM	26	L	D/I
ET mot	ET	27	L	D/I
OU mot	δñ	28	L	D/I
OU Exclusif mot	OUX	29	L	D/I
NON mot	ИОИ	2A	L	D/I
Branchement si condition vraie	BCV	2B	L	D/I
Branchement si cond fausse	BCF	2C	L	D/I
Entrée	ENT	01	С	
Sortie	SOR	02	С	
Stop	STOP	00	С	

L:Long, C:Cours;

D : Direct; I : Indirect; Imm. : Immédiat.

4. Structure générale d'un programme en langage MIASM

- Un programme écrit afin d'être exécuté sur MIASM est composé de deux parties :
 - partie données
 - et partie instructions



4.1 Partie données

- Pour les données on utilise les directives:
 - RM permet de réserver une zone mémoire de N mots mémoire.
 - RC permet de réserver une zone mémoire avec initialisation.
 - ORG permet d'implanter le programme à partir de l'adresse définie

Exemple

ORG 100

X RM 1 réserver un seul mot

Y RC 23 réserver un mot et l'initialiser par la valeur 23

Z RM 4 réserver 4 mots mémoire

T RC X'AB' X'10' X'23' réserver 3 mots mémoire initialisés avec les valeurs hexadécimales 'AB', '10' et '23'

4.2 Partie instructions

- La partie instruction contient l'ensemble des instructions (dans l'ordre) qui détermine la logique du programme.
- Dans cette partie on peut trouver des instructions:
 - arithmétiques,
 - logiques ,
 - d'entrées /sorties ,
 - d'échange,
 - De rupture de séquence.

Exemple 1

 Soit l'algorithme suivant :

```
ORG 100

A RM 1 /* Réserver A*/

B RM 1 /* Réserver B*/

C RM 1 /* Réserver C*/
```

Lire (B)

Lire (C)

A← (B+C) -123

Écrire (A)

DEBUT ENT 01 **RGM** В **ENT** 01 **RGM CHM** В C **ADM** SI 123 **RGM** Α SOR 02 **STOP END DEBUT**

Exercice:

Quel serait le contenu du Mot " RESU " à la fin de l'exécution du programme suivant:

	ORG	0
DON	RC	X'ABCD'
RESU	RM	1
DEBUT	CHI	X'F00F'
	ET	DON
	ADI	X'2FFD'
	RGM	RESU
	CHI	X'0FF0'
	ET	DON
	ADI	X'00F0'
	OU	RESU
	RGM	RESU
	END	DEBUT

Exemple d'utilisation de BCV

En langage de transfert:

Si
$$A >= B$$
 alors $Z \leftarrow A + B$;

$$A \leftarrow A+1$$
;

Si
$$(A - B) \ge 0$$
 alors $Z \leftarrow A + B$;

$$A \leftarrow A+1$$
;

En langage MIASM :

La forme SI SINON

- Si cond alors Action 1 sinon Action 2
- Évaluation de la condition
 - Si condition est fausse branchement aller à A2
 - Exécuter Action 1
 - Branchement inconditionnelle à suite

A2: Exécuter Action 2

Suite: ...

Exemple d'utilisation de Si

En langage de transfert	En MIASN	Л
Si A > B alors Max ← A sinon Max ← B	CHM SM BCV,4	A B A2
	CHM RGM BCV,0	A MAX suite
Si $(A-B) > 0$ alors $Max \leftarrow A$ sinon $Max \leftarrow B$	CHM RGM	B MAX
Suite	CHM SOR	MAX 02

Condition composée

Si cond1 et cond2 alors Action

sinon aller à Suite

Évaluation de la condition 1

Si condition 1 est fausse branchement à suite

Evaluation de la condition 2

Si condition 2 est fausse branchement à suite

Exécuter Action

Suite: ...

Si cond1 ou cond2 alors Action

sinon aller à Suite

Évaluation de la condition 1

Si condition 1 est vraie branchement à Action

Evaluation de la condition 2

Si condition 2 est fausse branchement à suite

Action: Exécuter Action

Suite: ...

Exemple 1: Condition composée

En langage de transfert

En MIASM

Si $(A \ge B)$ et (A < C) alors $RES \leftarrow C$

CHM A

SM B

BCV,4 suite

CHM A

SM C

BCF,4 suite

CHM C

RGM RES

suite ...

Exemple 2: Condition composée

En langage de transfert

```
En MIASM
```

CHM A

SM B

BCF,4 action

CHM A

SM C

BCF,4 suite

Action CHM B

ADM C

RGM RES

Suite

Forme Tant que

```
Exemple : Soit
res \leftarrow 1+2+3+4+5+6+7+8+9
```

```
K←1
RES← 0
Tant que K< 10 faire /* (K-10 < 0)
Début
 RES← RES + K;
```

End

K**←**K+1;

X'100' Org K RMRES RM**Debut** CHI 0 **RGM** RES CHI **RGM** K **BOUCLE** SI 10 BCF,4 FIN CHM RES **ADM** K **RGM** RES CHM K ADI **RGM** K BCV,0 BOUCLE **CHM** RES

FIN SOR 02

STOP

END Debut 43

Forme répéter

Exemple

res
$$\leftarrow$$
 1+2+3+4+5+6+7+8+9

K**←**1

RES← 0

Répéter

RES← RES + K;

K**←**K+1;

Jusqu'à K=10

```
X'100'
       Org
K
       RM
RES
       RM
Debut
       CHI
              0
       RGM
              RES
       CHI
       RGM
              K
BOUCLE CHM
              RES
       ADM
             K
       RGM
              RES
       CHM
             K
       ADI
       RGM
              K
       SI
             10
       BCV,3 FIN
       BCV,0 BOUCLE
FIN
       CHM
              RES
       SOR
              02
       STOP
```

END

Debut

44