এনহ্যান্সড আইপি সার্ভিসেস (Enhanced IP services)

- Hot Standby Router Protocol (HSRP)
- Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
- Gateway Load Balancing Protocol (GLBP)


চলেন প্রথমে আমরা High availability নিয়ে একটু জানার চেষ্টা করি। High availability হলো পর্যাপ্ততা৷ অথার্ৎ সব সময়েই পাওয়া যাবে৷ মানে কোন একটি পাথ অকেজো হলেও অন্য একটি পাথ দিয়ে যোগাযোগ রক্ষা হবে৷ নেটওয়ার্কি এর ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার জন্য যে প্রোটকলগুলো ব্যবহার করা সেই প্রটোকল গুলোই হলো HSRP, VRRP, GLBP ইত্যাদি৷ আজকে আমরা এই প্রোটকলগুলো নিয়েই আলোচনা করব৷

Hot Standby Router Protocol (HSRP)


HSRP হলো সিসকো প্রোপ্রাইটারী প্রটোকলা এই প্রটোকল যে কাজটি করে তা হলো যদি দুইটি রাউটার থাকে তাহলে একটি রাউটারকে একটিভ আরেকটি রাউটারকে স্ট্যান্ডবাই রাখে। ফলে একটি রাউটার যদি কাজ না করে তাহলে অন্য রাউটার দিয়ে কাজ সর্ম্পূণ হয়।

চলেন তাহলে দেখি HSRP কিভাবে কাজ করে.

মনেকরি আমাদের নেটওয়ার্কটি দেখতে নীচের ছবিটির মতা যেখানে দুইটি রাউটার আছে৷ অথার্ৎ রাউটার R1একটিভ থাকবে এবং আরেকটি রাউটার (R2) স্ট্যান্ডবাই আছে৷



এখন যদি একটি রাউটার(R1) অকেজো হয়ে যায় স্ট্যান্ডবাই রাউটার একটিভ মোডে রুপান্তর হয়ে যাবে৷



Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)


VRRP হলো ওপেন স্ট্যার্ন্ডাড প্রটোকল। ইহার ফাংশনালিটি HSRP এর মত। অর্থাৎ এই প্রটোকলও যে কাজটি করে তা হলো যদি দুইটি রাউটার থাকে তাহলে একটি রাউটারকে একটিভ আরেকটি রাউটারকে স্ট্যান্ডবাই রাখে। ফলে একটি রাউটার যদি কাজ না করে তাহলে অন্য রাউটার দিয়ে কাজ সর্ম্পূণ হয়।

Gateway Load Balancing Protocol (GLBP)


GLBP হলো ওপেন স্ট্যার্ন্ডাড প্রটোকল। এই প্রটোকলও যে কাজটি করে তা হলো যদি দুইটি রাউটার থাকে তাহলে দুইটি রাউটারকে একটিভ রাখে এবং লোড ব্যালেন্স করে থাকে।

চলেন তাহলে দেখি GLBP কিভাবে কাজ করে


GLBP যদি দুইটি রাউটার থাকে তাহলে দুইটি রাউটারকে একটিভ রাখে এবং লোড ব্যালেন্স করে থাকে।



এখন যদি একটি রাউটার(R1) অকেজো হয়ে যায় অন্য রাউটার দিয়ে সকল প্যাকেট ট্রাপ্সফার হয়ে থাকে।



আমরা আজকে দেখব কিভাবে HSRP কনফিগার করতে হয়৷ প্রথমে আমরা নেটওয়ার্কটি ডিজাইন করি



HSRPRouter1 interface configuration command line:

Router>en

Router#conf

Router#configure ter

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#host

Router(config)#hostname HSRPRouter1

HSRPRouter1(config)#inter

HSRPRouter1(config)#interface gi

HSRPRouter1(config)#interface gigabitEthernet 0/0

HSRPRouter1(config-if)#ip add

HSRPRouter1(config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.0

HSRPRouter1(config-if)#no sh

HSRPRouter1(config-if)#no shutdown

HSRPRouter1(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

HSRPRouter1(config-if)#

HSRPRouter1(config-if)#exit

HSRPRouter1(config)#inter

HSRPRouter1(config)#interface gi

HSRPRouter1(config)#interface gigabitEthernet 0/1

HSRPRouter1(config-if)#ip add

HSRPRouter1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

HSRPRouter1(config-if)#no sh

HSRPRouter1(config-if)#no shutdown

HSRPRouter1(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

exit

HSRPRouter interface configuration command line

Router>

Router>en

Router#conf

Router#configure ter

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#

Router(config)#

Router(config)#

Router(config)#inter

Router(config)#interface gig

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if)#ip add

Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit

Router(config)#inter

Router(config)#interface fast

Router(config)#interface gi

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if)#ip add

Router(config-if)#ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#exit

Router(config)#hos

Router(config)#hostname HSRPRouter2

ISP router interface configuration command line

Router>en

Router#conf

Router#configure ter

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#host

Router(config)#hostname ISP

ISP(config)#inter

ISP(config)#interface gi

ISP(config)#interface gigabitEthernet 0/1

ISP(config-if)#ip add

ISP(config-if)#ip address 1.1.1.3 255.255.255.0

ISP(config-if)#no sh

ISP(config-if)#no shutdown

ISP(config-if)#

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Routing configuration for ISP router

ISP(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gigabitEthernet 0/1

HSRP configuration command line for HSRPRouter1

____--

HSRPRouter1(config)#inter

HSRPRouter1(config)#interface gi

HSRPRouter1(config)#interface gigabitEthernet 0/0

HSRPRouter1(config-if)#st

HSRPRouter1(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254

HSRP configuration command line for HSRPRouter2

Router(config)#hos

Router(config)#hostname HSRPRouter2

HSRPRouter2(config)#

HSRPRouter2(config)#

HSRPRouter2(config)#

HSRPRouter2(config)#inter

HSRPRouter2(config)#interface gi

HSRPRouter2(config)#interface gigabitEthernet 0/0

HSRPRouter2(config-if)#stan

HSRPRouter2(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254

HSRPRouter2(config-if)#