## Universidad Nacional de Río Negro Física III B - 2018

Unidad 02

Clase U02 C03 - 09

Fecha 19 Abr 2018

Cont Ciclos


Cátedra Asorey

Web github.com/asoreyh/unrn-f3b

YouTube https://goo.gl/nNhGCZ



### Contenidos: Termodinámica, alias F3B, alias F4A





#### Paréntesis semántico

- ¿Por qué se usa U para la energía interna?
  - En el Siglo XIX se usaba en general la letra V como símbolos para las energías potenciales (típicamente por la relación entre la energía potencial electrostática y el Voltaje)
  - Rankine introduce en 1853 el concepto de Energía Interna (W. J. Rankine, On the general law of the transformation of energy, Proc. of the Philosophical Society of Glasgow, vol. 3, no. 5, pages 276-280, Feb 1853)
  - Usó la letra U para esta forma de energía
    - Error tipográfico: la U y la V eran intercambiables en latín
    - Pragmatismo: Para diferenciar del volumen V


#### Paréniesis acuoso


$$H2O \rightarrow \theta = 104,45^{\circ} \rightarrow M=18 \text{ g/mol} \rightarrow Tf=273 \text{ K}$$


H2S 
$$\rightarrow$$
  $\theta$  = 92,1°  $\rightarrow$  M=34 g/mol  $\rightarrow$  Tf=191 K  
H2Se  $\rightarrow$   $\theta$  = 91°  $\rightarrow$  M=81 g/mol  $\rightarrow$  Tf=207 K  
H2Te  $\rightarrow$   $\theta$  = 90°  $\rightarrow$  M= 127 g/mol  $\rightarrow$  Tf=224 K












Abr 19, 2018

H. Asorey - F3B+F4A 2018

5/26

# Momento dipolar de la molécula de agua



## Trabajo en el pizarrón

Trabajamos con ejercicio de calor latente Guía O2

#### En resumen.... Il

#### Isobara:

- W = p ΔV
- $\Delta U = (z/2) n R \Delta T$
- $Q = \Delta U + W$

#### Isoterma:

- $W = n R T ln (V_f / V_i)$
- ∆U = O
- $Q = \Delta U + W \rightarrow Q = W$

$$Q = DU + W$$

#### Isocora:


- W = O
- $Q = C_V n \Delta T$
- $Q = \Delta U$

#### Adiabática

- W =  $-\Delta U$
- $\Delta U = (z/2) n R \Delta T$
- $Q = O \rightarrow W = -\Delta U$

$$PV = nRT$$

#### Sucesión de transformaciones




#### Entendiendo el ciclo

- A medida que el ciclo avanza, el sistema intercambia calor (Q) y trabajo mecánico (W) con el medio
- El sistema "almacena" energía en forma de energía interna (→ Temperatura → Energía Cinética)
- Al finalizar el ciclo, U<sub>f</sub> = U<sub>i</sub> → ∆U = O
- Para el ciclo completo, el primer principio garantiza

$$Q = W$$

Pero esos valores son "netos"

#### Otro ciclo, el cuadrado letal necte



El gas se encuentra en estado A

• 
$$P_A, n_A, V_A \rightarrow T_A$$

1) Transformación isócora hasta B,  $P_{R}=3 P_{A}$ 

• 
$$P_B=3P_A$$
,  $n_A$ ,  $V_B=V_A \rightarrow T_B$ 

2) Transformación isóbara hasta C,  $V_{c}=3V_{\Delta}$ 

• 
$$P_C = P_B$$
,  $n_A$ ,  $V_C = 3V_B \rightarrow T_C$ 

3) Transformación isóbara hasta D

• 
$$V_D = V_C$$
,  $n_A$ ,  $P_D = P_A \rightarrow T_D$ 

4) Transformación isócora hasta A

## Cuadro de estados

Estado	р	V	Т	n
A	p <sub>A</sub>	V <sub>A</sub>	T <sub>A</sub>	n <sub>A</sub>
1:B	$p_B = 3p_A$	V <sub>B</sub> =V <sub>A</sub>	T <sub>B</sub>	n <sub>A</sub>
2:C	$p_c = p_B$	$V_c = 3V_B$	T <sub>c</sub>	n <sub>A</sub>
3:D	$p_D = p_A$	$V_D = V_C$	T <sub>D</sub>	n <sub>A</sub>
4:A	p <sub>A</sub>	V <sub>A</sub>	T <sub>A</sub>	n <sub>A</sub>

### Cuadro de transformaciones

Transf	Q	W	ΔU
1 <sub>A→B</sub> :isócora	= ΔU	0	$=(z/2) n R (T_B-T_A)$
2 <sub>B→c</sub> :isóbara	=∆U+W	$=p_B(V_C-V_B)$	= $(z/2)$ n R $(T_c-T_B)$
3 <sub>c→D</sub> :isócora	= ΔU	0	$=(z/2) n R (T_D-T_C)$
4 <sub>D→A</sub> :isóbara	=∆U+W	$=p_D(V_D-V_A)$	= $(z/2)$ n R $(T_A-T_D)$

#### Calor

- Q>0 ← Calor entra al sistema desde una fuente
- Q<0 ← Calor sale del sistema → No es aprovechable</li>
- Trabajo
  - W>O ← Trabajo producido por el sistema → Útil
  - W<O ← Trabajo realizado sobre el sistema → Costo</li>
- ¿Qué obtuve luego de un ciclo? → Trabajo Neto
- ¿Que tuve que poner para lograr el ciclo? → Calor Q>O

#### Rendimiento


Definimos al rendimiento como

Lo que tuve que poner

• En términos del ciclo,

### Reversibilidad termodinámica (volveremos)

- Proceso Reversible es aquel en el que el sentido puede invertirse mediante un cambio infinitesimal de las condiciones de entorno
  - Idealización
  - Punto a punto → desplazamiento infinitesimal del equilibrio
  - Procesos conservativos
  - Al invertirse el proceso, el sistema regresa al estado inicial
  - Coloquial: procesos muuyyyy lentos
- Un ciclo reversible es aquel ciclo en el que todas las transformaciones son reversibles



## Cuadros

Transf.	Q	ΔU	W
1) Isoterma A→B	=W <sub>1</sub> (>0)	0	$nRT_A In(V_B/V_A)$
2) Adiabática B→C	0	$(z/2) nR(T_c-T_B)$	$-\Delta U_2$ (>0)
3) Isoterma C→D	$=W_3$ (<0)	0	$nRT_{c}In(V_{d}/V_{c})$
4) Adiabática D→A	0	$(z/2) nR(T_A-T_D)$	$-\Delta U_3$ (<0)

#### Verificar

- ∆U=O ← En el ciclo no hay cambio en U
- Q = W ← Primer principio: El calor neto = El trabajo neto

# Rendimiento de la máquina de Carnot

- Lo que obtuve / Lo que puse
  - Obtuve: Trabajo neto (Suma de los W)
  - Puse: Calor entrante (Sólo cuento los calores positivos Q>O)
- Nos preparamos, respiramos hondo, y vamos...

### Eficiencia del ciclo de Carnot

### Eficiencia del ciclo de Carnot

# Eficiencia de la máquina de Carnot

- Lo que obtuve / Lo que puse
  - Obtuve: Trabajo neto (Suma de los W)
  - Puse: Calor entrante (Sólo cuento los calores positivos Q>O)
- Entonces, para el ciclo de Carnot

$$\eta = \frac{\sum_{i} W_{i}}{\sum_{j} (Q_{j} > O)} \rightarrow \eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_{C}}{T_{A}} < 1$$

- T<sub>C</sub>:baño térmico de la transformación 3; T<sub>A</sub>:térmico de la transformación 1 → T<sub>C</sub> < T<sub>A</sub>.
- $T_C \rightarrow Ba\tilde{n}o frio; T_A \rightarrow ba\tilde{n}o caliente$

## Maldita termodinámica, 1ra parte

 Vemos que a pesar de ser un gas ideal y todas las transformaciones son reversibles,


$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_{\text{C}}}{T_{\text{A}}} < 1$$

- El rendimiento de una máquina de Carnot siempre es menor que 1:
- 1er Teorema de Carnot (demostración en la próx. unidad)


No existe una máquina térmica que funcionando entre dos fuentes térmicas dadas tenga un rendimiento mayor que una máquina reversible (de Carnot).

## Mácjuinas térmicas


- Máquina térmica: dispositivo cíclico que absorbe calor de una fuente caliente, realiza un trabajo mecánico y entrega la energía remanente en forma de calor a una fuente fría
  - Este calor no es aprovechable por la misma máquina térmica



# Segun el primer principio



# Y según Carnot....



$$\eta = \frac{Q_{ABS} - Q_{ENT}}{Q_{ABS}} = 1 - \frac{Q_{ENT}}{Q_{ABS}} \le 1 - \frac{T_{Caliente}}{T_{Fria}}$$