## Universidad Nacional de Río Negro Física III B - 2021

Unidad 02

Clase U02 C02 - 08/30

Fecha 10 Abr 2021

Cont Transformaciones y Ciclos

Cátedra Asorey - Calderón

Web https://gitlab.com/asoreyh/unrn-f3b



## **Unidad 2: Primer Principio**




## Módulo 1 - Unidad 2: Primer Principio



## Nada se gana, nada se pierde, todo se transforma

 La conservación de la energía para un sistema termodinámico se expresa de la siguiente forma



Primer principio de la termodinámica

Q= Calor cedido al sistema (signo de  $\Delta$ T)  $\Delta$ U= Cambio de la energía interna del sistema (signo de  $\Delta$ T) W = Trabajo realizado por el sistema (signo de  $\Delta$ V)

### Nueva transformación

- Vimos transformaciones a P=cte (isobara) y V=cte (isocora)
  - Isobara:

• 
$$\Delta U = z/2 n R \Delta T$$

• 
$$Q = \Delta U + W$$

• 
$$Q = C_V n \Delta T$$


• 
$$Q = \Delta U$$

- ¿Cómo será una expansión isotérmica?
  - Baño térmico (p. ej.: Atmósfera, Océano, ...)
    - Reservorio de calor a una temperatura T dada
    - Puede ceder o absorber calor sin que T se vea afectada
    - Un sistema en contacto con un baño → evolución isotérmica


F3B 2O21 5/27

## Transformación Isotérmica, Tecte

#### Si $T = \text{cte pV} = nRT \rightarrow p V = \text{cte (a n cte)}$



### Transformación isotérmica






El gas se encuentra en el estado "B"
 Evoluciona en forma isotérmica (baño térmico a T<sub>R</sub>=T<sub>C</sub>)

3) El gas finaliza en el estado "C"

F3B 2O21 7/27

#### Transformación isotérmica



### En resumen....

#### Isobara:

• 
$$\Delta U = (z/2) n R \Delta T$$

• 
$$Q = \Delta U + W$$

#### Isoterma:

• W = n R T ln 
$$(V_f / V_i)$$

• 
$$Q = \Delta U + W \rightarrow Q = W$$

#### • socora:

• 
$$Q = C_V n \Delta T$$

• 
$$Q = \Delta U$$

#### Adiabática

Índice adiabático

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} \rightarrow \gamma = \frac{z+2}{z}$$


F3B 2O21 9/27

# Último caso: No hay intercambio de calor

- No hay intercambio de calor con el medio
  - Recipiente muy aislado (calorímetro); ó
  - Transformación muy rápida (abriendo una Coca Cola)
- En este caso: Q = O ← Transformación Adiabática
- Q =  $\Delta U + W \rightarrow O = \Delta U + W \rightarrow W = -\Delta U$
- En una expansión adiabática, el trabajo se realiza a costa de la energía interna del gas
- Expansión adiabática → Brusco descenso de T
   Y viceversa: en una compresión adiabática, todo el trabajo se convierte en energía interna (Zonda)


F3B 2O21 10/27

## El zonda: efecto Föhn









F3B 2O21 11/27

## El primer principio dice:

- Q=0 → W = ∆U → límite: dW = -dU → p dV=-dU
- Pero dU = (z/2) d (n R T) y por la ec. Estado, nRT=pV:

$$dU = \left(\frac{z}{2}\right)d(pV) \rightarrow dU = \left(\frac{z}{2}\right)(dpV + pdV)$$

$$\Rightarrow$$
 pdV =  $-\frac{z}{2}$  V dp  $-\frac{z}{2}$  pdV

$$p dV + \left(\frac{z}{2}\right) p dV = -\left(\frac{z}{2}\right) V dp \rightarrow \left(\frac{z+2}{2}\right) p dV = -\left(\frac{z}{2}\right) V dp$$

$$\left(\frac{z+2}{z}\right)p\,dV = -V\,dp \rightarrow \gamma\,p\,dV = -V\,dp \rightarrow -\gamma\left(\frac{dV}{V}\right) = \frac{dp}{p}$$

Integrando ambos lados:

$$-\gamma \int_{V_{i}}^{V_{f}} \frac{dV}{V} = \int_{p_{i}}^{p_{f}} \frac{dp}{p}$$

$$-\gamma \ln \left(\frac{V_{f}}{V_{i}}\right) = \ln \left(\frac{p_{f}}{p_{i}}\right)$$

$$\ln \left(\frac{V_{i}}{V_{f}}\right)^{\gamma} = \ln \left(\frac{p_{f}}{p_{i}}\right)$$


$$\left(\frac{V_{i}}{V_{f}}\right)^{\gamma} = \left(\frac{p_{f}}{p_{i}}\right)$$

### Transformación Adiabática


$$p_i V_i^{\gamma} = p_f V_f^{\gamma} \rightarrow p V^{\gamma} = cte \rightarrow T V^{\gamma-1} = cte$$

F3B 2O21 13/27

### La cuenta "a mano"




### Curvas adiabáticas



F3B 2O21 15/27

### Adiabáticas vs isotermas



- Se aproximan asintóticamente a los ejes
- Cada adiabática intersecta a una isoterma en un único punto (volveremos...)
- Las adiabáticas son isentrópicas (volveremos...)

F3B 2O21 16/27

## Trabajo adiabático

Según el primer principio y teniendo en cuenta Q=0:

$$W = -\Delta U \rightarrow W = -\frac{z}{2} nR\Delta T \rightarrow W = -\frac{z}{2} nR(T_f - T_i)$$

$$W = -\frac{z}{2} (P_f V_f - P_i V_i)$$

$$W = -\left(\frac{P_f V_f - P_i V_i}{\gamma - 1}\right)$$

F3B 2O21 17/27

### En resumen.... Il

#### Isobara:

- W = p ΔV
- $\Delta U = (z/2) n R \Delta T$
- $Q = \Delta U + W$

#### Isoterma:

- W = n R T ln  $(V_f / V_i)$
- $\Delta U = O$
- $Q = \Delta U + W \rightarrow Q = W$

$$Q = \Delta U + W$$

#### • socora:

- W = O
- $Q = C_V n \Delta T$
- $Q = \Delta U$


#### Adiabática

- W =  $-\Delta U$
- $\Delta U = (z/2) n R \Delta T$
- $Q = O \rightarrow W = -\Delta U$

$$PV = nRT$$

F3B 202

#### Sucesión de transformaciones



#### Cuadro de estados

Estado	р	V	Т	n
A 1	<b>p</b> <sub>A</sub>	V <sub>A</sub>	T <sub>A</sub>	n <sub>A</sub>
B 2	$p_B = 3p_A$	V <sub>B</sub> =V <sub>A</sub>	T <sub>B</sub>	n <sub>A</sub>
C 3	p <sub>c</sub> =p <sub>A</sub>	V <sub>c</sub>	$T_{c}=T_{B}$	n <sub>A</sub>
$\rightarrow A$	<b>p</b> <sub>A</sub>	V <sub>A</sub>	T <sub>A</sub>	n <sub>A</sub>

- Identificar los datos en el problema
- Determinar datos faltantes con las transformaciones
- Calcular datos faltantes con ec. de estado → pV=nRT

F3B 2O21 2O/27

### Cuadro de transformaciones

Transf	Q	W	ΔU
1: isocora	<b>= ΔU</b>	0	$=(z/2) n R (T_B-T_A)$
2: isoterma	= <b>W</b>	=nRT In(V <sub>C</sub> /V <sub>A</sub> )	0
3: isobara	= ΔU+W	$=P(V_A-V_C)$	$=(z/2) n R (T_A-T_C)$

- Identificar aquellos valores que no cambian en cada transformación
- Dejar el calor Q para el final (evita confusiones)
- En un ciclo  $\Delta U_{total} = O \leftarrow El$  gas vuelve a su estado inicial  $U_f = U_i$

F3B 2O21 21/27

### Entendiendo el ciclo


- A medida que el ciclo avanza, el sistema intercambia calor (Q) y trabajo mecánico (W) con el medio
- El sistema "almacena" energía en forma de energía interna (→ Temperatura → Energía Cinética)
- Al finalizar el ciclo, U<sub>f</sub> = U<sub>i</sub> → ∆U = O
- Para el ciclo completo, el primer principio garantiza

$$Q = W$$

Pero esos valores son "netos"

F3B 2O21 22/27

## Otro ciclo, el cuadrado letal n=cte



El gas se encuentra en estado A

• 
$$P_A, n_A, V_A \rightarrow T_A$$

1) Transformación isócora hasta B,
 P<sub>B</sub>=3 P<sub>A</sub>

• 
$$P_B = 3P_A$$
,  $n_A$ ,  $V_B = V_A \rightarrow T_B$ 

2) Transformación isóbara hasta C, V<sub>c</sub>=3V<sub>A</sub>

• 
$$P_C = P_B$$
,  $n_A$ ,  $V_C = 3V_B \rightarrow T_C$ 

3) Transformación isócora hasta D

• 
$$V_D = V_C$$
,  $n_A$ ,  $P_D = P_A \rightarrow T_D$ 

Transformación isóbara hasta AV

23/27

## Cuadro de estados

Estado	р	V	T	n
Α	p <sub>A</sub>	V <sub>A</sub>	T <sub>A</sub>	n <sub>A</sub>
1:B	$p_B = 3p_A$	V <sub>B</sub> =V <sub>A</sub>	T <sub>B</sub>	n <sub>A</sub>
2:C	$\mathbf{p}_{C} = \mathbf{p}_{B}$	$V_{c}=3V_{B}$	T <sub>c</sub>	n <sub>A</sub>
3:D	$\mathbf{p}_{\mathrm{D}} = \mathbf{p}_{\mathrm{A}}$	$V_D = V_C$	T <sub>D</sub>	n <sub>A</sub>
4:A	p <sub>A</sub>	V <sub>A</sub>	T <sub>A</sub>	n <sub>A</sub>

F3B 2O21 24/27

## Cuadro de transformaciones

Transf	Q	W	ΔU
1 <sub>A→B</sub> :isócora	<b>=</b> ΔU	0	$=(z/2) n R (T_B-T_A)$
2 <sub>B→c</sub> :isóbara	=∆U+W	$= p_B (V_C - V_B)$	$=(z/2) n R (T_c-T_B)$
3 <sub>c→D</sub> :isócora	<b>= ΔU</b>	0	$=(z/2) n R (T_D-T_C)$
4 <sub>D→A</sub> :isóbara	=∆U+W	$= p_D (V_D - V_A)$	$=(z/2) n R (T_A-T_D)$

F3B 2O21 25/27

#### Calor

- Q>0 ← Calor entra al sistema desde una fuente
- Q<0 ← Calor sale del sistema → No es aprovechable</li>

#### Trabajo

- W>O ← Trabajo producido por el sistema → Útil
- W<O ← Trabajo realizado sobre el sistema → Costo</li>
- ¿Qué obtuve luego de un ciclo? → Trabajo Neto
- ¿Que tuve que poner para lograr el ciclo? → Calor Q>0

F3B 2O21 26/27

## Rendimiento

Definimos al rendimiento como

En términos del ciclo,

F3B 2O21 27/27