Universidad Nacional de Río Negro Física III B - 2020

Unidad 02

Clase U02 C01

Fecha 02 Abr 2020


Cont Primer Principio

Cátedra Asorey

Web http://gitlab.com/asoreyh/unrn-f3b




Contenidos: Termodinámica, alias F3B, alias F4A





Ley de Dulong-Petite

$$E_{K} = \sum_{i=1}^{N} \left[\frac{1}{2} m \left(v_{x,i}^{2} + v_{y,i}^{2} + v_{z,i}^{2} \right) + \frac{1}{2} k_{ef} \left(x_{i}^{2} + y_{i}^{2} + z_{i}^{2} \right) \right]$$



- ¿Grados de libertad?
 - v_x , v_y , v_z , x, y, $z \leftarrow 6$
- Equipartición: ½ kT
- Energía interna:


$$U = \frac{6}{2}NkT = 3nRT$$

Calor específico:

$$Q = \Delta U = Cn\Delta T \rightarrow C = 3R$$

Sistema termodinámico

- Sistema termodinámico: contenido total de energía, en cualquiera de sus formas (incluyendo la masa), que se encuentra en una región macroscópica del espacio.
 - Variables de estado termodinámicas que definen al sistema → temperatura, energía interna, presión, entropía, ...



- Sistema en equilibrio
 - Las variables de estado no cambian con el tiempo
- Fuera de equilibrio
 - Transferencia "lenta" de energía

Cambios de fase



- El cambio de fase de un sistema termodinámico implica que algunas de las características de esa fase cambian. Requiere un intercambio de energía
 - Fusión: sólido (baja energía cinética) a líquido (alta energía cinética)

Solidificación: inverso.
 ¿Flujo de energía?

 ¿Sentido de ese intercambio?



- Calor latente: calor liberado o absorbido por un sistema termodinámico durante una transformación a temperatura constante (latente = escondido, 1762 J. Black)
 - Calor de fusión: sólido a líquido
 - Calor de vaporización: líquido a gas
- Ehrenfest: Calor latente transformación de fase de primer orden
- Cambio de fase → temperatura del sistema permanece constante


Calor latente específico

- Propiedad intensiva L: calor requerido para cambiar completamente de fase a una determinada cantidad de substancia (usualmente en masa)
- Calor requerido para cambiar de fase una masa m:

$$L \stackrel{\text{def}}{=} \frac{Q}{m} \rightarrow Q = mL$$

- Agua: valores anormalmente altos (¡puentes H!). ¡Usos!
 - Fusión (a 273K): 334 kJ/kg, vaporización (a 373K): 2257 kJ/kg
 - Transpiración, Refrigeración, ¿rocío?...

Calor latente versus calor sensible



Abr 02, 2020


Paréntesis acuoso


 $H2O \rightarrow \theta = 104,45^{\circ} \rightarrow M=18 \text{ g/mol} \rightarrow Tf=273 \text{ K}$


H2S
$$\rightarrow$$
 θ = 92,1° \rightarrow M=34 g/mol \rightarrow Tf=191 K
H2Se \rightarrow θ = 91° \rightarrow M=81 g/mol \rightarrow Tf=207 K
H2Te \rightarrow θ = 90° \rightarrow M= 127 g/mol \rightarrow Tf=224 K












Abr 02, 2020


H. Asorey - F3B 2020

10/19

Momento dipolar de la molécula de agua



En el episodio anterior...



$$P_A = P_B - A 1 B$$

$$U = C_V R n T$$

Energía interna

Si T cambia, habrá un cambio en la energía interna del gas

$$\Delta U = C_V R n \Delta T$$

Calor específico cantidad de calor para que un mol de sust. cambie su temperatura en 1 K

$$C = \frac{Q}{n\Delta T}$$


$$C_p = C_V + R$$

La conservación de la energía en un gas ideal, implicó considerar que

$$Q = \Delta U + W$$
H. Asorey - F3B 2O2O

Nada se gana, nada se pierde, todo se transforma

 La conservación de la energía para un sistema termodinámico se expresa de la siguiente forma



Primer principio de la termodinámica

Q= Calor cedido al sistema (signo de Δ T) Δ U= Cambio de la energía interna del sistema (signo de Δ T) W = Trabajo realizado por el sistema (signo de Δ V)

Nueva transformación

- Vimos transformaciones a P=cte (isobara) y V=cte (isocora)
 - Isobara:

•
$$\Delta U = z/2 n R \Delta T$$

•
$$Q = \Delta U + W$$

socora:


•
$$Q = C_V n \Delta T$$

•
$$Q = \Delta U$$

- ¿Cómo será una expansión isotérmica?
 - Baño térmico (p. ej.: Atmósfera, Océano, ...)
 - Reservorio de calor a una temperatura T dada
 - Puede ceder o absorber calor sin que T se vea afectada
 - Un sistema en contacto con un baño → evolución isotérmica


Transformación Isotérmica, T=cte

Si $T = \text{cte pV} = nRT \rightarrow p V = \text{cte (a n cte)}$



Abr O2, 2(15/19


Transformación isotérmica



$$T_A < T_B < T_X$$

El gas se encuentra en el estado "B"
 Evoluciona en forma isotérmica (baño térmico a T_B=T_C)
 El gas finaliza en el

Transformación isotérmica



En resumen.... II

Isobara:

- W = p ∆V
- $\Delta U = (z/2) n R \Delta T$
- $Q = \Delta U + W$

Isoterma:

- W = n R T ln (V_f / V_i)
- ∆U = O
- $Q = \Delta U + W \rightarrow Q = W$

Isocora:

- W = O
- $Q = C_V n \Delta T$
- $Q = \Delta U$

Adiabática

 Próximamente en los mejores cines de su barrio

Recordemos y

• Índice adiabático:

$$\gamma = \frac{\mathsf{C}_{\mathsf{P}}}{\mathsf{C}_{\mathsf{V}}}$$

- z es la atomicidad del gas: z=3,5,6 para un gas mono, bi y triatómico respectivamente)
- Luego →

$$\gamma = \frac{C_V + R}{C_V} \rightarrow \gamma = 1 + \frac{R}{C_V}$$

$$\gamma = 1 + \frac{R}{Z} \rightarrow \gamma = 1 + \frac{2}{Z}$$

$$\frac{Z}{2}R$$

Otra forma de escribir γ :

 $\gamma = \frac{z+2}{z}$