Universidad Nacional de Río Negro Física III B - 2021

Unidad 02

Clase U02 C03 - 09/30

Fecha 15 Abr 2021

Cont Ciclos - Carnot

Cátedra Asorey - Calderón

Web https://gitlab.com/asoreyh/unrn-f3b



Unidad 2: Primer Principio








Nada se gana, nada se pierde, todo se transforma

 La conservación de la energía para un sistema termodinámico se expresa de la siguiente forma



Primer principio de la termodinámica


Q= Calor cedido al sistema (signo de Δ T) Δ U= Cambio de la energía interna del sistema (signo de Δ T) W = Trabajo realizado por el sistema (signo de Δ V)

Último caso: No hay intercambio de calor

- No hay intercambio de calor con el medio
 - Recipiente muy aislado (calorímetro); ó
 - Transformación muy rápida (abriendo una Coca Cola)
- En este caso: Q = O ← Transformación Adiabática
- $Q = \Delta U + W \rightarrow O = \Delta U + W \rightarrow W = -\Delta U$
- En una expansión adiabática, el trabajo se realiza a costa de la energía interna del gas
- Expansión adiabática → Brusco descenso de T
 Y viceversa: en una compresión adiabática, todo el trabajo se convierte en energía interna (Zonda)

F3B 2O21 5/26


Sepa física y sea el alma de la fiesta



F3B 2O21 6/26

Curvas adiabáticas

Transformación Adiabática



F3B 2O21 7/26

En resumen.... Il

Isobara:

- W = p ΔV
- $\Delta U = (z/2) n R \Delta T$
- $Q = \Delta U + W$

Isoterma:

- W = n R T ln (V_f / V_i)
- ∆U = O
- $Q = \Delta U + W \rightarrow Q = W$

$$Q = \Delta U + W$$

Isocora:


- W = O
- $Q = C_V n \Delta T$
- $Q = \Delta U$

Adiabática

- W = $-\Delta U$
- $\Delta U = (z/2) n R \Delta T$
- $Q = O \rightarrow W = -\Delta U$

$$PV = nRT$$

Sucesión de transformaciones



Cuadro de estados

Estado	р	V	Т	n
A 1	p _A	V _A	T _A	n _A
B 2	$p_B = 3p_A$	V _B =V _A	T _B	n _A
C 3	p _c =p _A	V _c	$T_{c}=T_{B}$	n _A
$\rightarrow A$	p _A	V _A	T _A	n _A

- Identificar los datos en el problema
- Determinar datos faltantes con las transformaciones
- Calcular datos faltantes con ec. de estado → pV=nRT

F3B 2O21 10/26

Cuadro de transformaciones

Transf	Q	W	ΔU
1: isocora	= ΔU	0	=($z/2$) n R (T_B-T_A)
2: isoterma	= W	=nRT In(V _C /V _A)	0
3: isobara	= ΔU+W	$=P(V_A-V_C)$	$=(z/2) n R (T_A-T_C)$

- Identificar aquellos valores que no cambian en cada transformación
- Dejar el calor Q para el final (evita confusiones)
- En un ciclo $\Delta U_{total} = O \leftarrow El$ gas vuelve a su estado inicial $U_f = U_i$

F3B 2O21 11/26

Entendiendo el ciclo

- A medida que el ciclo avanza, el sistema intercambia calor (Q) y trabajo mecánico (W) con el medio
- El sistema "almacena" energía en forma de energía interna (→ Temperatura → Energía Cinética)
- Al finalizar el ciclo, U_f = U_i → ∆U = O
- Para un ciclo completo, el primer principio garantiza

•
$$Q = W$$
 (en un ciclo $\Delta U = 0$)

• El calor neto es igual al trabajo neto (ambos intercambiados entre el sistema y el medio)

F3B 2O21 12/26


Equivalente mecánico del calor

- Es una expresión histórica de la conservación de la energía aplicada a la termodinámica
- La equivalencia explicita que calor y trabajo mecánico son intercambiables
- El calor es una forma de energía
- Las primeras observaciones se dieron por el trabajo de fricción y el calentamiento
- Los trabajos de Joule llevaron al establecimiento de:

caloría ("calor") ←→ joule ("energía")

F3B 2O21 13/26

Experimento de Joule



- Las dos pesas de masa m conocida, caen una distancia h conocida
 - La fricción de las palas en la masa M de agua aislada genera un incremento de T

$$2(mgh)=cM\Delta T$$


$$c=\frac{2(mgh)}{M\Delta T}$$

Equivalente mecánico del calor:

1 cal = 4,184 J

F3B 2O21 14/26

Otro ciclo, el cuadrado letal n=cte



El gas se encuentra en estado A

•
$$P_A, n_A, V_A \rightarrow T_A$$

1) Transformación isócora hasta B,
 P_B=3 P_A

•
$$P_B = 3P_A$$
, n_A , $V_B = V_A \rightarrow T_B$

2) Transformación isóbara hasta C, V_c=3V_A

•
$$P_C = P_B$$
, n_A , $V_C = 3V_B \rightarrow T_C$

3) Transformación isócora hasta D

•
$$V_D = V_C$$
, n_A , $P_D = P_A \rightarrow T_D$

Transformación isóbara hasta AV

15/26

Cuadro de estados

Estado	р	V	T	n
Α	p _A	V _A	T _A	n _A
1:B	$p_B = 3p_A$	V _B =V _A	T _B	n _A
2:C	$\mathbf{p}_{C} = \mathbf{p}_{B}$	$V_{c}=3V_{B}$	T _c	n _A
3:D	$\mathbf{p}_{\mathrm{D}} = \mathbf{p}_{\mathrm{A}}$	$V_D = V_C$	T _D	n _A
4:A	p _A	V _A	T _A	n _A

F3B 2O21 16/26

Cuadro de transformaciones

Transf	Q	W	ΔU
1 _{A→B} :isócora	= ΔU	0	$=(z/2) n R (T_B-T_A)$
2 _{B→c} :isóbara	=∆U+W	$= p_B (V_C - V_B)$	$=(z/2) n R (T_c-T_B)$
3 _{c→D} :isócora	= ΔU	0	$=(z/2) n R (T_D-T_C)$
4 _{D→A} :isóbara	=∆U+W	$= p_D (V_D - V_A)$	$=(z/2) n R (T_A-T_D)$

17/26

Calor

- Q>0 ← Calor entra al sistema desde una fuente
- Q<0 ← Calor sale del sistema → No es aprovechable
- Trabajo
 - W>O ← Trabajo producido por el sistema → Útil
 - W<O ← Trabajo realizado sobre el sistema → Costo
- ¿Qué obtuve luego de un ciclo? → Trabajo Neto
- ¿Que tuve que poner para lograr el ciclo? → Calor Q>O

F3B 2O21 18/26

Rendimiento

Definimos al rendimiento como


En términos del ciclo,

F3B 2O21 19/26

Reversibilidad termodinámica (volveremos)

- Proceso Reversible es aquel en el que el sentido puede invertirse mediante un cambio infinitesimal de las condiciones de entorno
 - Idealización
 - Punto a punto → desplazamiento infinitesimal del equilibrio
 - Procesos conservativos
 - Al invertirse el proceso, el sistema regresa al estado inicial
 - Coloquial: procesos muuyyyy lentos
- Un ciclo reversible es aquel ciclo en el que todas las transformaciones son reversibles

F3B 2O21 2O/26



Eficiencia de la máquina de Carnot

- Lo que obtuve / Lo que puse
 - Obtuve: Trabajo neto (Suma de los W)
 - Puse: Calor entrante (Sólo cuento los calores positivos Q>O)
- Entonces, para el ciclo de Carnot

$$\eta = \frac{\sum_{i} W_{i}}{\sum_{j} (Q_{j} > O)} \rightarrow \eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_{C}}{T_{A}} < 1$$

- T_c:baño térmico de la transformación 3; T_A:térmico de la transformación 1 → T_c < T_A.
- $T_c \rightarrow Ba\tilde{n}o frio; T_A \rightarrow ba\tilde{n}o caliente$

F3B 2O21 22/26

Maldita termodinámica, 1ra parte

 Vemos que a pesar de ser un gas ideal y todas las transformaciones son reversibles,

$$\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_C}{T_A} < 1$$


- El rendimiento de una máquina de Carnot siempre es menor que 1:
- 1er Teorema de Carnot (demostración en la próx. unidad)

No existe una máquina térmica que funcionando entre dos fuentes térmicas dadas tenga un rendimiento mayor que una máquina reversible (de Carnot).

F3B 2O21 23/26


Mácjuinas térmicas

- Máquina térmica: dispositivo cíclico que absorbe calor de una fuente caliente, realiza un trabajo mecánico y entrega la energía remanente en forma de calor a una fuente fría
 - Este calor no es aprovechable por la misma máquina térmica



F3B 2O21 24/26


Y según Carnot....



$$\eta = \frac{Q_{ABS} - Q_{ENT}}{Q_{ABS}} = 1 - \frac{Q_{ENT}}{Q_{ABS}} \le 1 - \frac{T_{Fria}}{T_{Caliente}}$$

F3B 2O21 25/26

Máquina térmica – un poco más realista



F3B 2O21 26/26