Universidad Nacional de Río Negro Física III B - 2021

Unidad 02

Clase U02 C01 - 07/30

Fecha 09 Abr 2021

Cont Primer principio

Cátedra Asorey - Calderón

Web https://gitlab.com/asoreyh/unrn-f3b



Unidad 2: Primer Principio



Módulo 1 - Unidad 2: Primer Principio




Paréntesis semántico

- ¿Por qué se usa U para la energía interna?
 - En el Siglo XIX se usaba en general la letra V como símbolos para las energías potenciales (típicamente por la relación entre la energía potencial electrostática y el Voltaje)
 - Rankine introduce en 1853 el concepto de Energía Interna (W. J. Rankine, On the general law of the transformation of energy, Proc. of the Philosophical Society of Glasgow, vol. 3, no. 5, pages 276-280, Feb 1853)
 - Usó la letra U para esta forma de energía
 - Error tipográfico: la U y la V eran intercambiables en latín
 - Pragmatismo: Para diferenciar del volumen V

F3B 2O21 4/25

Ley de Dulong-Petite

$$E_{K} = \sum_{i=1}^{N} \left[\frac{1}{2} m \left(v_{x,i}^{2} + v_{y,i}^{2} + v_{z,i}^{2} \right) + \frac{1}{2} k_{ef} \left(x_{i}^{2} + y_{i}^{2} + z_{i}^{2} \right) \right]$$



¿Grados de libertad?

•
$$v_x$$
, v_y , v_z , x, y, z \leftarrow 6

- Equipartición: ½ kT
- Energía interna: $U = \frac{6}{2} NkT = 3nRT$
- Calor específico:

$$Q = \Delta U = Cn\Delta T \rightarrow C = 3R$$

F3B 2O21 5/25

¿Cómo se explica ese resultado?


- Entonces, para calentar 100K a 1 kg de metal:
 - Cobre: 39250.3 J
 - Plomo: 12037,6 J
- ¿Por qué es menor para el plomo respecto al cobre?
- La capacidad calorífica c de un cuerpo con calor específico C y masa molar M es entonces:

$$c = \frac{C}{M}$$

$$[c] = \frac{[C]}{[M]} = \frac{\frac{J}{mol K}}{\frac{kg}{mol}} = \frac{J}{kg K}$$

F3B 2O21 6/25

- Sistema termodinámico: contenido total de energía, en cualquiera de sus formas (incluyendo la masa), que se encuentra en una región macroscópica del espacio.
 - Variables de estado termodinámicas que definen al sistema → temperatura, energía interna, presión, entropía, ...



- Sistema en equilibrio
 - Las variables de estado no cambian con el tiempo
- Fuera de equilibrio
 - Transferencia "lenta" de energía

F3B 2O21 7/25

Fases de un sistema termodinámico

- Fases (¡no confundir con estado de agregación!)
 zonas macroscópicas de un sistema con propiedades físicas y químicas homogéneas
 - Sistema monofásico (una fase) → sistema homogéneo
 - Sistema de varias fases → sistema heterogéneo o mezcla





F3B 2O21 8/25

Calor latente específico


- Calor latente: calor liberado o absorbido por un sistema termodinámico durante una transformación a temperatura constante (latente = escondido, 1762 J. Black)
- Propiedad intensiva L: calor requerido para cambiar completamente de fase a una determinada cantidad de substancia (usualmente en masa)
- Calor requerido para cambiar de fase una masa m:

$$L \stackrel{\text{def}}{=} \frac{Q}{m} \rightarrow Q = mL$$

- Agua: valores anormalmente altos (¡puentes H!). ¡Usos!
 - Fusión (a 273K): 334 kJ/kg, vaporización (a 373K): 2257 kJ/kg
 - Transpiración, Refrigeración, ¿rocío?...

F3B 2O21 9/25


Calor latente versus calor sensible



F3B 2O21 10/25

Nada se gana, nada se pierde, todo se transforma

 La conservación de la energía para un sistema termodinámico se expresa de la siguiente forma



Primer principio de la termodinámica

Q= Calor cedido al sistema (signo de Δ T) Δ U= Cambio de la energía interna del sistema (signo de Δ T) W = Trabajo realizado por el sistema (signo de Δ V)

Nueva transformación

- Vimos transformaciones a P=cte (isobara) y V=cte (isocora)
 - Isobara:

•
$$\Delta U = z/2 n R \Delta T$$

•
$$Q = \Delta U + W$$

• W = O

socora:

•
$$Q = C_v n \Delta T$$


•
$$Q = \Delta U$$

- ¿Cómo será una expansión isotérmica?
 - Baño térmico (p. ej.: Atmósfera, Océano, ...)
 - Reservorio de calor a una temperatura T dada
 - Puede ceder o absorber calor sin que T se vea afectada
 - Un sistema en contacto con un baño → evolución isotérmica


F3B 2O21 12/25

Transformación Isotérmica, Tecte

Si $T = \text{cte pV} = nRT \rightarrow p V = \text{cte (a n cte)}$



Transformación isotérmica






El gas se encuentra en el estado "B"
 Evoluciona en forma isotérmica (baño térmico a T_B=T_C)
 El gas finaliza en el estado "C"

F3B 2O21 14/25

Transformación isotérmica



En resumen....

Isobara:

•
$$\Delta U = (z/2) n R \Delta T$$

•
$$Q = \Delta U + W$$

Isoterma:

•
$$W = n R T ln (V_f / V_i)$$

•
$$Q = \Delta U + W \rightarrow Q = W$$

• socora:

•
$$Q = C_V n \Delta T$$

•
$$Q = \Delta U$$

Adiabática

Índice adiabático

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} \rightarrow \gamma = \frac{z+2}{z}$$


F3B 2O21 16/25

Último caso: No hay intercambio de calor

- No hay intercambio de calor con el medio
 - Recipiente muy aislado (calorímetro); ó
 - Transformación muy rápida (abriendo una Coca Cola)
- En este caso: Q = O ← Transformación Adiabática
- Q = $\Delta U + W \rightarrow O = \Delta U + W \rightarrow W = -\Delta U$
- En una expansión adiabática, el trabajo se realiza a costa de la energía interna del gas
- Expansión adiabática → Brusco descenso de T
 Y viceversa: en una compresión adiabática, todo el trabajo se convierte en energía interna (Zonda)


F3B 2O21 17/25

El zonda: efecto Föhn









F3B 2O21 18/25

El primer principio dice:

- Q=0 → W = ∆U → límite: dW = -dU → p dV=-dU
- Pero dU = (z/2) d (n R T) y por la ec. Estado, nRT=pV:

$$dU = \left(\frac{z}{2}\right)d(pV) \rightarrow dU = \left(\frac{z}{2}\right)(dpV + pdV)$$

$$\Rightarrow$$
 pdV = $-\frac{z}{2}$ V dp $-\frac{z}{2}$ pdV

$$p dV + \left(\frac{z}{2}\right) p dV = -\left(\frac{z}{2}\right) V dp \rightarrow \left(\frac{z+2}{2}\right) p dV = -\left(\frac{z}{2}\right) V dp$$

$$\left(\frac{z+2}{z}\right)p\,dV = -V\,dp \rightarrow \gamma p\,dV = -V\,dp \rightarrow -\gamma \left(\frac{dV}{V}\right) = \frac{dp}{p}$$

Integrando ambos lados:

$$-\gamma \int_{V_{i}}^{V_{f}} \frac{dV}{V} = \int_{p_{i}}^{p_{f}} \frac{dp}{p}$$

$$-\gamma \ln \left(\frac{V_{f}}{V_{i}}\right) = \ln \left(\frac{p_{f}}{p_{i}}\right)$$

$$\ln \left(\frac{V_{i}}{V_{f}}\right)^{\gamma} = \ln \left(\frac{p_{f}}{p_{i}}\right)$$


$$\left(\frac{V_{i}}{V_{f}}\right)^{\gamma} = \left(\frac{p_{f}}{p_{i}}\right)$$

Transformación Adiabática


$$p_i V_i^{\gamma} = p_f V_f^{\gamma} \rightarrow p V^{\gamma} = cte \rightarrow T V^{\gamma-1} = cte$$

F3B 2O21 2O/25

La cuenta "a mano"




Curvas adiabáticas



F3B 2O21 22/25

Adiabáticas vs isotermas



- Se aproximan asintóticamente a los ejes
- Cada adiabática intersecta a una isoterma en un único punto (volveremos...)
 - Las adiabáticas son isentrópicas (volveremos...)

F3B 2O21 23/25

Trabajo adiabático

Según el primer principio y teniendo en cuenta Q=0:

$$W = -\Delta U \rightarrow W = -\frac{z}{2} nR\Delta T \rightarrow W = -\frac{z}{2} nR(T_f - T_i)$$

$$W = -\frac{z}{2} (P_f V_f - P_i V_i)$$

$$W = -\left(\frac{P_f V_f - P_i V_i}{\gamma - 1}\right)$$

F3B 2O21 24/25

En resumen.... Il

Isobara:

- W = p ΔV
- $\Delta U = (z/2) n R \Delta T$
- $Q = \Delta U + W$

Isoterma:

- W = n R T ln (V_f / V_i)
- ∆U = O
- $Q = \Delta U + W \rightarrow Q = W$

$$Q = \Delta U + W$$

socora:

- W = O
- $Q = C_V n \Delta T$
- $Q = \Delta U$

Adiabática

- W = $-\Delta U$
- $\Delta U = (z/2) n R \Delta T$
- $Q = O \rightarrow W = -\Delta U$

$$PV = nRT$$