Universidad Nacional de Río Negro Física III B - 2020

Unidad 02

Clase U02 C01

Fecha 31 Mar 2020


Cont Primer Principio

Cátedra Asorey

Web http://gitlab.com/asoreyh/unrn-f3b



Contenidos: Termodinámica, alias F3B, alias F4A





En resumen...

- Tengo n moles de un gas de una cierta atomicidad
- El gas se encuentra en un estado "A"
- ¿Cuánto calor necesito para cambiar su temp. en ΔΤ?
 - Transformación a V=cte: $Q=C_V n \Delta T$
 - Transformación a P=cte: $Q = C_D n \Delta T$

Atomicidad	C _v	C _D	γ	
	•			
Monoatómico	3/2 R	5/2 R	5/3	
Biatómico	5/2 R	7/2 R	7/5	
Triatómico	6/2 R	8/2 R	4/3	
Max 21 2020			Ларион Г	_

El signo de Q coincide con ∆T

Q>0 → Calor entregado por el medio al sistema


Q<0 → Calor entregado por el sistema al medio

Mar 31, 2020

H. Asorey - F3B 2020

Ley de Dulong-Petite

$$E_{K} = \sum_{i=1}^{N} \left[\frac{1}{2} m \left(v_{x,i}^{2} + v_{y,i}^{2} + v_{z,i}^{2} \right) + \frac{1}{2} k_{ef} \left(x_{i}^{2} + y_{i}^{2} + z_{i}^{2} \right) \right]$$



- ¿Grados de libertad?
 - v_x , v_y , v_z , x, y, $z \leftarrow 6$
- Equipartición: ½ kT
- Energía interna:


$$U = \frac{6}{2}NkT = 3nRT$$

Calor específico:

$$Q = \Delta U = Cn\Delta T \rightarrow C = 3R$$

Sistema termodinámico

- Sistema termodinámico: contenido total de energía, en cualquiera de sus formas (incluyendo la masa), que se encuentra en una región macroscópica del espacio.
 - Variables de estado termodinámicas que definen al sistema → temperatura, energía interna, presión, entropía, ...



- Sistema en equilibrio
 - Las variables de estado no cambian con el tiempo
- Fuera de equilibrio
 - Transferencia "lenta" de energía

Cambios de fase



- El cambio de fase de un sistema termodinámico implica que algunas de las características de esa fase cambian. Requiere un intercambio de energía
 - Fusión: sólido (baja energía cinética) a líquido (alta energía cinética)

 Solidificación: inverso. ¿Flujo de energía?

 ¿Sentido de ese intercambio?



- Calor latente: calor liberado o absorbido por un sistema termodinámico durante una transformación a temperatura constante (latente = escondido, 1762 J. Black)
 - Calor de fusión: sólido a líquido
 - Calor de vaporización: líquido a gas
- Ehrenfest: Calor latente transformación de fase de primer orden
- Cambio de fase → temperatura del sistema permanece constante


Calor latente específico

- Propiedad intensiva L: calor requerido para cambiar completamente de fase a una determinada cantidad de substancia (usualmente en masa)
- Calor requerido para cambiar de fase una masa m:

$$L \stackrel{\text{def}}{=} \frac{Q}{m} \rightarrow Q = mL$$

- Agua: valores anormalmente altos (¡puentes H!). ¡Usos!
 - Fusión (a 273K): 334 kJ/kg, vaporización (a 373K): 2257 kJ/kg
 - Transpiración, Refrigeración, ¿rocío?...

Calor latente versus calor sensible




Paréniesis acuoso


$$H2O \rightarrow \theta = 104,45^{\circ} \rightarrow M=18 \text{ g/mol} \rightarrow Tf=273 \text{ K}$$


H2S
$$\rightarrow$$
 θ = 92,1° \rightarrow M=34 g/mol \rightarrow Tf=191 K
H2Se \rightarrow θ = 91° \rightarrow M=81 g/mol \rightarrow Tf=207 K
H2Te \rightarrow θ = 90° \rightarrow M= 127 g/mol \rightarrow Tf=224 K












Mar 31, 2020


H. Asorey - F3B 2020

11/29

Momento dipolar de la molécula de agua



En el episodio anterior...



$$P_{A} = P_{B} - A \frac{1}{W}$$

$$V_{A} V_{B}$$

$$U = C_V R n T$$

Energía interna

Si T cambia, habrá un cambio en la energía interna del gas

$$\Delta U = C_V R n \Delta T$$

Calor específico cantidad de calor para que un mol de sust. cambie su temperatura en 1 K

$$C = \frac{Q}{n\Delta T}$$


$$C_p = C_V + R$$

La conservación de la energía en un gas ideal, implicó considerar que

$$Q = \Delta U + W$$
H. Asorey - F3B 2O2O A 13/29

Nada se gana, nada se pierde, todo se transforma

 La conservación de la energía para un sistema termodinámico se expresa de la siguiente forma



Primer principio de la termodinámica

Q= Calor cedido al sistema (signo de Δ T) Δ U= Cambio de la energía interna del sistema (signo de Δ T) W = Trabajo realizado por el sistema (signo de Δ V)

Nueva transformación

- Vimos transformaciones a P=cte (isobara) y V=cte (isocora)
 - Isobara:

•
$$\Delta U = z/2 n R \Delta T$$

•
$$Q = \Delta U + W$$

socora:


•
$$Q = C_V n \Delta T$$

•
$$Q = \Delta U$$

- ¿Cómo será una expansión isotérmica?
 - Baño térmico (p. ej.: Atmósfera, Océano, ...)
 - Reservorio de calor a una temperatura T dada
 - Puede ceder o absorber calor sin que T se vea afectada
 - Un sistema en contacto con un baño → evolución isotérmica


Transformación Isotérmica, Tecte

Si $T = \text{cte pV} = nRT \rightarrow p V = \text{cte (a n cte)}$



Mar 31, 20 16/29


Transformación isotérmica



$$T_A < T_B < T_X$$

El gas se encuentra en el estado "B"
 Evoluciona en forma isotérmica (baño térmico a T_B=T_C)
 El gas finaliza en el estado "C"

Transformación isotérmica



En resumen.... II

Isobara:

- W = p ∆V
- $\Delta U = (z/2) n R \Delta T$
- $Q = \Delta U + W$

Isoterma:

- W = n R T ln (V_f / V_i)
- ∆U = O
- $Q = \Delta U + W \rightarrow Q = W$

• socora:

- W = O
- $Q = C_V n \Delta T$
- $Q = \Delta U$

Adiabática

 Próximamente en los mejores cines de su barrio

Recordemos y

• Índice adiabático:

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$$

- z es la atomicidad del gas: z=3,5,6 para un gas mono, bi y triatómico respectivamente)
- Luego →

$$\gamma = \frac{C_p + R}{C_v} \rightarrow \gamma = 1 + \frac{R}{C_v}$$

$$\gamma = 1 + \frac{R}{Z} \rightarrow \gamma = 1 + \frac{2}{a}$$

$$\frac{z}{2}R$$


Otra forma de escribir γ :

 $\gamma = \frac{z+2}{z}$

Último caso: No hay intercambio de calor


- No hay intercambio de calor con el medio
 - Recipiente muy aislado (calorímetro); ó
 - Transformación muy rápida (abriendo una Coca Cola)
- En este caso: Q = O ← Transformación Adiabática
- Q = ΔU + W \rightarrow O = ΔU + W \rightarrow W = - ΔU
- En una expansión adiabática, el trabajo se realiza a costa de la energía interna del gas
- Expansión adiabática → Brusco descenso de T
 Y viceversa: en una compresión adiabática, todo el trabajo se convierte en energía interna (Zonda)

El zonda: efecto Föhn









Mar 31, 2020 H. Asorey - F3B 2020 22/29

El primer principio dice:

- Q=0 → W = ∆U → límite: dW = -dU → p dV=-dU
- Pero dU = (z/2) d (n R T) y por la ec. Estado, nRT=pV:

$$dU = \left(\frac{z}{2}\right)d(pV) \rightarrow dU = \left(\frac{z}{2}\right)(dpV + pdV)$$

$$\Rightarrow$$
 pdV = $-\frac{z}{2}$ V dp $-\frac{z}{2}$ pdV

$$p dV + \left(\frac{z}{2}\right) p dV = -\left(\frac{z}{2}\right) V dp \rightarrow \left(\frac{z+2}{2}\right) p dV = -\left(\frac{z}{2}\right) V dp$$

$$\left(\frac{z+2}{z}\right)p\,dV = -V\,dp \rightarrow \gamma p\,dV = -V\,dp \rightarrow -\gamma \left(\frac{dV}{V}\right) = \frac{dp}{p}$$

Mar 31, 2020

H. Asorey - F3B 2020

23/29

• Integrando ambos lados:

$$-\gamma \int_{V_{i}}^{V_{f}} \frac{dV}{V} = \int_{p_{i}}^{p_{f}} \frac{dp}{p}$$

$$-\gamma \ln \left(\frac{V_{f}}{V_{i}}\right) = \ln \left(\frac{p_{f}}{p_{i}}\right)$$


$$\ln \left(\frac{V_{i}}{V_{f}}\right)^{\gamma} = \ln \left(\frac{p_{f}}{p_{i}}\right)$$

$$\left(\frac{V_{i}}{V_{f}}\right)^{\gamma} = \left(\frac{p_{f}}{p_{i}}\right)$$


Transformación Adiabática

$$p_i V_i^{\gamma} = p_f V_f^{\gamma} \rightarrow p V^{\gamma} = cte \rightarrow T V^{\gamma-1} = cte$$

La cuenta "a mano"




Curvas adiabáticas



Mar 31, 2020

H. Asorey - F3B 2020

Adiabáticas vs isotermas



- Se aproximan asintóticamente a los ejes
- Cada adiabática intersecta a una isoterma en un único punto (volveremos...)
- Las adiabáticas son isentrópicas (volveremos...)

Trabajo adiabático

Según el primer principio y teniendo en cuenta Q=0:

$$W = -\Delta U \rightarrow W = -\frac{z}{2} nR\Delta T \rightarrow W = -\frac{z}{2} nR(T_f - T_i)$$

$$W = -\frac{z}{2} (P_f V_f - P_i V_i)$$

$$W = -\left(\frac{P_f V_f - P_i V_i}{\gamma - 1}\right)$$

En resumen.... Il

Isobara:

- W = $p \Delta V$
- $\Delta U = (z/2) n R \Delta T$
- $Q = \Delta U + W$

Isoterma:

- W = n R T ln (V_f / V_i)
- ∆U = O

Mar 31. 20

• $Q = \Delta U + W \rightarrow Q = W$

$$Q = DU + W$$

Isocora:

- W = O
- $Q = C_V n \Delta T$
- $Q = \Delta U$

Adiabática

- W = $-\Delta U$
- $\Delta U = (z/2) n R \Delta T$
- $Q = O \rightarrow W = -\Delta U$

PV = nRT