32 位汇编语言编程步骤演示:

http://10.71.45.100/bhh/sum.rar

①下载上述链接中的压缩包,解压缩后,里面有一个 sum.asm 是 32 位汇编程序的源代码;

http://10.71.45.100/bhh/mam32.zip

- ②下载上述链接中的压缩包,解压缩后,生成 masm32 文件夹, 里面包含了 32 位汇编语言的编译程序;
- ③双击 masm32\qeditor.exe 运行 32 位汇编语言集成环境
- ④在集成环境中打开 sum.asm;
- ⑤点菜单 project->build all 进行编译, 生成 sum.exe
- ⑥点菜单 project->run program 运行 sum.exe

16 位汇编与 32 位汇编的区别:

- (1) 宽度的区别
- 16 位汇编是在 dos 环境下的汇编语言;
- 32 位汇编是在 windows 或 linux 环境下的汇编语言;
- 16 位汇编的寄存器是 16 位的,地址也是 16 位的;

而 32 位汇编的寄存器是 32 位,地址也是 32 位。

(2) 调用操作系统函数时有区别

例如在屏幕上输出一句话, 32 位汇编可以调用

MessageBox 这个函数,通过弹框输出;

16 位汇编要调用 int 21h 的 9 号功能;

使用16位的寄存器及地址与使用32位的寄存器及地址在语法上差别不大,例如:

mov ax, 1; 16 位寄存器

mov eax, 1; 32 位寄存器

mov word ptr ds:[1000h], 1234h; 16位地址

mov word ptr ds:[00401000h], 1234h; 32 位地址

16 位汇编语言编程步骤演示:

dosbox86 中如何对 h02.asm (http://10.71.45.100/bhh/h02.asm) 进行编译?

- 1.集成环境编译
- (1) 先复制 h02.asm 到 dosbox86\masm
- (2)运行 dosbox86
- (3) file->open->h02.asm
- (4) assemble->assemble 编译
- (5)assemble->link 连接
- (6) run->run
- (7) debug->user screen 查看运行结果
- 2. 命令行编译

file->dos shell

masm h02;编译:把h02.asm编译成h02.obj link h02;连接:把h02.obj连接成h02.exe

h02 运行

exit 返回集成环境

如何调试汇编语言程序?

(1) 在集成环境中选菜单 debug 可以对 16 位汇编语言程序进行调试;也可以在命令行中输入以下命令可以对 h02.exe 进行调试:

td h02.exe

其中 td 的全名为 Turbo Debugger。 寄存器 ax 分成左 8 位 (名为 ah) 及右 8 位 (名为 al)。

- (2) windows 环境下的 32 位汇编语言程序用 qeditor 集成环境编译成 exe 后,可以用 OllyDbg 打开该 exe 进行调试。
- (3) linux 环境下的 32 位汇编语言程序可以用 qdb 调试:

演示程序: 把字符数组中的元素逐个取出并输出

(http://10.71.45.100/bhh/outs.asm)

源程序 outs.asm 中,以下语句

mov dl, s[bx]

编译后,变成:

mov d1, [bx+0003]; 其中变量的段地址 ds 是隐含的这条机器语言指令其实等价于以下指令:

mov dl, ds:[bx+0003]

ds: [bx+0003] 表示指针 ds:bx+0003 所指的对象,其中 ds 是变量的段地址, bx+0003 是变量的偏移地址。

根据上述分析,只要程序中引用了 data 段内的变量,则必须在程序一开始就把 ds 赋值为 data,这样可以保证变量的段地址及偏移地址精确地指向该变量。