

Matriz de roles y permisos

Versión actual del sistema - 16 de julio de 2026 - Documento de referencia operativa

8 roles definidos	9 permisos base	5 secciones operativas	100% validación en servidor
----------------------	--------------------	---------------------------	--------------------------------

Matriz de acceso

Permiso	Owner	Operations admin	Inventory controller	Store manager	Store staff	Warehouse manager	Warehouse staff	Auditor
Ver panel general dashboard.view	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Ver cajas boxes.view	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Crear o modificar cajas boxes.mutate	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-
Ver inventario inventory.view	SI	SI	SI	SI	-	SI	-	SI
Ver fulfillment fulfillment.view	SI	SI	SI	SI	-	SI	-	SI
Administrar borradores de fulfillment fulfillment.manage	SI	SI	-	-	-	-	-	-
Publicar configuracion de fulfillment fulfillment.publish	SI	-	-	-	-	-	-	-
Crear rollback de fulfillment fulfillment.rollback	SI	-	-	-	-	-	-	-
Administrar usuarios admin.manage	SI	SI	-	-	-	-	-	-

SI indica que el rol concede el permiso. Un guion indica que no lo concede. Las restricciones de ubicación siguen aplicando aunque el permiso esté habilitado.

Secciones y gobernanza

Visibilidad del front y reglas transversales de autorización.

Secciones disponibles en el front

Sección del front	Ruta	Permiso	Comportamiento
Panel general	/operations	dashboard.view	Solo aparece y abre para usuarios con acceso al panel.
Cajas	/operations/boxes	boxes.view boxes.mutate	Ver cajas requiere boxes.view. El formulario de creación solo aparece con boxes.mutate y la acción vuelve a validarse en el servidor.
Inventario	/operations/inventory	inventory.view	Se oculta de la navegación y se bloquea la ruta sin permiso.
Fulfillment	/operations/fulfillment	fulfillment.view fulfillment.manage fulfillment.publish fulfillment.rollback	Walking delivery y shipping vía Englewood. Guardar borradores y publicar son acciones separadas; solo Owner publica o crea rollback.
Usuarios y auditoría	/operations/admin/users /operations/admin/audit	admin.manage	Incluye invitaciones, edición de acceso, matriz de roles y registro de auditoría.

Reglas transversales

Regla	Aplicación
Roles combinados	Si una persona recibe varios roles, sus permisos se combinan. Un permiso concedido por cualquiera de los roles queda habilitado.
Ubicaciones activas	Cada cuenta debe tener al menos un rol y una ubicación activa. Las consultas operativas se limitan a las ubicaciones asignadas.
Compatibilidad	Los roles Store se asignan a tiendas y los roles Warehouse a almacenes. Owner, Operations admin, Inventory controller y Auditor pueden abarcar ambos tipos.
Seguridad administrativa	Un administrador no puede retirarse a sí mismo el acceso administrativo. Solo un Owner administra acceso Owner y siempre debe permanecer al menos uno activo.

Fuente de verdad: src/application/auth/permissions.ts y src/application/admin/user-management-policy.ts.

Detalle por rol

Los nombres técnicos se muestran para facilitar auditorías y soporte.

Rol	Permisos otorgados	Alcance y límites
Owner OWNER	- Ver panel general - Ver cajas - Crear o modificar cajas - Ver inventario - Ver fulfillment - Administrar borradores de fulfillment - Publicar configuracion de fulfillment - Crear rollback de fulfillment - Administrar usuarios	Acceso total. Es el único rol que publica o crea rollback de fulfillment. El sistema conserva al menos un Owner activo.
Operations admin OPERATIONS_ADMIN	- Ver panel general - Ver cajas - Crear o modificar cajas - Ver inventario - Ver fulfillment - Administrar borradores de fulfillment - Administrar usuarios	Administra borradores de fulfillment y usuarios, pero no publica ni crea rollback. No puede modificar acceso Owner.
Inventory controller INVENTORY_CONTROLLER	- Ver panel general - Ver cajas - Crear o modificar cajas - Ver inventario - Ver fulfillment	Gestiona cajas, consulta inventario y ve fulfillment. No modifica sus configuraciones.
Store manager STORE_MANAGER	- Ver panel general - Ver cajas - Crear o modificar cajas - Ver inventario - Ver fulfillment	Opera cajas e inventario y ve fulfillment para las tiendas asignadas. No modifica sus configuraciones.
Store staff STORE_STAFF	- Ver panel general - Ver cajas - Crear o modificar cajas	Opera cajas en las tiendas asignadas. No ve inventario ni administra usuarios.
Warehouse manager WAREHOUSE_MANAGER	- Ver panel general - Ver cajas - Crear o modificar cajas - Ver inventario - Ver fulfillment	Opera cajas e inventario y ve fulfillment para los almacenes asignados. No modifica sus configuraciones.
Warehouse staff WAREHOUSE_STAFF	- Ver panel general - Ver cajas - Crear o modificar cajas	Opera cajas en los almacenes asignados. No ve inventario ni administra usuarios.
Auditor AUDITOR	- Ver panel general - Ver cajas - Ver inventario - Ver fulfillment	Acceso de solo lectura al panel, cajas, inventario y fulfillment. No modifica configuraciones.