

SMSCPRO 管理员后台操作手册

适用版本：SMSCPRO 国际短信平台（管理员/运营后台）说明：本手册按后台左侧菜单的实际模块编写。每节标注【入口】路径与【截图位置】，请按标记在对应页面截图后插入，再导出 PDF/Word 交付。角色：超级管理员(super_admin) > 管理员(admin) > 员工(staff)。部分模块仅 admin 及以上可见。

0. 登录与总览

0.1 登录后台

【入口】浏览器打开 <https://smscpro.com>（或后台域名）→ 进入登录页。操作步骤：1. 输入管理员用户名与密码。2. 点击「登录」，进入后台工作台。3. 忘记密码请联系超级管理员在「系统设置 → 账户管理」中重置。【截图位置】登录页（输入框 + 登录按钮）。

0.2 后台布局

- 左侧：分组菜单（概览 / 短信业务 / 数据业务 / 运营中心 / 系统设置 / 我的账户）。
- 顶部：当前管理员、语言切换、退出。
- 主区：当前模块内容。【截图位置】登录后整体界面（左侧菜单展开 + 顶部栏 + 工作台）。

0.3 工作台 (Dashboard)

【入口】概览 → 工作台 / [dashboard](#) 功能：平台关键指标总览（发送量、成功率、余额、近期趋势等）。操作：进入后查看各统计卡片与图表；可按时间范围筛选。【截图位置】工作台全貌（统计卡片 + 趋势图）。

1. 客户管理（账户）

这是日常最核心的模块：开户、充值、绑定通道、按国家路由与报价。

【入口】运营中心 → 客户管理 / [admin/accounts](#)

1.1 账户列表

功能：查看所有客户账户（账户名、余额、状态、协议、API 凭证等）。操作：1. 顶部搜索框按账户名/ID筛选；按状态/协议过滤。2. 列表展示余额、状态（启用/停用）、协议（HTTP/SMPP）。【截图位置】客户账户列表（含搜索栏与一行账户）。

1.2 新建客户账户

操作步骤：1. 点击右上「新增账户」。2. 填写：账户名、初始密码/API 凭证、协议类型（HTTP / SMPP）、币种、限速(TPS)、状态。3. 保存后系统生成 API Key（客户对接用）。【截图位置】新增账户弹窗（表单字段）。

1.3 充值/调整余额

操作步骤：1. 在账户行点「更多 → 充值」（或余额操作）。2. 输入充值金额、备注，确认。3. 余额即时更新；记录可在「充值记录」查询。【截图位置】充值弹窗 + 充值后余额变化。

1.4 国家路由与报价（重要）

控制该客户「发哪个国家、走哪条通道、什么价」。

操作步骤：1. 账户行点「更多 → 国家路由与报价」。2. 弹窗中按国家添加：选择国家（可选「全部国家」作兜底）、绑定通道（可选「全部通道()」）、设置销售单价。3. 留空单价可点「清空」回退默认。4. 保存。之后该客户发该国短信即按此通道与价格。【截图位置】国家路由与报价弹窗（一行国家+通道+单价）。

1.5 启用/停用、查看 API 凭证

- 停用：账户行「停用」，停用后该客户无法发送。
- 查看 API Key/密钥：账户详情中展示，供客户 API 对接。【截图位置】账户详情（API 凭证区，注意交付时打码）。

2. 员工管理

【入口】运营中心 → 员工管理 /admin/staff 功能：管理后台员工账号及角色（super_admin/admin/staff）。操作步骤：1. 「新增员工」→ 填用户名、密码、角色。2. 角色决定可见模块与操作权限。3. 可停用/重置密码。【截图位置】员工列表 + 新增员工弹窗。

3. 通道配置（含国家路由 / SID）

短信能否发出、用什么发送方ID，由通道决定。

【入口】运营中心 → 短信业务 → 通道配置 /channels

3.1 通道列表

列含：通道代码、名称、协议(SMPP/HTTP/VIRTUAL)、服务器地址、账号、通道状态(启用/在线)、速率控制、默认SID、供应商。行操作：详情、编辑、路由配置、价格配置、测试、状态检测、启用/禁用、删除、一键检查。【截图位置】通道列表（一行通道 + 操作按钮）。

3.2 新建/编辑通道

操作步骤：1. 「新增通道」→ 填：通道代码、名称、协议、服务器地址(SMPP host:port)/API地址、账号密码、默认SID、速率(TPS)。2. 保存。【截图位置】通道新增/编辑弹窗。

3.3 状态检测 / 一键检查

- 行「状态检测」：探测单条通道连通性。
- 顶部「一键检查」：批量探测所有通道在线状态。【截图位置】一键检查结果。

3.4 路由配置 + 发送方ID(SID) 管理（新功能）

客户发送时可从该通道在某国家配置的多个 SID 中下拉选择。

操作步骤：1. 通道行点「路由配置」。2. 弹窗为按国家一行的路由规则列表。先「添加路由」加入目标国家（如巴西），设优先级、启用。3. 该国家行操作列点「SID」→ 打开 SID 管理。4. 顶部显示国家（只读，如「巴西(BR)」）→ 点「添加SID」。5. 填：发送方ID（如 888001）、类型(字母/数字/短码)、状态选「启用 active」、可设默认。6. 可加多个 SID（默认一个，其余备

选)。**【截图位置】**① 路由配置弹窗 (国家列表 + SID 按钮) ; ② SID 管理弹窗 (国家 + SID 列表 + 添加SID) ; ③ 添加SID 表单。

要点：- 仅启用(active)的 SID 会出现在客户发送页的「发送者ID」下拉。- 客户发送时 (手输号码识别国家 / 私库 / 数据源) , 系统据通道+目的国家列出可选 SID , 未选则用默认SID。

4. 供应商报价

【入口】运营中心 → 供应商报价 `/admin/suppliers` 功能：维护上游供应商及其成本价 (成本价 = 开户模板底价来源)。操作步骤：1. 「新增供应商」→ 名称等。2. 维护各国家成本价；保存通道价格时会联动同步开户模板底价。**【截图位置】**供应商列表 + 报价编辑。

5. 开户模板

【入口】运营中心 → 开户模板 `/admin/account-templates` 功能：TG 机器人开户时的国家/业务/底价模板。开户单价须 $\geq$ 底价 $\times 1.1$ 。操作步骤：查看/编辑各国家模板与底价。**【截图位置】**开户模板列表。

6. 短信发送

【入口】短信业务 → 发送 `/sms/send`

6.1 单条/手动发送

操作步骤：1. 收件号码：手动输入 (每行一个, E.164 如 +55119...)。2. 短信内容：输入正文, 可用变量按钮 (序号、号码、国家等)。3. 发送者ID：选了通道且识别出目的国家后, 此处为下拉 (该通道该国家可用 SID) , 选一个；无配置时为自由输入。4. (多通道账户) 选择通道。5. 点「发送」。**【截图位置】**发送页 (号码框 + 内容框 + 发送者ID下拉 + 通道)。

6.2 私库/数据源取号发送

- 切到「私库」标签：选库分组、数量，发送 (发送者ID 按该库国家出下拉)。
- 切到「数据库」标签：选数据产品、数量，发送。**【截图位置】**私库取号 + 发送者ID下拉。

6.3 模板

【入口】短信业务 → 模板 `/sms/templates` 功能：常用短信文案模板，发送时可套用。**【截图位置】**模板列表 + 新建模板。

7. 短信任务 / 记录 / 统计

7.1 批量发送 / 任务

【入口】短信业务 → 任务 `/sms/tasks` (批量上传 CSV 发送) 操作步骤：1. 「上传文件」选 CSV (首列号码)。2. 填任务名、可选模板、发送者ID。3. 提交后进入任务列表, 可看进度 (待发/已发/送达/失败)。**【截图位置】**批量上传 + 任务进度。

7.2 定时任务

【入口】短信业务 → 定时 `/sms/scheduled` 功能：查看/管理预约发送的任务。**【截图位置】**定时任务列表。

7.3 发送记录

【入口】运营中心 → 短信业务 → 发送记录 </sms/records> 功能：按账户/通道/国家/状态/时间查询每条短信（状态、回执、费用）。操作：用筛选条件查询，可导出。【截图位置】发送记录（筛选栏 + 列表，含状态/回执列）。

7.4 发送统计

【入口】短信业务 → 发送统计 </sms/send-stats> 功能：发送量、送达率、按国家/通道维度统计图表。【截图位置】统计图表。

7.5 短信任务管理（管理员）

【入口】运营中心 → 短信业务 → 短信任务管理 </admin/sms/tasks> 功能：管理员视角的所有批次任务监控/补录/对账。【截图位置】任务管理列表。

8. 财务（充值 / 余额 / 报表 / 退款）

8.1 充值记录

【入口】短信业务 → 充值记录 </sms/recharge-records> 功能：查询各账户充值流水。【截图位置】充值记录列表。

8.2 财务报表 / 客户余额

【入口】财务管理 → 财务报表 / 客户余额 功能：收入/成本/毛利报表；各客户余额总览。【截图位置】财务报表 + 客户余额。

8.3 短信审批 / 退款审核

- 短信审批：短信业务 → 审批 </sms/approvals>（需审核的发送申请）。
- 退款审核：运营中心 → 短信业务 → 退款审核 </admin/sms/refund-audit>（失败短信退款审批）。【截图位置】审批列表 + 退款审核。

9. 数据业务（号码数据）

若平台开通号码数据销售/私库功能时使用。

【入口】运营中心 → 数据业务 - 数据账户 </admin/data/accounts>：数据业务客户账户。 - 客户数据 </admin/data/private-library>：客户私有号码库。 - 数据上传 </admin/data/upload>：上传号码入库（CSV/TXT，按国家剔除非目标国号码）。 - 数据产品 </admin/data/products>：上架可售号码产品。 - 数据订单 </admin/data/orders>：客户购买订单。 - 数据定价 </admin/data/pricing>：号码产品定价。操作步骤（上传示例）：选账户/国家/来源 → 上传 CSV → 系统解析入库并剔除非目标国号码。【截图位置】数据上传页 + 数据产品列表 + 数据订单。

10. TG 机器人

【入口】运营中心 → TG机器人 - 机器人配置 </admin/bot/config>：Bot Token、客服、开关；改 Token 后需点「重启 Bot」。 - 机器人消息 </admin/bot/messages>：消息文案。 - 邀请码：邀请注册管理。 - 模板白名单：允许的开户模板。 - 充值审核 </admin/bot/recharge-audit>：TG 端充值申请审核。 - 批量审核 </admin/bot/batch-audit>：TG 端批量发送审核。操作（配置 Bot）：填 Token → 保存 → 点「重启 Bot」生效。【截图位置】机器人配置（Token + 重启Bot按钮）+ 充值审核列表。

11. 注水（可选/内部）

【入口】运营中心 → 注水 - 代理IP `/admin/water/proxies`、注水任务 `/admin/water/tasks`、注水日志 `/admin/water/logs`、注水脚本 `/admin/water/scripts`。功能：链接点击模拟等内部运营功能（如平台不使用可忽略此模块，或不对客户开放）。
【截图位置】（如需）注水任务 + 日志。

12. 工单管理

【入口】运营中心 → 工单管理 `/admin/tickets` 功能：客户工单的接收、回复、关闭。操作：在工单列表点开 → 回复 → 关闭。【截图位置】工单列表 + 工单详情/回复。

13. 业务知识库

【入口】运营中心 → 业务知识库 `/admin/business-knowledge` 功能：内部知识文档维护。【截图位置】知识库列表。

14. 系统设置

14.1 系统配置

【入口】系统设置 → 系统配置 `/admin/system/config` 功能：平台级配置（基础/短信/通知/Telegram/安全 五组），含敏感项（锁定后需确认才能编辑）。操作步骤：1. 左侧选配置分组。2. 修改项 → 点「保存改动」（批量保存 dirty 项）。3. 标「需重启」的项保存后按提示重启相应服务。4. 右侧「审计日志」可查配置变更记录。【截图位置】系统配置（左侧分组 + 配置项 + 保存按钮）。

14.2 账户管理（系统设置内）

【入口】系统设置 → 账户管理 功能：后台登录账户/角色维护（与员工管理相关）。【截图位置】账户管理列表。

15. 个人资料

【入口】右上头像 / 我的账户 → 账户管理 `/admin/profile` 功能：修改本人密码、查看角色。【截图位置】个人资料页。

附录 A：常见运营流程速查

场景	操作路径
给新客户开户	客户管理 → 新增账户
给客户充值	客户管理 → 更多 → 充值
指定客户某国走哪条通道、什么价	客户管理 → 更多 → 国家路由与报价
给通道某国家配发送方ID(SID)	通道配置 → 路由配置 → 国家行「SID」
查某条短信状态/回执	发送记录（按条件筛选）
处理失败退款	退款审核
改 Bot Token	TG机器人 → 机器人配置 → 保存 → 重启Bot

场景	操作路径
改平台配置	系统设置 → 系统配置 → 保存改动（按需重启）

附录 B：发送方ID(SID) 端到端说明

1. 管理员在「通道配置 → 路由配置 → 国家行 SID」为通道+国家配置若干 active SID（设一个默认）。
 2. 客户在发送页选该通道、目的国家（手输号码识别 / 私库 / 数据源），「发送者ID」出现可选 SID 下拉。
 3. 客户选定后发送，系统以所选 SID 作为该批短信的发送方；未选则用默认 SID，无配置则用通道默认 SID。
 4. 仅 active 的 SID 生效；非法 SID 在发送时被白名单拦截。
-

附录 C：通道配置 与 发送方ID(SID) 详解

本节为重点模块的逐步详解，配合界面示意。实际截图请按【截图位置】补入。

C.1 进入通道配置

【入口】运营中心 → 短信业务 → 通道配置（地址 `/channels`）

界面示意（通道列表）：

[搜索通道编码/名称] [协议类型▼] [状态▼] [重置] [✓ 一键检查]									
通道代码	通道名称	协议	服务器地址	通道状态	速率控制	默认SID	操作		
MM_zhilian	MM通信直连	SMPP	47.91.24.66:5520	启用/在线	100 TPS	-	...		
操作列：详情 编辑 路由配置 价格配置 测试 状态检测 禁用 删除									

【截图位置】通道列表整页。

C.2 新建通道

- 点列表右上「新增通道」。
- 填写字段：

字段	说明
通道代码	唯一标识，如 <code>MM_zhilian</code>
通道名称	显示名，如「MM通信直连」
协议	SMPP / HTTP / VIRTUAL（虚拟为模拟通道）
服务器地址	SMPP 填 <code>host:port</code> ；HTTP 填 API 地址
账号 / 密码	上游对接凭证
默认SID	该通道兜底发送方ID（客户未选 SID 时用）
速率控制	TPS 限速
状态	启用/停用

- 保存。【截图位置】新增/编辑通道弹窗。

C.3 通道连通性检查

- 单通道：操作列「状态检测」→ 弹出探测结果（在线/离线、延迟）。
- 全部通道：顶部「一键检查」→ 批量探测。
- 提示：DB/界面显示「在线」不代表一定能发，最终以发送测试与上游日志为准。【截图位置】一键检查结果弹窗。

C.4 配置发送方ID(SID)——核心

目标：让客户发某国短信时，能从该通道为该国家配置的多个 SID 中下拉选择。

步骤 1：先给通道加该国家的「路由」

- 1. 通道行点「路由配置」。
- 2. 弹窗为「按国家一行」的路由规则表：

路由配置 - MM通信直连							
国家	优先级	启用	违禁词	更新时间	操作		
巴西(BR)	0	是	-	...	编辑 SID 删除		
[+ 添加路由]							

- 1. 若没有目标国家，先点「添加路由」→ 选国家（如巴西）→ 设优先级、启用 → 保存。【截图位置】路由配置弹窗（含国家行与「SID」按钮）。

步骤 2：在该国家行配置 SID

- 1. 目标国家行点「SID」→ 打开 SID 管理：

发送方ID(SID)管理 - MM通信直连							
国家：[巴西 (BR)]		[+ 添加SID]		(仅"启用active"的SID会出现在客户发送页下拉)			
发送方ID	类型	状态	默认	操作			
888001	数字	active	是	编辑 删除			
888002	数字	active	-	编辑 删除			
888003	数字	active	-	编辑 删除			

- 1. 点「添加SID」，在弹窗填写：

字段	说明
发送方ID	SID 内容，如 888001
类型	字母 alpha / 数字 numeric / 短码 shortcode
状态	启用 active（必须，否则不进客户下拉）
设为默认	开启则客户不选时默认用它（每国家一个默认）

- 1. 保存。可重复添加多个（一个默认 + 若干备选）。【截图位置】① SID 管理弹窗；② 添加SID 表单。

步骤 3：客户端效果

客户在「短信发送」页：选该通道、目的国家（手输号码自动识别 / 私库 / 数据源），「发送者ID」字段变为下拉，列出这些 SID（默认项已选中）。客户选定后该批短信即用所选 SID 发出。- 未选 → 用该国默认 SID；无国家级 SID → 用通道「默认SID」。- 仅 active 生效；非法 SID 发送时被白名单拦截。【截图位置】客户发送页「发送者ID」下拉展开。


常见问题

- 「通道未支持该国家，请先在路由配置为该国家添加路由」：先在步骤 1 给该通道加该国家路由。
- 客户发送页无 SID 下拉：确认①该国 SID 为 active；②客户确实选了该通道；③已识别出目的国家（手输需带国码、私库/数据源选了对应国家库/产品）。

附录 D：TG 业务助手开户流程详解

「业务助手」即平台 Telegram 机器人。开户分授权码开户（推荐，销售发码）与业务工单开户（自助提交需求）两种；最终都由管理员在后台完成开账户。

D.1 流程总览



D.2 方式一：授权码开户（销售发码）

管理员/销售侧：1. TG 业务助手菜单点「 创建开户邀请」；或后台「TG机器人 → 邀请码」生成。2. 系统生成授权码（邀请码），把它发给客户。【截图位置】创建开户邀请界面 + 生成的授权码。

客户侧（TG）：1. 打开业务助手 → 游客菜单点「 输入授权码开户」。2. 粘贴授权码 → 按提示完成（自动注册并绑定其 Telegram）。3. 成功后进入客户菜单，可发短信/查余额。【截图位置】客户输入授权码 + 开户成功提示。

管理员侧确认：- 后台「客户管理」中出现该新账户；按需充值、配「国家路由与报价」。- 「TG机器人 → 邀请码」可查邀请码使用状态。

D.3 方式二：业务工单开户（自助）

客户侧（TG）：1. 业务助手菜单 → 选业务「 短信 SMS」。2. 点「 短信开户」。3. 按提示输入需求描述（5–2000 字，如公司、用途、目标国家、预计量）。4. 提交 → 生成开户工单并推送到技术群。【截图位置】短信开户业务菜单 + 需求描述输入 + 提交成功。

管理员侧：1. 后台「运营中心 → 工单管理」看到该开户工单（类型=开户/registration）。2. 打开工单 → 与客户沟通/回复 → 在「客户管理」新建账户、充值、配通道路由与报价。3. 把账户凭证/授权码反馈给客户，关闭工单。【截图位置】工单管理列表（开户工单）+ 工单详情/回复。

D.4 （语音/数据）带模板定价的开户

若平台开通语音/数据业务，开户流程更细（SMS 走上面的工单式）：- 选业务（语音/数据）→ 选国家 → 选线路/模板 → 逐条设卖价（须 $\geq$ 底价 $\times$ 1.1）→ 确认 → 发技术群 + 建工单。- 底价来源：供应商成本价（见「供应商报价/开户模板」）。【截图位置】（如适用）选模板 + 设卖价 + 确认开户信息。

D.5 开户后必做（管理员）

步骤	路径
新建/确认账户	客户管理 → 新增账户 / 工单转化

步骤	路径
充值	客户管理 → 更多 → 充值
配国家路由与报价	客户管理 → 更多 → 国家路由与报价
配该国发送方ID	通道配置 → 路由配置 → 国家行 SID (附录C)
给客户 API 凭证 (如走API)	账户详情查看 API Key

D.6 Bot 配置前提 (运维)

- 「TG机器人 → 机器人配置」需正确填 Bot Token；改 Token 后点「重启 Bot」生效。
- 开户模板/国家由「开户模板」「供应商报价」维护；国家中文名为单一数据源，加国家只改一处。【截图位置】机器人配置 (Token + 重启Bot)。

文档维护：本手册依据后台实际模块编写。界面如有更新，请同步修订对应小节与截图。