EMCS 企业操作手册

For Enterprise

V1.0

目录

一、系统的登录及系统语言设置……2
（一）系统登录及语言设置……2
（二）告警提示……2
二、账户资料查看及密码修改……3
（一）账户修改密码……3
（二）账户资料信息说明……3
（三）、账户费率详解……4
三、用户管理……5
（一）用户的增、删、改操作……5
（二）客服坐席的增删改查……6
（三）、班组管理……7
（四）、消息注册（坐席在线情况）……7
四、客户管理……8
五、群发任务……8
（一）、创建群发任务……8
（二）、任务工作台……10
（三）、群发任务与群发记录……10
（四）消息策略与定时任务……11
六、消息数据……12
（一）消息记录……12
（二）、实时记录……13
七、数据统计……14
（一）、用户数据统计……14
（二）、首页数据解析……15

一、系统的登录及系统语言设置

（一）系统登录及语言设置

浏览器访问打开系统登录地址，输入登录的账号信息并点击【登录】按钮，如果信息无误，即可登录跳转到系统主界面。可点击密码框下方的【English/简体中文】字样以切换系统的中英文显示。

（二）告警提示

当账密输入完成，点击【登录】按钮后，如存在账户余额不足、未配置发送费率等情况时，会弹窗进行提示。收到告警后请及时进行相关处理。

二、账户资料查看及密码修改

（一）账户密码修改

点击右上方【头像】后，可展开功能栏，点击【修改密码】按钮，即可在弹出的页面进行操作。



（二）账户资料信息说明

点击【头像】-->【查看资料】按钮以打开账号资料界面。



账户资料说明：

① **用户类型**：系统用户类型从上至下分为：超级管理员-->代理商-->企业-->客服坐席。不同类型用功能各不相同，上级角色账号可以创建并管理下一级账号，但无法跨级管理。本篇说明只针对【企业级】角色用户。

② **账户余额**：当前账号的余额信息，企业用户的余额由上级代理充值。**余额用于抵扣短信业务收发产生的资费**，可用金额 = 账户余额 + 透支额度。自身及下级员工账号产生业务资费后，当前账户余额减少对应金额，使用额度的部分以余额负数形式展示。

③ **透支额度**：上级代理分配的信用额度，可代做余额使用。

④ **用户数限制**：即 该企业账号最多可创建的下级员工坐席用户数量。该值由上级代理制定。

⑤ **余额告警阈值**：当账户余额低于该值时，系统对账号发出告警。可点击后方【编辑】图标进行配置。

⑥ **费率列表**：展示当前账号的费率配置详情，费率由上级代理制定。

（三）、账户费率详解

① 国家：指这条费率适用于这个国家地区。

② 运营商：指这条费率适用于该运营商，如果值为【-1】，则代表匹配所有运营商

③ **一发/二发**：由平台创建的【群发任务】发送的短信内容，即判定为【一发】类型，按一发的费率进行扣费。由坐席用户与客户在本系统聊天界面发送的短信内容，即判定为【二发】类型，按二发的费率进行扣费。

④ **接收/发送**：平台业务分为：对外发短信和接收用户回复短信两种类型，两种类型有独立的费率配置。一发&二发的【发送】费率必须有正确配置，才能正常的展开业务。【接收】费率可以不配置，默认费率是：0。

⑤ **费率**：单条短信的发送价格。

⑥ **计费类型**：

- **发送成功计费**：短信业务提交后，平台收到发送成功的报告，则对该条短信计费
- **提交计费**：短信业务提交成功则计费。

三、用户管理

（一）用户的增、删、改操作



① **新增用户**：点击【新增】按钮后，在弹出的窗口中填入对应信息，即可创建下级员工账号。

② **批量新增**：点击【批量新增】按钮后，在弹出的窗口中点击【下载 Excel 模板】按钮，将模板文件保存到本地，编辑文档储存好对应的用户信息后，再点击窗口中的【上传 Excel】按钮，将编辑好的模板选中上传，点击确定按钮，即可批量创建下级【员工账号】。

③ **删除用户**：在下方的用户列表中勾选上需要删除的用户，然后点击【删除】按钮，即可批量删除。也可直接点击对应用户的【操作】一栏的【删除】按钮，单个删除用户。注意：此处删除的用户，会保留在回收站中。

④ **回收站**：上一步骤删除的用户会被移至回收站中，点击【回收站】按钮后，即可跳转到回收站界面，可对站内账号进行【恢复使用】或【彻底删除】操作。

⑤ **修改用户信息**：点击用户列表对应的【编辑】按钮，即可在展开的窗口中编辑用户基本信息。

⑥ **重置密码**：点击用户列表对应的【重置密码】按钮，随后点击弹出窗口中的【确定按钮】，即可修改该用户的密码并将密码自动复制到剪贴板。

（二）客服坐席的增删改查



创建坐席：

① 关联用户：**<u>每个员工账号创建之后，需要绑定上一个坐席账号，才能正常进行短信收发业务</u>**。因此每有一个员工 用户账号，可以对应地创建一个员工坐席。

② 坐席角色：坐席角色分为：普通坐席 和 班长。班长权限更高，可管理普通坐席，详细区别请参考《EMCS 客服操作手册》。

③ 最大会话数：该坐席允许同时分配到的最大会话数。

删、改操作同用户管理，不做赘述。

（三）、班组管理



班组的概念及作用：

在创建群发任务时，企业及班长用户可以制定策略，指定若干班组进行任务接待。当某一坐席离线后，他已接待的用户可以转移至策略班组内的其他成员。创建班组后，可向班组内添加普通坐席成员和班长成员，班长可以管理他所在班组的成员的群发任务等。

（四）、消息注册（坐席在线情况）



企业可通过该界面查看下级班组成员在线情况，不同在线状态将在【注册状态】列做区分展示。

四、客户管理



当知晓客户电话号码之后，可以将他创建为用户保存到本地，当客服再与之沟通时，就能更方便快捷地知晓对方情况。企业用户可查看并管理下级所有成员创建的客户信息。可以为客户设置：标签、姓名、备注等各式信息，其中标签可以用作快速筛选。

五、群发任务

（一）、创建群发任务



依次点击左侧导航栏：任务管理-->群发任务 以切换到任务界面，随后点击右侧【新增按钮】，打开任务创建界面。

① **批量导入方式：**

文件上传（csv）：可以通过点击【下载 csv 模板】按钮，下载模板到本地。随后将需要发送的号码及对应号码需要发送的内容填入，将文件保存为 UTF-8 格式的 csv 文件（如软件不支持 可以通过电脑记事本保存为：UTF-8 BOM 格式）。随后点击【上传 txt 或 csv 文件】按钮，完成上传。注：该格式文件支持只输入号码或号码、内容一同传入

文件上传（txt）：将号码保存到 txt 格式的文件中，多个号码以“英文逗号”或换行隔开。随后点击【上传 txt 或 csv 文件】按钮，完成上传。注：该格式文件不支持短信内容导入。

手动输入：手动输入号码，多个号码之间需要用英文逗号隔离。

② **短信内容：**短信的具体内容，所有号码都用这个内容发送（可以设置模板来生成一些随机字符）。文本框会自动检测敏感词（系统内置敏感词库），存在敏感信息时任务无法创建。

注：当使用文件导入号码时，如果文件有附带短信内容，系统会优先使用文件里的短信内容。

③ **任务存活时间：**任务创建之后的存活周期，超过该周期，任务下架。

④ **消息策略：**当前企业需要手动创建策略，策略创建明细如下：

优先级：数值越小越优先

策略成员：可以指定多个班组、坐席，并单独设置他们的优先级。**客户回复消息之后，只能由策略成员接待。**

有效时间段：指定该策略的生效周期。

（如果没有特殊要求，可以按默认配置设置策略，一定要绑定策略成员才能正常进行短信收发业务）

⑤ **定时任务：**分为立即执行 与 定时提交，定时提交可以将任务设置到指定的时间点发送。

（二）、任务工作台

企业用户的工作台分为：我的任务 和 下属任务两大块，下属普通坐席创建的群发任务，需要经由企业或班长用户审核才能发送，自身创建的任务则会直接生效提交。

① 任务详细：可以通过点击任务栏中【详细】按钮来展开任务详单界面，在详单界面中可以看到这个任务的发送对象、内容、接待坐席等信息

② 任务审核：当仔细查验过任务详单后，就可以通过点击 通过/拒绝 按钮，来决定该群发任务是否提交生效。

③ 下载文件：当任务提交时是使用文件形式指定号码时，即会生成该功能选项。

④ 任务禁用/启用：当任务状态禁用时，群发任务不会执行，可以通过手动启用/禁用任务来控制任务发送。

（三）、群发任务与群发记录

两者的关联及区别：当创建群发任务成功之后，会立即生成一条【群发任务】信息，该记录反映群发任务的提交状态，如余额不足、审核失败等，用于掌控任务进度；当任务提交成功开始处理发送后，才会在【群发记录】里生成记录，该记录反映短信任务内各号码的实际发送状态。

群发任务列表解析：



① 任务操作：可启用或禁用任务状态，以及查看任务详情。
② 运行状态：常见运行状态有：已完成（所有号码发送完成）、已关闭、待审核、余额不足等
③ 目标地址：即接收短信的号码，分为具体号码列表 与 上传的文件清单，文件可以下载
④ 短信内容：提交群发任务时填写的短信内容信息（含原始目标）
⑤ 最近一次失败原因：记录该任务最后一次发送短信失败的原因信息

群发记录列表解析：



① **源地址**：即发送短信的号码信息。
② **目标地址**：即接收短信的号码信息。
③ **执行状态**：该条短信的发送状态。
④ **状态原因**：该条短信出现这个执行状态的原因。
⑤ **失败原因**：如短信发送失败，将在此处记录发送失败的原因。
⑥ **短信内容**：将短信内模板转换之后 最终发送出去的短信内容。
⑦ **计费费率**：这条短息发送产生的实际费用。

（四）消息策略与定时任务

消息策略

消息策略与群发任务挂钩，可通过设置策略成员 来限制该任务的接待坐席；可通过设置优先级 来控制多任务队列时的发送顺序；可通过设置有效时间段 来控制该策略的生效时间。

定时任务



① 定时任务操作：分为 删、改、查，可修改启用/禁用该任务，修改任务执行时间。

② 任务动作：分为消息重发与启动群发任务

1) 消息重发：通过本界面点击【新增】按钮，设定好重发时间与【任务执行时间区间】后，系统会自动在设定的时间，筛选【任务执行时间区间】内发送失败的短信 重新发送。

2) 启动群发任务：创建群发任务时设置的定时执行，会在此处生成该类型记录

③ 配置值：根据任务动作 分别记录任务执行时间区间 与 群发任务 ID

④ 执行状态：任务执行进度，到达指定时间开始任务后 状态随结果变更

⑤ 执行结果：任务执行完毕后，执行结果再次跟新

六、消息数据

（一）消息记录

所有提交成功、接收成功的消息往来都会在消息记录内生成对应的记录。群发消息只有在收到客户回复时会在此生成记录，客户未作回复的群发消息不会在此显示。



① 消息类型：分为群发消息、坐席至客户的消息和客户至坐席的消息

② 发送状态：

1) 正常、已发送：消息已正常发出

2) 已接收：来自客户的回复，但平台没有在线坐席接收，消息就会搁置在该状态。可以筛选重发。

3) 发送失败：可根据失败原因字段确定具体为何失败

③ 计费费率：该条短信产生的费用（对本账户），群发的消息 在群发记录中扣费，故本处费用为 0

④ 接收者/发送者：短信接收方与短信发送方的名称，已创建用户的号码 会显示其名称，否则显示 -

⑤ 本地号码：即服务端接收或发送这条短信所用到的号码

（二）、实时记录



功能说明：系统上所有消息往来都会先在实时记录里生成一条对应的消息，当消息发送后，会在消息记录里生成记录，

随后根据发送结果，如果发送成功，那么将移除实时记录里对应的记录，否则该记录会变更状态并持续保留在 实时记录 中。企业用户可以通过选中记录后点击右上角的【调度】按钮，在弹窗中配置好参数，将此处堆积的失败消息再次尝试发出（重发给该条消息原本的接收者）！如发出成功，同样会在消息记录再次生成记录 并清理掉原【实时记录】信息。可以在【任务管理--定时任务】中查看到重发任务记录。

七、数据统计

（一）、用户数据统计



① **在线时长：**当前筛选条件的座席在线总时长。
② **分配的会话数：**客户主动发起的会话数（一发客户回复、会话断开后的客户回复 都算）
③ **应答的会话数：**收到客户发起会话后，坐席有及时进行回复的会话数量
④ **应答率**=应答的会话数/分配的会话数
⑤ **群发消息成功数：**即群发消息有提交发送成功的数量
⑥ **群发消息失败数：**因各种原因未正常发送的群发消息数量

⑦ **接收的消息数**：即收到来自客户端的消息数量
⑧ **发送的消息数**：即客服主动发送的消息数量（群发不计入）
⑨ **回复的消息数**：客户回复消息后，坐席在会话未超时情况下回复的第一条消息 记为回复消息数
⑩ **应答总时长**：收到客户发起的会话后，坐席在未超时情况下做出回复的时长
⑪ **平均应答时长**=应答总时长/应答的会话数
⑫ **回复总时长**：收到客户消息后，坐席在未超时情况下做出回复的时长
⑬ **平均回复时长**=回复总时长/回复的消息数
⑭ **会话总时长**：会话未中断的情况下，从发起会话至最后一条消息发送的时长累积
⑮ **账单支出**：即收发短信产生的费用总和
注：会话数单独统计，不计入回复数、发送数。

（二）、首页数据解析

聊天接待数据统计：

此处显示的是企业下所有坐席的数据信息，名词解析与上一小节一致，不做赘述。



群发任务统计：

① 可以通过左上角的筛选功能，切换到具体的群发任务的数据展示。当未选择任务时，默认展示自身最后一条群发任务的信息。

② **发送总量：**该群发任务提交时附带的号码的数量（无论号码是否有效）

③ **回复率：**已实际发送成功的号码中，客户有给到回复的消息占比。
即：回复率 = 客户有回复一发的消息数量/任务中已实际发送成功的号码数量

④ **成功率：**发送消息的号码中 提交发送成功的号码数量。
即：成功率=发送成功的号码数/任务总号码数

⑤ **失败率：**发送消息的号码中 提交发送失败的号码数量。

即：失败率=发送失败的号码数/任务总号码数