

astrapi-backup: Proxmox API-Token Dokumentation

Dokumentiert am 11. April 2026 · Welche Token werden wo mit welchen Berechtigungen benötigt

Übersicht

astrapi-backup nutzt drei Gruppen von Proxmox API-Tokens: einen Read-Token und einen Backup-Token für **proxmox_lxc** (Proxmox VE API, Port 8006) sowie einen Admin-Token für **proxmox_jobs** (Proxmox Backup Server API, Port 8007). Das Modul **proxmox_hosts** verwendet weiterhin SSH (kein API-Zugriff möglich, siehe Abschnitt 3).

1. proxmox_lxc — Proxmox VE API (Port 8006)

Dieses Modul verwendet **zwei separate Tokens** auf dem Proxmox VE Cluster. Die Trennung minimiert das Risiko: der Read-Token sieht nur die Ressourcen-Liste, der Backup-Token darf nur vzdump auslösen.

1a. Read-Token (*pve_api_token_id* / *pve_api_token_secret*)

Wird verwendet, um den Node zu ermitteln, auf dem ein LXC-Container läuft.

Berechtigung	Pfad	Rolle
VM.Audit	/	PVEAuditor (oder eigene Rolle)

Erstellen in Proxmox VE (Datacenter → API Tokens):

```
pveum user token add backupadm@pam readtoken --privsep 1
pveum aclmod / --user backupadm@pam!readtoken --role PVEAuditor
```

1b. Backup-Token (*pve_backup_token_id* / *pve_backup_token_secret*)

Wird verwendet, um vzdump-Backups für LXC-Container auszulösen.

Berechtigung	Pfad	Rolle
VM.Backup	/vms/	PVEVMAdmin oder eigene Rolle
Datastore.AllocateSpace	/storage/	PVEDatastoreAdmin oder eigene Rolle

Erstellen in Proxmox VE:

```
pveum user token add backupadm@pam backuptoken --privsep 1
pveum aclmod /vms --user backupadm@pam!backuptoken --role PVEVMAdmin
pveum aclmod /storage/backup01 --user backupadm@pam!backuptoken --role PVEDatastoreAdmin
```

Hinweis: Mit --privsep 1 (Privilege Separation) sind die Tokens auf die konfigurierten ACLs beschränkt. Empfohlen für alle Tokens. Ohne --privsep erben sie die Rechte des Benutzers.

2. proxmox_jobs — Proxmox Backup Server API (Port 8007)

Dieses Modul wurde von SSH auf die **PBS REST API** umgestellt. Es triggert Backup-Jobs (verify, sync, prune) direkt via API, wartet auf den Task-UPID und pollt den Status bis zum Abschluss.

Admin-Token (*pbs_api_token_id* / *pbs_api_token_secret*)

Benötigt Schreibrechte auf der PBS-Admin-Ebene, da Job-Ausführung als privilegierte Operation gilt.

Berechtigung	Pfad	Kommentar
Admin	/	Vollzugriff – für Job-Trigger (verify/sync/prune) erforderlich
– oder –		
DatastoreAdmin	/datastore/	Reicht für prune/verify auf einem Datastore
Remote.Query	/remote/	Zusätzlich nötig für sync-jobs mit Remote

Erstellen auf dem PBS-Server:

```
proxmox-backup-manager user create backupadm@pbs
proxmox-backup-manager user generate-token backupadm@pbs jobtoken
proxmox-backup-manager acl update / Admin --auth-id backupadm@pbs!jobtoken
```

API-Endpunkte die genutzt werden:

```
POST /api2/json/admin/verify-job/{name}/run
POST /api2/json/admin/sync-job/{name}/run
POST /api2/json/admin/prune-job/{name}/run
GET /api2/json/nodes/{node}/tasks/{upid}/status (Task-Polling)
```

Authentifizierung: Authorization: PVEAPIToken={token_id}={token_secret} (gleiche Header-Form wie PVE)

3. proxmox_hosts — weiterhin SSH (kein API-Ersatz möglich)

Das Modul führt **proxmox-backup-client backup** auf dem Proxmox-Host aus. Diese Backup-Initiierung muss zwingend vom zu sichernden Host selbst erfolgen — der Client verbindet sich von dort aus zum PBS-Server.

Warum kein API-Ersatz?	Details
PVE vzdump API	POST /nodes/{node}/vzdump sichert nur VMs/CTs, nicht Host-Dateisysteme (etc, home, opt, ...)
PBS API	Die PBS API empfängt nur Backups, kann aber keinen Client auf einem externen Host auslösen
Fazit	SSH + proxmox-backup-client auf dem Host ist der einzig mögliche Weg

Die SSH-Verbindung benötigt einen Benutzer auf dem Proxmox-Host mit sudo-Rechten für /usr/bin/proxmox-backup-client. Credentials (PBS_REPOSITORY, PBS_PASSWORD, PBS_FINGERPRINT) werden als Umgebungsvariablen übergeben und in den Modul-Einstellungen hinterlegt.

Zusammenfassung aller Tokens

Modul	Setting-Key ID	Setting-Key Secret	API	Berechtigungen
proxmox_lxc	pve_api_token_id	pve_api_token_secret	PVE :8006	VM.Audit auf /
proxmox_lxc	pve_backup_token_id	pve_backup_token_secret	PVE :8006	VM.Backup + Datastore.AllocateSpace

Modul	Setting-Key ID	Setting-Key Secret	API	Berechtigungen
proxmox_jobs	pbs_api_token_id	pbs_api_token_secret	PBS :8007	Admin auf / (oder DatastoreAdmin)
proxmox_hosts	—	—	SSH	sudo für proxmox-backup-client