Задача 10-1. Вода из воздуха

1.1. Согласно определению относительной влажности начальное давление водяного пара в сосуде составляет $p_1 = \varphi p_{\rm H1}$, где $p_{\rm H1}$ – давление насыщенного водяного пара при комнатной температуре T_1 . Из графика на бланке можно определить: $p_{\rm H1} \approx 2{,}35$ кПа. Стоит отметить, что парциальное давление водяного пара в полном давлении воздуха в сосуде составляет лишь тысячные части, а поскольку, согласно числовым данным задачи, требуемая точность решения составляет две значащие цифры, в дальнейшем влиянием водяного пара на полное давление воздуха можно будет пренебречь.

При изотермическом сжатии сосуда давление газов в нем, в том числе и водяного пара, увеличиваться. По достижению давления $p_{\rm H1}$ последний начнет конденсироваться. Используя выражение для квазитстационарного изотермического процесса с водяным паром, считая его идеальным газом, получим $\varphi p_{*1}V_1 = p_{*1}V_{*}$, где V_{*} – объем газов в сосуде, при котором начнет появляться влага. Отсюда:

$$V_{\rm s} = \varphi V_{\rm 1} = 0.77 \cdot 5.0 \; \pi = 3.85 \; \pi$$

Требуемая точность вычислений, согласно данным в условии задачи, – две значащие цифры. Однако мы будем приводить три из них для того, чтобы полученные величины можно было использовать в дальнейших вычислениях, не опасаясь за нарастание погрешности округления. Повторимся, окончательный ответ получается путем округления всех полученных в решении величин до двух значащих цифр.

1.2. Максимальное давление газов в сосуде, оказываемое как Федей, так и атмосферой, составляет $1,5p_{\text{атм}}$. Пренебрегая парциальным давлением водяного пара и объемом образовавшейся жидкости, запишем уравнение для изотермического процесса с воздухом в сосуде: $p_{\mathtt{atm}}V_1=1.5p_{\mathtt{atm}}V_2$, откуда: $V_2=V_1/1.5=5.0\ \mathrm{n}/1.5=3.33\ \mathrm{n}$

$$V_2 = V_1/1,5 = 5,0 \text{ n/1,5} = 3,33 \text{ n}$$

Сравнивая результаты пунктов А1 и А2 видим, что Федина установка действительно позволяет конденсировать водяной пар.

1.3 Так как давление водяного пара не может быть больше насыщенного, при уменьшении объема после значения $V_{\rm B}$ оно будет оставаться постоянным за счет уменьшения химического количества водяного пара в сосуде. Уменьшение произойдет на количество, соответствующее количеству образовавшейся воды. Химическое количество водяного пара в начальном и конечном состоянии можно определить из уравнения Менделеева-Клапейрона pV = vRT, а массу воды найдем, зная ее молярную массу:

$$\begin{split} m_A &= M(\nu_1 - \nu_2) = M \left(\frac{\varphi p_{\text{m1}} V_1}{R T_1} - \frac{p_{\text{m1}} V_2}{R T_1} \right) = \frac{M p_{\text{m1}}}{R T_1} (\varphi V_1 - V_2) = \frac{M p_{\text{m1}}}{R T_1} (V_{\text{m}} - V_2) \\ m_A &= \frac{1.8 \cdot 10^{-3} \frac{\text{K} \Gamma}{\text{MOJL}} \cdot 2.35 \cdot 10^3 \text{ Ta}}{8.31 \frac{\text{J/m}}{\text{K} \cdot \text{MOJL}} (273 + 20) \text{ K}} (3.85 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 - 3.33 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3) = 9.03 \cdot 10^{-6} \text{ K} \Gamma \end{split}$$

Таким образом, за одно сжатие Федя может получить всего 9,03 мг воды.

- **1.4.** Стакан воды можно насобирать за $N_A = m_c/m_A = 22148$ сжатий.
- 1.5 Несмотря на особенности изменения давления водяного пара при сжатии содержимого сосуда, основное количество работы, совершаемое Федей, определяется

давлением всего воздуха, так как последнее гораздо больше. Ввиду того, что давление газов в сосуде изменяется в ходе изотермического процесса, для грубой оценки совершенной использовать среднее арифметическое работы будем значение: $p_{\rm cp} = (p_{\rm atm} + 1.5p_{\rm atm})/2 = 1.25p_{\rm atm}$. Тогда работа, совершенная Федей, равна работе газа, взятой со знаком «минус», и определяется выражением:

$$A_{\text{сж}} = -p_{\text{ср}}(V_2 - V_1) = 211 \text{ кДж}$$

1.6 От начала процесса до точки конденсации водяного пара диаграмма соответствует

изотермическому процессу И представляет собой участок гиперболы. Далее процесс конденсации происходит постоянном давлении (насыщенного пара). Обратное расширение после сбора влаги снова протекает изотермически по участку другой гиперболы из-за нового химического количества пара до первоначального Далее при объема. постоянном отверстии объеме открытом химическое количество пара возврашается первоначальному (возвращается исходная влажность воздуха) и диаграмма замыкается. Схематичное изображение процесса представлено на рисунке 1.




Рисунок 1 - Схематическая p-V диаграмма цикла

давлением водяного пара, сжатии и расширении проходит через одни те же состояния. Тогда работа, затраченное на сжатие и расширение всего воздуха модулю совпадает и в сумме дает Следовательно, нуль. стоит присмотреться К работе, затраченной процесс, на произведенный непосредственно с водяным паром, даже если его парциальное давление незначительно (оно все же больше нуля). Последнюю можно рассчитать, как площадь, ограниченную построенной диаграммой цикла.




Рисунок 2 - Построения на диаграмме для расчета работы

Для грубой оценки этой работы «спрямим» криволинейные участки (рис. 2). Для расчета площади достроим фигуру до треугольника СЕД. Также нам понадобится давление в точке D. Его можно найти, используя уравнение изотермы BC: $p_{\rm H} V_2 = p_{\rm c} V_1$. Отсюда:

 $p_{\rm D} = p_{\rm H1} \cdot V_2/V_1 = 1,57$ кПа. Работа Феди равна работе газа в ходе цикла, взятой со знаком минус. Учитывая тот факт, что цикл на диаграмме направлен против часовой стрелки, работа экспериментатора будет равна просто площади, ограниченной диаграммой ABCD, которую можно рассчитать как разность площадей треугольников:

$$A_A = S_{ABCD} = S_{CED} - S_{BEA} = \frac{1}{2} (CE \cdot DE - BE \cdot AE)$$

$$A_A = \frac{1}{2} ((V_1 - V_2)(p_{\text{H}1} - p_D) - (V_1 - V_B)(p_{\text{H}1} - \varphi p_{\text{H}1})) = 0.341 \text{ Дж}$$

1.8 Согласно определению введенной удельной работы конденсации получаем:

$$\Theta_{\!\scriptscriptstyle A} = A_{\!\scriptscriptstyle A}/m_{\scriptscriptstyle A} = 37,7$$
 кДж/кг

Задача 10-2. Слоистые резисторы

1.1 Мысленно разобьем проводник на тонкие коаксиальные трубки, толщины Δr_i которых значительно меньше их радиуса r_i ($\Delta r_i << r_i$).



Одна из таких трубок, сопротивление которой $R_i = \rho_i \frac{l}{S_i}$, выделена на



рисунке. В данном случае трубки соединены параллельно, следовательно, сопротивление резистора следует искать по закону параллельного соединения резисторов

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} = \sum_{i=1}^n \frac{S_i}{\rho_i l} = \sum_{i=1}^n \frac{2\pi r_i \Delta r_i}{l \alpha r_i} = \frac{2\pi}{\alpha l} \sum_{i=1}^n \Delta r_i = \frac{2\pi a}{\alpha l} , \qquad (1)$$

где $S_i = 2\pi r_i \Delta r_i$ – площадь поперечного сечения выделенной на рисунке тонкой трубки. Следовательно, сопротивление резистора в данном случае

$$R_1 = \frac{\alpha l}{2\pi a} = 10 \text{ Om} . \tag{2}$$

1.2 Сила тока через резистор в этом случае

$$I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{2\pi a}{\alpha l}U = 0.15 \text{ A}.$$
 (3)

Соответственно, выражение для выделяемой мощности принимает вид

$$P_1 = \frac{U^2}{R_1} = \frac{2\pi a}{\alpha l} U^2 = 0.23 \text{ Bt}.$$
 (4)

Поскольку удельное сопротивление данного резистора минимально на оси цилиндра, то, согласно (4) больше всего будет нагреваться его сердцевина.

1.3 В установившемся режиме количество теплоты, выделяющееся в единицу времени в цилиндре некоторого радиуса r (т.е. тепловой поток q(r)), должно отводиться наружу через его боковую поверхность $S=2\pi rl$. В противном случае температура трубки должна была бы меняться. Из формулы (1) следует, что проводимость любого цилиндра, находящегося внутри рассматриваемого

