
سيستمعامل

Dr. A. Taghinezhad






Website: ataghinezhad@gmail.com

فصل ٩: حافظه اصلي






فصل ٩: حافظه اصلي

- پیش زمینه
- تخصيص حافظه پيوسته
 - صفحهبندی
 - اختار جدول صفحه -
- جایگزینی (Swapping)
- مثال:معماریهای ۳۲ و ۶۴ بیتی
 - اینتل مثال :معماریARMv8



اهدافObjectives


- این بخش به توصیف جزئیات روشهای مختلف سازماندهی سختافزار حافظه می پردازد
- همچنین به بحث در مورد تکنیکهای مدیریت حافظه، توضیحات دقیق در مورد پردازنده اینتل پنتیوم که از هر دو حالت تقسیمبندی خالص و تقسیمبندی با صفحهبندی پشتیبانی میکند، می پردازد.




پیش زمینه


- برای اجرای یک برنامه، آن باید از دیسک به حافظه آورده شده و در فرآیندی قرار
 گیرد .حافظه اصلی و رجیسترها تنها حافظههایی هستند که پردانزده می تواند به طور
 مستقیم به آنها دسترسی داشته باشد .
 - واحد حافظه تنها جریانهای زیر را میبینید:
 - ادرسها + درخواست خواندن، یا
 - آدرس + داده و درخواست نوشتن
 - دسترسی به رجیستر در یک سیکل ساعت پردازنده (یا کمتر) انجام میشود
 - حافظه اصلی میتواند چندین سیکل طول بکشد و باعث توقف Stall پردازنده شود
 - کش بین حافظه اصلی و رجیسترهای پردازنده برای کمتر کردن توقف قرار می گیرد.
 - برای اطمینان از عملکرد صحیح، حفاظت از حافظه ضروری است.

محافظت




- باید مطمئن شویم که یک فرآیند فقط بتواند به آدرسهای موجود در فضای آدرس خود دسترسی پیدا کند
- ما می توانیم این حفاظت را با استفاده از یک جفت رجیستر پایه base و محدوده النانه دهیم که فضای آدرس منطقی یک فرآیند را تعریف می کنند.





محافظت از آدرس سختافزاری

پردازنده باید هر دسترسی به حافظه که در حالت کاربر ایجاد می شود را بررسی کند تا مطمئن شود بین پایه و محدوده برای آن کاربر قرار دارد .



■ دستورالعملهای مربوط به بارگذاری رجیسترهای پایه و محدوده دارای امتیاز هستند.




اتصال آدرسAddress Bind

- برنامههای روی دیسک، آماده برای آمدن به حافظه برای اجرا، یک صف ورودی را تشکیل میدهند .
 - بدون پشتیبانی، باید در آدرس ۲۰۰۰ بارگذاری شوند
 - اینکه آدرس فیزیکی اولین فرآیند کاربر همیشه در ۰۰۰۰ باشد، ناخوشایند است .
 - ا آدرسها در مراحل مختلف عمر برنامه به روشهای مختلف نشان داده میشوند
 - آدرسهای کد منبع معمولاً نمادین هستند .
 - آدرسهای کد کامپایل شده به آدرسهای قابل جابهجایی **متصل** میشوند
 - به عنوان مثال، "۱۴ بایت از ابتدای این ماژول
 - لینکر (linker) یا لودر (loader) آدرسهای قابل جابهجایی elocatable اینکر (loader) یا لودر (addresses) ادرسهای مطلق متصل می کنند
 - به عنوان مثال، ۷۴۰۱۴
 - هر اتصال binding یک فضای آدرس را به فضای دیگر نگاشت می کند.




اتصال دستورالعمل ها در حافظه

- اتصال یا bind آدرس دستورالعملها و دادهها به آدرسهای حافظه می تواند در سه مرحلهی مختلف اتفاق بیفتد:
- رمان کامپایل (تجمیع) :اگر موقعیت حافظه از قبل مشخص باشد، کد مطلق (Absolute Code) قابل تولید است؛ اما اگر موقعیت شروع تغییر کند، کد نیاز به کامپایل مجدد دارد.
 - رمان لود یا بارگذاری :اگر موقعیت حافظه در زمان کامپایل مشخص نباشد، باید (Relocatable Code) تولید شود.
- **رمان اجرا :**اگر فرآیند در طول اجرا بتواند از یک بخش حافظه به بخش دیگر منتقل شود، اتصال آدرس تا زمان اجرا به تعویق میافتد .برای نگاشتهای آدرس (مانند رجیسترهای پایه و محدوده) به پشتیبانی سختافزاری نیاز است.




فضای آدرس فیزیکی و منطقی

- مفهوم فضای آدرس منطقی که به یک فضای آدرس فیزیکی مجزا متصل شده است، برای مدیریت صحیح حافظه ضروری است.
 - · آدرس منطقی (یا آدرس مجازی) :توسط پردازنده تولید میشود.
 - آدرس فیزیکی :آدرسی که واحد حافظه میبیند.
- در الگوهای اتصال آدرس در زمان کامپایل و بارگذاری، آدرسهای منطقی و فیزیکی یکسان هستند؛ در الگوهای اتصال آدرس در زمان اجرا، آدرسهای منطقی (مجازی) و فیزیکی با هم تفاوت دارند.
- فضای آدرس منطقی :مجموعه ی تمام آدرسهای منطقی تولید شده توسط یک برنامه است.
- فضای آدرس فیزیکی :مجموعهی تمام آدرسهای فیزیکی تولید شده توسط یک برنامه است.



واحد مديريت حافظه (ادامه)

■ یک سختافزار در زمان اجرا، آدرس مجازی را به آدرس فیزیکی نگاشت میکند



• روشهای زیادی برای این کار وجود دارد که در ادامهی این فصل به آنها پرداخته میشود







- یک طرح ساده که تعمیمی از طرح رجیستر پایه است را در نظر
 سگیرید:
 - در این طرح، رجیستر پایه اکنون رجیستر جابجایی Relocation در این طرح، رجیستر پایه اکنون رجیستر Register
 - مقدار موجود در رجیستر جابجایی به هر آدرسی که توسط یک فر آیند کاربر در زمان ارسال به حافظه تولید می شود، اضافه می شود.
 - برنامه ی کاربر با آدرسهای منطقی سروکار دارد و هرگز آدرسهای فیزیکی واقعی را نمیبیند.
- اتصال آدرس در زمان اجرا زمانی اتفاق میافتد که به یک موقعیت
 در حافظه اشاره شود
 - در این لحظه، آدرس منطقی به آدرس فیزیکی متصل میشود.



واحد مديريت حافظه (ادامه)

- یک طرح ساده در نظر بگیرید که تعمیمی از طرح رجیستر پایه است:
- در این طرح، رجیستر پایه اکنون «رجیستر جابجایی (Relocation Register) نامیده می شود
 - مقدار موجود در رجیستر جابجایی relocation register به هر آدرسی که توسط یک فرآیند کاربر در زمان ارسال به حافظه تولید می شود، اضافه می شود.






Dynamic Loading بارگزاری پویا

- در بحث ما تا کنون، لازم بوده است که کل برنامه و تمام داده های یک فرآیند در حافظه فیزیکی باشد تا فرآیند اجرا شود. بنابراین اندازه یک فرآیند به اندازه حافظه فیزیکی محدود شده است که بارگزاری ایستا است.
 - بارگزاری پویا :همه روال ها در قالب بار قابل جابجایی روی دیسک نگهداری می شوند.
 - برنامه اصلی در حافظه بارگذاری شده و اجرا می شود. هنگامی که یک روال نیاز به فراخوانی روال دیگری دارد، روال فراخوانی کننده ابتدا بررسی می کند که آیا روال دیگر لود شده است یا خیر.
- در غیر این صورت، لودر پیوندی قابل جابجایی فراخوانی می شود تا روال مورد نظر را در حافظه لود کند و جداول آدرس برنامه را به روز کند تا این تغییر را منعکس کند. سپس کنترل به روال تازه بارگذاری شده منتقل می

شود




Dynamic Loading بارگزاری پویا

- مزایا:
- کل برنامه برای اجرا نیاز نیست که در حافظه باشد
- روال (Routine) تا زمانی که فراخوانی نشود، بارگذاری نمیشود
- این روش باعث استفاده بهینه تر از فضای حافظه می شود، زیرا روالهای بلااستفاده هر گز بار گذاری نمی شوند
- تمام روالها در قالب بارگذاری قابل جابهجایی روی دیسک نگه داشته میشوند
- این روش زمانی مفید است که به حجم زیادی از کد برای مدیریت موارد کماتفاق نیاز باشد
 - این روش به پشتیبانی **ویژهای از سیستمعامل نیاز ندارد**
 - الف) **لودر دینامیکی** از طریق طراحی برنامه پیادهسازی میشود
 - ب) سیستمعامل می تواند با ارائهی کتابخانههایی برای پیاده سازی بارگذاری دینامیکی کمک کند.



Dynamic Linking اتصال پویا

- تتابخانههای پیوند پویا (DLL) راهکاری برای بهینه سازی منابع در سیستم عامل هستند .برخلاف کتابخانههای سنتی که مستقیما در برنامه گنجانده می شوند، DLLها در زمان اجرای برنامه به آن لینک داده می شوند .این یعنی هر برنامه فقط به توابع مورد نیاز خود از کتابخانه دسترسی پیدا می کند.
 - این رویکرد چند مزیت کلیدی دارد:
- کاهش حجم برنامههای کاربردی :با حذف کدهای تکراری که در چندین برنامه استفاده میشوند، اندازه نهایی برنامهها به شکل قابل توجهی کاهش مییابد .این امر به ویژه برای کتابخانههای حاوی توابع و کدهای حجیم اهمیت زیادی دارد.
- بهینهسازی استفاده از حافظه :از آنجایی که تنها یک نسخه از DLL در حافظه بارگذاری می شود، چندین برنامه به طور همزمان می توانند از آن استفاده کنند .این کار باعث صرفه جویی در حافظه رم شده و عملکرد کلی سیستم را بهبود می بخشد.
 - بروزرسانی ساده تر کتابخانه ها :بروزرسانی یک DLL بر خلاف کتابخانه های سنتی که مستقیما در برنامه ها قرار دارند، نیازی به بهروزرسانی تک تک برنامه ها ندارد .با بهروزرسانی نسخه DLL ، تمامی برنامه های وابسته از قابلیت های جدید کتابخانه بهره مند می شوند.




• کتابخانه های پیوندپذیر (DLL)

- مشابه ماژولهای شیء -توسط لودر در تصویر نهایی برنامه (باینری) ترکیب میشوند.
 - پیوند دینامیک (برخلاف پیوند ایستا):
 - پیوند به زمان اجرا موکول میشود (شبیه بارگذاری پویا).
 - (Cاربرد : کتابخانه های سیستمی (مثل کتابخانه استاندارد زبان \circ
 - مزایای DLL ها:
 - **کاهش حجم برنامه :**هر برنامه نیازی به کپی جداگانه از کتابخانه ندارد.
- بهینه سازی حافظه :یک نسخه از DLL در حافظه اصلی برای چندین فرایند قابل اشتراک است.
 - کاربرد گسترده :کتابخانههای DLL در سیستم عاملهای ویندوز و لینوکس استفاده می شوند .




پردازش چند مرحله ای یک برنامه کاربر

- کتابخانههای پیوندی پویا DLL کتابخانههای سیستمی هستند که هنگام اجرای برنامهها به برنامههای کاربر مرتبط میشوند.
- برخی از سیستمعاملها فقط از پیوند استاتیک پشتیبانی میکنند که در آن کتابخانههای سیستم این مدلی رفتار میشوند.



تخصیص پیوسته Contiguous Allocation

- حافظه اصلی باید هم از سیستمعامل و هم از فرآیندهای کاربر پشتیبانی کند .این یک منبع محدود است و باید به طور کارآمد تخصیص داده شود.
- تخصیص پیوسته:(Contiguous Allocation) یکی از روشهای اولیهی تخصیص حافظه است.
 - حافظه اصلی معمولاً به دو بخش تقسیم میشود:
- قرارگیری هسته در حافظه میتواند در آدرسهای پایین یا بالا باشد .این تصمیم به عوامل مختلفی بستگی دارد، مانند محل قرارگیری بردار وقفه (interrupt vector) ،
- ◄ بسیاری از سیستمعاملها (از جمله لینوکس و ویندوز) هسته را در آدرسهای بالای
 حافظه قرار میدهند.
 - فرآیندهای کاربر:سپس در پایین آدرس حافظه قرار می گیرند.
 - هر فرآیند در یک بخش پیوستهی مجزا از حافظه قرار دارد.





تخصیص پیوسته (ادامه)

- از رجیسترهای جابجایی (Relocation Registers) برای محافظت فرآیندهای کاربر از دسترسی به یکدیگر و همچنین از تغییر کد و دادههای سیستمعامل استفاده می شود.
 - رجیستر پایه :مقدار کوچکترین آدرس فیزیکی را در خود نگه میدارد.
 - رجیستر محدوده :دامنهی آدرسهای منطقی را در خود نگه میدارد؛ هر آدرس منطقی باید کمتر از مقدار رجیستر محدوده باشد.
 - واحد مدیریت حافظه (MMU) به صورت پویا آدرسهای منطقی را نگاشت می کند.
 - این روش می تواند به اقداماتی مانند **موقت** بودن کد هسته (Kernel Code) و تغییر اندازه هسته اجازه دهد.




Hardware Support for Relocation and Limit Registers





اندازه پارتیشن متغیر


- تخصیص چندبخشی:(Multiple-Partition Allocation)
- در این روش، درجه چندبرنامگی (Multiprogramming) توسط تعداد پارتیشنها محدود می شود.
- برای کارایی بیشتر، اندازههای پارتیشنها متغیر هستند (متناسب با نیازهای یک فرآیند خاص).
 - سوراخ: (Hole) بلوکی از حافظه در دسترس؛ سوراخها با اندازههای مختلف در سراسر حافظه یراکندهاند.





اندازه پارتیشن متغیر

- هنگامی که فرآیندی وارد میشود، حافظهای از یک سوراخ به اندازهی کافی برای جای دادن آن به آن اختصاص داده میشود.
 - خارج شدن یک فرآیند، پارتیشن آن را آزاد می کند و پارتیشنهای مجاور آزاد با هم ترکیب می شوند.
 - سیستمعامل اطلاعات زیر را نگهداری می کند:
 - الف) پارتیشنهای اختصاصیافته ب) پارتیشنهای آزاد: سوراخها




Dynamic Storage-Allocation Problem

- چگونه می توان در خواست فضای به اندازهی n از لیستی از سوراخهای آزاد را برآورده کرد؟
- اولین برازش: (First-fit) اختصاص اولین سوراخی که به اندازهی کافی بزرگ است.
- بهترین برازش:(Best-fit) اختصاص کوچکترین سوراخی که به اندازهی کافی بزرگ است؛ مگر اینکه بر اساس اندازه مرتب شده باشند، کل لیست را باید جستجو کرد.
 - این روش کوچکترین سوراخ باقیمانده را ایجاد میکند.
- بدترین برازش :(Worst-fit) اختصاص بزرگترین سوراخ؛ همچنین باید کل لیست را جستجو کرد.
 - این روش بزرگترین سوراخ باقیمانده را ایجاد می کند.
- اولین برازش و بهترین برازش از نظر سرعت و استفاده از حافظه نسبت به بدترین برازش بهتر عمل میکنند




Fragmentationيراكندگي

- فرض کنید یک طرح تخصیص چندبخشی(Multiple-Partition Allocation) با فضایی خالی به اندازه ۱۸۴۶۴ بایت داریم.
 - اگر فرآیند بعدی ۱۸۴۶۲ بایت حافظه درخواست کند، چه اتفاقی میافتد؟
 - اگر دقیقاً همان بلوک درخواستی را اختصاص دهیم، با یک فضای خالی ۲ بایتی باقی مے مانیم.
 - مدیریت این فضای خالی کوچک، از خود آن فضا، کارایی کمتری خواهد داشت.
 - پراکندگی خارجی:(External Fragmentation)
- زمانی رخ میدهد که فضای خالی کافی در حافظه وجود داشته باشد، اما این فضا به قطعات کوچک غیرقابل استفاده تقسیم شود.
 - هیچ یک از قطعات به تنهایی برای برآورده کردن نیازهای حافظه یک فرایند جدید کافی



Fragmentationپراکندگی

- پراکندگی داخلی: (Internal Fragmentation) حافظه ی داخلی: (اختصاصیافته ممکن است کمی بزرگ تر از حافظه ی درخواست شده باشد؛ این اختلاف اندازه، حافظه ای داخلی یک یارتیشن است که استفاده نمی شود.
- $N \cdot .0$ تحلیل اولین برازش نشان میدهد که با اختصاص N بلوک، تقریبا نیم دیگری از بلوکها دست میروند که تقریبا یک سوم حافظه می شود. که غیرقابل استفاده می شود. این خاصیت به قانون $0 \cdot 0$ در صد شناخته می شود.





پراکندگی (ادامه)

- پراکندگی خارجی را میتوان با فرآیندی به نام فشردهسازی کاهش داد.
- این کار شامل جابه جا کردن محتوای حافظه برای ادغام تمام حافظه های آزاد در یک بلوک بزرگ پیوسته است .
 - فشرده سازی تنها در صورتی امکان پذیر است که relocation یا جابه جایی حافظه پویا باشد و در زمان اجرا انجام شود (یعنی آدرسهای حافظه بتوانند در حین اجرای برنامه تغییر کنند).
 - مشکلات ورودی اخروجی (I/O): هنگامی که یک فرایند درگیر عملیات ورودی (I/O) باشد، مشکلاتی ایجاد می شود .برای جلوگیری از از دست رفتن دادهها، می توان:
 - کل فرایند I/Oرا در حافظه نگه داشت (که رویکردی ناکارآمد است) کل فرایند
 - عملیات I/O را فقط به بافرهای مدیریتشده توسط سیستمعامل انجام داد.




صفحه بندي

■ فضای آدرس فیزیکی یک فرآیند می تواند غیر پیوسته باشد. به این معنی که بخشهای مختلف حافظه به فرآیند اختصاص داده می شود و این بخشها الزاما مجاور هم قرار ندارند، به شرطی که فضای خالی در دسترس باشد. این روش مزایای زیر را به همراه دارد:


جلوگیری از پراکندکی خارجی حافظه (External Fragmentation

• سازگاری با اندازههای مختلف حافظه: این روش دیگر با مشکل قطعههای حافظه با اندازههای نامناسب مواجه نیست و می تواند حافظه را به صورت بهینه تری مدیریت کند.



مراحل صفحهبندى


- ۱. تقسیم حافظه اصلی: حافظه اصلی به بلوکهای با اندازه ثابت به نام فریم (Frame) تقسیم می شود. اندازه فریم معمولا توانی از ۲ است و مقداری بین ۵۱۲ بایت تا ۱۶ مگابایت دارد.
 - ۲. تقسیم حافظه منطقی: حافظه منطقی فرآیند نیز به بلوکهای با اندازه مشابه به نام صفحه (Page) تقسیم می شود.
 - ۳. **ردیابی فریمهای خالی:** سیستمعامل لیستی از تمام فریمهای خالی در حافظه را نگهداری می کند.
- * اجرای برنامه: برای اجرای یک برنامه با اندازه N صفحه، سیستمعامل باید N فریم خالی پیدا کند و برنامه را در آن فریمها بارگذاری نماید.
 - ۵. جدول صفحهبندی: برای ترجمه آدرسهای منطقی برنامه به آدرسهای فیزیکی حافظه، از یک جدول صفحهبندی (Page Table) استفاده می شود.
 - 2. حافظه جانبی (Backing Store): حافظه جانبی نیز به صفحاتی با اندازه مشابه تقسیم
 - می شود. این صفحات محل ذخیره شدن برنامه هایی هستند که در حال حاضر در حال اجرا نیستند.
 - ۷. **پراکندی داخلی**:با وجود مزایای روش صفحهبندی، همچنان ممکن است با مشکل درون پارگی حافظه مواجه شویم.




الگوى ترجمه آدرس

- وقتی پردازنده یک آدرس منطقی تولید می کند، این آدرس به دو بخش تقسیم میشود:
 - شماره صفحه (p): به عنوان یک شاخص در جدول صفحه عمل می کند که حاوی آدرس پایه هر صفحه در حافظه فیزیکی است.
- آفست (فاصله از مبدا) صفحه (d): این مقدار با آدرس پایه ترکیب می شود تا آدرس نهایی حافظه فیزیکی را که به واحد حافظه ارسال می گردد، تعیین کند.
 - فرض کنید فضای آدرس منطقی n بایت و اندازه صفحه m بایت باشد lacktriangle

شماره صفحه	محدوده صفحه
р	d
m -n	n




Paging Hardware







Paging Model of Logical and Physical Memory



آدرس منطقى






حافظه فيزيكي

مثال صفحه بندي

آدرس منطقی: مثال m=4 و m=4 این به معنی اندازه صفحه 2^2 بایت و حافظه فیزیکی m=4 بایت (شامل 1 صفحه 1 بایتی) است.

نحوهی نگاشت حافظهی منطقی کاربر به حافظهی فیزیکی را نمایش میدهیم:

- آدرس منطقی ۰: صفحهی ۰، افست ۰
- با مراجعه به جدول صفحهبندی، میبینیم صفحهی ۰ در فریم ۵ قرار دارد. هر فریم یا صفحه ۴ بایتی
 - - آدرس منطقی ۳: صفحهی ۰، افست ۳
 - ه به آدرس فیزیکی ۲۳ $[=(x \times 0) + 7]$ نگاشت می شود.
 - · آدرس منطقی ۴: صفحهی ۱، افست ·
 - طبق جدول صفحهبندی، صفحهی ۱ به فریم ۶ نگاشت می شود.
- پس، آدرس منطقی ۴ به آدرس فیزیکی ۲۴ $[= (۶ \times ۴) + 1]$ نگاشت می شود.



حافظه فيزيكي




صفحهبندی – محاسبه پراکندگی داخلی

- اندازه صفحه :۲،۰۴۸ بایت
- اندازه فرآیند :۷۲،۷۶۶ بایت
- با تقسیم اندازه فرآیند بر اندازه صفحه $\frac{7789}{7.80} = 70.00$ ، یعنی 1.400 * 70.00 می شود که این فرآیند به 70 صفحه یعنی 1.400 *
 - پراکندگی داخلی = قسمت استفاده شده از آخرین صفحه -اندازه صفحه پراکندگی داخلی: ۹۶۲ بایت = ۱،۰۸۶ بایت - ۲،۰۴۸ بایت
 - بدترین حالت پراکندگی : در بدترین حالت، یک فرایند به n صفحه + ۱ بایت نیاز داشته باشد است. یعنی صفحه n+1 تقریبا به اندازه یک بایت استفاده می شود و مابقی خالی می ماند.
- میانگین پراکندگی :به طور میانگین، انتظار میرود که پراکندگی داخلی نصف اندازه صفحه باشد. انتخاب اندازه صفحه بدای جدول صفحه باشد. بستگی دارد .به همین دلیل، اندازه صفحه در طول زمان افزایش یافته است.




فریمهای آزاد

اگر فرآیندی به n صفحه نیاز داشته باشد، حداقل n فریم باید در حافظه در دسترس باشد. در صورتی که n فریم در دسترس باشد، این فریمها به فرآیند تخصیص داده می شوند . صفحه اول فرآیند در یکی از فریمهای تخصیص یافته (فریم ۱۴ در مثال) بارگذاری می شود و شماره فریم مربوطه در جدول صفحه برای این فرآیند ثبت می شود . صفحه بعدی در فریمی دیگر بارگذاری شده و شماره فریم آن در جدول صفحه قرار می گیرد و این روند به همین ترتیب ادامه می یابد مثل شکل: صفحه صفر در فریم خالی اول (۱۴). صفحه یک در فریم خالی بعدی (۱۳)...



(a)قبل از تخصیص

(b) بعد از تخصیص



End of Essential part

