Моделирование архитектурного состояния Курс «Программное моделирование вычислительных систем»

Григорий Речистов grigory.rechistov@phystech.edu

5 марта 2015 г.



- Регистровый файл
- 2 Ленивое вычисление состояния
- 3 Большие массивы
- 4 Регистры, поля, банки
- 5 Прерывания
- 6 Endianness



На прошлой лекции

Интерпретаторы — простой метод создания моделей процессоров



Вопросы

■ Чем декодирование отличается от дизассемблирования?



Вопросы

- Чем декодирование отличается от дизассемблирования?
- Чем прерывание отличается от исключения?




Вопросы

- Чем декодирование отличается от дизассемблирования?
- Чем прерывание отличается от исключения?
- Может ли сцепленный интерпретатор быть кэширующим?



Платформа





Регистровый файл

Register			r31	r30		
Register	r29	r28	r27	r26	r25	r24
Register	r23	r22	r21	r20	r19	r18
Register	r17	r16	r15	r14	r13	r12
Register	r11	r10	r9 LR	r8	r7	r6
Register	r5	r4	r3	r2	r1	r0

Table 4-3. General-Purpose Registers

Grp #	Reg#	Reg Name	USER MODE	SUPV MODE	Description	
0	0	VR	-	R	Version register	
0	1	UPR	_	R	Unit Present register	
0	2	CPUCFGR	-	R	CPU Configuration register	
0	3	DMMUCFGR	-	R	Data MMU Configuration register	
0	4	IMMUCFGR	-	R	Instruction MMU Configuration register	
0	5	DCCFGR	-	R	Data Cache Configuration register	
0	6	ICCFGR	-	R	Instruction Cache Configuration register	

OpenCores. OpenRISC 1000 Architecture Manual rev 1.0



С-структура

```
#include <stdint.h>
#define NO_GPRS 32
#define NO_SPRS 1024
#define REG_VR 0
#define REG_UPR 1
/* ... */
typedef struct cpu {
    uint32_t pc;
    uint32_t gprs[NO_GPRS];
    uint32_t sprs[NO_SPRS];
} cpu_t;
```



Хозяйские регистры

- Доступ к структуре в памяти медленный
- Доступ к хозяйским регистрам быстрее
- Разместим гостевые регистры на хозяйских!
- register cpu_t* cpu __asm__("rbp");




Хозяйские регистры

- Все гостевые регистры могут не поместиться
- Есть смысл размещать только самые часто используемые
- Потеря переносимости кода
- Специализация регистров: PC, SP, FP[0-7]
- Мы мешаем работе компилятора: давление на регистры



Ленивое вычисление состояния

- Вообще не вычислять состояние, пока оно не понадобится!
- Пример: IA-32 EFLAGS
- flags = f(a, b, op) для последней инструкции, влияющей на флаги



Yair Lifshitz et al. Zsim: A Fast Architectural Simulator for ISA Design-Space Exploration



Доступ к ОЗУ и большим массивам

```
Просто выделить на куче!

uint8_t *buf = (uint8_t *)calloc(BUF_SIZE, 1);

/* read */

uint8_t val = buf[offset];

/* write */

buf[offset] = val;
```



Доступ к ОЗУ и большим массивам

```
Просто выделить на куче!
uint8_t *buf = (uint8_t *)calloc(BUF_SIZE, 1);
/* read */
uint8_t val = buf[offset];
/* write */
buf[offset] = val:
Что же делать, если, BUF SIZE \sim 2^{53}, а хозяйской памяти в
наличии 2^{32}?
```



Ленивое выделение памяти

Для непрерывного дипазона адресов хранилище выделяется по мере необходимости кусками фиксированного размера (страницами).

```
page = addr & PAGE_MASK;
hptr = lookup_hptr(page);
if (!hptr)
    hptr = allocate_hptr(page);
assert(hptr);
haddr = hptr + (addr & PAGE_OFFSET);
```


При недостатке хозяйской памяти «старые» страницы выгружаются на диск.



Звучит знакомо?

- Это же виртуальная память!
- POSIX-системы предоставляют механизм mmap()

```
void *mmap(void *addr,
    size_t len, int prot, int flags,
    int fildes, off_t off);
```



Два способа взаимодействия с регистрами устройств

PIO — programmable I/O, выделенные инструкции для общения с периферией

IN EAX, DX OUT DX, EAX



Два способа взаимодействия с регистрами устройств

PIO — programmable I/O, выделенные инструкции для общения с периферией

IN EAX, DX OUT DX, EAX

MMIO — memory mapped I/O, унифицированный подход к доступу к ОЗУ и устройствам

MOV [mem], reg MOV reg, [mem]



Операции над регистрами

- read, write, fetch, prefetch
- Регистры-хранилище и регистры с побочными эффектами
- Примеры регистров с side-effects: time stamp (RW), command (W), status (R), version (RO)
- inquiry «призрачное» обращение (без эффектов)
- reset



Операции над регистрами

```
template <class rtype> class IRegister {
  virtual Exception Read(rtype& retval) = 0;
  virtual Exception Fetch(rtype& retval) = 0;
  virtual Exception Prefetch(rtype& retval) = 0;
  virtual Exception Write(const rtype& newval) = 0;
  virtual bool InquiryRead(rtype& retval) = 0;
  virtual bool InquiryWrite(const rtype& newval) = 0;
  virtual void Reset() = 0;
}
```



Битовые поля

31	19 18 17 16 15	13 12 11	8 7	0
	mode se m	status		vector


APIC LVT Timer. Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual

- Настоящие базовые единицы спецификаций и моделирования
- Могут иметь совершенно различные свойства внутри регистра




Банк регистров

Группа регистров устройства, находящиеся в одной области






Карты памяти






Пример: devmgmt.msc





Прерывания



- Как моделировать отдельное прерывание очень просто: take_interrupt(dev_t *dev);
- Когда моделировать вопрос сложнее, тема отдельной лекции





Преобразование адресов

- v2p
- p2h
- v2p + p2h = v2h



Порядок байт при доступах







■ Бит — кол-во информации, уменьшающее неопределённость в два раза



- Бит кол-во информации, уменьшающее неопределённость в два раза
- Байт



- Бит кол-во информации, уменьшающее неопределённость в два раза
- Байт минимальная адресуемая (в данной архитектуре) единица хранения информации



- Бит кол-во информации, уменьшающее неопределённость в два раза
- Байт минимальная адресуемая (в данной архитектуре)
 единица хранения информации
- Октет



- Бит кол-во информации, уменьшающее неопределённость в два раза
- Байт минимальная адресуемая (в данной архитектуре)
 единица хранения информации
- Октет восемь бит



- Бит кол-во информации, уменьшающее неопределённость в два раза
- Байт минимальная адресуемая (в данной архитектуре) единица хранения информации
- Октет восемь бит
- Машинное слово



- Бит кол-во информации, уменьшающее неопределённость в два раза
- Байт минимальная адресуемая (в данной архитектуре) единица хранения информации
- Октет восемь бит
- Машинное слово максимальный объём информации, который ЦПУ может обработать единовременно



- Бит кол-во информации, уменьшающее неопределённость в два раза
- Байт минимальная адресуемая (в данной архитектуре) единица хранения информации
- Октет восемь бит
- Машинное слово максимальный объём информации, который ЦПУ может обработать единовременно

Intel: word — 16 бит, dword — 32 бит, qword — 64 бит.



Литература I

- Stanislav Shwartsman, Darek Mihoka. How Bochs Works Under the Hood. 2nd edition. http://bochs.sourceforge.net/HowtheBochsworksunderthehood2ndedition.pdf
- M. Domeika, M. Loenko, P. Ozhdikhin, E. Brevnov. Bi-Endian Compiler: A Robust and High Performance Approach for Migrating Byte Order Sensitive Applications. http://world-comp.org/p2011/ESA2902.pdf
- Leonid Baraz [et al.] IA-32 Execution Layer: a Two-Phase Dynamic Translator Designed to Support IA-32 Applications on Itanium®-Based Systems.

http://www.microarch.org/micro36/html/pdf/goldenberg-IA32ExecutionLayer.pdf



На следующей лекции

- Делаем симулятор, работающий быстрее, чем интерпретатор
- Двоичная трансляция



Спасибо за внимание!

Слайды и материалы курса доступны по адресу http://is.gd/ivuboc

Замечание: все торговые марки и логотипы, использованные в данном материале, являются собственностью их владельцев. Представленная здесь точка зрения отражает личное мнение автора, не выступающего от лица какой-либо организации.

