LOAD BALANCING MIT DNSDIST

(DDI User Group 2021)

CARSTEN STROTMANN

Created: 2021-06-18 Fri 09:49

WER SPRICH HIER?

Carsten Strotmann

dnsworkshop.de

blog.defaultroutes.de

DNS(SEC)/DANE/DHCP/IPv6 Trainer und Helfer RIPE/IETF

WAS IST DNSDIST

- dnsdist ist ein Open-Source DNS load-balancer
 - Homepage: https://dnsdist.org
 - Lizenz: GPL Version 2
- dnsdist wird von PowerDNS.COM B.V erstellt und betreut
 - dnsdist ist unabhängig vom PowerDNS autoritativen DNS server und vom PowerDNS Recursor (die Produkte teilen sich Quellcode)
 - dnsdist kann zusammen mit anderen DNS Servern benutzt werden (BIND 9, NSD, Windows DNS, Unbound ...)

DNSDIST BESONDERHEITEN (1)

- dnsdist empfängt DNS Anfragen und leitet diese an nachfolgende DNS Resolver oder autoritative DNS Server weiter
 - fail-over oder load-balancing Regeln steuern diese Weiterleitung
- Antworten können im dnsdist gecached werden
- dnsdist kann Angriffe und DNS-Missbrauch erkennen und abwehren
- DNS-over-TLS und DNS-over-HTTPS Unterstützung
- DNScrypt Unterstützung

DNSDIST BESONDERHEITEN (2)

- eBPF Socket Filter (Linux)
- Einfache aber mächtige Konfigurations-Möglichkeiten mit der Programmiersprache Lua
- Kann im Betrieb dynamisch umkonfiguriert werden (ohne Neustart)
- Remote HTTP API
- Eingebauter Web-Server für API-Zugriffe, Monitoring und Statistiken

INSTALLATION UND KONFIGURATION

BETRIEBSSYSTEM PAKETE

- dnsdist ist in vielen Paket-Repositories von Unix/Linux Systemen vorhanden
 - Debian/Ubuntu
 - Fedora
 - Red Hat EL / CentOS (via EPEL)
 - Arch Linux (AUR)
 - NixOS
 - FreeBSD / NetBSD / OpenBSD / DragonFlyBSD
 - pkgsrc (Cross-Platform https://www.pkgsrc.org)
- Die Betriebssystem-Repositories haben jedoch nicht immer die aktuelle Programmversion!

POWERDNS REPOSITORIES

- PowerDNS.COM B.V. bietet Repositories mit den aktuellen Versionen und der Entwicklungsversion für ...
 - Debian 9/10
 - Raspbian/RaspberryOS 9/10
 - Ubuntu LTS 16.04/18.04/20.04
 - CentOS 7/8 (benötigt Abhängigkeiten aus den EPEL Repositories)
- Informationen über diese Repositories finden sich unter https://repo.powerdns.com/
- PowerDNS.COM B.V. (Teil von Open Xchange https://www.open-xchange.com) bietet kommerziellen Support für dnsdist

INSTALLATION AUS DEM QUELLEN


- dnsdist kann aus den Programmquellen übersetzt und installiert werden
- Abhängigkeiten:
 - Boost
 - Lua 5.1+ oder LuaJit
 - Editline (libedit)
 - libsodium (Optional)
 - protobuf (Optional, ab 1.6.0 nicht mehr benötigt)
 - re2 (Optional)
- dnsdist (und andere Software) sollte nicht auf einem DNS Server in Produktion kompiliert werden
- Installations-Anleitungen befinden sich unter https://dnsdist.org/install.html

ANWENDUNGSSZENARIEN FÜR DNSDIST

FAIL-OVER

- dnsdist kann DNS Anfragen basierend auf der Verfügbarkeit von Backend-Servern im Pool verteilen
 - Hierzu wird die Policy firstAvailable benutzt
 - Bei dieser Policy haben die Server im Pool eine Reihenfolge: der erste verfügbare Server in der Reihenfolge bekommt alle Anfragen
 - Diese Policy kann zusätzlich mit einem "Anfragen pro Sekunde"
 Limit konfiguriert werden
 - Wird dieses Limit überschritten, so werden die überzähligen Anfragen an den nächsten DNS Server in der Reihe geleitet

FAIL-OVER




LOAD-BALANCING

- dnsdist kann DNS Anfragen auf verschiedene Back-End-Server (oder Back-End-Server Pools) verteilen. Hierbei gibt es verschiedene Load-Balancing Konfigurationen:
 - leastOutstanding: benutze den/die Server mit den wenigsten noch ausstehenden Anfragen
 - chashed: verteile die DNS Anfragen basierend auf dem Hash des Domain-Namens der Anfrage
 - whashed: verteile die DNS Anfragen basierend auf dem Hash des Domain-Namens der Anfrage, aber mit einer Gewichtung der Back-End-Server
 - wrandom: zufällige Verteilung der Anfragen, jedoch mit einer Gewichtung der Back-End-Server (die Back-End-Server bekommen einen Anteil der Anfragen basierend auf der Gewichtung)
 - roundrobin: Anfragen werden auf Basis eines Round-Robin Algorithmus verteilt

LOAD-BALANCING

- Die Load-Balancing Regeln können durch eigene, in der Programmiersprache Lua (https://www.lua.org/) programmierten, Regeln erweitert werden
 - Beispiel einer einfachen Round-Robin Policy:


LOAD-BALANCING



DOH/DOT PROXY, DDOS UND MALWARE ABSICHERUNG


- dnsdist kann neue Funktionen zu bestehenden autoritativen DNS Server und DNS Resolvern hinzufügen, ohne das Änderungen an diesen Backend-Servern notwendig sind
 - Schutz vor Denial-of-Service Angriffen
 - Filtern von bekannten Malware-Domains (aka *DNS-Firewall*)
 - DNS Transport-Verschlüsselung (DNS-over-TLS und DNS-over-HTTPS)

DOH/DOT TRANSPORT VERSCHLÜSSELUNG



MESSDATEN IN EINEM DNS-SERVER-CLUSTER ZUSAMMENFÜHREN

- Da dnsdist als zentrales System die Anfragen an die Server eines DNS-Clusters weiterleitet, kann dnsdist ein Monitoring für einen DNS-Cluster bereitstellen
 - für mehrere DNS Resolver
 - für mehrere autoritative DNS Server




ZENTRALER DNS CACHE

- dnsdist ist kein DNS-Resolver, es kann keine DNS-Delegationen verfolgen und DNS Namen selbstständig auflösen
 - dnsdist kann jedoch die Antworten von DNS-Resolvern im Cache speichern und von dort beantworten
 - dnsdist kann optional abgelaufene DNS-Informationen senden (TTL expired), wenn keiner der konfigurierten Back-End-Server erreichbar ist

> getPool(""):getCache():printStats()
Entries: 122/10000
Hits: 9147
Misses: 10147
Deferred inserts: 1
Deferred lookups: 0
Lookup Collisions: 0
Insert Collisions: 0
TTL Too Shorts: 0

ZENTRALER DNS CACHE



SCHUTZ VON AUTORITATIVEN DNS SERVERN


- dnsdist kann als front-end Load-Balancer vor autoritativen DNS Servern eingesetzt werden
 - Mittels spezieller Regeln kann dnsdist die autoritativen DNS Server vor bestimmen bösartigen DNS Anfragen schützen
 - Back-End Server können aus dem Cluster genommen werden (für Wartung oder zur Analyse von Vorfällen), ohne das der DNS-Dienst beeinträchtigt wird

SCHUTZ VON AUTORITATIVEN DNS SERVERN


Network



Internet DNS



SCHUTZ VON AUTORITATIVEN DNS SERVERN



KONFIGURATION UND INSTALLATION

HOCHVERFÜGBARKEIT MIT DNSDIST

- Beim Einsatz von dnsdist ist darauf zu achten das dnsdist kein (neuer) "Single-Point-of-Failure" wird
- Mögliche Lösungen, um dnsdist ausfallsicher zu betreiben:
 - dnsdist vor DNS Resolvern: mehrere dnsdist Instanzen via DHCP oder IPv6 RA an die Client-Rechner verteilen
 - dnsdist vor autoritativen DNS-Servern: per DNS-Delegation auf mehrere dnsdist Instanzen verweisen
 - Die dnsdist Instanzen durch eine Hochverfügbarkeits-Lösung eines Betriebssystems ausfallsicher gestalten (z.B. Heartbeat/Pacemaker)

DNSDIST KONFIGURATION

- dnsdist liest die initiale Konfiguration aus der Datei dnsdist.conf (meist im Verzeichnis /etc/dnsdist)
 - diese Konfigurationsdatei ist Lua-Quellcode welcher in einer eingebetteten Lua-VM ausgeführt wird

KONFIGURATIONS-DATEI

• Beispiel dnsdist.conf Konfigurationsdatei:

```
---- Listen addresses
addLocal('192.0.2.1:53',
                             { reusePort=true })
addLocal('127.0.0.1:53',
                           { reusePort=true })
addLocal('[::1]:53',
                             { reusePort=true })
addLocal('[2001:db8::1]:53', { reusePort=true })
---- Back-end server
newServer({address="192.0.2.100",
                                         aps=10000. order=1})
newServer({address="2001:db8:100::5353", gps=100.
                                                    order=3})
newServer({address="2001:db8:200::6312", gps=100,
                                                    order=2})
---- Policy
setServerPolicv(whashed)
setACL({'192.0.2.0/24', '2001:db8::/64'})
---- Cache
pc = newPacketCache(10000, {maxTTL=86400, minTTL=0, temporaryFailureTTL=60, staleTTL=60, dontAge=false})
getPool(""):setCache(pc)
---- Web-server
webserver("192.0.2.1:8083")
setWebserverConfig({acl="192.0.2.10/32",password="dnsdist-is-great"})
--- Console
controlSocket('127.0.0.1:5199')
setKev("2ux30DmpdDAzYjspexaspAdgnXF8jXFU5ghd/BgXV8ag=")
---- Filter Rules
addAction(RegexRule(".*\\.facebook\\..*$"), RCodeAction(DNSRCode.REFUSED))
addAction(RegexRule(".*\\.doubleclick\\..*\"), RCodeAction(DNSRCode.REFUSED))
```

DNSDIST KONSOLE

- Mittels des dnsdist Programms kann eine interaktive Kommandozeilen-Konsole zum laufenden dnsdist Prozess aufgebaut werden
 - von dieser Konsole aus kann der laufende dnsdist Prozess dynamisch konfiguriert werden, ohne das der dnsdist Prozess neu gestartet werden muss

```
$ /bin/dnsdist -c
> showServers()
                                                                                          Olim Ord Wt
                                                                                   Qps
198.51.100.12#
                  Name
                                        Address
                                                                        State
                                                                                                          Queries
                                                                                                                     Drop:
    192.0.2.53:53
                          192.0.2.53:53
                                                                           10000
                                                                                              10088
                                                                                                                      9.2
                                                             up
                                                                     1.0
                                                                                   1 1
                                                                                                         132
    198.51.100.12:53
                          198.51.100.12:53
                                                                     0.0
                                                                             100
                                                                                               1391
                                                                                                               0.0
                                                                                                                     44.5
                                                             up
    203.0.113.11:53
                                                                                    3 1
                                                                                                318
                                                                     0.0
                                                                             100
                                                                                                                    65.3
                          203.0.113.11:53
                                                             up
All
                                                                     0.0
                                                                                              11797
                                                                                                         134
> newServer({address="1.1.1.1",
                                         aps=10000, order=1})
1.1.1.1:53
 showServers()
                                                                                                       Drops Drate
    Name
                          Address
                                                          State
                                                                     Qps
                                                                            Olim Ord Wt
                                                                                            Queries
                                                                                                                      Lat
    192.0.2.53:53
                          192.0.2.53:53
                                                                           10000
                                                                                   1 1
                                                                                                         132
                                                                                                               0.0
                                                                                                                      8.9
                                                                     0.0
                                                                                              10103
                                                             up
                                                                                   1 1
    1.1.1.1:53
                          1.1.1.1:53
                                                             up
                                                                     0.0
                                                                           10000
                                                                                                               0.0
                                                                                                                      0.3
    198.51.100.12:53
                          198.51.100.12:53
                                                             up
                                                                     0.0
                                                                             100
                                                                                               1392
                                                                                                                     44.4
    203.0.113.11:53
                          203.0.113.11:53
                                                                             100
                                                                                    3 1
                                                                                                 319
                                                                                                                    65.2
                                                             up
                                                                     0.0
All
                                                                     0.0
                                                                                              11817
                                                                                                         134
```

DNSDIST WEB-SERVER

- dnsdist kann interne Statistiken über einen eingebauten Web-Server anzeigen
 - dieser Web-Server muss in der dnsdist Konfiguration angeschaltet werden

```
---- Webserver
webserver("192.0.2.1:8083")
setWebserverConfig({acl="192.0.2.10/32",password="dnsdist-is-great"})
```


DNSDIST WEB-SERVER



dnsdist 1.6.0-alpha3

dnsdist comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are welcome to redistribute it according to the terms of the GPL version 2.

Uptime: 4 hours, Number of queries: 22900 (1.00 qps), ACL drops: 0, Dynamic drops: 0, Rule drops: 0 Average response time: 6.79 ms, CPU Usage: 0.90%, Cache hitrate: 100.00%, Server selection policy: leastOutstanding Listening on: 127.0.0.1:53, 172.22.1.8:53, [::1]:53, [fd75:8765:1d2a:0:a90a:6c20:75a4:d5dd]:53, ACL: 0.0.0.0/0, ::/0



Kernel-based dyn blocked netmask No eBPF blocks active						·	Seconds		s Blocks	
Dyn blocked netmask			Seconds No dynamic blocks active			_	locks Reason		on	
#	Response Rule		Action No response rules defined			I	N	latche	es	
1	Regex: .*\.doi		set rcode 5					2		
0	Regex: .*\.fac		set rcode 5				0			
#	Rule		Action				Matches			
2	172.22.1.1:53	172.22.1.1:53	up	49.72	1413	2	0.00	0	1	2
•	1.1.1.1:53	1.1.1.1:53	up	12.35	69	3	0.00	0	1	1
0	127.0.0.11:53	127.0.0.11:53	up	33.54	10186	140	0.00	0	1	1

DNSDIST WEB-API

- Mittels des eingebauten Web-Servers bietet dnsdist eine Web-API. Über diese Web-API können ...
 - ... Metriken im JSON Format abgefragt werden
 - ... Metriken im Prometheus Format abgefragt werden
 - ... die laufenden Konfigurationen des *dnsdist* Server Prozesses gesichert werden
- Die Web-API ist über einen API-Schlüssel gesichert, welcher bei jeder Anfrage übermittelt werden muss

METRIKEN EINES DNS-SERVER CLUSTERS MIT DNSDIST ZUSAMMENFÜHREN

GRAPHITE MONITORING

- Graphite ist eine in Python geschriebene Monitoring Software (Open Source) https://graphiteapp.org/
- dnsdist kann Metriken mittels des Graphite eigenen carbon
 Protokolls an einen Graphite-Server senden
- Beispiel-Konfiguration:

```
carbonServer('192.0.2.210', 'dnsdist.isp.example', 30, 'dnsdist', 'main')
```

siehe https://dnsdist.org/guides/carbon.html

DNSDIST UND PROMETHEUS

- Prometheus ist eine populäre Monitoring Lösung: https://prometheus.io
- Prometheus kann die dnsdist Metriken mittels der Web-API vom /metrics URL-Endpunkt auslesen

ZENTRALER DNS CACHE

- dnsdist kann ein oder mehrere Caches für DNS Antworten aufbauen
 - Unterschiedliche Server-Pools k\u00f6nnen auf separate Caches zugreifen
- Die Caches speichern die Antworten von den Back-End-Servern (DNS Resolver oder autoritative DNS Server)
- Beispiel:

```
pc = newPacketCache(10000, --- create a new pool cache "pc" with 10.000 entries
{
   maxTTL=86400, --- maximum TTL cache time
   minTTL=0, --- minimum TTL cache time
   temporaryFailureTTL=60, --- TTL used for server failures or "refused"
   staleTTL=60, --- TTL for stale cache entries
   dontAge=false --- cache entries "age", their TTL is decremented in cache
})
getPool(""):setCache(pc) --- assign the cache to the default pool
```

LASTVERTEILUNG FÜR AUTORITATIVE DNS SERVER

KONFIGURATION DES HEALTH-CHECK

- dnsdist prüft die Verfügbarkeit eines Back-End-Server mit einer DNS-Anfrage des A-Records für a rootservers net
 - diese Anfrage funktioniert bei DNS-Resolvern, jedoch nicht bei einigen Konfiguration für autoritative Server
 - der dnsdist 'Health-Check' kann in der Konfiguration angepasst werden. In diesem Beispiel werden die autoritativen Server für dnsworkshop. de geprüft:

```
newServer({address="5.45.109.212",
newServer({address="185.92.221.212",
newServer({address="2001:19f0:5001:df:76d7:5703:ba0a:e220",
newServer({address="2003:4000:6:2115::2",
newServer({address="2a03:4000:6:2115::2",
setServerPolicy(leastOutstanding)
setLocal("192.0.2.123:53")
[...]
checkType="SOA", checkType=DNSClass.IN, checkName="dnstancest checkType="SOA", checkType="
```

SOA ANFRAGEN UND IXFR/AXFR

- Abfragen des SOA Records und IXFR / AXFR Anfragen für Zonentransfers sollten per dnsdist Regel auf einen dedizierten "primary" autoritativen Back-End-Server geleitet werden
 - dies stellt sicher das Zonen-Transfers aus der gleichen Zone beantwortet werden wie die SOA-Anfrage
 - die nachfolgende Beispiel-Konfiguration sendet alle SOA/AXFR und IXFR Anfragen zum Pool primary, welcher nur einen einzigen autoritativen Server enthält

```
newServer({
   address="192.0.2.123",
   name="primary",
   pool={"primary", "otherpool"}
})
addAction(
   OrRule({
      QTypeRule(DNSQType.SOA),
      QTypeRule(DNSQType.AXFR),
      QTypeRule(DNSQType.IXFR)}),
   PoolAction("primary")
)
```

SOA ANFRAGEN UND IXFR/AXFR

- Die Back-End autoritativen DNS Server sehen die Anfragen (SOA, Zonen-Transfers) von der IP-Adresse des dnsdist Servers
 - IP-Adressen basierte Access-Control-Listen müssen entsprechend angepasst werden (noch besser ist es TSIG basierte Authentisierung zu benutzen)
 - Der Parameter source definiert die von dnsdist f\u00fcr ausgehende
 DNS Anfragen benutzte IP-Adresse

```
newServer({address="192.0.2.1", source="192.0.2.127"})
newServer({address="192.0.2.1", source="eth1"})
newServer({address="192.0.2.1", source="192.0.2.127@eth1"})
```

DYNAMISCHE DNS UPDATES

- Dynamische Updates (RFC 2136) sollten direkt zu einem der autoritativen DNS-Server, und nicht zu der dnsdist Adresse, gesendet werden
 - Der Domain-Name eines echten autoritativen DNS Servers sollten im mname Feld des SOA-Records stehen
 - Alternativ kann der Sender der dynamischen Updates (z.B. nsupdate) konfiguriert werden, so das die Updates an die dedizierte IP-Adresse des primary autoritativen DNS-Servers gesendet werden:

nsupdate

- > ttl 3600
- > server 192.0.2.221
- > add www.example.com. IN A 192.0.2.212
- > send

NOTIFY

- Ein Update einer DNS Zone auf einem autoritativen primary DNS Server erzeugt eine NOTIFY Nachricht an alle secondary DNS Server, welche als NS-Records in der DNS Zone definiert sind
 - der Empfänger kann eine dnsdist Instanz sein, welche vor dem autoritativen DNS Server positioniert ist und das NOTIFY an den Back-End-Server weiterleitet
 - IP basierte ACLs auf dem Back-End-Server müssen entsprechend angepasst werden, so das ein NOTIFY von der *dnsdist* Adresse verarbeitet wird
 - ACLs in dnsdist können benutzt werden, um NOTIFY Meldungen nur von vertrauenswürdigen IP-Adressen zu erlauben
 - ACLs mit TSIG Schlüsseln müssen nicht angepasst werden, denn diese sind unabhängig von den IP-Adressen der Server
 - Als Alternative kann NOTIFY in einigen DNS-Servern explizit konfiguriert werden, z.B. im BIND 9:

```
zone "example.com" {
   type primary;
   file "example.com";
   notify explicit;
   also-notify { 192.0.2.53; 198.51.100.12; };
};
```

RATE-LIMITING

- dnsdist kann DNS Anfragen auf Basis der Inhalte filtern oder per Rate-Limit beschränken:
 - DNSSEC angefragt oder nicht
 - EDNS Optionen
 - Anfragen pro Sekunde pro Quell-Subnetz
 - Quell-Netzwerk
 - DNS Opcodes
 - DNS Netzwerk Klassen
 - Domain-Name in der Anfrage (per Regular Expression)
 - Anzahl der Label im Domain-Name der Anfrage
 - Return Code
 - RD-Flag (Recursion Desired)
 - Anzahl der Records / Anzahl der Record-Typen in einer DNS Antwort
 - und vieles mehr

RATE-LIMITING

- Diese Regeln können von dnsdist dynamisch auf Basis der gemessenen Anfragen erstellt werden (dynamische Regeln)
 - Durch die Lua-Programmiersprache können die Regeln sehr individuell vom Betreiber des dnsdist angepasst werden
- Regeln können automatisch auslaufen und entfernt werden um ein Überblockieren zu verhindern

```
local dbr = dynBlockRulesGroup()
dbr:setQueryRate(30, 10, "Exceeded query rate", 60)
dbr:setRCodeRate(DNSRCode.NXDOMAIN, 20, 10, "Exceeded NXD rate", 60)
dbr:setRCodeRate(DNSRCode.SERVFAIL, 20, 10, "Exceeded ServFail rate", 60)
dbr:setQTypeRate(DNSQType.ANY, 5, 10, "Exceeded ANY rate", 60)
dbr:setResponseByteRate(10000, 10, "Exceeded resp BW rate", 60)
function maintenance()
   dbr:apply()
end
```

• Dynamische Regeln:

https://dnsdist.org/guides/dynblocks.html

RATE-LIMITING

- Mittels der eingebauten Regeln kann dnsdist viele Arten von bösartigen DNS-Anfragen blockieren oder umleiten
 - Unter Linux kann dnsdist mit Hilfe der eBPF Kernel-VM bestimmte DNS-Anfragen schon im Linux-Kernel blockieren, bevor diese Pakete durch den TCP/IP Stack gegangen sind
 - o dies kann die Last auf dem System bei einem Denial-of-Service Angriff signifikant senken
- eBPF Socket Filter:

https://dnsdist.org/advanced/ebpf.html

LOAD-BALANCING FÜR RESOLVER

FAIL-OVER KONFIGURATION

- Wird die dnsdist Load-Balancing Policy auf firstAvailable gesetzt, so ist eine einfache Fail-Over Konfiguration aktiv
 - alle DNS Anfragen werden zum ersten verfügbaren DNS Server gesendet, welcher den konfigurierten Schwellwert (Max. Anfragen pro Sekunde) noch nicht erreicht hat

```
---- Back-end server

newServer({address="192.0.2.100", qps=1000, order=1})

newServer({address="2001:db8:100::5353", qps=500, order=2})

newServer({address="2001:db8:200::6312", qps=500, order=3})

---- Policy

setServerPolicy(firstAvailable)

setACL({'192.0.2.0/24', '2001:db8::/64'})

---- Cache

pc = newPacketCache(10000, {maxTTL=86400, minTTL=0, temporaryFailureTTL=60, staleTTL=60, dontAge=false})

getPool(""):setCache(pc)

[...]
```

LOAD-BALANCING KONFIGURATION

 Weitere Policy Einstellungen erzeugen aktive Load-Balancing oder Load-Distribution Konfiguration

```
---- Back-end server

newServer({address="192.0.2.100", order=1})

newServer({address="2001:db8:100::5353", order=3})

newServer({address="2001:db8:200::6312", order=2})
----- Policy

setServerPolicy(leastOutstanding)

setACL({'192.0.2.0/24', '2001:db8::/64'})
----- Cache

pc = newPacketCache(10000, {maxTTL=86400, minTTL=0, temporaryFailureTTL=60, staleTTL=60, dontAge=false})

getPool(""):setCache(pc)

[...]
```

- Eigene Load-Balancing Policies können in der Lua Programmiersprache hinzugefügt werden
- Dokumentation: "Loadbalancing and Server Policies" https://dnsdist.org/guides/serverselection.html

SERVER POOLS

- dnsdist gruppiert Back-End-Server in einem oder mehreren "Pools"
 - Es gibt immer den Pool mit dem leeren Namen ""
 - Neue Pools können beim Hinzufügen von neuen Back-End-Servern erzeugt werden
 - Regeln und Aktionen (Rules and Action) können benutzt werden im Anfragen bestimmten Pools zuzuweisen
- Pools können benutzt werden um bösartige Anfragen (DDoS, Malware) zu isolieren

```
-- Add a backend server with address 192.0.2.3 and assign it to the "abuse" pool newServer({address="192.0.2.3", pool="abuse"})
-- Send all queries for "bad-domain1.example." and "bad-domain2.example" to the "abuse" pool addAction({'bad-domain1.example', 'bad-domain2.example.'}, PoolAction("abuse"))
```

DOH/DOT TERMINATION

- dnsdist kann DNS-over-TLS (DoT) und DNS-over-HTTPS (DoH) Verbindungen terminieren
 - dnsdist erstellt einen DoH/DoT "proxy", welcher DoH/DoT Anfragen von DNS Clients annimmt und via klassischem DNS (UDP/TCP Port 53) an einen Back-End-Resolver weiterleitet

DOH/DOT PROXY

Provider Network dnsdist DoH/DoT Proxy DNS over TLS DNS over HTTPS DoH/DoT classic Client DNS (UDP/TCP Port 53) DNS over UDP/TCP Port 53 DNS DNS Internet Resolver Client DNS w/o DoH/DoT

MOTIVATION FÜR EINEN DOH/DOT PROXY?

- Einfache Installation
- Die existierenden DNS-Resolver müssen nicht geändert werden
- Über separate Hardware/Server lässt sich diese Lösung einfach skalieren

FRAGEN UND ANTWORTEN