

SEGURIDAD EN NETWORKING



Unidad 2

Vulnerabilidades, procedimientos, acciones de mitigación y Controles de ISO 27001





ESCUELA DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Director: Marcelo Lucero Yáñez

ELABORACIÓN

Experto disciplinar: Luis Ignacio Jaque

Diseñadora instruccional: Francisca Capponi

Editora instruccional: Francisca Aránguiz Jiménez

VALIDACIÓN

Experto disciplinar: Rodrigo Orellana Núñez

Jefa de Diseño Instruccional: Alejandra San Juan

EQUIPO DE DESARROLLO

Welearn

AÑO

2022





Tabla de contenidos

Aprendizaje esperado	4
Introducción	5
1. Tipos de ACL IPv6	6
2. Comparación entre ACL de IPv4 y de IPv6	7
3. Configuración de topología de IPv6	9
4. Configuración de ACL de IPv6	12
5. Aplicación de una ACL de IPv6 a una interfaz	15
6. Ejemplos de ACL de IPv6	17
6.1. Denegar FTP	17
6.2. Acceso restringido	18
7. Verificación de ACL de IPv6	20
Cierre	22
Referencias bibliográficas	23



Aprendizaje esperado

Aplicar listas de control de acceso de tipo **IPv6** para implementaciones básicas de seguridad, según requerimientos de la empresa y estándares.



Fuente: Freepik

Introducción

Esta semana realizaremos una revisión de las Listas de Acceso y de la configuración de **ACL IPv6** estándar. Junto con ello se explica cómo configurar y solucionar problemas en las **ACL IPv6** extendidas en un *router* Cisco como parte de una solución de seguridad. Se incluyen consejos, consideraciones, recomendaciones y pautas generales sobre cómo utilizar las **ACL**.

Considerando la seguridad de las redes, el cómo y dónde se aplican las **ACL IPv6** estándares nombradas y numeradas, al final de esta semana podrán responder la siguiente pregunta: ¿cómo y dónde aplicar estas listas de acceso?

1. Tipos de ACL IPv6

Las **ACL IPv6** son similares a las **ACL IPv4** tanto en su configuración como en su funcionamiento. Si ya está familiarizado con las listas de acceso de **IPv4**, las **ACL** de **IPv6** serán fáciles de comprender y configurar.

Existen dos tipos de ACL en **IPv4**: el estándar y las extendidas. Ambos tipos de ACL pueden ser numeradas o con nombre. En cuanto a **IPv6**, hay solamente un tipo de ACL, que equivale a la ACL de **IPv4** extendida con nombre. No existen **ACL** numeradas en **IPv6**. Una ACL de **IPv4** y una **ACL** de **IPv6** no pueden tener el mismo nombre.




Figura 1: ACL de IPv6.

2. Comparación entre ACL de IPv4 y de IPv6

Aunque las **ACL IPv4** e **IPv6** son muy similares, hay tres diferencias fundamentales entre ellas:

- 1. El comando que se utiliza para aplicar una ACL de IPv6 a una interfaz. IPv4 utiliza el comando ip access-group para aplicar una ACL de IPv4 a una interfaz IPv4. IPv6 utiliza el comando ipv6 traffic-filter para realizar la misma función para las interfaces IPv6.
- 2. A diferencia de las ACL de IPv4, las ACL de IPv6 no utilizan máscaras wildcard.
 En cambio, se utiliza la longitud del prefijo para indicar cuánto de una dirección
 IPv6 de origen o destino debe coincidir.
- 3. La última diferencia principal tiene que ver con la inclusión de dos instrucciones permit implícitas al final de cada lista de acceso de IPv6. Al final de todas las ACL IPv4 estándar o extendidas, hay una instrucción deny any o deny ip any any implícita. En IPv6 se incluye una instrucción deny ipv6 any any similar al final de cada ACL de IPv6. La diferencia es que IPv6 también incluye dos otras instrucciones implícitas de forma predeterminada: permit icmp any any nd-na y permit icmp any any nd-ns.

Estas dos instrucciones permiten que el *router* participe en el equivalente de **ARP** para **IPv4** en **IPv6**. Recuerde que **ARP** se utiliza en **IPv4** para resolver las direcciones de capa 3 a direcciones **MAC** de capa 2. Como se muestra en la ilustración, en **IPv6** se

utilizan mensajes **ICMP** de descubrimiento de vecinos (**ND**) para lograr el mismo propósito. **ND** utiliza mensajes de solicitud de vecino (**NS**) y de anuncio de vecino (**NA**).

Los mensajes **ND** se encapsulan en paquetes **IPv6** y requieren los servicios de la capa de red **IPv6**, mientras que **ARP** para **IPv4** no utiliza la capa 3. Dado que **IPv6** utiliza el servicio de la capa 3 para el descubrimiento de vecinos, las **ACL** de **IPv6** deben permitir implícitamente que los paquetes **ND** se envíen y reciban por una interfaz. Específicamente, se permiten tanto los mensajes de descubrimiento de vecinos-anuncio de vecinos (**nd-na**) como los de descubrimiento de vecinos-solicitud de vecinos (**nd-ns**).




Figura 2: Descubrimiento de vecinos IPv6.

3. Configuración de topología de IPv6

En la figura 3 se muestra la topología que se utilizará para configurar las **ACL** de **IPv6**. Esta es similar a la topología de **IPv4** anterior, excepto por el esquema de direccionamiento **IPv6**. Existen tres subredes 2001:DB8: CAFE: :/64:

2001:DB8: CAFE:10::/64

2001:DB8: CAFE:11::/64

2001:DB8: CAFE:30::/64




Figura 3: Topología IPv6.

Dos redes seriales conectan los tres routers:

2001:DB8: FEED:1::/64

2001:DB8: FEED:2::/64

En las figuras 4, 5 y 6 se muestra la configuración de la dirección **IPv6** para cada uno de los *routers*. El comando *show ipv6 interface brief* se utiliza para verificar la dirección y el estado de la interfaz.

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:10::1/64
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface s0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:feed:1::1/64
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface g0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:11::1/64
R1(config-if)# end
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
    2001:DB8:CAFE:10::1
GigabitEthernet0/1
                      [up/up]
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E1
    2001:DB8:CAFE:11::1
Serial0/0/0
    FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
    2001:DB8:FEED:1::1
<se omitió el resultado>
R1#
```

Figura 4: Configuración de R1.

```
R2(config)# interface s0/0/0
R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:feed:1::2/64
R2(config-if)# exit
R2(config)# interface s0/0/1
R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:feed:2::2/64
R2(config-if)# end
R2# show ipv6 interface brief
Serial0/0/0 [up/up]
FE80::FE99:47FF:FE71:78A0
2001:DB8:FEED:1::2
Serial0/0/1 [up/up]
FE80::FE99:47FF:FE71:78A0
2001:DB8:FEED:2::2
<se omitió el resultado>
R2#
```

Figura 4: Configuración de R2.

Fuente: Cisco Networking Academy (2022)

```
R3(config)# interface s0/0/1
R3(config-if)# ipv6 address 2001:db8:feed:2::1/64
R3(config-if)# exit
R3(config)# interface g0/0
R3(config-if)# ipv6 address 2001:db8:cafe:30::1/64
R3(config-if)# end
R3# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0 [up/up]
FE80::FE99:47FF:FE71:7A20
2001:DB8:CAFE:30::1
Serial0/0/1 [up/up]
FE80::FE99:47FF:FE71:7A20
2001:DB8:FEED:2::1
R3#
```

Figura 5: Configuración de R3.

4. Configuración de ACL de IPv6

En **IPv6** solo hay **ACL** con nombre. La configuración es similar a la de una **ACL** de **IPv4** extendida con nombre.

En la figura 6 se muestra la sintaxis de los comandos para las **ACL** de **IPv6**. La sintaxis es similar a la que se utiliza en **ACL** de **IPv4** extendidas. Una diferencia importante es el uso de la longitud de prefijo **IPv6** en lugar de una máscara *wildcard* **IPv4**.




Figura 6: Sintaxis de comandos ACL IPv6.

Hay tres pasos básicos para configurar una ACL de IPv6:

- En el modo de configuración global, se usa el comando ipv6 access-list se para crear una ACL IPv6. Al igual que las ACL de IPv4 con nombre, los nombres en IPv6 son alfanuméricos, distinguen mayúsculas de minúsculas y deben ser únicos. A diferencia de IPv4, no hay necesidad de una opción estándar o extendida.
- En el modo de configuración de ACL con nombre, utilice las instrucciones permit
 o deny para especificar una o más condiciones para determinar si un paquete se
 debe reenviar o descartar.
- Regrese al modo EXEC con privilegios con el comando end.

En la figura 7, se muestran los pasos para crear una **ACL** de **IPv6** con un ejemplo simple basado en la topología anterior. La primera instrucción da el nombre NO-R3-LAN-**ACCESS** a la lista de acceso de **IPv6**. Al igual que sucede con las **ACL** de **IPv4** con nombre, no es necesario el uso de mayúsculas en los nombres de las **ACL** de **IPv6**, pero esto hace que se destaquen cuando se observa el resultado de la configuración en ejecución.

```
R1(config)# ipv6 access-list NO-R3-LAN-ACCESS
R1(config-ipv6-acl)# deny ipv6 2001:db8:cafe:30::/64 any
R1(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any any
R1(config-ipv6-acl)# end
R1#
```

Figura 7: ACL de IPv6 de ejemplo.

La segunda instrucción deniega todos los paquetes 2001:DB8: CAFE:30: :/64 destinados a cualquier red **IPv6**. La tercera instrucción permite el resto de los paquetes **IPv6**.

En la figura 8 se muestra la ACL en contexto con la topología.




Figura 8: Topología IPv6 de ejemplo.

5. Aplicación de una ACL de IPv6 a una interfaz

Después de que se configura una **ACL** de **IPv6**, se la vincula a una interfaz mediante el comando *ipv6 traffic-filter*:

Router(config-if) # ipv6 traffic-filter access-list-name {in | out}

En la figura 9, se muestra la **ACL** NO-R3-LAN-ACCESS configurada anteriormente y los comandos utilizados para aplicar la **ACL** de **IPv6** de entrada a la interfaz S0/0/0. Si se aplica la **ACL** a la interfaz S0/0/0 de entrada, se denegarán los paquetes de 2001:DB8: CAFE:30::/64 en ambas LAN en el R1.




Figura 9: Topología IPv6 de ejemplo 2.

Para eliminar una **ACL** de una interfaz, primero introduzca el comando *no ipv6 traffic-filter* en la interfaz y, luego, introduzca el comando global *no ipv6 access-list* para eliminar la lista de acceso.

Nota: Tanto en **IPv4** como en **IPv6** se utiliza el comando access-class para aplicar una lista de acceso a los puertos VTY.

6. Ejemplos de ACL de IPv6

6.1. Denegar FTP

La topología para los ejemplos se muestra en la figura 10.




Figura 10: Topología IPv6 de ejemplo 3.

Fuente: Cisco Networking Academy (2022)

En el primer ejemplo (figura 11), el *router* R1 está configurado con una lista de acceso **IPv6** para denegar el tráfico FTP a 2001:DB8: CAFE:11: :/64. Se deben bloquear los puertos para los datos FTP (puerto 20) y el control FTP (puerto 21). Como se aplica un

filtro entrante en la interfaz G0/0 de R1, solo se denegará el tráfico de la red 2001:DB8: CAFE:10::/64.

```
R1(config)# ipv6 access-list NO-FTP-TO-11
R1(config-ipv6-acl)# deny tcp any 2001:db8:cafe:l1::/64 eq ftp
R1(config-ipv6-acl)# deny tcp any 2001:db8:cafe:l1::/64 eq ftp-data
R1(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any any
R1(config-ipv6-acl)# exit
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ipv6 traffic-filter NO-FTP-TO-11 in
R1(config-if)#
```

Figura 11: Denegar FTP.

Fuente: Cisco Networking Academy (2022)

6.2. Acceso restringido

En el segundo ejemplo (figura 12), se configura una **ACL IPv6** para proporcionar a la red LAN en R3 acceso limitado a las redes LAN en R1. Se agregan comentarios en la configuración para documentar la **ACL**. Se marcaron las siguientes características en la **ACL**:

- **1.** Las primeras dos instrucciones **permit** proporcionan acceso desde cualquier dispositivo al servidor *web* en 2001:DB8: CAFE:10::10.
- **2.** El resto de los dispositivos tienen denegado el acceso a la red 2001:DB8: CAFE:10::/64.
- **3.** A la PC3 en 2001:DB8: CAFE:30::12 se le permite el acceso por Telnet a la PC2, que tiene la dirección IPv6 2001:DB8: CAFE:11::11.

- 4. El resto de los dispositivos tiene denegado el acceso por Telnet a la PC2.
- **5.** El resto del tráfico **IPv6** se permite al resto de los destinos.
- **6.** La lista de acceso de **IPv6** se aplica a la interfaz G0/0 en sentido de entrada, por lo que solo la red 2001:DB8: CAFE:30::/64 se ve afectada.

```
R3(config)# ipv6 access-list RESTRICTED-ACCESS
R3(config-ipv6-acl)# remark Permit access only HTTP and HTTPS to Network 10
R3(config-ipv6-acl)# permit tcp any host 2001:db8:cafe:10::10 eq 80
R3(config-ipv6-acl)# permit tcp any host 2001:db8:cafe:10::10 eq 443
R3(config-ipv6-acl)# remark Deny all other traffic to Network 10
R3(config-ipv6-acl)# deny ipv6 any 2001:db8:cafe:10::/64
R3(config-ipv6-acl)# remark Permit PC3 telnet access to PC2
R3(config-ipv6-acl)# permit tcp host 2001:DB8:CAFE:30::12 host 2001:DB8:CAFE:11::11 eq 23
R3(config-ipv6-acl)# remark Deny telnet access to PC2 for all other
R3(config-ipv6-acl)# deny tcp any host 2001:db8:cafe:11::11 eq 23
R3(config-ipv6-acl)# remark Permit access to everything else
R3(config-ipv6-acl)# permit ipv6 any any
R3(config-ipv6-acl)# exit
R3(config)# interface g0/0
R3(config-if)# ipv6 traffic-filter RESTRICTED-ACCESS i
R3(config-if)#
```

Figura 12: Restricción de acceso.

7. Verificación de ACL de IPv6

Los comandos que se utilizan para verificar una lista de acceso de **IPv6** son similares a los que se utilizan para las ACL de **IPv4**. Con estos comandos, se puede verificar la lista de acceso de **IPv6** RESTRICTED-ACCESS que se configuró anteriormente. En la figura 13, se muestra el resultado del comando *show ipv6 interface*. El resultado confirma que la ACL RESTRICTED-ACCESS está configurada en sentido de entrada en la interfaz G0/0.

```
R3# show ipv6 interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
Global unicast address(es):
2001:DB8:CAFE:30::1, subnet is 2001:DB8:CAFE:30::/64
Input features: Access List
Inbound access list RESTRICTED-ACCESS
<se omitió el resultado>
```

Figura 13: Restricción de acceso.

Fuente: Cisco Networking Academy (2022)

Como se muestra en la figura 14, el comando *show access-lists* muestra todas las listas de acceso en el *router*, incluidas las **ACL** de **IPv4** y de **IPv6**. Observe que, en las **ACL** de **IPv6**, los números de secuencia se colocan al final de la instrucción y no al principio, como ocurre en las listas de acceso de **IPv4**. Aunque las instrucciones aparecen en el orden en que se introdujeron, no siempre se presentan en incrementos de 10. Esto se debe a que las instrucciones *remark* que se introdujeron utilizan un número de secuencia, pero no se muestran en el resultado del comando *show access-lists*.

```
R3 show access-lists

IPv6 access list RESTRICTED-ACCESS

permit tcp any host 2001:DB8:CAFE:10::10 eq www sequence 20

permit tcp any host 2001:DB8:CAFE:10::10 eq 443 sequence 30

deny ipv6 any 2001:DB8:CAFE:10::/64 sequence 50

permit tcp host 2001:DB8:CAFE:30::12 host 2001:DB8:CAFE:11::11 eq

telnet sequence 70

deny tcp any host 2001:DB8:CAFE:11::11 eq telnet sequence 90

permit ipv6 any any sequence 110

R3 deny tcp any host 2001:DB8:CAFE:11::11 eq telnet sequence 90
```

Figura 14: Restricción de acceso.

Fuente: Cisco Networking Academy (2022)

Al igual que las **ACL** extendidas para **IPv4**, las listas de acceso de **IPv6** se muestran y se procesan en el orden en que se introducen las instrucciones. Recuerde que las **ACL** de **IPv4** estándar utilizan una lógica interna que cambia el orden y la secuencia de procesamiento.

Como se muestra en la figura 15, el resultado del comando **show running-config** incluye todas las **ACE** y las instrucciones **remark**. Las instrucciones **remark** pueden colocarse antes o después de las instrucciones **permit** o **deny**, pero se debe mantener una ubicación coherente.

Figura 15: Restricción de acceso.

Cierre

Recomendaciones sobre cómo aplicar ACLs IPv4 e IPv6:

ACL estándar lo más cerca posible del destino ACL estándar No especifican direcciones destino

ACL extendidas lo más cerca posible del origen del tráfico denegado

Utliza el comando de configuración interface para seleccionar una interfaz a la cual aplicarle la ACL

El comando **show ip interface** se utiliza para
verificar la ACL en la
interfaz.

El comando show access-lists muestra las estadísticas para cada instrucción que tiene coincidencias

Se pueden borrar los contadores mediante el comando clear accesslist counters

Referencias bibliográficas

- Cisco Networking Academy (2022). Conexión de redes. Capítulo 4 Listas de Control de acceso. https://bit.ly/3vzi7lQ
- Cisco Networking Academy (2022). Principios básicos de routing y switching.
 Capítulo 7 Listas de Control de acceso. https://bit.ly/3vzi7lQ