

第1章 热学基础知识和气体

Chapter 1
Foundation for Thermal
Physics & Gas

§ 1.1 热学基础知识



- 一、热现象与热运动
- ▶ "热学"是研究宏观物体的各种热现象及其相互 联系与规律的一门学科,自然科学一门基础学科。
- 1. 热现象及其宏观理论
- (1) 热现象:与宏观物体冷热状态相关联的自然现象
 - 研究对象:
 - ✔宏观物体 大量粒子的集合体
 - 冷热状态:
 - ✔用"温度"表述;
 - ✓与各种性质(几何性质、力学性质、电磁性质、 光学性质、化学性质、相态等)密切相关



(2)热现象的宏观规律和理论

- 从大量热现象的实验事实归纳总结发现,通过数学手段进行严密的演绎和推论。
- 热力学定律:
 - ✓热力学第零定律: "温度"; 宏观物体热接触趋于 冷热相同的状态
 - ✓热力学第一定律:能量守恒;给定系统的相同始终态变化,以功和热形式传递的能量之和总保持恒量。
 - ✓热力学第二定律: 自发过程的进行方向; "熵"的概念; 熵增加原理
 - ✓热力学第三定律: 低温极限; 不可能完全达到绝对 零度: 规定熵的零点



2. 热运动与热现象的微观理论

- 宏观理论具有高度可靠性和广泛适用性;
- 宏观理论不反映物质特性,不涉及微观结构,不能揭示热现象本质,不能给出宏观性质的深刻物理含义。
 - ✔例如:无法解释组成宏观物体内部物质运动的涨落现象。

(1) 宏观物体是由大量分子(微观粒子)组成的

- 微观粒子质量 ~原子质量单位 $1u = 1.6605655 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- 相对分子质量(分子量) M_r ,摩尔质量
- 摩尔 (mol) 表示物质的量 $N_A = 6.022045 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- 分子数密度n,气体 $\sim 10^{19}\,\mathrm{cm}^{-3}$,凝聚态 $\sim 10^{22}\,\mathrm{cm}^{-3}$
- 分子间平均距离 r_0 ,气体 $\sim 10^{-9}\,\mathrm{m}$,凝聚态 $\sim 10^{-10}\,\mathrm{m}$




(2) 分子的热运动

- 分子之间有间隙
 - ✓ 任何物体都是可压缩的
 - ✓气体分子平均间距比凝聚态分子的大一个数量级
- 任何宏观物体内大量分子都在永不停息地运动
 - ✓扩散现象:气体扩散,液体扩散,固体扩散
 - ✓布朗运动: 微小粒子(10⁻⁶ m)受分子撞击,涨落,净动量
 - ✔分子运动与物体的温度直接相关,温度越高,运动越剧烈
- 热运动: 与物体冷热直接相关的大量分子无规则运动
 - ✓热运动是自然界物质运动的一种基本形式
 - ✓一切热现象都是大量分子热运动的宏观表现




(3) 分子间的相互作用


- \triangleright 分子间作用力f与分子间距离r
 - r太大 (> 10⁻⁹ m), f趋于零 (短程力)



• r减小到引力作用半径, f表现为吸引力




- r继续减小,引力增大较快; r再减小,斥力增大更快
- $r = r_0$ (分子间平衡距离), f = 0 (引力和斥力相互抵消)
- $r < r_0$, f 表现为排斥力,斥力随r减小迅速增大





- > 分子间的作用力十分复杂,难以给出精确函数关系
- ➤ 简化模型: f和r的半经验公式:
 - ƒ为引力和斥力相互作用之和
 - 引力 $-\frac{\mu}{r^t}$ $(t=4\sim7)$
 - 斥力 $\frac{\lambda}{r^s}$ $(s=9\sim15)$

 - 合力 $f = \frac{\lambda}{r^s} \frac{\mu}{r^t}$ (s > t)• 分子间平衡距离 $r_0 = \left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^{\frac{1}{t-s}}$



• 分子的有效直径 d: 气体分子能够靠近的最近距离




> 分子间相互作用势能

•
$$\varepsilon_{\mathbf{p}} = -\int_{\infty}^{r} f \cdot dr$$

•
$$\varepsilon_{p} = \frac{\lambda'}{r^{s'}} - \frac{\mu'}{r^{t'}}$$

$$(\lambda' = \frac{\lambda}{s-1}, \mu' = \frac{u}{t-1}, s' = s-1, t' = t-1)$$

- Lennard-Jones势 (t'=6, s'为 9~12之间整数)
- $r = r_0$ 处,势能极小值 势阱
- 势阱深度为年-结合能
- 结合能 : 将处于平衡距离的 两分子拆散所需最小能量





▶ 刚球分子模型:

- 忽略引力,分子接近超过有效直径d则斥力无穷大
- 分子碰撞的微观图像

$$\varepsilon_{p} = \left\{ \begin{array}{ll} \infty, & r < d \\ 0, & r > d \end{array} \right.$$

- ▶ 苏则朗 (Sutherland) 分子力模型
 - 引力不能忽略,分子接近超过有效直径d则斥力无穷大

$$\varepsilon_{p} = \left\{ \begin{array}{l} \infty, & r < d \\ -\frac{\mu'}{r^{t'}}, & r > d \end{array} \right.$$



- ▶形成分子间作用力的主要因素
- 永久偶极作用
 - ✔ 极性分子间由于固有/永久偶极的取向而产生定向作用力
 - ✓ Keesom (1912)力,取向力,与*r*⁻⁷成正比
- 诱导偶极作用
 - ✔ 极性分子的极化产生诱导偶极而产生的静电作用力
 - ✓ Debye (1920)力,诱导力,与*r*⁻⁷成正比
- 瞬间偶极作用
 - ✔ 电荷分布的瞬间取向不对称,引起的分子间相互作用力
 - ✓ London (1930)力, 弥散力, 与 r^{-7} 成正比
- 以上三种力构成van der Waals力



- (4) 分子热运动的特征和典型数据
- ▶热运动的混乱无序性
 - 宏观物体不受外界影响时,其内部大量分子热运动的状态 总是趋于最混乱无序的状态;混乱与无序是大量分子热运 动的的一个重要基本特征。
 - 热运动引起分子间、分子与容器壁间频繁碰撞,是使大量分子热运动状态趋于混乱和无序的基本微观机制。
 - 若某种外界扰动产生有序差异,通过大量分子的运动与频繁碰撞进行能量交换,使得这种有序性差异将会消失而再次趋于完全混乱无序的均匀状态。



> 气体分子热运动平均速率的估算

- 设单位体积分子数n(每 1 cm^3 空间约 10^{19} 个气体分子)
- 设气体分子热运动的 \overline{Y} 均速率 \overline{v} ,气体分子质量m
- 气体摩尔质量M,摩尔体积 V_0 ,密度 ρ ,则有 $\rho = nm = \frac{M}{V_0}$
- 压强 p: 气体分子由于碰撞作用于容器内壁单位面积的压力
- 单位时间内平均约 $\frac{1}{6}n\bar{v}$ 个分子与某轴向单位面积器壁碰撞 若发生弹性碰撞: $p \approx \frac{1}{6}n\bar{v} \cdot 2m\bar{v} = \frac{1}{3}nm\bar{v}^2$
- 则分子热运动平均速率: $\bar{v} \approx \left(\frac{3p}{nm}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{3V_0p}{M}\right)^{\frac{1}{2}}$
- 气体分子热运动平均速率 $\sim 5 \times 10^2 \,\mathrm{m\cdot s^{-1}} \,(\mathrm{N_2})$



> 碰撞频率


• 单位时间与单位面积器壁碰撞的平均分子数(碰壁数):

$$\Gamma \approx \frac{1}{6} n \overline{v} = \frac{1}{6} \frac{N_A}{V_0} \left(\frac{3V_0 p}{M} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{6} N_A \left(\frac{3p}{MV_0} \right)^{\frac{1}{2}} \sim 10^{27} \,\mathrm{m}^{-2} \cdot \mathrm{s}^{-1}$$

• 平均碰撞频率Z: 气体中单位时间内一个分子与其他分子的平均碰撞次数。

$$Z = \pi d^2 \bar{v}n$$
 (若其他分子静止)

$$Z = \sqrt{2\pi d^2 v} n$$
 (若分子都热运动)



$$Z \approx \sqrt{2}\pi d^{2} \left(\frac{3V_{0}p}{M}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{N_{A}}{V_{0}} = \sqrt{2}\pi d^{2}N_{A} \left(\frac{3p}{MV_{0}}\right)^{\frac{1}{2}} \sim 10^{10} \,\mathrm{s}^{-1}$$



- ▶平均自由程(mean free path)
 - 连续两次碰撞之间平均时间间隔 $\overline{t} = \frac{1}{Z} \sim 10^{-10} \,\mathrm{s}$
 - 平均自由程 ā: 气体中单个分子连续两次(与其他分子)碰撞之间平均通过的距离。

$$\left| \overline{\lambda} = \frac{\overline{v}}{Z} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} \right| \sim 5 \times 10^{-8} \text{ m}$$

$$(:: pV_0 = RT; \ p = nkT)$$

- 同种气体平均自由程与n成反比;温度一定时 λ 与p成反比
- 通常温度下,稀薄气体 (p~ 10^{-10} Torr),平均自由程~500 km



(5) 统计规律性与热现象微观理论

- 对宏观系统(分子数N),按照经典力学(位置+动量), 需6N个微观状态参量描述
- 混乱无序性≠无规律性
- 微观状态的量子力学描述: 随机现象
- 大量随机现象服从统计规律 统计力学
 - ✓第*i*个随机事件在重复*N*次观测时的概率: $P_i = \lim_{N \to \infty} \frac{I^{N_i}}{N}$
 - ✔随机现象中各个随机事件具有确定的概率值

$$\checkmark N = \sum_{i} N_i$$
 , $\sum_{i} P_i = 1$, $0 \le P_i \le 1$

✓系统的宏观量 (\overline{X}) 是在给定条件下某一微观行为 (X_i) 的 统计平均值: $\overline{X} = \frac{1}{N} \sum_{i} N_i X_i = \sum_{i} P_i X_i$

二、热力学基本术语和概念



- 1. 系统和环境
- 系统 (system): 用边界把一部分物质与其余物质区分开,则这部分被选定的物质(和空间)称为"系统"(或体系)。
 - ✓即热力学研究对象
 - ✔宏观集合体或空间,包括大量物质粒子
- 环境 (surrounding):与系统通过边界相隔开,并与系统密切相关且影响所能及的周围部分物质或空间。
- 边界: 划分系统和环境的界面
 - ✔几何界面,不包含物质,不存在物理化学性质
 - ✓可根据处理实际问题的方便需要来人为选取



▶系统的分类

• 按照系统和环境之间的物质和能量交换:

物质交换

能量交换

敞开系统 (open system)

封闭系统 (closed system)

隔离/孤立系统 (isolated system)

有

无


无


有


有

无

Surroundings







(c) Isolated



• 按照含有物质的种类:

∫单组分系统: 只有一种物质∫多组分系统: 由多种物质组成

• 按照包含的相的数目:

「单相系统(均相系统)

→多相系统

▶相 (phase): 系统中物理和化学性质都相同的那一部分 物质, 称为一个"相"。

✔气体: 通常能任意混合, 所有气体为一个气相

✓液体:按照互溶程度,可为单相、两相或三相等

✓固体: 一般一种固体物质为一个相



- 2. 系统的宏观性质和状态函数
- (1) 系统性质:用来描述系统热力学状态的宏观可测量性质,也称热力学变量。一般可分为两类:
- 广度性质 (extensive properties):
 - ✓数值与系统数量成正比,具加和性,例如V, m, U
 - ✓数学上为一次齐函数, $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^1 \cdot f(x, y)$
- 强度性质 (intensive properties):
 - ✓数值与系统数量无关,无加和性,例如T, ρ , ρ
 - ✓数学上为零次齐函数 $f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y) = \lambda^0 \cdot f(x, y)$

(注: 若 $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n \cdot f(x, y)$, 则 f(x, y) 为n次齐函数)



• 广度性质与强度性质的关系:

$$\frac{- \text{种广度性质}}{\text{另一种广度性质}(V, m或n等)} = 强度性质$$

✓例如: 密度
$$\rho = \frac{m}{V}$$
; 摩尔体积 $V_m = \frac{V}{n}$

• 某些性质既非广度性质亦非强度性质 ✓例如: 电阻, 电容



(2) 状态函数

- 状态 (state): 系统的物理性质和化学性质的综合表现。
- 状态参数: 用以描述系统状态的宏观性质。
- 状态函数:系统的某些热力学状态参数和性质,只决定于其所处的状态。无论经历多么复杂的变化,只要系统恢复原状,则这些性质也恢复原状。
- 状态函数在数学上具有以下特征:
 - ✓状态确定,则全部状态函数有定值。即状态函数是状态的单值函数:

状态1 状态2 状态2 状态3 某状态函数值 z_2 状态3 对单组分均相封闭系统 z = f(x, y)



✓始、终态确定,则状态函数的改变量有定值。即状态函数的改变量与中间具体变化途径无关。

$$\Delta z = \int_{i}^{f} dz = z_{f} - z_{i} = f(x_{f}, y_{f}) - f(x_{i}, y_{i})$$

✓系统经历一系列变化回到始态,则状态函数无变化。 即状态函数的环路积分为零。

$$\oint dz = \int_i^i dz = z_i - z_i = 0$$

- ✓状态函数具有全微分性质: $dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{y} dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_{x} dy$
- ✓二次偏微分与次序无关: $\left[\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{y}\right]_{x} = \frac{\partial^{2} z}{\partial x \partial y} = \left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_{x}\right]_{y}$
- ✓循环偏微分关系: $\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$



> 复合函数的偏微分:

$$z = f(x, y) = f[x, y(x, \alpha)] = f'(x, \alpha)$$

$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{\alpha} dx + \left(\frac{\partial z}{\partial \alpha}\right)_{x} d\alpha$$

所以
$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{\alpha} = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{y} + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_{x} \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_{\alpha}$$



(3) 状态方程

- 系统状态函数之间的定量关系式, 称为状态方程。
- 系统状态函数之间有相互联系,并非完全独立。
- 某一状态函数发生变化,那么至少将会引起另外一个 状态函数、甚至多个状态函数的变化。
- 要确定一个系统的热力学状态,并不需要确定其所有的状态函数;但是究竟需要几个状态函数,热力学本身无法预见。由实验事实可知:

对封闭单组分均相系统
$$V = f(T, p)$$
 多组分均相系统 $V = f(T, p, n_1, n_2, ...)$ 多相系统 每一相有各自状态方程



> 简单固体与液体的状态方程

满足
$$f(p, V, T) = 0$$
 即 $V = f(T, p)$

由全微分公式:
$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T dp$$

- 等压体膨胀系数: $\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$
- $\Rightarrow dV = \alpha V dT \beta V dp$
- 等温压缩系数: $\beta = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T$
- 反映物质随温度或压力改变时其体积变化的难易程度
- 通过实验测量 α 和 β 与p, T的关系,求得状态方程



(4) 热力学平衡态

- 如果系统内部没有宏观粒子和能量的净流动,此时系统及其个部分(相)的宏观性质都不随时间变化。则称系统处于热力学平衡态。否则系统为非平衡状态
- ▶ 热力学平衡态同时包括四个平衡:
 - ✓热平衡 (thermal equilibrium): 系统各部分T相同
 - ✓力学平衡 (mechanical equilibrium): 系统各部分p同
 - ✓相平衡 (phase equilibrium): 系统各相的组成和数量不变,相间无物质净流动,也没有旧相消失和新相产生
 - ✓化学平衡 (chemical equilibrium): 系统各部分组成和数量不变,宏观上反应已停止



▶平衡态公理: 只有当系统处于热力学平衡态时,系统的各项宏观性质才是有确定的单值的,也才能用状态函数来描述。

• 与稳定态区别:

✓系统内部可存在稳定的能量或粒子的宏观流动,且 系统各部分的宏观性质不随时间变化,这样的非平 衡态称为稳定态。

✔例如: Joule-Thomson节流过程



3. 过程和途径

对系统从始态出发经过中间步骤到达终态的整个变化:

- 过程 (process): 系统发生由始态到终态的变化。
 - ✓始态和终态均为热力学平衡态
 - ✓只关注始态到终态的状态函数改变量
- 途径 (path): 变化中间所经历的一系列具体步骤。
 - ✔中间状态可能很接近平衡态,也可能远离平衡态
 - ✔对相同始终态变化过程,可有不同的中间具体步骤
 - ✓只与计算变化的功与热相关
- ・ 过程 + 途径 → 描述一个完整的热力学变化
- 一个过程可能对应多个具体途径



• 几种常见的过程:

✓等温过程: $T_i = T_f = T_{sur}$

✓等压过程: $p_i = p_f = p_{sur}$

✓等容过程: $V_i = V_f$

✓绝热过程:变化过程无热交换

✔循环过程: 始终态相同; 状态函数改变量为零

• "可逆途径":

✓ 所经历的每一微小变化都在平衡态之间进行,即中间状态极接近热力学平衡态。

✔亦称"准静态途径",理想化的抽象

✓无限缓慢,速度趋于零

三、热力学第零定律与温度



- 1. 热力学第零定律(热平衡定律)
- (1) 温度概念的起源
- 朴素的温度概念源于对冷热的感觉——实际上是物体导 热性能的差异
- 对温度给出严格定义—需要客观标准和测量手段
- (2) 温度概念的建立—热平衡现象
- 对一个已达到平衡态且无外界影响的系统,其宏观性质不再变化,并可以用一定的状态函数来描述。
- 热力学中,是从热平衡来定义温度



- 对两个已达平衡的系统(A和B),若只考虑热接触,相互影响后最终状态取决于其接触情况:
 - ✓若A和B之间为刚性绝热壁: 互不影响,分别保持原状
 - ✓若A和B之间为刚性导热壁:相互影响,同达新平衡态

• 热平衡:

- ✓两个达热平衡的系统要求客观存在一共同热力学性质
- ✔决定系统热平衡的热力学性质称为温度
- ✓温度(θ):系统状态函数
- 温度相等是热平衡的充分必要条件



- (3) 热平衡定律(热力学第零定律)
- · 引入第三系统C, 考察下列热平衡实验:
 - ✓ Step 1: A和B间绝热壁, A和B同时与C导热壁接触, 则A和B分别与C建立热平衡
 - ✓ Step 2: A和B间换导热壁, A和B与C间均换绝热壁, 则观察不到A和B的状态有任何变化, 即A和B达热平衡
- 热平衡定律: 若两个系统A和B分别与处于确定状态的第三系统C达到热平衡,则A和B间也必达热平衡。
 - ✓客观存在的经验定律(R.H. Fowler, 1930's)
 - ✓指出温度这一状态函数的存在
 - ✓给出比较和标志温度的方法



2. 温标

- (1) 经验温标
- 首先选择测温物质: 制作温度计的材料
- 再取其某种测温性质:
 - ✓随温度变化而发生测温性质的变化
 - ✓测温性质X与温度 θ 之间有一线性关系 $\theta = \alpha + \beta X$
 - ✔常用测温性质:长度,体积,压力,电阻,电势差
- 确定α和β的数值: 在某测温物质的某测温性质的线性 区间



- 摄氏温标 (Celsiur scale)
 - ✓1atm时,纯水的冰点0°C,沸点100°C

$$t = \theta = 100 \left(\frac{X_{\theta} - X_{0}}{X_{100} - X_{0}} \right)$$

✓ t (°C) = T - 273.15 (K), 数值上 1 °C = 1 K

- 华氏温标 (Fahrenheit scale)
 - ✓华氏度 = 摄氏度×1.8 + 32
 - ✓水的冰点32°F,水的沸点212°F
- 经验温标: 依赖于不同测温物质的不同测温性质



(2) 理想气体温标

- 不同经验温标对同一温度所标出的温度数值不同
- 选择一种作为标准的经验温标 理想气体温标
- 理想气体温度计
 - ✓ 当 $p\rightarrow 0$ 时,与气体种类无关

$$T = \lim_{p \to 0} T(p) = \lim_{p \to 0} T(V)$$

✓定容气体温度计

保持V不变,p~T成正比, $T(p) = 273.16 \frac{p}{p_{tr}}$

✓定压气体温度计

保持p不变, $V \sim T$ 成正比, $T(V) = 273.16 \frac{V}{V_{tr}}$



(3) 热力学温标

- 经验温标适用温度范围有限。
- 理想气体温标虽与气体种类无关,仍依赖气体的共性。
- 热力学温标(Kelvin温标)
 - ✓在热力学第二定律基础上引入
 - ✓与任何具体测温物质特性无关
 - ✓国际规定的基本温标,通用的标准温标
 - ✔仅是一种理论温标,本身无法实现测量
- 理论上可以证明: 在理想气体温标可使用范围内, 热力学温标与理想气体温标是一致的。
- 实际上,热力学温标是通过理想气体温标来实现的。



(4) 国际温标

- 建立标准气体温度计的技术和测温操作等困难。
- 制定国际温标(1927年)
 - ✔使用方便,容易实现
 - ✔协议温标,尽可能与热力学温标一致
- 国际温标(ITS-1990)
 - ✓ 热力学温度 (T/K), 1 K为水三相点温度的1/273.16
 - ✓温标下限0.65 K
 - ✓ 0.65 K~5.0 K: ³He和⁴He的蒸气压与温度关系
 - ✓ 3.0 K~氖三相点(24.5561 K): He气体温度计
 - ✓氢三相点(13.8033 K)~银凝固点(961.78°C): Pt电阻温度计
 - ✔银凝固点(961.78°C)以上: 普朗克辐射定律

§ 1.2 理想气体



- 气体: 物质的最简单状态
 - ✓充满所占据的容器
 - ✓连续随机运动的分子的大量集合体
 - ✓运动平均速度随着温度升高而增加
 - ✔除了发生碰撞,分子间距大,相互作用力弱
- 理想气体 (The perfect/ideal gas): 简单气体模型
 - ✓气体分子为无几何尺寸的质点
 - ✔气体分子间无相互作用(除碰撞时)
 - ✓实际气体在 $p\rightarrow 0$ 时接近理想气体
 - ✓实际气体p较大时须加以修正

一、理想气体的状态



- ▶状态描述: V, n, p, T; V = f(p, T, n)
- (1) 压力p:来源于气体分子对容器壁的无休止碰撞
- 压力的单位:

Name	Symbol	Value
pascal	1 Pa	1 N m^{-2} , $1 \text{ kg m}^{-1} \text{ s}^{-2}$
bar	1 bar	10 ⁵ Pa
atmosphere	1 atm	101,325 kPa
torr	1 Torr	$(101\ 325/760)\ Pa = 133.32\dots Pa$
millimetres of mercury	1 mmHg	133.322 Pa
pound per square inch	1 psi	6.894 757 kPa

- 压力的测量: 压力计 (barometer; pressure gauge)
- (2) 温度T

二、理想气体的状态方程



- 1. 单一理想气体状态方程
- 以三个实验定律为实验基础

✓ Boyle-Marriote's law (1662):
$$V = \frac{K_1}{p}$$
 (T , n 恒定)

- ✓ Charles-Gay-Lussac's law (1802): $V = K_2T$ (p, n恒定)
- ✓ Avogadro's principle (1811): $V = K_3 n$ (T, p 恒定)
- 以上三条定律对温度不太低的低压气体适用
- $p \rightarrow 0$ 时接近理想气体,越精确



• 状态函数 V = f(p, T, n),具有全微分性质

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,n} dp + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n} dT + \left(\frac{\partial V}{\partial n}\right)_{p,T} dn$$

$$dV = \left(-\frac{V}{p}\right)dp + \left(\frac{V}{T}\right)dT + \left(\frac{V}{n}\right)dn$$

$$\frac{\mathrm{d}V}{V} = -\frac{\mathrm{d}p}{p} + \frac{\mathrm{d}T}{T} + \frac{\mathrm{d}n}{n}$$
 做不定积分得:

 $ln V = -\ln p + \ln T + \ln n + \ln R$


$$\mathbb{E} \Gamma \qquad \boxed{pV = nRT}$$


$$R = \frac{\lim_{p \to 0} (pV)}{nT}$$

 $R = \frac{\lim(pV)}{nT}$ (pV)~p作图,外推至p→0时(pV)轴截距



- 理想气体状态图: 曲面/线上一点均为热力学平衡态
- p-V 状态图







2. 理想气体混合物

- 状态方程 $V = f(p, T, n_1, n_2, n_3, ...)$
- 理想气体混合物中每一组分均服从理想气体状态方程
- Dalton's law (分压定律)

✓在
$$T$$
, V —定时: $p = \sum_{B} p_{B} = p_{1} + p_{2} + p_{3} + \cdots$

✓若摩尔分数
$$x_B = \frac{n_B}{n} = \frac{n_B}{\sum n_B}$$
, 则某组分分压 $p_B = p \cdot x_B$

• Amagat's law (分体积定律)

✓在
$$T, p$$
一定时: $V = \sum_{B} V_{B} = V_{1} + V_{2} + V_{3} + \cdots$

✓某组分分体积
$$V_{\rm B} = V \cdot x_{\rm B}$$

§ 1.3 气体分子动理论简介




- 气体分子动理论
 - ✔从分子热运动角度研究气体的热学性质
 - ✓提出理想气体的分子热运动的简化微观模型,分析 其中的动量、能量变化关系
 - ✓气体分子在经典力学运动下的统计平均描述
- 1. 理想气体微观模型
- 分子本身大小比起分子之间距离可以忽略不计
- 除碰撞瞬间外分子间相互作用力可以忽略
- 分子间以及分子与器壁的碰撞为弹性碰撞
- 分子的运动遵从经典力学的规律



2. 气体压强的统计解释

- 取容器内壁一面元 ΔS
- 选面元 ΔS 法线方向x轴
- 气体分子质量*m*
- 单位体积内气体分子运动速度为 v_i 的分子数为 n_i
- 则单位时间内因速度为 v_i 的分子碰撞而给予面元 ΔS 的冲量为:



$$\Delta I_i = (n_i v_{ix} \Delta S) \cdot (2m v_{ix}) = 2m n_i v_{ix}^2 \Delta S$$



 \triangleright 单位时间内面元 ΔS 受所有气体分子碰撞得到的冲量:

$$\Delta I = \sum_{i(v_{ix}>0)} 2mn_i v_{ix}^2 \Delta S \quad (只有v_{ix}>0的分子与器壁碰撞)$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{i}2mn_{i}v_{ix}^{2}\Delta S$$
 (平衡态分子热运动速度分布各向同性)

$$= nm(\sum_{i} \frac{n_{i}}{n} v_{ix}^{2}) \Delta S \quad (单位体积内气体分子总数 n = \sum_{i} n_{i})$$

$$= nm\overline{v_x^2}\Delta S \qquad (统计平均值 \ \overline{X} = \sum_i \frac{N_i}{N} X_i = \sum_i P_i X_i \)$$

- 分子热运动速度x分量平方的统计平均值: $\overline{v_x^2} = \sum_{i} \frac{n_i}{n} v_{ix}^2$
- 由各向同性分布: $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3}(\overline{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}) = \frac{1}{3}\overline{v^2}$



所以: $\Delta I = nm\overline{v_x^2}\Delta S = \frac{1}{3}nm\overline{v^2}\Delta S = \frac{2}{3}n\cdot\frac{1}{2}m\overline{v^2}\Delta S = \frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_k^t}\Delta S$

- \triangleright 气体分子热运动的平均平动动能: $\overline{\varepsilon_k^t} = \frac{1}{2}mv^2$
- ightharpoonup由于单位时间气体给予面元ΔS的冲量即为作用力,所以气体作用于器壁的压强为: $p = \frac{F}{\Delta S} = \frac{\Delta I}{\Delta S} = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon}_k^t$
- 理想气体压强与气体分子数密度n成正比
- 若气体分子数密度n一定(宏观系统n涨落可忽略),理想气体压强与分子热运动平均平动动能 $\overline{\epsilon_k}$ 直接相关



3. 理想气体温度的统计解释

• 由理想气体状态方程: $pV = \frac{N}{N_{\Lambda}}RT = NkT$

$$p = \frac{N}{V}kT = nkT \quad (n$$
为气体分子数密度, k 为Boltzmann常数)
• 与
$$p = \frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_k^t}$$
 比较,可得

$$\boxed{\overline{\varepsilon_k^t} = \frac{3}{2}kT}$$
 或者
$$\boxed{T = \frac{2}{3k}\overline{\varepsilon_k^t}}$$

- 温度T是大量热运动分子平动动能的平均值 $\overline{\varepsilon_{\iota}}$ 的量度
- 分子热运动的方均根速率 (root mean square rate):

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$
 (对一定气体完全由温度决定)

§ 1.4 Maxwell分布律及其应用



一、统计规律性与概率分布

- 分子的微观态是随机现象
- 随机现象所包含的每一随机事件发生概率为 $P_i = \lim_{N \to \infty} \frac{N_i}{N}$
- 大量随机事件服从统计规律性
- 平衡态理想气体分子热运动速率在 $(v\sim v+dv)$ 范围内的概率: $P(v\sim v+dv) = \frac{dN}{N} = f(v)dv$
- 概率密度函数: $f(v) = \frac{P(v \sim v + dv)}{dv} = \frac{dN}{Ndv}$
 - ✓分子热运动速率出现在v附近单位速率间隔内的概率
 - ✓速率的概率密度函数即理想气体的分子速率分布函数
 - ✓满足归一化条件 $\int_0^\infty f(v) dv = \frac{1}{N} \int_0^\infty dN = 1$



- ➤ 从速率的概率密度函数 f(v), 可以知道:
 - ✓速率在v附近dv间隔内的分子数 dN = Nf(v)dv
 - ✓在任何速率范围 $(v_1 \sim v_2)$ 内的分子数 $\Delta N = N \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$
 - ✓与气体分子热运动速率有关的函数F(v)的平均值 $\overline{F(v)} = \frac{1}{N} \int_0^\infty F(v) dN = \int_0^\infty F(v) f(v) dv$
- ▶ 对速度(矢量)的概率密度函数,有类似结果 $f(\vec{v}) = f(v_x, v_y, v_z)$



- 英国理论物理学家和数学家,经典电动力学的创始人,统计物理学的奠基人之一
- 用数学公理化的方法把经典电磁学理论形式化、系统化,把前人互补相关的观测、实验和电学、磁学、光学的方程,融合成一个自治的理论,即Maxwell方程组。



James Clerk Maxwell (1831-1879)

- 奥地利物理学家,热力学和统计物理学的奠基人之一
- 将Maxwell速度分布律推广到保守力场得到了 Boltzmann分布律;建立了描述气体从非平衡 态到平衡态过渡过程的Boltzmann方程(又称 输运方程);提出了著名的Boltzmann熵公式



Ludwig Boltzmann (1844-1906)

二、Maxwell分布律



1. Maxwell速度分布律

• 考虑任意速度分量独立且等同; 又由速度分布的各向 同性,要求其只是v2的函数,则速度分布函数为:

$$f(\vec{v}) = f(v_x, v_y, v_z) = f(v_x) \cdot f(v_y) \cdot f(v_z) = f(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = f(v^2)$$

• 对 $f(v^2) = f(v_x) \cdot f(v_y) \cdot f(v_z)$ 两边对 v_x 求导:

$$\frac{\partial f(v^2)}{\partial v_x} = \frac{\mathrm{d}f(v^2)}{\mathrm{d}v^2} \frac{\partial v^2}{\partial v_x} = 2v_x \frac{\mathrm{d}f(v^2)}{\mathrm{d}v^2} = \frac{\mathrm{d}f(v_x)}{\mathrm{d}v_x} \cdot f(v_y) \cdot f(v_z)$$

整理得:
$$\frac{\mathrm{d}f(v^2)}{\mathrm{d}v^2} = \frac{\mathrm{d}f(v_x)}{\mathrm{d}v_x^2} \cdot f(v_y) \cdot f(v_z) \qquad (由 2v_x \mathrm{d}v_x = \mathrm{d}v_x^2)$$

或者:
$$\frac{1}{f(v^2)} \frac{\mathrm{d}f(v^2)}{\mathrm{d}v^2} = \frac{1}{f(v_x)} \frac{\mathrm{d}f(v_x)}{\mathrm{d}v_x^2} = -\beta$$

(两边同除 $f(v^2) = f(v_x) \cdot f(v_y) \cdot f(v_z)$, 等于一与速率无关常数) 52



则对任意速率分量,有:
$$\frac{\mathrm{d}f(v_x)}{f(v_x)} = -\beta \mathrm{d}v_x^2$$

积分可得: $f(v_r) = C_1 \exp(-\beta v_r^2)$

• Maxwell速度分布函数:

$$f(\vec{v}) = f(v_x, v_y, v_z) = C \exp\{-\beta(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)\}$$

(由归一化条件和积分公式
$$\int_0^\infty \exp(-\alpha \cdot x^2) dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$
,可得 $C = \left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{3/2}$

所以:
$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{\beta}{\pi}\right)^{3/2} \exp\{-\beta(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)\}$$

$$\overrightarrow{\mathcal{E}_k} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{1}{2} m \iiint_{-\infty \to \infty} (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z$$

$$= \dots = \frac{1}{2}m \cdot \frac{3}{2}\frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}kT$$

$$\beta = \frac{m}{2kT}$$

$$\beta = \frac{m}{2kT}$$



• Maxwell速度分布函数:

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left\{-\frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/kT\right\}$$

$$f(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left\{-\frac{1}{2}mv^2/kT\right\}$$

• 分子数密度随分子速度变化的分布函数:

$$dn(\vec{v} \sim \vec{v} + d\vec{v}) = \frac{dN}{V} = nf(\vec{v})d\vec{v} \qquad \int_{v} dn(\vec{v} \sim \vec{v} + d\vec{v}) = n\int_{v} f(\vec{v})d\vec{v} = n$$

即单位体积内分子速度分布在(v~v+dv)区间内的分子数

$$n(\vec{v}) = \frac{\mathrm{d}n(\vec{v} \sim \vec{v} + \mathrm{d}\vec{v})}{\mathrm{d}\vec{v}} = nf(\vec{v})$$
 即速度在v附近单位速度间隔内的n



2. Maxwell速率分布律

- 若把分子速度从速度空间直角坐标 (v_x, v_y, v_z)转化为球 坐标 (v, θ, φ) : $d\vec{v} = dv_x dv_y dv_z = v^2 \sin\theta dv d\theta d\varphi$
- 分子热运动速度在v附近体积元的概率:"" $f(\vec{v})d\vec{v} = f(v,\theta,\varphi)v^2\sin\theta dvd\theta d\varphi$

$$= \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left\{-\frac{1}{2}mv^2/kT\right\} v^2 \sin\theta dv d\theta d\theta^{\nu}$$

• 分子热运动速率在(
$$v\sim v+dv$$
)内的概率: (对角度积分可得为 $f(v)dv = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left\{-\frac{1}{2}mv^2/kT\right\}v^2dv\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta$


$$f(v)dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left\{-\frac{1}{2}mv^2/kT\right\}v^2dv$$



•Maxwell速率分布函数:分子热运动速率在v附近单位速率间隔内概率,或平衡态理想气体中分子热运动速率的概率密度函数。

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left\{-\frac{1}{2}mv^2/kT\right\}v^2$$

- 分子热运动速率太小或太大出现的概率都很小
 - ✓ v太小, f(v)中v²贡献小
 - ✓ v太大, f(v)中指数项贡献小
- 存在v_p值(最概然速率),在 其附近时分子出现的概率最大



f(v) 的物理意义



$$f(v) = \frac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}v}$$

分子速率在 v 附近,单位速 率间隔内的概率

概率密度,速率分布函数

$$f(v)dv = \frac{dN}{N}$$
概率

分子速率在(v~v+dv)间隔内 的概率 (分子数占总分子数 的比例)

$$Nf(v)dv = dN$$

速率在 $(v\sim v+dv)$ 间隔内的分 子数

$$nf(v)dv = \frac{N}{V}\frac{dN}{N} = \frac{dN}{V}$$
 单位体积内速率 区间内的分子数

单位体积内速率在(v~v+dv)

分子数密度



$$\int_{v_1}^{v_2} Nf(v) dv = \int_{N(v_1)}^{N(v_2)} dN$$
 速率在 $(v_1 \sim v_2)$ 范围内的分子数


$$\int_0^\infty f(v) dv = \frac{1}{N} \int_0^\infty dN = 1$$
 分子速率在 $(0 \sim \infty)$ 范围内的概率(归一化条件)

$$\overline{F(v)} = \frac{1}{N} \int_0^\infty F(v) dN = \int_0^\infty F(v) f(v) dv \quad \text{函数} F(v) \textbf{的平均值}$$

$$\overline{v^2} = \int_0^\infty v^2 f(v) dv \qquad v^2 \textbf{ 的平均值}$$



$$\int_0^\infty f(v) dv = 1$$
 物理意义



曲线下面积恒为1



3. 三种分子速率

(1) 最概然速率 v_p

由
$$\frac{df(v)}{dv} = 0$$
 (速率分布函数随速率变化的极值处)


$$4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \left[2v\exp\left\{-\frac{1}{2}mv^2/kT\right\} - v^2\frac{m}{kT}v\exp\left\{-\frac{1}{2}mv^2/kT\right\}\right] = 0$$

求得:
$$v_{p} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$


• 气体在一定温度下分布在最概然速率v_p附近单位速率 间隔内的相对分子数最多.



➤ 不同因素对最概然速率v_p的影响



N₂分子在不同温度下的 速率分布



同一温度下不同气体的速率分布




(2) 平均速率 $\bar{\nu}$

- 已知速率的概率密度函数f(v),可求任何速率函数F(v)统计平均值为: $\overline{F(v)} = \int_0^\infty F(v) \cdot f(v) dv$
- 分子运动速率的统计平均值:

$$\bar{v} = \int_0^\infty v \cdot f(v) dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \int_0^\infty v \exp\{-\frac{1}{2} m v^2 / kT\} v^2 dv$$

$$v = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$





(3)方均根速率 $\sqrt{v^2}$

• 直接计算:

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \left(\int_0^\infty v^2 \cdot f(v) dv\right)^{1/2} = \left[4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \int_0^\infty v^2 \exp\left\{-\frac{1}{2} m v^2 / kT\right\} v^2 dv\right]^{1/2}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

• 从平动动能的统计平均值来计算:

$$\overline{\varepsilon_k^t} = \int_0^\infty \frac{1}{2} m v^2 \cdot f(v) dv = \frac{3}{2} kT \qquad \overline{\varepsilon_k^t} = \frac{1}{2} \overline{m v^2} = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$



▶三种分子运动速率:

$$v_{\rm p} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

统计平均速率
$$\overline{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

最概然速率
$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$
 统计平均速率 $\overline{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$ 方均根速率 $\sqrt{\overline{v}^2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

$$v_{p}: \overline{v}: \sqrt{\overline{v^{2}}} = \sqrt{2}: \sqrt{\frac{8}{\pi}}: \sqrt{3} = 1.414: 1.596: 1.732$$

三、Maxwell分布律的应用



- 1. 理想气体状态方程
- ▶通过Maxwell分布律求平衡态理想气体内任一A点处p
- 设A点面元 $d\sigma$, 法线方向为x,考察左边气体对右边的正压则单位时间 $d\sigma$ 左边气体由热运动到右边在x方向动量分量为:

$$P_{L\to R} = \int_0^\infty m v_x \, v_x d\sigma \cdot nf(\vec{v}) d\vec{v} = \int_0^\infty n m v_x^2 f(\vec{v}) d\vec{v} d\sigma$$

$$= \int_{0}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} n m v_{x}^{2} \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left\{-\frac{1}{2} m (v_{x}^{2} + v_{y}^{2} + v_{z}^{2}) / kT\right\} dv_{x} dv_{y} dv_{z} d\sigma$$

$$= nm\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} d\sigma \int_0^\infty v_x^2 \exp\left\{-\frac{1}{2}mv_x^2/kT\right\} dv_x$$

同理有:
$$P_{R\to L} = nm \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} d\sigma \int_{-\infty}^{0} v_x^2 \exp\left\{-\frac{1}{2}mv_x^2/kT\right\} dv_x$$



• 单位时间 $d\sigma$ 右边气体在x方向得到净的总动量分量,即为左边气体通过 $d\sigma$ 对右边气体作用的正压力:

$$dF = P_{L \to R} + P_{R \to L}$$

$$= nm \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} d\sigma \left[\int_0^\infty v_x^2 \exp\left\{-\frac{1}{2}mv_x^2/kT\right\} dv_x + \int_{-\infty}^0 v_x^2 \exp\left\{-\frac{1}{2}mv_x^2/kT\right\} dv_x\right]$$

$$= nm \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} d\sigma \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 \exp\left\{-\frac{1}{2}mv_x^2/kT\right\} dv_x$$

$$= nm \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} \cdot d\sigma \cdot 2 \cdot \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{(m/2kT)^3}}$$

$$= nkT d\sigma$$



• 所以理想气体的压强:

$$p = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\sigma} = nkT$$

• 设理想气体体积为V,则:

$$pV = nVkT = NkT = \frac{N}{N_{\Delta}}RT$$
 (n: 气体分子数密度)



2. 气体分子碰壁数

- 单位时间内碰撞单位容器内表面的气体分子数厂
- · 通过Maxwell分布律精确求算,

单位时间同d σ 碰撞的速度在 $\vec{v} \sim \vec{v} + d\vec{v}$ 内的分子数: $v_x d\sigma \cdot dn(\vec{v} \sim \vec{v} + d\vec{v}) = v_x d\sigma \cdot nf(\vec{v})d\vec{v}$

$$= n \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left\{-\frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/kT\right\} \cdot v_x dv_x dv_y dv_z \cdot d\sigma$$

单位时间同d σ 碰撞的各种速度的总分子数:

$$dN = n \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} d\sigma \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty v_x \exp\left\{-\frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/kT\right\} dv_x dv_y dv_z$$

$$= n \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} d\sigma \int_0^\infty v_x \exp\left\{-\frac{1}{2}mv_x^2/kT\right\} dv_x = \frac{1}{4}n\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} d\sigma$$



• 碰壁数: 单位时间内碰撞单位容器表面的气体分子数

$$\Gamma = \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\sigma} = \frac{1}{4}n\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \frac{1}{4}n\overline{v}$$

(与§1.1结果
$$\Gamma \approx \frac{1}{6}n\overline{v}$$
 比较)



3. 泻流(effusion,隙流)与分子束

(1) 泻流

- 若在容器壁 $d\sigma$ 面元挖一孔,则单位时间有dN分子流出
- 若do极小,流出的dN分子相对总分子数N也很小,可 忽略对容器内气体平衡态的影响,该现象称为泻流
- 若孔截面过大,则非泻流,形成孔内外有宏观压差, 此时非平衡态,为流体动力学问题。
- 若孔截面线度≤气体分子平均自由程(10⁻⁶~10⁻⁸ m), 满足泻流条件,此时泻流出的分子运动与平衡态相同, 即泻流出的分子仍遵守Maxwell速率分布律。



▶单位时间泻流出分子数:

$$dN = \Gamma d\sigma = \frac{1}{4} n \overline{v} d\sigma = \frac{1}{4} n \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} d\sigma$$

- *m*越小, 泻流出分子越多
- 利用泻流进行同位素混合气体的分离(浓缩铀235U)



- (2) 分子束: 泻流出的分子经过准直狭缝成分子射线束
- 分子束中的分子间平均距离较大,可完全忽略分子间相互作用,为单分子研究创造实验条件。
 - ✔例如: 电子自旋和自旋磁矩、核磁矩的测定
- 通过对分子束中各种速率分子数的测定,从实验上验证 Maxwell速率分布律。
 - ✓ 葛正权实验(1934)
 - J. Franklin Institute, 1934, 217 (2): 173-199
 - University of California, Berkeley 博士
 - 中国制氧工业先驱
 - 创建中国第一个雷达研究所
 - 上海第二军医大学教授兼数理教研室主任
 - 1984年夙愿以偿加入了中国共产党
 - ✓ Miller和Kusch实验(1956)



葛正权 (**1896-1988**)

§ 1.5 Boltzmann分布和 M-B分布




一、Boltzmann分子数密度分布律

- 1. 平衡态理想气体分子的空间位置分布
- 若忽略外场,气体所占空间各点物理性质相同,即平 衡态理想气体分子的空间分布是均匀的
 - ✓分子数密度n处处相同
- 若考虑外场,空间分布均匀性破坏,分子在各处相同 体积内出现的概率不相同
 - ✓分子数密度为空间位置的函数n(x, y, z)
 - ✔例如: 大气在重力场中的分布



2. 气体分子在重力场中的分布

- 压强p(z)和分子数密度n(z)
- z+dz处压强p+dp,分子数密度n+dn
- 气体分子所受重力: $n(z)mg\Delta Sdz$
- 由力学平衡条件: dp = -n(z)mgdz
- 由理想气体状态方程: dp = kTdn



得:
$$\frac{\mathrm{d}n}{n(z)} = -\frac{mg}{kT}\mathrm{d}z$$
 (积分,零势能处分子数密度 n_0)

$$|z| = n_0 \exp(-\frac{mgz}{kT})$$

Boltzmann公式

$$p(z) = p_0 \exp(-\frac{mgz}{kT})$$

等温气压公式



• 若定义
$$H = \frac{kT}{mg} = \frac{RT}{Mg}$$
,则 $z = -H \ln \frac{p(z)}{p_0}$

✓大气标高H: 随高度增加,p减小到 p_0 的1/e时的高度增量

• 悬浮微粒按高度的分布 设液体中悬浮微粒质量m,密度 ρ ,体积V;液体密度 ρ_0 $n(z) = n_0 \exp(-\frac{m^* gz}{RT})$

其中 $m^* = m(1 - \frac{\rho_0}{\rho})$,考虑浮力后微粒的等效质量



3. Boltzmann分子数密度分布律

- (1) 分子数密度分布
- 若分子重力势能 $\varepsilon_p(z) = mgz$, 则 $n(z) = n_0 \exp\{-\varepsilon_p(z)/kT\}$
 - ✓即重力场中温度为T的平衡态气体,分子数密度n随分子的重力势能 ε_p 按e的负指数规律变化。
- 上述结论具有普遍性(根据系统的统计理论可以证明)
 - ✓即任何保守力场中温度为T的平衡态气体, $\vec{r}(x,y,z)$ 处分子数密度 $n(\vec{r})$ 与分子在该处势能 $\varepsilon_p(\vec{r})$ 呈e负指数关系
- Boltzmann分子数密度分布律:

$$n(\vec{r}) = n_0 \exp\{-\varepsilon_p(\vec{r})/kT\}$$



(2) 分子的位置分布函数

- 处于外力场的平衡态气体 $\vec{r}(x,y,z)$ 处体积元的分子数: $dN = n(\vec{r}) \cdot dV = n_0 \exp\{-\varepsilon_p(x,y,z)/kT\} dx dy dz$
- 若理想气体体积V,总分子数N,则 $N = \iiint_V n(\vec{r}) \cdot dV = n_0 \iiint_V \exp\{-\varepsilon_p(x, y, z) / kT\} dx dy dz$
- 单个气体分子在 $\vec{r}(x,y,z)$ 处dV体积元内出现的概率:

$$f(x, y, z) dxdydz = \frac{dN}{N} = \frac{n_0}{N} \exp\{-\varepsilon_p(x, y, z)/kT\} dxdydz$$

$$= \frac{1}{\iiint \exp\{-\varepsilon_{p}(x, y, z)/kT\} dxdydz} \exp\{-\varepsilon_{p}(x, y, z)/kT\} dxdydz$$



• 函数 f(x,y,z) 即为单个气体分子在 $\bar{r}(x,y,z)$ 处单位空间体积内出现的概率,称为气体分子的位置分布函数,或气体内分子的位置概率密度函数:

$$f(x, y, z) = \frac{dN}{N \cdot dV} = \frac{n_0}{N} \exp\{-\varepsilon_p(x, y, z)/kT\}$$
$$= \frac{\exp\{-\varepsilon_p(x, y, z)/kT\}}{\iiint_V \exp\{-\varepsilon_p(x, y, z)/kT\} dx dy dz}$$

• 已知分子位置的概率密度函数f(x,y,z), 可求平衡态理想气体的任何位置函数F(x,y,z)的统计平均值为:

$$\overline{F(x,y,z)} = \int_0^\infty F(x,y,z) \cdot f(x,y,z) dxdydz$$

二、Maxwell-Boltzmann分布律



- \triangleright 对温度为T的平衡态理想气体,已经得到:
 - Maxwell分子速度分布函数(速度概率密度函数) 描述气体分子在速度空间的分布情况:

$$f(\vec{v}) = f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left\{-\frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/kT\right\}$$
$$= \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left\{-\frac{1}{2}mv^2/kT\right\}$$

• Boltzmann分子位置分布函数(位置概率密度函数) 描述在外力场中气体分子在空间各处分布情况:

$$f(x,y,z) = \frac{n_0}{N} \exp\left\{-\varepsilon_{p}(x,y,z)/kT\right\} = \frac{\exp\left\{-\varepsilon_{p}(x,y,z)/kT\right\}}{\iiint_{V} \exp\left\{-\varepsilon_{p}(x,y,z)/kT\right\} dxdydz}$$



- 经典力学中, 质点速度(v_x,v_y,v_z)和位置(x,y,z)被用来确定描述其运动状态。
- 经典统计物理学中,气体分子被视为经典质点
 - ✓速度空间和位置空间合起来组成 (x,y,z,v_x,v_y,v_z) 相互正交的六维空间: 相空间
 - ✓单个分子的某一运动状态对应相空间一点: 代表点
 - ✓分子的速度分布和位置分布相互独立,两者相乘组成分子在相空间的分布(M-B分布):

$$f_{\text{M-B}}(\vec{r}, \vec{v}) = f_{\text{M-B}}(x, y, z, v_x, v_y, v_z) = f(x, y, z_z) \cdot f(v_x, v_y, v_z) = f(\vec{r}) \cdot f(\vec{v})$$

$$= \frac{1}{\iint \exp \{-\varepsilon_p(\vec{r})/kT\} dV} \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-(\varepsilon_p(\vec{r}) + \frac{1}{2}mv^2)/kT} = \frac{n_0}{N} \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\varepsilon/kT}$$




- M-B分布中:
 - ✓分子总能量 $\varepsilon = \varepsilon_{\rm p}(\vec{r}) + \frac{1}{2}mv^2$ (势能+平动动能)
 - ✓对多原子分子,总能量还应包括分子内部的转动能量和振动能量,以及分子内原子间相互作用势能
 - $\checkmark f_{M-B}(\vec{r}, \vec{v})$ 表示:处于外场中温度为T的平衡态理想气体中,分子在空间 \vec{r} 处单位空间体积内,且速度在速度空间 \vec{v} 处单位速度空间内出现的概率。
 - ✓或者, $f_{M-B}(\vec{r},\vec{v})$ 是处于外场中温度为T的平衡态理想气体中,分子在相空间代表点出现于相空间 (x,y,z,v_x,v_y,v_z) 处单位相空间内的概率。

§ 1.6 实际气体



一、实际气体的行为

- 1. 实际气体与理想气体的偏差及原因
- 高压低温时,实际气体的行为与理想气体定律偏差大
 - ✔实际气体密度增大,分子间距缩小
 - ✓分子间存在相互作用力
 - 间距大时表现为吸引力
 - 间距小时表现为排斥力
 - ✓分子自身体积不能忽略
- 分子运动模型需要修正
- 分子不能简化为自由运动的弹性质点






- 2. 压缩因子 (compression factor)
- ightharpoonup定义: $Z = \frac{V_{\rm m}}{V_{\rm m}^{\rm id}} = \frac{pV_{\rm m}}{RT}$ 以衡量实际气体与理想气体偏差
- ▶ 若Z=1,则为理想气体
 - 低压下 $(p \rightarrow 0)$ 所有气体
- \triangleright 若Z>1,实际气体的可压缩性比理想气体更小
 - $V_{\rm m} > V_{\rm m}^{\rm id}$,同温同压下实际气体体积比按理想气体方程计算结果更大
- \triangleright 若Z<1,实际气体的可压缩性比理想气体更大
 - $V_{\rm m} < V_{\rm m}^{\rm id}$,同温同压下实际气体体积比按理想气体方程计算结果更小



- ▶相同温度下不同气体Z随p变化
- 当 $p\rightarrow 0$ 时,所有气体Z=1
- 高压下,Z > 1,难压缩,分子间排斥力占主导
- 通常温度下,大部分气体分子随p增加, $Z\sim p$ 曲线有最低点
 - ✓ Z先下降, Z < 1,分子间引力占主导
 - ✓然后再上升,排斥力占主导
- H_2 分子的Z随p单调增加
 - ✓若再降低温度, $Z\sim p$ 曲线也有最低点






- ▶同一气体不同温度下Z~p曲线
- 较高温时Z随p单调增加
- 较低温时Z~p曲线有最低点
- 中间某温度发生两种类型转折
- ➤ Boyle温度: T_B

✓ 满足
$$\left(\frac{\partial(pV_{\rm m})}{\partial p}\right)_{T,p\to 0} = 0$$
 或 $\left(\frac{\partial Z}{\partial p}\right)_{T,p\to 0} = 0$ 时的对应温度

 $✓ T > T_{\rm R}$ 时,可压缩性小


✓ $T < T_B$ 时,可压缩性大(低压下)





3. 凝聚 (condensation)

- CO₂在20 °C时等温线 (isotherm)
 - ✓ A~B:符合Boyle's定律p和V变化
 - ✓B~C:偏差较大
 - ✓ C点: 气体行为开始消失, 发生凝聚 气液两相共存, 两相间有明显界面
 - **✓** CDE (*p*~60 atm): *V*急剧变小而*p*保持不变,
 - ✓ 蒸气压 (vapour pressure): 气液两相 共存平衡时的压力
 - ✓ E~F: 液化后更难以压缩



Experimental isotherms of CO₂



4. 临界常数 (critical constants)

- CO₂在31.04°C时等温线
 - ✓上述CDE线缩为一点: 临界点
 - ✓临界温度 T_c ,临界压力 p_c ,临界摩尔体积 V_c

	p _c /atm	$V_{\rm c}/({\rm cm}^3{\rm mol}^{-1})$	T _c /K	$Z_{\rm c}$	$T_{\rm B}/{ m K}$
Ar	48.0	75.3	150.7	0.292	411.5
CO ₂	72.9	94.0	304.2	0.274	714.8
He	2.26	57.8	5.2	0.305	22.64
O ₂	50.14	78.0	154.8	0.308	405.9



- 临界温度 T_c : 通过加压使气体物质液化的最高温度 $\checkmark T_c$ 之上,无论多大压力均不能使气体液化
- 临界压力 p_c : 在 T_c 时,使气体液化所需的最小压力
- 临界摩尔体积 V_c : 在 T_c 和 p_c 时的体积
- $T \ge T_c \perp p \ge p_c$ 时,物质存在的特殊状态:超临界状态
 - ✓气液界面消失,异于气体或液体的单相
 - ✓密度接近液体而远大于气体
 - ✓ 黏度小于液体,扩散速度比液体快
 - ✓介电常数随压力急剧变化
 - ✔溶解性变化,可作为反应介质和超临界萃取

二、实际气体的状态方程



1. van der Waals方程

考虑实际气体的物质结构(分子大小,相互作用), 从理论角度对理想气体方程进行修正:

$$\left(p + \frac{a}{V_{\rm m}^2}\right)(V_{\rm m} - b) = RT \quad 或者 \quad \left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$



Johannes Diderik van der Waals (1837-1923)

- The Nobel Prize in Physics 1910
- •"for his work on the equation of state for gases and liquids"



- ➤ van der Waals常数: a和b由实验确定 (a, b > 0)
- 》比较 $\left(p + \frac{a}{V_{\rm m}^2}\right) \left(V_{\rm m} b\right) = RT$ 和 $p^{\rm id}V_{\rm m}^{\rm id} = RT$:
- 压力修正: $p^{\text{id}} = p + \frac{a}{V_{\text{m}}^2} = p + p_{\text{i}}$, 实际气体压力降低
 - ✓分子间吸引力减小了碰撞频率和碰撞力
 - ✓ 差额—内压力 (internal pressure, $p_{\rm i}$) 与分子数密度平方成正 比 $p_{\rm i} \propto \rho^2 \propto \frac{1}{V_{\rm m}^2}$, 即 $p_{\rm i} = \frac{\rm a}{V_{\rm m}^2}$
- 体积修正: $V_{\rm m}^{\rm id} = V_{\rm m} b$, b来源于分子自身占有的体积
 - ✔ 分子刚性体积引起的排斥作用
 - ✓ 分子可以活动的自由空间为 $V_{\rm m} b$ $(b \approx 4 \cdot \frac{4}{3} \pi r^3 \cdot N_{\rm A})$



- van der Waals方程的意义
 - ✓ an excellent example obtained by thinking scientifically about a mathematically complicated but physically simple problem
 - ✓具有鲜明的物理模型图像
 - ✔压力不太高时,众多实际方程中最简单、方便且很好近似
 - ✓系数a和b与气体性质有关,实际使用时可看作经验参数
- van der Waals方程的其他形式

$$p = \frac{RT}{V_{\rm m} - b} - \frac{a}{V_{\rm m}^2}$$

$$pV_{\rm m} = RT + bp - \frac{a}{V_{\rm m}} + \frac{ab}{V_{\rm m}^2}$$

Synoptic Table 1.6* van der Waals coefficients

	$a/(\operatorname{atm}\operatorname{dm}^6\operatorname{mol}^{-2})$	$b/(10^{-2} \mathrm{dm^3 mol^{-1}})$	
Ar	1.337	3.20	
CO ₂	3.610	4.29	
He	0.0341	2.38	
Xe	4.137	5.16	


求van der Waals气体的Boyle温度。($T_{\rm E}$


$$T_{\rm B} = \frac{a}{Rb}$$



- van der Waals方程的等温线(方程的可靠性)
 - ✔ 能较好地表示实际气体行为,及液体的微小压缩性

✓ 对液化过程的波动 (van der Waals loop)需进行修正







• van der Waals方程的特点

- ✓在高温和大摩尔体积时可得到理想气体等温线
- ✓当凝聚性和分散效果平衡时液体和气体共存


$$p = \frac{RT}{V_{\rm m} - b} - \frac{a}{V_{\rm m}^2}$$
 第一项: 分子的动能和排斥作用 第二项: 分子间的吸引相互作用

✓临界常数与van der Waals系数相关

$$\frac{dp}{dV_{\rm m}} = -\frac{RT}{(V_{\rm m} - b)^2} + \frac{2a}{V_{\rm m}^3} = 0$$

$$\frac{d^2p}{dV_{\rm m}^2} = \frac{2RT}{(V_{\rm m} - b)^3} - \frac{6a}{V_{\rm m}^4} = 0$$

$$V_c = 3b \qquad p_c = \frac{a}{27b^2} \qquad T_c = \frac{8a}{27Rb}$$



$$Z_{c} = \frac{p_{c}V_{c}}{RT_{c}} = \frac{3}{8}$$



2. 其他实际气体状态方程

• Virial型

Kammerlingh-Onnes公式:
$$pV_{\rm m}=RT+Bp+Cp^2+\cdots$$

$$pV_{\rm m}=RT+\frac{B'}{V_{\rm m}}+\frac{C'}{V_{\rm m}^2}+\cdots$$

 \checkmark B, C, B', C', Virial系数, 温度的函数

• 显压型

Dieterici 方程:
$$p = \frac{RT}{V_{\rm m} - b} \exp(\frac{a}{RTV_{\rm m}^2})$$

Bertheelot方程:
$$p = \frac{RT}{V_{\rm m} - b} - \frac{a}{TV_{\rm m}^2}$$

• 显容型

Callendar方程:
$$V_{\rm m} = b - \frac{RT}{p} - \frac{a}{R} \cdot \frac{1}{T^n}$$

证明:对Virial型状态方程有

$$\left(\frac{\partial Z}{\partial p}\right)_{T,p\to 0} = \frac{B}{RT}$$

三、对比状态



- 1. 对比状态 (corresponding states)
- 选择相关同类基本性质并在此基础上建立相对比例以比较物质性质,是科学研究中重要的常用方法。
- 临界常数是对应某种气体的特有性质,可为衡量标准
- 对比状态参数 (reduced variables) 无量纲量
 - ✓ 对比压力 (reduced pressure): $\pi = \frac{p}{p_c}$
 - ✓ 对比体积 (reduced volume): $\beta = \frac{V_{\rm m}}{V_{\rm c}}$
 - ✓ 对比温度 (reduced temperature): $\tau = \frac{T}{T_c}$



- 对比状态原理 (principle of corresponding states): 实际 气体若具有相同的对比温度和对比压力,就有相同的 对比体积。
 - ✓是一近似定律,在工程上有广泛的应用
 - ✓对球型分子结果能很好符合,而非球型或极性分子结果可能较差
 - ✓组成、结构、分子大小相近的物质能较严格遵守,能 确定该类物质的某些共性
 - ✓ 当某类物质处于相同对比状态,它们的许多性质如压缩性、膨胀系数、逸度系数、黏度、折射率等之间具有简单的关系
 - ✓ "对比状态原理是van der Waals方程最有用的副产品"



2. van der Waals对比状态方程

• van der Waals首先尝试使用对比状态,将临界常数 T_c , p_c , V_c 与van der Waals系数a, b关系代入方程,可得:

$$\left(p + \frac{3p_{\rm c}V_{\rm c}^2}{V_{\rm m}^2}\right)\left(V_{\rm m} - \frac{V_{\rm c}}{3}\right) = \frac{8}{3} \frac{p_{\rm c}V_{\rm c}}{T_{\rm c}}T$$

两边同除以
$$p_{c}V_{m,c}$$
可得:
$$\left(\frac{p}{p_{c}} + \frac{3V_{c}^{2}}{V_{m}^{2}}\right) \left(\frac{V_{m}}{V_{c}} - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3} \frac{T}{T_{c}}$$

即:


$$(\pi + \frac{3}{\beta^2})(3\beta - 1) = 8\tau$$
 ・与物质相关常数 a , b 无关 ・ 较具有普遍性的方程 ・ 适用于任何van der Waals气体



3. 压缩因子图

• 不同气体在相同对比状态下,有大致相等的压缩因子

$$Z = \frac{V_{\rm m}}{V_{\rm m}^{\rm id}} = \frac{pV_{\rm m}}{RT}$$
$$= \frac{p_{\rm c}V_{\rm c}}{RT_{\rm c}} \cdot \frac{\pi\beta}{\tau}$$
$$Z_{\rm c} = \frac{p_{\rm c}V_{\rm c}}{RT_{\rm c}} = \frac{3}{8}$$



本章基本要求



- 理解热运动与热现象的宏观和微观理论基础,分子热运动的基本特征,以及平均自由程和碰撞频率等基本概念。
- 了解热现象微观理论中的统计规律性。
- 明确热力学基本术语和概念,包括状态函数及其性质和特点,以及状态方程、热力学平衡态等。
- 理解热力学第零定律与温度的概念,了解几种常用温标。
- 明确理想气体及其混合物模型及其状态方程。
- 理解气体分子动理论,气体分子在经典力学运动下的统计平均描述, Maxwell速度和速率分布律及其应用、概率密度函数的物理意义,以及Maxwell-Boltzmann分布律。
- 理解实际气体与理想气体的偏差及原因,掌握van der Waals方程及其物理模型图像和意义,。
- 了解对比状态及其原理。