WRFのデータの読み込み

```
WRFのデータの読み込み

データの所在

CTLファイル

概要

templateの書式

pdefの書式

xdef (ydef)の書式

zdefの書式

tdefの書式

tdefの書式

要数一覧の書式

要点

CTLファイルから読み取ったデータの並び
```

データの所在

```
$ ls
/work00/DATA/WRF.RW3A/HD01/RW3A.ARWpost.DAT/basic_p/ARWpost_RW3A.00.03.05.05.0000
.01/
```

CTLファイル

```
$ ls
/work00/DATA/WRF.RW3A/HD01/RW3A.ARWpost.DAT/basic_p/ARWpost_RW3A.00.03.05.05.0000
.01/*ctl
/work00/DATA/WRF.RW3A/HD01/RW3A.ARWpost.DAT/basic_p/ARWpost_RW3A.00.03.05.05.0000
.01/RW3A.00.03.05.05.0000.01.d01.basic_p.01HR.ctl
```

CTLファイルの内容

```
$ cat /work00/DATA/WRF.RW3A/HD01/RW3A.ARWpost.DAT/basic_p/ARWpost_RW3A.0  
0.03.05.05.0000.01/*ctl  
dset ^Rw3A.00.03.05.05.0000.01.d01.basic_p.01HR_%y4-%m2-%d2_%h2:%n2.dat  
options byteswapped template  
undef 1.e30  
title OUTPUT FROM WRF V4.1.5 MODEL  
pdef 599 599 1cc 27.000 130.500 300.000 32.00000 27.00000  
130.50000 3000.000 3000.000  
xdef 1469 linear 120.56867 0.01351351  
ydef 1231 linear 18.56023 0.01351351  
zdef 30 levels  
1000.00000  
990.00000  
990.00000  
980.00000  
970.00000
```

```
960.00000
 950.00000
940.00000
930.00000
920.00000
910.00000
 900.00000
 880.00000
 860.00000
 840.00000
 820.00000
 800.00000
 750.00000
 700.00000
 650.00000
 600.00000
 550.00000
 500.00000
 450.00000
400.00000
 350.00000
300.00000
250.00000
200.00000
150.00000
100.00000
tdef 73 linear 00z12AUG2021
                                  60<sub>MN</sub>
VARS 30
U
             30 0 x-wind component (m s-1)
V
            30 0 y-wind component (m s-1)
             30 0 z-wind component (m s-1)
W
            1 0 QV at 2 M (kg kg-1)
Q2
T2
              1 0 TEMP at 2 M (K)
U10
             1 0 U at 10 M (m s-1)
             1 0 V at 10 M (m s-1)
V10
           30 0 Water vapor mixing ratio (kg kg-1)
30 0 Cloud water mixing ratio (kg kg-1)
QVAPOR
QCLOUD
QRAIN
            30 O Rain water mixing ratio (kg kg-1)
            1 0 Terrain Height (m)
HGT
            1 0 ACCUMULATED TOTAL CUMULUS PRECIPITATION (mm)
RAINC
RAINRC
             1 0 RAIN RATE CONV (mm per output interval)
             1 0 ACCUMULATED TOTAL GRID SCALE PRECIPITATION (mm)
RAINNC
          1 0 RAIN RATE NON-CONV (mm per output interval)
RAINRNC
XLAND
            1 0 LAND MASK (1 FOR LAND, 2 FOR WATER) (-)
PBLH
              1 0 PBL HEIGHT (m)
             1 0 UPWARD HEAT FLUX AT THE SURFACE (W m-2)
HFX
QFX
              1 0 UPWARD MOISTURE FLUX AT THE SURFACE (kg m-2 s-1)
             1 0 LATENT HEAT FLUX AT THE SURFACE (W m-2)
LH
SST
             1 0 SEA SURFACE TEMPERATURE (K)
            30 O Equivalent Potential Temperature (K)
ept
            30 O Saturated Equivalent Potential Temperature (K)
sept
            30 0 Model pressure (hPa)
pressure
height
             30 0 Model height (km)
tk
             30 0 Temperature (K)
             30 O Potential Temperature (K)
theta
             30 O Relative Humidity (%)
rh
```

slp 1 0 Sea Levelp Pressure (hPa) dbz 30 0 Reflectivity (-) ENDVARS

概要

別途資料 (BINARY_DATA.pptx)も参照のこと

https://gitlab.com/infoaofd/lab/-/blob/master/FORTRAN/PROGRAM 2022/BINARY DATA GRADS.p df

- M: カレント・ディレクトリ,自分が現在いるディレクトリ)を意味する記号 この場合したがって,ctlファイルとデータファイルが同じ場所に保存されていることを仮定している(^を実際にデータがあるディレクトリに書き換えることで変更可能)
- template: ファイル名の指定にひな型 (template)を使う
- byteswapped: バイナリデータはビッグエンディアンである。

https://gitlab.com/infoaofd/lab/-/blob/master/FORTRAN/PROGRAM 2022/BINARY DATA GRADS.pdf

- undef 1.e30: 値が存在しない場所には、ダミーの値として10の30乗が入っている。
- pdef:(GrADSでのみ使用される)不等間隔の格子データを, 緯度・経度上のデータに変換するための情報
- xdef: 東西方向のデータ並びに関する情報※
- ydef:南北方向のデータ並びに関する情報※
- tdef:時間方向のデータ並びに関する情報
- zdef: 鉛直方向のデータ数
- VARS:保存されている変数の数

※ここでのxdef, ydefに記載されているデータ数はGrADSで描画するときのみ使用される値で、**実際にはpdefに記載されている数のデータがファイルに保存されている**。

templateの書式

• %y4:年(4桁の整数)

• %m2: 月 (2桁の整数)

%d2: 日 (2桁の整数)

• %h2: 時 (2桁の整数)

• %n2: 分 (2桁の整数)

例えば%y4-%m2-%d2_%h2:%n2だと, データファイルの名前の中で

2021-08-15_00:00

のような形式で, 日時がしていされていることを意味する。

 $RW3A.00.03.05.05.0000.01.d01.basic_p.01HR_\%y4-\%m2-\%d2_\%h2:\%n2.dat$

であれば, RW3A.00.03.05.05.0000.01.d01.basic_p.01HR2021-08-15_00:00.datのようなデータファイルが存在しているはずである。

今回の例では、下記を実行して確かめることができる。

\$ ls /work03/2021/sakagami/WRF.RW3A.00.03.05.05/ARWpost_RW3A.00.03.05.05.0000.01

pdefの書式

pdef XSIZE YSIZE LCCR(LCC) YLAT XLON X Y SLAT1 SLAT2 SLON DIS_X DIS_Y

XSIZE, YSIZE: X, Y方向のデータ数

(詳しくは本資料末尾参照)

xdef (ydef)の書式

xdef データ数 データの並べ方 西の端のデータの経度 東西方向の格子間隔(単位は度)

• linear=データの並びは等間隔である

zdefの書式

zdef データ数 データの並べ方 下端のデータの座標 上端のデータの座標 (この場合の単位は気圧)

• levels = データの間隔は不等間隔なので、このすぐ下に座標一覧を示す

tdefの書式

tdef データ数 データの並べ方 最初のデータの時刻 時間間隔

変数一覧の書式

U: 変数の名前

U 30 0 x-wind component (m s-1)

- 鉛直方向に30個データ有
- 変数の名前はx-wind componentで,単位は(m s-1)である。

要点

- ビッグエンディアンで記録されている
- 東西方向に599個, 南北方向に599個のデータがある※
- 鉛直方向には30個のデータがある。
- 欠損値は1e30(10の30乗)としている

※pdefに記載されいている数値が実際のデータ数で, xdef, ydefの値はGrADSで描画するときのみ使用される。

データを開いてみる

```
PROGRAM READ_WRF
CHARACTER(LEN=1000):: INDIR, INFLE
CHARACTER(LEN=2000):: IN
REAL,DIMENSION(:,:,:),ALLOCATABLE::QV

INDIR="/work00/DATA/WRF.RW3A/HD01/RW3A.ARWpost.DAT/basic_p/ARWpost_RW3A.00.03.05.
05.0000.01/"
INFLE="Rw3A.00.03.05.05.0000.01.d01.basic_p.01HR_2021-08-15_00:00.dat"

IM=599; JM=599; KM=30

ALLOCATE(QV(IM,JM,KM))

IN=TRIM(INDIR)//TRIM(INFLE)

PRINT *,"INPUT: ",TRIM(IN)

OPEN(11,FILE=IN,ACTION="READ",form="unformatted",access="direct",recl=IM*JM*4)

CLOSE(11)
END PROGRAM READ_WRF
```

\$ ift

```
$\inf$ -convert big\_endian -traceback -CB -assume byterecl READ_WRF_01.F90 -o READ_WRF_01.EXE
```

- -convert big_endian: ビッグエンディアンのデータを読む
- -traceback: 実行時のエラーが発生した行を表示する
- -CB: 配列の不正操作を行っていないかチェックする
- -assume byterecl (下記参照)
- intel fortranで, このオプションを**付けない場合**, open文のrecl=で設定する値の単位が4バイト 単位となる。
- gfortranなどの他のコンパイラでは1バイト単位が基本なので, intel fortranでも1バイト単位と なるように, このオプションを付けておくとコンパイラを変えるたびにこの値を変更せずに済 む。

CTLファイルから読み取ったデータの並び

```
1 U
                       30 0 x-wind component (m s-1)
2 V
                      30 0 y-wind component (m s-1)
                     30 0 z-wind component (m s-1)
3 W
                     1 0 QV at 2 M (kg kg-1)
4 Q2
                      1 0 TEMP at 2 M (K)
5 T2
                      1 0 U at 10 M (m s-1)
6 U10
7 V10
                      1 0 V at 10 M (m s-1)
                 30 0 Water vapor mixing ratio (kg kg-1)
8 QVAPOR
                    30 O Cloud water mixing ratio (kg kg-1)
9 QCLOUD
                    30 O Rain water mixing ratio (kg kg-1)
10 QRAIN
                  1 0 Terrain Height (m)
1 0 ACCUMULATED TOTAL CUMULUS PRECIPITATION (mm)
11 HGT
                  ACCUMULATED TOTAL CUMULUS PRECIPITATION (mm)

1 O RAIN RATE CONV (mm per output interval)

1 O ACCUMULATED TOTAL GRID SCALE PRECIPITATION (mm)

1 O RAIN RATE NON-CONV (mm per output interval)

1 O LAND MASK (1 FOR LAND, 2 FOR WATER) (-)

1 O PBL HEIGHT (m)

1 O UPWARD HEAT FLUX AT THE SURFACE (W m-2)

1 O LATENT HEAT FLUX AT THE SURFACE (W m-2)
12 RAINC
13 RAINRC
14 RAINNC
15 RAINRNC
16 XLAND
17 PBLH
18 HFX
19 QFX
                       1 0 LATENT HEAT FLUX AT THE SURFACE (W m-2)
20 LH
21 SST 1 0 SEA SURFACE TEMPERATURE (K)
22 ept 30 0 Equivalent Potential Temperature (K)
23 sept 30 0 Saturated Equivalent Potential Temperature (K)
24 pressure 30 0 Model pressure (hPa)
25 height 30 0 Model height (km)
26 tk 30 0 Temperature (K)
                    30 O Potential Temperature (K)
27 theta
                      30 O Relative Humidity (%)
28 rh
                       1 0 Sea Levelp Pressure (hPa)
29 slp
                  30 0 Reflectivity (-)
30 dbz
```

以下を読んでおく。不明な点をまとめて次回質問する

https://gitlab.com/infoaofd/lab/-/blob/master/FORTRAN/PROGRAM 2022/F 05 SP02 READ WRF. md?ref type=heads#ctl%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB