4.4 - Il computer sulla rete

\$ ip addr mostra la configurazione di rete di tutte le schede presenti

Possiamo "spegnere" una interfaccia di rete con il comando # ip link set <interfaccia> down

(Non avremo più un indirizzo IP assegnato)

Riaccendere una interfaccia di rete, analogamente con # ip link set <interfaccia> up

Possiamo anche cambiare indirizzo IP (e altre impostazioni di rete):

ip address change 192.168.1.30 dev eth0

NB: si tratta di una modifica "al volo" e non persistente: al prossimo riavvio o ifdown/ifup La configurazione di rete tornerà ai valori originari

Per rendere le modifiche **persistenti** dobbiamo modificare:

/etc/network/interfaces (Su Debian e derivate)

/etc/sysconfig/network-scripts/<nome-interfaccia>
 (su RedHat/Centos/Fedora/Suse)

Per visualizzare/modificare l'hostname, esiste il file /etc/hostname NB: in Suse il file si chiama /etc/hostname (maiuscolo)

Ping e DNS

Con il comando

\$ ping morrolinux.it

Controllo la connettività tra me ed il suddetto host. Si noti che i computer non usano i nomi ma gli indirizzi IP morrolinux.it ha un indirizzo IP, che viene risolto (fornito) a partire dal nome da un server DNS

Possiamo configurare quali server DNS utilizzare per la risoluzione degli indirizzi IP nel file /etc/resolv.conf Inoltre,

Possiamo forzare che un certo hostname punti ad un certo indirizzo IP (senza consultare i server DNS) inserendo un record in /etc/hosts nel formato <IP.ADD.RE.SS> <hostname>

Per verificare l'identità di un dato host, possiamo usare il comando host:

\$ host morrolinux.it

Che ci restituisce l'indirizzo IP e da chi è stato fornito

Route

Possiamo verificare il percorso del traffico uscente dal nostro host e dalla nostra rete con il comando route o tramite \$ netstat -r o tramite \$ ip route
Stiamo comunque consultando la tabella di routing.