

# COURS DE THERMOCHIMIE - ELECTROCHIMIE

Préparation à l'Agrégation de Physique-Chimie option Physique

Nicolas LÉVY



# Outils pour la Thermodynamique Chimique

Ce chapitre a pour objectif d'élaborer les outils nécessaires pour appliquer les lois de la thermodynamique à la chimie. En particulier, on s'intéressera à accompagner la "transition" depuis la thermodynamique physique vers la thermodynamique chimique.

### 1.1 Vocabulaire

### Le système 1.1.1

connaître les pour les quetions du surs — isolé : n'échange ni énergie, ni matière avec l'extérieur. (calorimètre).

— fermé : échange de l'énergie, n'échange pas de matière avec l'extérieur. (appareil à distiller).

— ouvert : échange de l'énergie et de la matières avec l'extérieur. (réacteurs en continu dans l'industrie)

En général, les systèmes isolés ou fermés avec les quantités de matières constantes sont étudiés en thermodynamique physique (sans réaction chimique ni échange entre phase). En thermodynamique chimique, les systèmes isolés ou fermés sont avec quantités de matières variables du fait de l'étude dans le cadre d'une réaction chimique.

### Évolution à T et P 1.1.2

quest. Jury: post of Tip? solution ]

Pour le chimiste, les transformations étudiées échangent, en général, de l'énergie avec un réservoir parfait de pression et de température. C'est le cas de l'atmosphère par exemple. On notera  $T_{ext} = C^{ste}$  et  $P_{ext} = C^{ste}$ , les température et pression de ce réservoir. les température et pression de ce réservoir.

Lorsque la température et la pression du système étudié, en équilibre avec un réservoir parfait, est telle que  $T_{ini} = T_{fin} = T_{ext}$  et  $P_{ini} = P_{fin} = P_{ext}$ , la transformation est dite monotherme et monobare.

Si, en plus,  $T=T_{ext}$  et  $P=P_{ext}$  pendant toute la transformation, celle-ci est qualifiée d'isotherme et isobare (= transformation à T et P constantes). La transformation est alors réversible thermiquement et Le colon est fait à isothère et isothère mais en révisation tout de in che in lapporthétique en réalité c jampis le cos, con dire nev sontont che in con van d'état object pas du che in

Par la suite, nous nous placerons fréquemment dans le cas idéalisé des transformations isothermes et isobares. En effet, les variations des grandeurs thermodynamiques sont identiques sur les transformations isothermes et isobares d'une part, monotherme et monobare d'autre part, entre deux états extrêmes identiques d'équilibre de température et de pression du système avec l'extérieur.

What impires me builte (impinaire) de vito am autom mon montage et sa reprisente mons jet

"If faut impires me builte (impinaire) de vito am autom mon montage et sa reprisente mons jet

"It est inhomogrape mais de cette boîte, en may c'est homogrape

et hore cette boîte, classille que reprisente l'est : le the ostat et puis ostat

NICOLAS LÉVY

### 1.1.3 Paramètres

- intensifs : paramètres ne dépendant pas de la quantité de matière présente (T, P, densité,  $x_i$  ...)
- extensifs : paramètres dépendant de la quantité de matière présente (V, énergies, entropie ...)

## 1.2 Principes de la thermodynamique

## 1.2.1 Premier principe

Énoncé:

C'est un principe de conservation

1.2.2 Second principe

 $\delta_e S$  est l'entropie d'échange, due à l'existence de transferts thermiques :  $\delta_e S = \frac{SQ}{T_{ext}}$ 

où  $\delta Q$  est le transfert thermique reçu à travers la paroi limitant le système de l'extérieur et  $T_{ext}$  la température de cette frontière.

Le terme de création d'entropie  $\delta_i S$  est positif ou nul :  $S \in S \geqslant 0$ 

C'est un principe d'évolution

monte comment sist evolue

### Expressions différentielles 1.3

On se place, à ce niveau du cours, dans le cadre de la thermodynamique physique, c'est à dire dans le cadre de l'étude de transformations sans réactions chimiques.

1.3.1 U

Quest = Uc quoi? on default Efor came Emaco (Exet Ep) + bout le reste que est U a remarker par variation  $\nabla$  one variation h comes teni cross of the casser notice  $dU = \delta a + \delta w$ . À partir du premier principe  $dU = \delta q + \delta w$ ,

- considérant que seuls les travaux des forces de pression s'exercent soit  $\delta w = -P_{ext}dV$
- considérant un chemin réversible (U étant une fonction d'état) soit  $\delta Q = T_{ext}dS$  (second principe) on obtient :

dU = TdS - pdV du pressiostat revers un le che in de cal de 50 8W

Si la transformation est irréversible, cette expression reste valable puisque U est une fonction d'état (ne dépendant que de l'état initial et final). Mais, dans ce cas, TdS ne représente plus exactement la chaleur  $^{5}$ échangée et -PdV n'est plus exactement le travail échangé.

Ceci dit, U n'est pas la fonction la plus adéquate pour l'étude d'une transformation puisqu'elle dépend de S et V. On est donc amené à introduire d'autres fonctions d'état : H, F et G.

on had will i'm principalement per totP, minx que d'utilise que avec 5 per 6 con dépend de TetP, minx que d'utilise que per mesmable come T,P 1.3.2 H. F et G

Par transformée de Legendre, on peut modifier la dépendance de U en des variables plus adéquates, notamment P et V. On introduit donc :

- la fonction enthalpie H: H = U + PV
- la fonction énergie libre (ou énergie libre de Helmoltz) F:F=U-TS
- la fonction enthalpie libre (ou énergie libre de Gibbs) G:G=U-TS+PV

Par différentiation, on obtient :

L'expression différentielle de H montre que cette fonction est plus intéressante que U pour l'étude de systèmes évoluant à P constante; comme cela est souvent le cas en chimie. Également, F est intéressante pour les systèmes évoluant à T et V constante; G pour les sytèmes évoluant à T et P constante.

La fonction d'état enthalpie libre G sera donc la fonction privilégiée dans le cadre d'études de transformation en chimie.

### 1.3.3 Relation de Gibbs-Helmoltz

Cette relation importante relie la fonction enthalpie libre G à la fonction enthalpie H:

$$\left[ \left( \frac{\partial (G/T)}{\partial T} \right)_P = -\frac{H}{T^2} \right]$$

Démonstration :

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p} = -S$$
of  $G = H - TS$ 

$$= G = H + T\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p}$$

$$= \frac{\partial^{4} T}{\partial T}$$

## 1.4 Condition d'évolution et d'équilibre

L'étude est restreinte au cas d'un système évoluant à température et pression fixée.

En tenant compte de l'évolution à température constante (dT=0) égale à celle de l'extérieur  $(T=T_{ext})$  et à pression constante (dP=0) égale à celle de l'extérieur  $(P=P_{ext})$ , l'expression de l'enthalpie libre s'écrit :

$$dG = -T_{ext}\delta_i S$$

L'application du second principe dans ces conditions montre que l'évolution d'un système sous pression et température fixées s'effectue avec décroissance de l'enthalpie libre. Le système atteint un état d'équilibre quand dG devient nulle; G a alors atteint sa valeur minimale.

 $dG \leq 0$ ; à l'équilibre dG = 0 et G est minimale

NB : Pour un système évoluant à T et V constantes, on obtient  $dF = -T_{ext}\delta_i S$ . L'énergie libre F est donc minimale lorsque le système atteint l'état d'équilibre.

# Le Potentiel Chimique

En thermodynamique chimique, on étudie l'aspect énergétique d'une réaction chimique qui dépend des quantités de matières  $n_i$  des constituants. On est donc amené à introduire la quantité de matière comme variable extensive du système, en plus des variables canoniques associées à chaque fonction d'état.

### Différentielles totales 2.1

### 2.1.1

Nous considérerons donc l'énergie interne associée aux variables naturelles : U(S,V,n). La différentielle dU s'écrit :

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial s}\right)_{V,ni} ds + \left(\frac{\partial U}{\partial v}\right)_{s,ni} dv + \frac{z'}{s'} \left(\frac{\partial U}{\partial ni}\right)_{s,V,nj\neq i} dni$$

$$= Tds - PdV + \frac{z'}{s'} M dni$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial ni}\right)_{s,V,nj\neq i} dni$$

 $\mu_i$  est le potentiel chimique de i dans le mélange. C'est en quelque sorte "l'énergie potentielle" du consituant i dans le mélange au cours de la réaction chimique étudiée.

### 2.1.2H, F et G

Par transformée de Legendre, on crée des fonctions d'état dépendant de variables adéquates (voir chapitre 1 § 1.3.2). Nous introduisons donc les fonctions H(S, P, n), F(T, V, n) et G(T, P, n)

Par différentiation, on obtient :

$$dH = TdS + VdP + \frac{S}{s} \left( \frac{\partial H}{\partial n_i} \right)_{s,P,n_j+i} dn_i$$

$$dF = -SdT - PdV + \frac{S}{s} \left( \frac{\partial F}{\partial n_i} \right)_{T,V,n_j+i} dn_i$$

$$dG = -SdT + VdP + \frac{S}{s} \left( \frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_j+i} dn_i$$

Le potentiel chimique  $\mu_i$  a donc les expressions suivantes :

$$\mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{S,V,n_{j\neq i}} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i}\right)_{S,P,n_{j\neq i}} = \left(\frac{\partial F}{\partial n_i}\right)_{T,V,n_{j\neq i}} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}$$

En pratique, la fonction enthalpie libre G est la plus utilisée dans l'étude énergétique des réactions chimiques du fait de sa dépendance en T et P. Ainsi, l'expression de  $\mu_i$  en fonction de G sera privilégiée.

comment poner de différentielle de a la tet d'état (forme mono)

### 2.2Fonctions d'état

L'énergie interne U est une fonction d'Euler de degré 1 par rapport à  $S,\ V$  et n. Autrement dit, elle est pour granden intensive (H,F,G) e par le cos
in pane par U pour Louver G extensive linéairement telle que :

$$\forall \lambda \in R, \quad U(\lambda S, \lambda V, \lambda n_i) = \lambda U(S, V, n_i)$$

$$\Rightarrow \quad U = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{V, n_i} S + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{S, n_i} V + \sum_i \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{S, V, n_j \neq i} n_i$$
Par conséquent,

 $U = TS - PV + \sum_{i} \mu_{i} n_{i}$ 

Nous obtenons ainsi les expressions des fonctions d'état H, F et G :

$$H = TS + \sum_{i=1}^{n} y_i n_i$$

$$F = -PY + \sum_{i=1}^{n} y_i n_i$$

$$G = \sum_{i=1}^{n} y_i n_i$$

C'est cette dernière expression  $G = \sum_i \mu_i n_i$  que nous utiliserons principalement en thermodynamique chimique.

## 2.3 Grandeurs molaires partielles : Dépendance en T et P

Considérons l'expression de la différentielles de l'enthalpie libre :


$$dG = -SdT + VdP + \sum_{i} \mu_{i} dn_{i}$$

Comme G est une fonction d'état, dG est une différentielle totale exacte et l'application du **théorème** de Schwarz (égalité des dérivées croisées) conduit aux relations suivantes :

$$\left(\frac{\partial n'}{\partial T}\right)_{Rni} = -\left(\frac{\partial S}{\partial n'}\right)_{T_i R_i n_j + i} \qquad \left(\frac{\partial n'}{\partial P}\right)_{T_i n_i} = \left(\frac{\partial V}{\partial n_i}\right)_{T_i R_i n_j + i}$$

Nous introduisons alors l'entropie molaire partielle, notée  $\overline{S_i}$  et le volume molaire partielle  $\overline{V_i}$  tel que :

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\right)_{P,n_i} = -\overline{S_i} \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P}\right)_{T,n_i} = \overline{V_i}$$



### Condition d'évolution et d'équilibre d'un constituant i entre 2.4 plusieurs phases

Considérons un système constitué de plusieurs constituants i (de 1 à N) et de plusieurs phases ( $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ...). Globalement le système est fermé, mais un transfert de matière est a priori possible d'une phase  $\alpha$ vers une phase  $\beta$  pour un constituant i quelconque.

On restreint la démonstration à un système évoluant à T et P constantes sous deux phases :  $\alpha$  et B.

 $dG = dG_{\alpha} + dG_{\beta}$ 

L'additivité de l'enthalpie libre des deux phases permet d'écrire :

Pour chaque phase, nous avons :

L'écriture de la différentielle de l'enthalpie libre conduit à :

Considérant un transfert de la phase  $\alpha$  vers la phase  $\beta$  (et vice versa), la conservation de la matière impose  $dn_i^{\alpha} + dn_i^{\beta} = 0$ . Ainsi, dans le cadre d'une étude à température et pression fixées, nous obtenons :

$$dG = \sum_{i} (\mu_i^{\alpha} - \mu_i^{\beta}) dn_i^{\alpha}$$

 $dG = \sum_i (\mu_i^\alpha - \mu_i^\beta) dn_i^\alpha$  que tont tene de  $\Sigma$  sont  $\phi$ 


L'évolution naturelle s'effectue, à température et pression fixées, à enthalpie libre décroissante (càd dG < 0). Le constituant i passe donc de la phase chimique où son potentiel est le plus élevé vers la phase chimique où il est le plus faible. En effet,

- si  $\mu_i^{\alpha} > \mu_i^{\beta}$ , alors  $dn_i^{\alpha} < 0$  et l'espèce i quitte la phase  $\alpha$
- si  $\mu_i^{\alpha} < \mu_i^{\beta}$ , alors  $dn_i^{\alpha} > 0$  et l'espèce i quitte la phase  $\beta$

À l'équilibre (dG=0), la coexistence des phases  $\alpha$  et  $\beta$  impose donc :

$$\mu_i^{\alpha} = \mu_i^{\beta}$$

Application : Phénomène d'osmose/Équilibre chimique



CHAPITRE 2. LE POTENTIEL CHIMIQUE

### Expressions du potentiel chimique 2.5

### Préambule 2.5.1

De manière générale, le potentiel chimique d'un constituant i s'écrit sous la forme :

el chimique d'un constituant i s'écrit sous la forme : 
$$\mu_i(T,P) = \mu_i^{ref}(T,P) + RT\ln(a_i)$$
 a cause de l'os mose (ou on de t avoir of o P (rxe)) sinon on amort mis standard

où  $\mu_i^{ref}(T,P)$  est le potentiel chimique de référence et  $a_i$  l'activité du consitutant i.

### Phase Gaz 2.5.2

Toute phase gazeuse sera décrite comme un mélange parfait de gaz parfaits pour laquelle la pression partielle de chaque constituant i est proportionnelle à la quantité de matière de celui-ci et donc le potentiel chimique s'écrit sous la forme :

at  $\left(\frac{\partial V}{\partial n_i}\right)_{T_iP_i, n_j \neq i} = \frac{PT}{P_i} = \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P_i}\right)_{T_in_i} \Rightarrow \int_{P_i} d\mu_i = PT \int_{P_i} dP_i$   $\mu - \mu \theta = PT \ln \frac{P}{P_i} = \mu \theta + PT \ln \alpha$ à la pression standard  $p^0 = 1$  bar. PV=mRT

En général, nous considérons les phase condensée comme incompressible. Du coup, nous négligeons les effets de la pression sur le potentiel chimique d'une phase condensée.

Lorsque les effets de la pression ne peuvent être négligés, dans le cas des phénomènes d'osmose par exemple, le potentiel de référence s'écrit alors :

Constituant majoritaire - Solvant 2.5.3.1

C'est le cas rencontré pour le solvant dans le cas de solutions (aqueuse ou autres) diluées ou pour le métal très majoritaire dans un alliage. Si l'espèce est pure, une bonne expression du potentiel chimique est donnée par la relation :

où  $\mu_{i,l}^{0,*}(T)$  est le potentiel chimique standard du corps pur i. Le symbole \* rappelle que la référence choisie est le solvant.

5: the drive a on prend of or (solo deluce of person pu) -

11

### 2.5.3.2 Constituant minoritaire - Solutions diluées

La composition de la phase est exprimée soit en terme de concentration volumique molaire, soit en fraction molaire. Si les solutions sont suffisamment diluées, le potentiel chimique d'un soluté i peut s'écrire :

Le symbole 
$$\infty$$
 rappelle que la référence choisie est la solution "infiniment" diluée.

Le symbole  $\infty$  rappelle que la référence choisie est la solution "infiniment" diluée.

Le symbole  $\infty$  rappelle que la référence choisie est la solution "infiniment" diluée.

Le symbole  $\infty$  rappelle que la référence choisie est la solution "infiniment" diluée.

Le symbole  $\infty$  rappelle que la référence choisie est la solution "infiniment" diluée.

### 2.5.4 Limitation : Écart à l'idéalité

Les expressions sont valables pour des corps soit presque purs (cas d'un constituant très majoritaire), soit très dilués (cas des solutés en solutions très diluées). Mais, dans bien des cas, on s'écarte de ce cas idéal lors de l'étude thermodynamique.

Nous sommes alors amené à introduire un terme correctif au potentiel chimique idéal décrit ci-dessus sous la forme :

où  $\gamma_i$  est la coefficient d'activité rendant compte de l'écart au cas idéal.

On est + un jog réel

CHAPITRE 2. LE POTENTIEL CHIMIQUE

# Équilibre Chimique

# 3.1 Évolution d'un système en réaction chimique

## 3.1.1 Avancement de la réaction

Considérant l'équation de réaction chimique suivante,

$$a_1 R_1 + a_2 R_2 + \dots = b_1 P_1 + b_2 P_2 + \dots$$

Devout Juny ne jours d'enve comple réel ais over crepte réel et des coeff storch + (pos pue 1)

nous introduisons les nombres stoechiométriques algébriques  $\nu_i$  tels que :

$$\nu_i = -a_i$$
 si i est un réactif  $\nu_i = b_i$  si i est un produit.

Nous désignerons par  $n_{i,0}$ , le nombre de moles du constituant i à l'instant initial et par  $n_i$ , le nombre de moles du même constituant à un instant t. Par définition, l'avancement de la réaction (ou variable de De Donder) à l'instant t, notée  $\xi$ , s'écrit :

$$\forall i \quad \S = \frac{n_i - n_{i,0}}{\nu_i}$$

$$n_i = n_{i,0} + \nu_i \Im \implies dn_i = \nu_i d\S$$

Ainsi, lorsque le sens de la réaction a lieu dans le sens  $G \longrightarrow D$ , alors  $d\xi > 0$  et réciproquement,  $d\xi < 0$  pour une réaction dans le sens  $D \longrightarrow G$ .

## 3.1.2 Conditions d'évolution et d'équilibre

Comme étudié dans les chapitres précédents, l'évolution spontanée d'un système à température et pression constant, se traduit par une diminution de G, c'est à dire dG < 0 (dG = 0 à l'équilibre).

En introduisant la variable de De Donder, dG s'écrit :

par d6= 
$$\xi$$
 product  $\rightarrow dG = \xi$  provide  $\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T,P}$  d $\xi$  variation  $\left(\frac{\partial}{\partial \xi}\right)_{T,P}$ 

En notant  $\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{TP} = \sum_i \mu_i \nu_i$ , la condition d'évolution à T et P constante donne :

- pour un  $d\xi > 0$ , dG < 0 si  $\Delta_r G < 0$ ;
- pour un  $d\xi < 0$ , dG < 0 si  $\Delta_r G > 0$ ;

 $\Delta_r G$  est appelé **l'enthalpie libre de réaction**. Nous définissons également **l'affinité chimique**  $\mathscr A$  telle que :


Autrement dit,

$$\frac{d}{ds} > 0$$

$$\frac{d^2}{ds} < 0$$

NB : Dans le cas de l'étude de l'évolution d'un système isotherme et isochore (T et V constant), nous utilisons la fonction d'état F en introduisant  $\Delta_r F = \left(\frac{\partial F}{\partial \xi}\right)_{T,V} = -\mathscr{A}$ 

Une courbe caractéristique des variations de G en fonction de  $\xi$ , pour un système réactionnel évoluant vers un état d'équilibre, est représentée ci-dessous. Nous remarquons que, quel que soit l'état initial du milieu, l'état d'équilibre chimique est unique, correspondant au minimum de la fonction enthalpie libre G, soit



## 3.2 Constante d'équilibre

Considérant les approximations détaillées au chapitre précédent, l'expression du potentiel chimique d'un participant à une réaction chimique est de la forme générale :

$$\mu_i = \mu_i^0(T) + RT\ln(a_i)$$

Nous avons établi également :

$$\Delta_r G = \sum_i \nu_i \mu_i$$

En utilisant l'expression générale des potentiels chimiques :

Nous introduisons, de façon logique, la grandeur  $\Delta_r G^0$  appelée enthalpie libre standard de réaction telle que :

Lorsque l'équilibre est atteint,  $\Delta_r G = 0$ , les activités des différents participants à la réaction chimique prennent une valeur particulière, notée  $a_i^{eq}$  et vérifient :

$$\mathcal{E} \ln \left( a_i \right)^{V'} = -\frac{\Delta r G^{\circ}}{RT} \Rightarrow \text{Tr} a_i^{V'} = \exp \left( -\frac{\Delta r G^{\circ}}{RT} \right)$$

La grandeur sans dimension  $\exp\left(-\frac{\Delta_r G^0}{RT}\right)$  est notée de façon plus condensée  $K_T^0$ , ne dépend que de la température et est appelée constante d'équilibre standard. On retiendra les expressions suivantes :

$$\Delta_r G^0 + RT \ln(K_T^0) = 0$$

$$K_T^0 = \Pi_i (a_i^{eq})^{\nu_i}$$

$$D\acute{e}placement d'\acute{e}quilibre$$

$$Loi do modération$$

$$K_T^0 = \Pi_i (a_i^{eq})^{\nu_i}$$

$$Loi do modération$$

### 3.3.1Loi de modération

Lorsqu'un système est en équilibre stable, toute modification d'un facteur d'équilibre provoque une réaction qui tend à s'opposer à cette modification.

- Addition ou élimination d'un réactif ou d'un produit à P et T constantes : déplacement dans le sens qui tend à s'opposer à l'addition ou à l'élimination
  - Dilution ou addition d'un gaz inerte à P et T constantes : par dilution le système évolue dans le sens de l'augmentation du nombre de particules.
  - Dilution ou addition d'un gaz inerte à V et T constants : pas de déplacement
  - Augmentation de la pression totale en phase gazeuse : le système évolue dans le sens qui fait diminuer la pression c'est à dire qui diminue le nombre de moles de gaz (loi de Le Chatelier).

sa tombe tout le temps

## 3.3.2 Loi de Van't Hoff : Influence de T sur la constante d'équilibre

L'équation de Gibbs-Helmoltz donne :

$$\frac{d}{dT} \left( \frac{\Delta_r G^{\circ}}{T} \right) = - \frac{\Delta_r H^{\circ}}{T^2}$$


or,  $\Delta_r G^0 = -RT {\rm ln}(K_T^0)$  conduit à la relation de Van't Hoff :

$$\frac{d \ln K_{\rm T}^0}{dT} = \frac{\Delta_r H^0}{RT^2}$$

L'effet de la température sur la constante d'équilibre est donc lié au signe de l'enthalpie standard de réaction. Nous distinguons trois cas :

- une réaction qui fournit un transfert thermique au milieu extérieur est qualifiée d' exothermique et  $\Delta_r H^0$  est négatif.
- une réaction qui reçoit un transfert thermique du milieu extérieur est qualifiée d' endothermique et  $\Delta_r H^0$  est positif.
- une réaction qui n'échange pas de transfert thermique avec le milieu extérieur est qualifiée d'athermique et  $\Delta_r H^0$  est nulle.





# Grandeurs de Réaction

### 4.1 Définition

## 4.1.1 Étude générale

Nous rappelons ici quelques points importants à propos des grandeurs de réaction  $\Delta_r Z$  où Z est une grandeur extensive associée au système siège d'une réaction chimique :

—  $\Delta_r Z$  est une grandeur intensive définie par une opération de dérivation partielle :

$$\Delta_r Z = \left(\frac{\partial Z}{\partial \xi}\right)_{T,P}$$

- $\Delta_r Z$  est définie localement (dépend de  $\xi$ )
- l'opérateur  $\Delta_r$  définit une opération de dérivation partielle à température et pression fixées. En conséquence, les grandeurs  $\Delta_r Z$  seront adaptées au calcul de variation de fonction Z pour des transformations conduites à température et pression fixées.
- En utilisant la variable de De Donder  $(\xi)$  tel que  $dn_i = \nu_i d\xi$ ),  $\Delta_r Z$  s'écrit aussi :

$$\Delta_r Z = \sum_i \nu_i \overline{Z_i}$$

où 
$$\overline{Z_i} = \left(\frac{\partial Z}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}$$
 est la grandeur molaire partielle du constituant  $i$ 

Considérons une transformation chimique caractérisée par la valeur finale de l'avancement  $\xi_f$ . Notons  $\Delta Z$  la variation de Z entre l'état initial ( $\xi=0$ ) et l'état final ( $\xi=\xi_f$ ) pour une évolution à T et P constantes :

$$\Delta Z = Z(f_f) - Z(f=0) = \int_0^{f_f} \left(\frac{\partial Z}{\partial g}\right)_{T,P} df = \int_0^{f_f} \Delta_L Z df$$

relation entre DZ et DrZ

## 4.1.2 Enthalpie; entropie et enthalpie libre de réaction

Reprenant les définitions ci-dessus, nous définissons :

l'enthalpie de réaction

l'entropie de réaction

Par manipulation élémentaire des dérivées partielles, l'enthalpie standard de réaction s'exprime :

$$\Delta_r G = \Delta_r H - T \Delta_r S$$

# 4.1.3 Enthalpie et transfert thermique à P constante ( Colonnette )

Considérons un système fermé qui transfère soit du volume dV (auquel correspond le transfert d'énergie  $-P_{ext}dV$  issu du travail des forces de pression), soit un transfert thermique  $\delta Q$ .

L'écriture différentielle du premier principe donne :

L'enthalpie H du système est définie par H=U+PV et sa différentielle s'écrit :

$$dH = d(U+PV)$$

$$= -P_{ext} dV + SQ + PdV + VdP$$

Pour un système évoluant à pression constante, à l'équilibre mécanique  $P=P_{ext}$ ,

$$dH = \delta Q$$

ce qui peut s'écrire sous forme intégrale :  $\Delta H = Q_p$ . L'indice p rappelle les conditions à pression constante. En utilisant les résultats établis précédemment, nous avons :

$$\Delta H = \int_0^{\xi_f} \Delta_r H d\xi$$

Le point important est que, dans de très nombreuses situations (Gaz Parfait, Phase condensée incompressible), il est possible d'écrire  $\Delta_r H \approx \Delta_r H^0$ . C'est à dire que l'effet de la pression est négligeable dans l'enthalpie standard de réaction. Ainsi,  $\Delta_r H$  est indépendant de  $\xi$  et prend une valeur constante à température et pression fixées. Nous obtenons alors :

Autrement dit, le potentiel chimique des constituants i intervenant dans le système étudié ne dépend que de la température et donc l'enthalpie est fixée par choix de T.

## 4.2 Grandeurs standard de réaction

L'état standard jouant un rôle particulier pour les composés étudiés, il est intéressant de définir la valeur particulière  $\Delta_r Z$  dans les conditions standard, ou, plus précisément, pour un système où tous les constituants sont dans leur état standard.

Pour le système ainsi défini, chacune des grandeurs  $\overline{Z_i}$  prend la valeur notée  $\overline{Z_i^0}(T)$  qui, une fois l'état standard choisi, ne dépend plus que de la température. La grandeur standard de réaction prend alors la valeur :

 $\overline{Z_i^0}(T)$  est la grandeur molaire correspondante de i, pris sous l'état standard :  $P^0=1$  bar  $=10^5$  Pa.

## 4.2.1 État standard de référence

Parmi tous les états possibles d'un élément sous  $P^0=1$  bar et T K, il en est particulièrement important, car il sert de référence pour le calcul des enthalpies et enthalpies libres de formation : c'est l'état standard dit Etat standard de référence :

## 4.2.2 Entropie standard de réaction

Le calcul de l'entropie standard de réaction à une température donnée suppose la connaissance des valeurs numériques des différentes entropies molaires  $S_i^0$ :

Le troisième principe permet de déterminer l'entropie molaire absolue à partir des mesures de capacités thermiques molaires à pression constante et de chaleurs latentes de changement d'état.

### 4.2.3 Enthalpie standard de réaction

Il n'existe pas pour l'enthalpie, d'équivalent du troisième principe. Il est donc nécessaire de faire un choix d'origine différent. Celui-ci s'appuie sur la distinction entre coprs simple et corps composé.

Autrement dit, les  $H_i^0(T)$  ne sont pas tabulés car on ne les connaît qu'à une constante près, étant donné qu'on ne mesure que des variations de H (ou de G). Au lieu des tabuler tous les  $\Delta_r H^0$  (ou  $\Delta_r G^0$ ), on préfère les calculer à partir des **enthalpies** de **formation** standard tabulées pour la plupart des composés connus.

Ce sont les grandeurs, notées  $\Delta_f H^0(T)$  associées aux réactions de formation des corps purs, dans un état donné sous 1 bar et T K à partir des corps simples qui les composent, pris dans leur état standard de référence à cette température.

Exemple:

Par convention, l'enthalpie de formation standard (et l'enthalpie libre de formation standard) des corps purs, pris dans leur état standard de référence à T K, sont nulles.

Exemple:

La construction d'un cycle thermodynamique adéquat permet d'exprimer l'enthalpie standard de réaction. Pour cela, on décompose les différents participants en corps simples dans leur état physique stable en utilisant les réactions de formation.

Nous obtenons donc la relation suivante connue sous le nom de loi de Hess :

$$\Delta_r H^0(T) = \sum_i \nu_i \Delta_f H_i^0(T)$$

Application : Calorimétrie, Détermination de température de flamme, Combustion...

## 4.2.4 Enthalpie libre standard de réaction

L'enthalpie libre standard de réaction  $\Delta_r G^0(T)$  à une temprérature donnée, se détermine de deux façons :

— Soit à partir des tables donnant les enthalpies libres standard de formation, auquel cas :

$$\Delta_r G^0(T) = \sum_i \nu_i \Delta_f G_i^0(T)$$

— Soit à partir des calculs précédents des  $\Delta_r S^0$  et  $\Delta_r H^0$ , auquel cas :

$$\Delta_r G^0(T) = \Delta_r H^0(T) - T \cdot \Delta_r S^0(T)$$

L'accès à la valeur de  $\Delta_r G^0(T)$  permet de calculer la constante d'équilibre  $K^0(T)$  à la température T.

## Influence de la température sur les grandeurs hors programme 4.3

### Enthalpie standard de réaction 4.3.1

On note  $\overline{C^0_{p,i}}(T)$  la capacité thermique molaire partielle à pression constante pour le constituant i pris dans l'état standard. Les valeurs de cette grandeurs sont tabulées et, ainsi, nous pouvons déterminer comment l'enthalpie molaire standard dépend de la température, si nous en connaissons la valeur à une température donnée.

C'est la première relation de Kirchhoff :

$$\Delta_r H^0(T_2) = \Delta_r H^0(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_p^0(T) dT$$

avec 
$$\Delta_r C_p^0(T) = \sum_i \nu_i \overline{C_{p,i}^0(T)}$$

### Entropie standard de réaction 4.3.2

Nous pouvons également déterminer comment l'entropie standard de réaction dépend de la température, c'est la seconde loi de Kirchhoff :

$$\Delta_r S^0(T_2) = \Delta_r S^0(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} \frac{\Delta_r C_p^0(T)}{T} dT$$


### Approximation d'Ellingham 4.3.3

L'approximation d'Ellingham consiste à négliger la variation de l'enthapie standard et l'entropie standard avec la température. Elle suppose donc que  $\Delta_r C_p^0(T)$  est une grandeur de faible valeur.

Dans ces conditions, l'enthalpie standard de réaction  $\Delta_r G^0(T)$  est une fonction affine de T

Il faut impérativement que, dans l'intervalle de température étudié, tous les constituants restent dans le même état physique; donc hors des températures de changement d'état.

**Application**: Métallurgie



# Diagrammes Binaires: Liquide-Vapeur

Nous restreindrons l'étude aux diagrammes isobares.

Soit un mélange de deux constituants A et B dont on étudie l'équilibre liquide-vapeur. Dans un diagramme binaire isobare liquide-vapeur, on représente sur le même graphique deux courbes correspondant à deux abscisses différentes :

- La courbe d'ébullition est la courbe qui donne la température à l'équilibre liquide-vapeur en fonction de la fraction molaire du constituant B en phase liquide :  $T_{liq-vap} = f(x_B^l)$ .
- La courbe de rosée est la courbe qui donne la température à l'équilibre liquide-vapeur en fonction de la fraction molaire du constituant B en phase gaz :  $T_{liq-vap} = f(x_B^g)$ .

L'allure d'un diagramme binaire dépend beaucoup de la nature du mélange, en particulier des intéractions entre les constituants et de leur miscibilité.

### 5.1 Variables utilisées

Fractions molaires  $x_i$ :

Fractions massiques 
$$w_i$$
: somet de sujet de l'en lomet de elomé wa paris tous les XA!

$$x_A = \frac{n_A}{n_A + n_B}$$

$$w_A = \frac{m_A}{m_A + m_B}$$


### Mélange idéal 5.2

### 5.2.1Allure du diagramme

Les deux constituants A et B forment un mélange idéal en phase liquide : ils sont donc totalement miscibles en phase liquide. Le diagramme présente une allure typique dite en fuseau simple.

### On lit:


- la composition de la phase liquide  $\boldsymbol{x}_{B}^{l}$  sur la courbe d'ébullition
- la composition de la phase vapeur  $x_{B}^{g}$  sur la courbe de rosée



## 5.2.2 Lecture du diagramme

On considère un mélange A-B liquide à la température initiale  $T_i$ , de fraction molaire  $x_B$ . On chauffe ce système à P fixée.

- La première bulle de gaz apparaît à la température  $T_1$ ; sa composition est  $x_B^g(T_1)$ .
- Quand on atteint la température  $T_2$ , la dernière goutte de liquide disparaît : sa composition est  $x_B^l(T_2)$ .
- Quand on atteint la température finale  $T_f,$  le mélange est totalement gazeux à la composition  $x_{\cal B}$



on commerce of I, in charfte = T of T1, Best + volable = geg pri + T2 V'ate oh I a F on projette son be wrote

# T courbe $x_B^g$ courbe $x_B^l$ gaz liquide + gaz $M_l$ $M_l$ liquide $X_B$

## 5.2.3 Règle des moments chimiques

La composition d'un système à l'équilibre liquide-vapeur à  $T,\ P$  fixées se détermine en utilisant la règle des moments chimiques :

$$\frac{n_l}{n_g} = \frac{\rm MM_g}{\rm M_lM}$$


## 5.2.4 Application : Distillation fractionnée

### Dispositif expérimental

Une colonne dite de Vigreux, qui contient des petits ergots de verre qui jouent le rôle des plateaux schématisés ci-contre est généralement utilisée en travaux pratiques.

Le mélange liquide de composition  $x_B^{(0)}$  à purifier est placé dans le ballon et porté à ébullition

À mesure que l'on monte dans la colonne, la température diminue, la vapeur est de plus en plus riche en composé le plus volatil (c'est à dire de température d'ébullition la plus basse) en haut de colonne




### Fonctionnement

Le mélange liquide atteint sa température d'ébullition  $T_0$ . Il émet une phase gazeuse de composition  $x_B^{(1)}$ .

Cette phase gazeuse se refroidit en montant dans la colonne et se recondense. Le plateau 1 est donc occupé par une phase liquide de composition  $x_B^{(1)}$ .

Ce liquide est porté à ébullition  $T_1$  et la phase gazeuse émise est de composition  $x_B^{(2)}$ . C'est aussi la composition de la phase liquide du plateau 2.

Ainsi, plus le plateau est d'indice élevé, plus la phase liquide contenue est riche en composé le plus volatil. Le ballon, quant à lui, s'enrichit en composé le moins volatil. À la fin de ce processus itératif, si le nombre de plateaux est suffisant, on obtient B pur dans le distillat.



il fant his plateaux pour être sufficiennent pour


azestope y Iai, le dig- est à minimum de Tie qui significe que la coldison au cein du melange lig. ost + faible que celle des lig. pm (Asent on B sent) - Les interact a-B sont + Upulsives que nitracto A-A et B-B. Le mélange est réel (non idéal) of about document accompagnent eduscol STL binairs" surgagle A' max Telest l'inverse -NICOLAS LÉVY


### Mélange réel avec miscibilité totale 5.3

### 5.3.1Allure du diagramme

On observe essentiellement deux types d'allure pour les mélanges non-idéaux :

- le diagramme à fuseau déformé
- le diagramme à azéotrope pour lequel les courbes d'ébullition et de rosée passent par le même extremum





### 5.3.2Applications: Distillation azéotropique

Dans le cadre d'un diagramme à azéotrope, si l'azéotrope est un minimum, alors le distillat obtenu sera composé du mélange A-B dans les proportions de l'azéotrope.


A contrario, si l'azéotrope est un maximum, le distillat sera composé de A pur ou B pur selon la partie du diagramme où se trouve la composition du mélange initialement (avant distillation).

Ce cas sera étudié en exercices.

### Mélange à miscibilité nulle ou partielle 5.4

### Mélange à miscibilité nulle : Allure du diagramme 5.4.1

Le diagramme fait apparaître un point particulier : l'hétéroazéotrope



CHAPITRE 5. DIAGRAMMES BINAIRES: LIQUIDE-VAPEUR


+1 vapen

## 5.4.2 Applications

- Entraînement à la vapeur : hydrodistillation
- Appareil de Dean-Stark : Diagramme hétéroazéotropique

## 5.4.3 Mélange à miscibilité partielle : Allure du diagramme

Le diagramme présente des zones où le liquide est miscible et d'autres où il ne l'est pas.



on milayor A et B partiellent, partie riscible fera nouveau lipide / L2

tq L1 est phase lipide niche en A (on al)

L2 " " niche en B et pan A (on pl)

= a janche que al, milieu e les 2 (A et B) et a duate pl

Les L1-L2

devont juy in dit qu'on peut avoir chiq. par analyse therique car a cours se ils le programme.

Hair en réalité on peut pas, a que pour solide-lig.

# Diagrammes Binaires : Solide-Liquide

Nous restreindrons l'étude aux diagrammes isobares.

Soit un mélange de deux constituants A et B dont on étudie l'équilibre solide-liquide. Dans un diagramme binaire isobare solide-liquide, on représente sur le même graphique deux courbes correspondant à deux abscisses différentes :

— Le solidus est la courbe qui donne la température à l'équilibre solide-liquide en fonction de la fraction molaire du constituant B en phase solide :  $T_{sol-liq} = f(x_B^s)$ .

— Le **liquidus** est la courbe qui donne la température à l'équilibre solide-liquide en fonction de la fraction molaire du constituant B en phase liquide :  $T_{sol-liq} = f(x_B^l)$ .

Pareillement au chapitre précédent, l'allure d'un diagramme binaire dépend beaucoup de la nature du mélange, en particulier des interactions entre les constituants et de leur miscibilité.

## 6.1 Notion de Variance

La variance, notée v, est le nombre de paramètres intensifs que peut et doit fixer l'opérateur afin que tous les paramètres intensifs du système soient déterminés à l'équilibre :

Dans le cadre spécifique des binaires isobares, on peut introduire la variance réduite  $v'=c+1-\phi$  puisque la pression P est déjà fixée.  $v'=c+1-\phi$  puisque la pression P est déjà fixée.  $v'=c+1-\phi$  puisque la pression P est déjà fixée. v'=av puisque la pression P est déjà fixée P est déjà

De façon générale, pour l'étude des mélanges binaires isobares  $v'=3-\phi$  (c=2 car il n'y a ni réactions chimiques, ni conditions particulières). L'exception est lorsqu'on étudie un binaire sur un azéotrope par exemple.

Lorsque le système est monovariant, v=1 (ou v'=0 à P fixée), alors le changement d'état se fait à une température fixe.

NB : Dans le cas du corps pur (c'est à dire à x=0 ou x=1), il n'y a évidemment qu'un seul constituant donc  $v'=2-\phi$ .

fraction molaire = fixed


con distributed appropriate the complete of the solide par beckerying at device the pick of the solide par beckerying at the complete the distributed on prediction of the part of the complete of the part of the part of the complete of the part of the part of the complete of the part of

# 6.2 Obtention expérimentale : courbes d'analyse thermique

Analyse thermique : suivi expérimental de l'évolution de la température en fonction du temps d'un mélange, de composition connue, initialement dans une phase


### 6.2.1 Allure des courbes de refroidissement

Deux grandes catégories de courbes sont rencontrées : elles sont représentées ci-dessous. Il est possible d'observer pour une même expérience lors du refroidissement, en premier une rupture de pente qui traduit la cristallisation d'un premier solide, puis un palier horizontal avec la cristallisation d'une deuxième phase solide.



## 6.2.2 Tracé du diagramme

On réalise le diagramme en reportant pour **chaque** valeur de composition du mélange  $x_B$  les valeurs des **deux températures** correspondant. C'est à dire à l'apparition du premier grain de solide et à la disparition de la dernière goutte de liquide.



of d vanance est mile, on ane plateau

# 6.3 Mélange idéal : Allure du diagramme


Les deux constituants A et B forment un mélange idéal en phase solide : ils sont donc totalement miscibles en phase solide.

Le diagramme présente une allure typique dite en fuseau simple.

On lit:

- la composition de la phase solide  $\boldsymbol{x}_{B}^{s}$  sur le  $\operatorname{solidus}$ 

- la composition de la phase liquide  $x_B^{l\tilde{\;\;}}$  sur le **liquidus** 



solide miserble comme allige or (Au+ Ca)


# 6.4 Mélange réel avec miscibilité totale : Allure du diagramme

On observe essentiellement deux types d'allure pour les mélanges non-idéaux :

- le diagramme à fuseau déformé

- le diagramme à **point indifférent** pour lequel le solidus et le liquidus passent par le même extremum

et pas azistope






## 6.5.1 Mélange réel avec miscibilité nulle

### Allure du diagramme


et pas hetero yeokope

Le diagramme fait apparaître un point particulier : l'eutectique, "qui fond facilement"



### Courbes de refroidissement (1), (2) et (3)


On représente l'allure des courbes refroidissement de trois mélanges liquides homogènes repérés sur le diagramme binaire par (1), (2) et (3) en précisant la variance pour chaque rupture de pentes :



## 6.5.2 Applications : Salage des routes

Le salage des routes en hiver, à l'aide de chlorure de sodium (NaCl), permet d'abaisser la température de fusion du liquide et ainsi d'éviter la formation de glace lorsque la température devient inférieur à 0°C.


La justification se comprend à l'aide du diagramme binaire ci-contre.



## 6.5.3 Mélange à miscibilité partielle : Allure du diagramme

Le diagramme présente des zones où le solide est miscible et d'autres où il ne l'est pas.

Il existe éventuellement deux phases solides qui coexistent, notées  $S_{\beta}$  riche ici en argent, et  $S_{\alpha}$ , riche ici en cuivre. La composition de chaque phase est donnée par les courbes  $C_{\beta}$  et  $C_{\alpha}$ .



## 6.5.4 Cas particulier : les composé définis


Allure du diagramme

Pour certains mélanges de constituants, des composés cristallins de stœchiométrie particulière se forment, qui se comportent comme des corps purs car leur changement de phase a lieu à température fixée (pour une pression fixée).

On les appelle des composés définis.

On distingue les composés définis à point de fusion congruent (cas de la figure ci-contre) et à point de fusion non-congruent.

Non LD &



CHAPITRE 6. DIAGRAMMES BINAIRES: SOLIDE-LIQUIDE

in 80% B poin 20% A = Best lifois A

# Cinétique de l'oxydoréduction : Courbe i-E

Ce document présente une synthèse des notions essentielles concernant les courbes intensité-potentiel (i-E); il vous aidera à préparer l'apprentissage du cours en vue de la résolution des problèmes au concours ainsi que la préparation de l'oral. Concernant le contenu détaillé du cours, je vous engage à vous référer aux ouvrages de CPGE disponibles à la bibliothèque : Dunod, Deboeck...

## 7.1 L'intensité, une mesure de la cinétique de réaction

Un courant correspond à un déplacement de charges pendant un temps donné :

$$i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

Considérons une électrode où se déroule une réaction d'oxydoréduction :  $Ox + n e^- = Red$ . Si nous définissons la vitesse de réaction v par :

$$v = \frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t},$$

en notant q la charge traversant l'électrode (sans se préoccuper pour l'instant du signe), nous avons :

$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = n\mathcal{F}\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t}.$$

Soit :  $i=n\mathcal{F}v$  où  $\mathcal{F}$  est la constante de FARADAY. i est donc une mesure de la vitesse de réaction d'oxydoréduction.

Ainsi, pour faire le <u>lien entre thermodynamique et cinétique</u> dans l'étude des réactions d'oxydoréduction, il est pertinent de tracer les courbes intensité-potentiel ou **courbes i-E**.


Expérimentalement, ces courbes sont obtenues via un montage à 3 électrodes, composé d'une électrode de travail, d'une électrode de référence et d'une contre-électrode reliée à un potentiostat. La lecture simultanée de l'intensité traversant l'électrode de travail et la contre-électrode et la différence de potentiel entre l'électrode de travail et l'électrode de référence permet de tracer la courbe intensité-potentiel relative à la réaction d'oxydoréduction se déroulant à la surface de l'électrode de travail.

## 7.2 Allure "générale" des courbes i-E

La réaction se déroulant à la surface d'une électrode :


- s'accompagne d'un transfert d'électron à l'interface
- nécessite un échange de matière entre la solution et la surface de l'électrode

Si l'on considère un couple Ox/Red en solution et à titre d'exemple le sens de l'oxydation, le mécanisme ci-contre en 3 étapes peut être proposé.




Selon le couple et la nature de l'électrode, deux allures de courbes i-E sont généralement rencontrées :

### Système rapide



où 
$$E_{eq} = E_{\mathrm{Nernst}}$$

### Système lent



Ainsi, une surtension, notée  $\eta$ , est nécessaire pour voir apparaître un courant i et donc une réaction d'oxydoréduction. On note respectivement  $\eta_a$  et  $\eta_c$ , la surtension anodique et cathodique à appliquer depuis  $E_{eq}$  telle que  $i \neq 0$ .

## 7.3 Rapide ou Lent : quelle cinétique?

### 7.3.1 Transfert électronique

Le transfert électronique dépend :

- du couple d'oxydant/réducteur mis en jeu; certains sont lents d'autres rapides. En général, le système est lent lorsque la réaction d'oxydoréduction implique une profonde modification de structure entre la molécule d'oxydant et de réducteur.
- dépend de la nature de l'électrode. Selon le métal (Pt, C, Au ...), un même couple d'oxydant/réducteur peut être rapide ou lent.

### 7.3.2 Courant limite de diffusion

L'expérience montre qu'il existe, dans la plupart des cas, pour une électrode de travail donnée, des valeurs limites de courant d'oxydation et de courant de réduction. Ce phénomène est lié à la vitesse finie du transport de matière de la solution vers l'électrode et de l'électrode vers la solution.

### Phénomène de Diffusion-Convection

Au voisinage de la surface de l'électrode, apparaît une couche de liquide immobile, d'épaisseur  $\delta$  nommée couche de diffusion ou couche de NERNST. Son épaisseur est d'autant plus faible que le milieu est fortement agité.

Pour un profil de concentration supposé linéaire dans la couche de diffusion, le courant s'exprime en fonction de la diffusion vers l'électrode (loi de Fick) :

$$i = \frac{n\mathcal{F}\mathcal{A}D_{Ox}([Ox]_{\text{\'elec}} - [Ox]_{\text{bulk}})}{\delta} = \frac{n\mathcal{F}\mathcal{A}D_{Red}([Red]_{\text{bulk}} - [Red]_{\text{\'elec}})}{\delta}$$

où  $\mathcal{A}$  est la surface de l'électrode et  $D_{Ox}$ ,  $D_{Red}$  sont respectivement le coefficient de diffusion de la molécule d'oxydant et de réducteur.

Il existe donc un courant limite, appelé courant limite de diffusion, quand  $[\ ]_{\text{élec}}=0$ ; c'est à dire que l'espèce électroactive ne stagne pas au niveau de l'électrode :


— sur l'anode, 
$$i_{\mathrm{lim}_A} = \frac{n\mathcal{F}\mathcal{A}D_{Red}}{\delta} \; [Red]_{\mathrm{bulk}}$$

— sur la cathode, 
$$i_{\mathrm{lim}_C} = -\frac{n\mathcal{F}\mathcal{A}D_{Ox}}{\delta}\;[Ox]_{\mathrm{bulk}}$$

## 7.4 Quelques cas particuliers


## 7.4.1 Si l'électrode participe au couple d'oxydoréduction

Il n'y a pas de limitation par la diffusion car l'espèce électroactive, ici Ag, est le réactif en oxydation.




## 7.4.2 Si le solvant est l'espèce électroactive

Le solvant étant en quantité considérable à proximité de l'électrode, il n'y a pas de limitation par diffusion. On parle de mur du solvant



## 7.4.3 Vagues successives

L'intensité résultante est la somme algébrique des intensités de chaque couple présent à l'électrode.



Corrosion

Seiche (en présence de jeg)

huide (de lipede) & ce qu'on fora ici

La corrosion est l'ensemble des phénomènes par lesquels les métaux (ou alliages) retourne à l'état d'ions métalliques sous l'influence de leur environnement. On s'intéressera ici à la corrosion humide; c'est à dire lorsque le métal est placé en solution aqueuse.

## 8.1 Oxydation du fer


## 8.1.1 Aspect thermodynamique

Le diagramme E-pH du fer et de l'eau fait apparaître 3 domaines :

- corrosion : le fer s'oxyde en ions  $\mathrm{Fe}^{2+}$  et  $\mathrm{Fe}^{3+}$
- immunité : le fer métal est stable (ne subit pas d'attaque)
- passivation: formation d'une couche d'oxyde ferrique ou ferreux protectrice.


  MAIS, dans le cas du fer, cette couche de passivation ("la rouille") est poreuse et ne protège finalement pas de la corrosion.

  Sonn or sunt content con or putégo de la corrosion.



## 8.1.2 Aspect cinétique

La courbe intensité-potentiel du fer dans un milieu acide sulfurique dilué a l'allure suivante :




Cette courbe fait apparaître 3 domaines selon le potentiel :

- immunité : le fer, à bas potentiel, se comporte comme une cathode : il est protégé
- corrosion : le fer se comporte comme une anode : il se corrode
- passivation : à partir d'un potentiel (appelé potentiel de FLADE), le fer se recouvre d'une couche de passivation "protectrice"... malheureusement poreuse dans la cas du fer.

### 8.2 Corrosion différentielle

### 8.2.1 Expérience du clou

Lorsque le métal présente une hétérogénéité de surface, on assiste à une circulation des électrons au sein du métal entre les différentes zones du métal. Il se forme des micropiles de corrosion.



Une coloration bleue apparaît dans les régions où le métal a été travaillé (zones d'écrouissage : pointe, tête) et une coloration rose ailleurs. La coloration rose est due à la phénolphtaléine qui met en évidence la formation d'ions hydroxyde. La coloration bleue est due à la formation de bleu de Prusse par réaction des ions fer(II).

### 8.2.2 Interprétation

Les zones d'écrouissage se comporte comme une anode (pôle -) avec oxydation du fer en ions fer(II); les autres zones se comportent comme une cathode avec réduction de l'eau solvant.


Les deux réactions mises en jeu sont :

Vo de cule ette combe she

red iven be eprofede

$$2 H_2 O (\ell) + 2 e^- = H_2 (g) + 2 HO^-$$
 réduction d'an la présence  $H_2 (g) + 2 e^-$  oxydation d'and blen

Les électrons émis lors de l'oxydation sont consommés par la réduction du solvant : ainsi le courant anodique  $i_a$  est égal en valeur absolue au courant cathodique  $i_c$ . On peut interpréter cette expérience par la courbe i-E suivante :




CHAPITRE 8. CORROSION

42

## 8.3 Protection de la corrosion

Plusieurs méthodes permettent de protéger un métal de la corrosion :

- par revêtement : empêcher le contact direct du métal avec l'environnement par l'application d'une couche protectrice (peinture, film polymère, passivation...)
- par courant imposé : on impose un courant au métal afin que le point de fonctionnement soit dans le domaine de l'immunité ou de passivité du métal.
- par anode sacrificielle : un autre métal s'oxyde à la place du métal qu'on souhaite protéger.



Les courbes i-E permettent d'interpréter le principe de la protection par anode sacrificielle. Nous prenons ici l'exemple de la protection du fer en utilisant le zinc comme anode sacrificielle. On estime à près de 40% la part de production industrielle française de zinc destinée à la lutte contre la corrosion.

Nous observons alors l'oxydation du zinc (anode) et la réduction de l'eau sur l'électrode en fer (cathode). Le fer joue le rôle de cathode : il n'est donc pas corrodé. La présence de zinc protège la pièce métallique..

