## 基本的法則のおさらい等

© 2025 stratoverse This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

## まず、座標系を定義します:簡単のため、 日本付近で、直交直線(x,y,z)座標をとります +時間 t

基準地点から、東西・南北・上に、真直ぐ取る 対象が限定的(例:日本付近)なら、簡単で有用

| 座標   | 速度(風) |
|------|-------|
| 東向きx | u     |
| 北向きy | V     |
| 上向きz | W     |

| 座標      | 速度(風) |
|---------|-------|
| 経度λ ラムダ | u     |
| 緯度φ ファイ | V     |
| 上向きz    | W     |

西風:

西から東に向かう風 u > 0

> 球座標の方が 煩雑だが、正確

# 気象学では、しばしば、 次のような量・記号を使います

\* 気象・気候の対象の多くは、 "モノ"ではなくて、"状態"

#### ■座標

◎空間座標

直交直線座標:東向きx,北向きy,上向きz

球座標:東向き(経度)A、北向き(緯度)A、上向きz

- ◎時間t
- ■基本的な量と慣用の単位

気圧p [hPa]

気温T[K]


密度ρ [kg/m³]

等圧面高度Z<sub>p</sub> [m]: 気圧が指定値 p になる高度


ジオポテンシャルハイトとも言う

風の3成分(u, v, w)[m/s]

# "等圧面高度"とは? その大小は、一定高度での気圧の大小と一致する



## 大気中の水蒸気の多寡には、様々な表現法がある



- ●:乾燥空気分子
- ●:水蒸気分子
- 〇:実際には存在しないが、 飽和までまだ存在できる 水蒸気分子の空席

- ■共通 温度T, 体積V 全圧 p
- ■乾燥空気 密度ρ<sub>d</sub> = m<sub>d</sub> / V m<sub>d</sub>は、質量
- ■水蒸気 密度ρ<sub>w</sub> = m<sub>w</sub> / V m<sub>w</sub>は、質量

- ■混合比 r [kg/kg] r = ρ<sub>w</sub> / ρ<sub>d</sub>
- ■比湿(ひしつ) q [kg/kg]  $q = \rho_w / (\rho_d + \rho_w)$  = r / (r + 1)

#### 水蒸気の多寡は、しばしば、相対湿度RH [%]で表される



RH [%] = 100×実際の水蒸気圧 / その気温での飽和水蒸気圧 = 100×実際の水蒸気量 / その気温での飽和水蒸気量

参考:佐藤(2019)

# 気象学の方程式の、"おーよそ"のフルセットは... (Washington and Parkinson 2005を簡略化して書いた)

状態方程式 
$$p = \rho R T$$
 質量保存  $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial (\rho w)}{\partial z} = 0$  水蒸気収支  $\frac{\partial (\rho q)}{\partial t} + \frac{\partial (\rho q u)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho q v)}{\partial y} + \frac{\partial (\rho q w)}{\partial z} = M + \rho E$  運動方程式  $\frac{d u}{d t}$   $\frac{d v}{d t}$   $\frac{d w}{d t}$   $\frac{d w}{d t}$   $\frac{d v}{d t}$   $\frac{d w}{d t}$   $\frac{d v}{d t}$ 

7個の変数に対して、式が7本ある:

p, ρ, T, q, u, v, w, 原理的には、初期状態を与えれば、解ける。 M: 凝結による水蒸気量変化

E: 蒸発による水蒸気量変化

Fx, Fy, Fz: 外力

q: 混合比はここではq

### 状態方程式

■一般的な書き方

$$p = \rho R T \leftarrow$$

皆さんの知っている pV=nRT と、本質的に同じ

- ■地球大気にあてはめる
- ◎乾燥空気(dry air、水蒸気以外全て)

$$p_d = \rho_d R_d T$$
 気体定数 $R_d = 287 J/(K kg)$ 、

◎水蒸気(water vapor)

## 静力学平衡は、次のように導出される

 $\Delta p / \Delta z = -\rho g \quad (dp/dz = -\rho g)$ 

静力学平衡の導出

次の2つの力が釣り合っている


- ①重力
  - 下向き mg =  $(\rho L \Delta z)$  g
- ②気圧傾度力 上向き  $\{p-(p+\Delta p)\} \times L = -\Delta p L$
- $\therefore (\rho L \Delta z) g = -\Delta \rho L$  $\Delta p / \Delta z = -\rho g$ 个静力学(静水圧)平衡

座標

# \*状態方程式と静力学平衡を組み合わせて、 さらに気温分布を仮定すると、気圧分布を決定できる

状態方程式  $p = \rho R T$ 静力学平衡  $dp/dz = -\rho g$ から、 $\rho$ を消去すると、  $dp/dz = -\rho g/(R T)$ となり、

T の分布を適当に与えれば、pを決定できる。



 $T = T_0 [K] (- 定値), p = p_{s0} [hPa] at z = 0 とすると, p = p_{s0} exp(- z/H) と決定できる。 H = R T_0 / g とおいた(スケールハイト)。 T_0 = 240 K とすると、 H = 7 km。 気圧 p は、上空に H = 7 km行くごとに、1/e倍になる。$ 


気温は高さ方向に線型分布であるとしても、およそ同じ結果になる。

### 同様の考えで、海面更正気圧を求めることができる

著作権に配慮し、非表示

dp/dz = -pg/(RT)

①観測地点 →気圧・気温の観測値



②途中の気温の 観測あるいは仮定があれば、

標準海面高度

https://www.jma.go.jp/bosai/weather\_map/

③標準海面高度での気圧を計算できる →海面更正気圧

## 日本列島規模では、地衡風\*がよい近似である: \*気圧傾度力とコリオリの力のつり合い下で吹く風


#### 気圧傾度カとコリオリのカ

 $u = - \{ 1/(f\rho) \} (\partial \rho/\partial y)$   $v = + \{ 1/(f\rho) \} (\partial \rho/\partial x)$  $f = 2 \Omega \sin \phi$ 

■気圧傾度力 –(1/p)▽p 向き 気圧の高い方から低い方 大きさ 気圧差(気圧傾度)に比例 \* 混雑した電車のようなもの


低圧 気圧傾度力


■コリオリのカ (+f v, - f u, 0) 向き(北半球では) 流れに直角右向き 大きさ 風速とサイン緯度に比例 (赤道: 0度、北極: +90度)



# 以下の各場合に、図の中心付近の空気について、 気圧傾度力、コリオリの力、地衡風を図示せよ

#### 地衡風の練習





#### ■地衡風の特徴

等圧線に平行、高圧部を右手に見る向き (後者は北半球での特徴) 等圧線の込み具合(密集具合)に比例

参考:実線は等圧線。明示された条件以外は、共通とする。地学1から

#### 温度風:北への温度減少が大きいほど、上に西風が強くなる

#### \*温度風は、地衡風の別の特徴を指す言い方

#### 北半球中緯度で

$$\Delta p = - (p g \Delta z) / (R T)$$
  
 $= - (p_{s0} g \Delta z) / (R T)$ 

中緯度では、南北気温差が付き物(不可避)ということは、偏西風が付き物

著作権に配慮し、 非表示

参考:廣田(1992)

## 地衡風u = -{1/(f ρ)} ∂p/∂yと、 状態方程式•静力学平衡を組み合わせる


卓越する二項は、

du/dz = -{g/(f T)} (dT/dy): 温度風の式と言う
 (導出は、たとえば、浅井他2000、p50。
 地衡風の式で、ρを消去して、zで偏微分する)

- ①定性的には、 気温が北に向かって下がると、上に向かって西風が強くなる ⇒北半球中緯度上空では、西風が想定される (地表では摩擦のため風≒Oだから)
- ②定量的には、気温低下と、西風強化の程度は、比例する⇒水平面で等温線が密集しているところは、上下方向の風の変化が大きい

# 次の6つの状態の安定性を判定し、 成層不安定の条件を考えよう


#### 安定性の判定



乾燥断熱減率 「d:凝結がない場合に、空気が断熱で上下する際の気温減率 湿潤断熱減率 「m:同じく、凝結が続く(飽和を保つ)場合の気温減率


## 次のような手順("お作法")にしたがって、 気温分布(a)は安定と判定される

#### 安定性の判定



2つの断熱線は、切片 (地表での気温の値)を合わせて書く

- ①想像上、 目の前の空気を袋に入れる
- ②それを、断熱的に上昇させる 乾燥(不飽和)なら、 乾燥断熱線で変化 飽和なら、 湿潤断熱線で変化
- ③②のいずれにせよ、 断熱上昇した空気は、 周囲の空気より低温で、 重い(高密度)
- ⇒手を放すと、自然に下降する "安定"



もともと安定な状態を、不安定化させるには、

上層(上空)の気温を、下層の気温を、湿度を、低くする高くする高くする

この方法は、もっとも素朴なもの。 SSIは、より進んだ・定量的尺度。定性的な結果は同じ。