

รายละเอียดโครงการ

1101183 โครงงานการบริหารเครือข่าย ชื่อโครงงาน Design Network System for Logistics Company

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

- 1. B6501761 นางสาวฐิติกานต์ ไวทยสุวรรณ
- 2. B6501785 นางสาวพรทิวา กาละนิโย
- 3. B6601706 นางสาวชญาดา อยู่สีมารักษ์
- 4. B6602147 นายฐนนท์ อนุศาสนนันท์
- 5. B6602185 นางสาวปีย์ฤทัย วิลามาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ ดร.ทรงยุทธ เพิ่มผล

รายงานเล่มนี้เป็นของวิชา 1101183
โครงงานการบริหารเครือข่าย (Project in network Administration)
หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการจัดรูปแบบบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

รายละเอียดการแบ่งงาน

| ลำดับ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | หน้าที่/ความรับผิดชอบ | สัดส่วนการ | | |
|-------|---------------|----------------------------|------------------------------|------------|--|--|
| | | | | ทำงาน | | |
| 4 | B6501761 | นางสาวฐิติกานต์ ไวทยสุวรรณ | - Network Topology | 28% | | |
| | | | - ตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆ สาขา 1 | | | |
| | | | - รายงาน | | | |
| | | | - IP Phone | | | |
| | | | - Webcam | | | |
| 5 | B6501785 | นางสาวพรทิวา กาละนิโย | - รายงาน | 24% | | |
| | | | - Network Topology | | | |
| | | | - ตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆ สาขา 1 | | | |
| 21 | B6601706 | นางสาวชญาดา อยู่สีมารักษ์ | - | - | | |
| 33 | B6602147 | นายฐนนท์ อนุศาสนนันท์ | - ตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆ สาขา 3 | 24% | | |
| | | | - รายงาน | | | |
| 34 | B6602185 | นางสาวปีย์ฤทัย วิลามาศ | - ตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆ สาขา 2 | 24% | | |
| | | | - รายงาน | | | |
| | | | - Network Topology | | | |
| | ร้อยละทั้งหมด | | | | | |

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

เนื่องจากสำนักงานการบริการขนส่งพัสดุมีผู้ใช้บริกาจำนวนมาก จึงทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนต่อการ ขนส่ง หรือ อัพเดทข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นจากสำนักงานไปถึงผู้ใช้บริการ หรือ ภายในสำนักงานก็ตาม รวมไปถึง ความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพย์สินภายในสำนักงาน ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาออกแบบเครือข่ายที่ใช้ สำหรับสำนักงานบริการขนส่งพัสดุขนส่งให้ครอบคลุมปัญหาเหล่านี้

วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อการสื่อสารและรับส่งข้อมูลระหว่างแผนกต่างๆ
- 2. เพื่อรักษาความปลอดภัยของสินค้า
- 3. เพื่อให้รับส่งข้อมูลไปยังสาขาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1. การสื่อสารที่ชัดเจนของแต่ละแผนกสาขา
- 2. ความปลอดภัยของสินค้า
- 3. การสนับสนุนจากผู้ใช้
- 4. สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ขอบเขตของโครงงาน

- 1. เป็นการทดลองส่งข้อมูลที่สามารถส่งได้ภายในระบบเท่านั้น
- 2. อุปกรณ์ต่างๆเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในตัวโปรแกรมทั้งหมด
- 3. โครงงานนี้เป็นการจำลองระบบขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถส่งสินค้าจริงไปยังลูกค้าได้
- 4. โครงงานนี้จะไม่รวมการใช้พื้นที่จริงหรือทรัพยากรการขนส่ง แต่จะเป็นการทดลองในระบบ

อุปกรณ์


- 1. Server
- 2. Cloud
- 3. Switch
- 4. IP Phone
- 5. Webcam
- 6. Tablet
- 7. Smartphone
- 8. Wireless Router
- 9. Labtop
- 10. Printer
- 11. PC
- 12. Router

จำนวนอุปกรณ์

| อุปกรณ์ | จำนวน |
|-----------------|-------|
| Cloud | 1 |
| Tablet | 3 |
| Router | 3 |
| Server | 6 |
| Printer | 6 |
| Webcam | 9 |
| Smartphone | 9 |
| Wireless Router | 9 |
| Labtop | 12 |
| Switch | 24 |
| IP Phone | 42 |
| PC | 42 |


Network Topology

สาขา 1




Network Topology

สาขา 2



Network Topology

สาขา 3



ตารางแสดงการตั้งค่าสาขา 1, สาขา 2 และ สาขา 3

Branch 1

| VLAN | VLAN NAME |
|------|--------------------|
| 1 | Default |
| 10 | Customer_Services |
| 11 | Warehouse |
| 12 | Transport |
| 14 | Voice |
| 16 | Server |
| 1002 | fddi-default |
| 1003 | token-ring-default |
| 1004 | fddinet-default |
| 1005 | trnet-default |

กำหนดชื่อ hostname และ VTP ให้กับ Switch ต่าง ๆ ดังนี้

| Switch | Hostname | VTP Mode | VTP Domain | VTP Password |
|-----------------|-----------------|----------|------------|--------------|
| | | | | |
| Branch1_Switch1 | Branch1_Switch1 | Client | Branch1 | 1234 |
| Branch1_Switch2 | Branch1_Switch2 | Client | Branch1 | 1234 |
| Branch1_Switch3 | Branch1_Switch3 | Server | Branch1 | 1234 |
| Branch1_Switch4 | Branch1_Switch4 | Client | Branch1 | 1234 |
| Branch1_Switch5 | Branch1_Switch5 | Client | Branch1 | 1234 |
| Branch1_Switch6 | Branch1_Switch6 | Client | Branch1 | 1234 |
| Branch1_Switch7 | Branch1_Switch7 | Client | Branch1 | 1234 |
| Branch1_Switch8 | Branch1_Switch8 | Client | Branch1 | 1234 |

| Router | Interface | IP Address | Subnet Mask |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| Router1 | Fa0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway | DNS Server | | |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|--|
| Customer_Service | | | | | | | |
| IOT-Server | Fastethernet | 192.168.0.103 | 255.255.255.0 | 192.168.0.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_Wireless_ Router0 | internet | 192.168.10.2 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_Smartphone0 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_Laptop0 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_Cutomer_Service | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_PC1 | Fastethernet | 192.168.10.6 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_Printer0 | Fastethernet | 192.168.10.7 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_PC2 | Fastethernet | 192.168.10.8 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_PC3 | Fastethernet | 192.168.10.9 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_PC4 | Fastethernet | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_PC5 | Fastethernet | 192.168.10.11 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_IP Phone0 | Fastethernet | 192.168.14.14 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | - | | |
| Branch1_IP Phone1 | Fastethernet | 192.168.14.7 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | - | | |
| Branch1_IP Phone2 | Fastethernet | 192.168.14.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | - | | |
| Branch1_IP Phone3 | Fastethernet | 192.168.14.4 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | - | | |
| Branch1_IP Phone4 | Fastethernet | 192.168.14.8 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | - | | |
| Warehouse | | | | | | | |
| Branch1_Wireless_ Router1 | internet | 192.168.11.2 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_Smartphone1 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_Laptop1 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_Laptop2 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_Laptop3 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_Warehouse | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_PC22 | Fastethernet | 192.168.11.6 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_Printer1 | Fastethernet | 192.168.11.7 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_PC14 | Fastethernet | 192.168.11.8 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_PC15 | Fastethernet | 192.168.11.9 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_PC16 | Fastethernet | 192.168.11.10 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 192.168.16.2 | | |
| Branch1_PC17 | Fastethernet | 192.168.11.11 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 192.168.16.2 | | |

| Branch1_IP Phone14 | Fastethernet | 192.168.14.11 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | - | |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| Branch1_IP Phone15 | Fastethernet | 192.168.14.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | - | |
| Branch1_IP Phone16 | Fastethernet | 192.168.14.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | - | |
| Branch1_IP Phone17 | Fastethernet | 192.168.14.4 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | - | |
| Branch1_IP Phone18 | Fastethernet | 192.168.14.13 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | - | |
| Transport | | | | | | |
| Branch1_Wireless_ Router2 | internet | 192.168.12.2 | 255.255.255.0 | 192.168.12.1 | 192.168.16.2 | |
| Branch1_Smartphone2 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 192.168.16.2 | |
| Branch1_Transport | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 | 192.168.16.2 | |
| Branch1_PC21 | Fastethernet | 192.168.12.5 | 255.255.255.0 | 192.168.12.1 | 192.168.16.2 | |
| Branch1_PC18 | Fastethernet | 192.168.12.6 | 255.255.255.0 | 192.168.12.1 | 192.168.16.2 | |
| Branch1_PC19 | Fastethernet | 192.168.12.7 | 255.255.255.0 | 192.168.12.1 | 192.168.16.2 | |
| Branch1_PC20 | Fastethernet | 192.168.12.8 | 255.255.255.0 | 192.168.12.1 | 192.168.16.2 | |
| Branch1_Tablet PC0 | Fastethernet | 192.168.12.9 | 255.255.255.0 | 192.168.12.1 | 192.168.16.2 | |
| Branch1_IP Phone19 | Fastethernet | 192.168.14.6 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | - | |
| Branch1_IP Phone20 | Fastethernet | 192.168.14.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | - | |
| Branch1_IP Phone21 | Fastethernet | 192.168.14.17 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | - | |
| Branch1_IP Phone22 | Fastethernet | 192.168.14.5 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | - | |
| Server | | | | | | |
| Branch1_DNS_Server | Fastethernet | 192.168.16.2 | 255.255.255.0 | 192.168.16.1 | 192.168.16.2 | |
| Branch1_PC_Server | Fastethernet | 192.168.16.3 | 255.255.255.0 | 192.168.16.1 | 192.168.16.2 | |
| | | | | | | |

Branch 2

| VLAN | VLAN NAME |
|------|--------------------|
| 1 | Default |
| 20 | Customer_Services |
| 21 | Warehouse |
| 22 | Transport |
| 24 | Voice |
| 25 | Server |
| 1002 | fddi-default |
| 1003 | token-ring-default |
| 1004 | fddinet-default |
| 1005 | trnet-default |

| Router | Interface | IP Address | Subnet Mask |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| Router2 | Fa0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 |

กำหนดชื่อ hostname และ VTP ให้กับ Switch ต่าง ๆ ดังนี้

| Switch | Hostname | VTP Mode | VTP Domain | VTP Password |
|------------------|------------------|----------|------------|--------------|
| | | | | |
| Branch2_Switch1 | Branch2_Switch1 | Server | Branch2 | 1234 |
| Branch2_Switch8 | Branch2_Switch8 | Client | Branch2 | 1234 |
| Branch2_Switch9 | Branch2_Switch9 | Client | Branch2 | 1234 |
| Branch2_Switch10 | Branch2_Switch10 | Client | Branch2 | 1234 |
| Branch2_Switch11 | Branch2_Switch11 | Client | Branch2 | 1234 |
| Branch2_Switch12 | Branch2_Switch12 | Client | Branch2 | 1234 |
| Branch2_Switch13 | Branch2_Switch13 | Client | Branch2 | 1234 |
| Branch2_Switch14 | Branch2_Switch14 | Client | Branch2 | 1234 |

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway | DNS Server |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Customer_Service | | | | | |
| IOT-Server2 | Fastethernet | 192.168.1.104 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_Wireless_ Router0 | internet | 192.168.20.2 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_Smartphone0 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_Laptop0 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_Customer_Survices | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_PC1 | Fastethernet | 192.168.20.6 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_Printer0 | Fastethernet | 192.168.20.7 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_PC2 | Fastethernet | 192.168.20.8 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_PC3 | Fastethernet | 192.168.20.9 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_PC4 | Fastethernet | 192.168.20.10 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_PC5 | Fastethernet | 192.168.20.11 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_IP Phone0 | Fastethernet | 192.168.24.8 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_IP Phone1 | Fastethernet | 192.168.24.16 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | - |
| Branch2_IP Phone2 | Fastethernet | 192.168.24.5 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | - |
| Branch2_IP Phone3 | Fastethernet | 192.168.24.4 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | - |
| Branch2_IP Phone4 | Fastethernet | 192.168.24.6 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | - |
| Warehouse | | | | | |
| Branch2_Wireless_ Router1 | internet | 192.168.21.2 | 255.255.255.0 | 192.168.21.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_Smartphone1 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.21.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_Laptop1 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.21.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_Laptop2 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.21.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_Laptop3 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.21.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_Warehouse | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.21.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_PC22 | Fastethernet | 192.168.21.6 | 255.255.255.0 | 192.168.21.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_Printer1 | Fastethernet | 192.168.21.7 | 255.255.255.0 | 192.168.21.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_PC14 | Fastethernet | 192.168.21.8 | 255.255.255.0 | 192.168.21.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_PC15 | Fastethernet | 192.168.21.9 | 255.255.255.0 | 192.168.21.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_PC16 | Fastethernet | 192.168.21.10 | 255.255.255.0 | 192.168.21.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_PC17 | Fastethernet | 192.168.21.11 | 255.255.255.0 | 192.168.21.1 | 192.168.25.2 |
| Branch2_IP Phone14 | Fastethernet | 192.168.24.20 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | - |

| Branch2_IP Phone15 | Fastethernet | 192.168.24.12 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | - | |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| Branch2_IP Phone16 | Fastethernet | 192.168.24.11 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | - | |
| Branch2_IP Phone17 | Fastethernet | 192.168.24.14 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | - | |
| Branch2_IP Phone19 | Fastethernet | 192.168.24.10 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | - | |
| Transport | | | | | | |
| Branch2_Wireless_ Router2 | internet | 192.168.22.2 | 255.255.255.0 | 192.168.22.1 | 192.168.25.2 | |
| Branch2_Smartphone2 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.22.1 | 192.168.25.2 | |
| Branch2_Transport | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.22.1 | 192.168.25.2 | |
| Branch2_PC21 | Fastethernet | 192.168.22.5 | 255.255.255.0 | 192.168.22.1 | 192.168.25.2 | |
| Branch2_PC18 | Fastethernet | 192.168.22.6 | 255.255.255.0 | 192.168.22.1 | 192.168.25.2 | |
| Branch2_PC19 | Fastethernet | 192.168.22.7 | 255.255.255.0 | 192.168.22.1 | 192.168.25.2 | |
| Branch2_PC20 | Fastethernet | 192.168.22.8 | 255.255.255.0 | 192.168.22.1 | 192.168.25.2 | |
| Branch2_Tablet PC0 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.22.1 | 192.168.25.2 | |
| Branch2_IP Phone20 | Fastethernet | 192.168.22.10 | 255.255.255.0 | 192.168.22.1 | 192.168.25.2 | |
| Branch2_IP Phone21 | Fastethernet | 192.168.22.11 | 255.255.255.0 | 192.168.22.1 | 192.168.25.2 | |
| Branch2_IP Phone22 | Fastethernet | 192.168.22.12 | 255.255.255.0 | 192.168.22.1 | 192.168.25.2 | |
| Branch2_IP Phone23 | Fastethernet | 192.168.22.13 | 255.255.255.0 | 192.168.22.1 | 192.168.25.2 | |
| Server | | | | | | |
| Server0 | Fastethernet | 192.168.25.2 | 255.255.255.0 | 192.168.25.1 | 192.168.25.2 | |
| PC0 | Fastethernet | 192.168.25.3 | 255.255.255.0 | 192.168.25.1 | 192.168.25.2 | |

Branch 3

| VLAN | VLAN NAME |
|------|--------------------|
| 1 | Default |
| 30 | Customer_Services |
| 31 | Warehouse |
| 32 | Transport |
| 34 | Voice |
| 36 | Server |
| 1002 | fddi-default |
| 1003 | token-ring-default |
| 1004 | fddinet-default |
| 1005 | trnet-default |

| Router | Interface | IP Address | Subnet Mask |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| Router3 | Fa0/0 | 192.168.3.6 | 255.255.255.0 |

กำหนดชื่อ hostname และ VTP ให้กับ Switch ต่าง ๆ ดังนี้

| Switch | Hostname | VTP Mode | VTP Domain | VTP Password |
|-----------------|-----------------|----------|------------|--------------|
| | | | | |
| Branch3_Switch1 | Branch3_Switch1 | Client | Branch3 | 1234 |
| Branch3_Switch2 | Branch3_Switch2 | Client | Branch3 | 1234 |
| Branch3_Switch3 | Branch3_Switch3 | Server | Branch3 | 1234 |
| Branch3_Switch4 | Branch3_Switch4 | Client | Branch3 | 1234 |
| Branch3_Switch5 | Branch3_Switch5 | Client | Branch3 | 1234 |
| Branch3_Switch7 | Branch3_Switch7 | Client | Branch3 | 1234 |
| Branch3_Switch8 | Branch3_Switch8 | Client | Branch3 | 1234 |
| Branch3_Switch9 | Branch3_Switch9 | Client | Branch3 | 1234 |

| Device | Interface | IP Address | Subnet Mask | Gateway | DNS Server |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Customer_Service | | | | | |
| IOT-Server3 | Fastethernet | 192.168.2.100 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_Wireless_ Router0 | internet | 192.168.30.2 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_Smartphone0 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_Laptop0 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_Customer_Service | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_PC1 | Fastethernet | 192.168.30.6 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_Printer0 | Fastethernet | 192.168.30.7 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_PC2 | Fastethernet | 192.168.30.8 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_PC3 | Fastethernet | 192.168.30.9 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_PC4 | Fastethernet | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_PC5 | Fastethernet | 192.168.30.11 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | - |
| Branch3_IP Phone0 | Fastethernet | 192.168.34.80 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |
| Branch3_IP Phone1 | Fastethernet | 192.168.34.16 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |
| Branch3_IP Phone2 | Fastethernet | 192.168.34.9 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |
| Branch3_IP Phone3 | Fastethernet | 192.168.34.10 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |
| Branch3_IP Phone4 | Fastethernet | 192.168.34.12 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |
| Warehouse | | | | | |
| Branch3_Wireless_ Router1 | internet | 192.168.31.2 | 255.255.255.0 | 192.168.31.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_Smartphone1 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.31.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_Laptop1 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.31.1 | 192.168.36.2 |
| Laptop4 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.31.1 | 192.168.36.2 |
| Laptop6 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.31.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_Warehouse | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.31.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_PC21 | Fastethernet | 192.168.31.6 | 255.255.255.0 | 192.168.31.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_Printer1 | Fastethernet | 192.168.31.7 | 255.255.255.0 | 192.168.31.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_PC13 | Fastethernet | 192.168.31.8 | 255.255.255.0 | 192.168.31.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_PC14 | Fastethernet | 192.168.31.9 | 255.255.255.0 | 192.168.31.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_PC15 | Fastethernet | 192.168.31.10 | 255.255.255.0 | 192.168.31.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_PC16 | Fastethernet | 192.168.31.11 | 255.255.255.0 | 192.168.31.1 | 192.168.36.2 |

| Branch3_IP Phone21 | Fastethernet | 192.168.31.12 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Branch1_IP Phone13 | Fastethernet | 192.168.34.5 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |
| Branch3_IP Phone14 | Fastethernet | 192.168.34.4 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |
| Branch3_IP Phone15 | Fastethernet | 192.168.34.3 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |
| Branch3_IP Phone16 | Fastethernet | 192.168.34.15 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |
| Transport | • | | | | |
| Branch3_Wireless_ Router2 | internet | 192.168.32.2 | 255.255.255.0 | 192.168.32.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_Tablet PC0 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.32.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_Smartphone2 | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.32.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_Transport | Wireless0 | ได้รับจากDHCP | 255.255.255.0 | 192.168.32.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_PC20 | Fastethernet | 192.168.32.5 | 255.255.255.0 | 192.168.32.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_PC17 | Fastethernet | 192.168.32.6 | 255.255.255.0 | 192.168.32.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_PC18 | Fastethernet | 192.168.32.7 | 255.255.255.0 | 192.168.32.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_PC19 | Fastethernet | 192.168.32.8 | 255.255.255.0 | 192.168.32.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_IP Phone17 | Fastethernet | 192.168.34.7 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |
| Branch3_IP Phone18 | Fastethernet | 192.168.34.8 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |
| Branch3_IP Phone19 | Fastethernet | 192.168.34.4 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |
| Branch3_IP Phone20 | Fastethernet | 192.168.34.17 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | - |
| Server | | | | | |
| Branch3_DNS_Server | Fastethernet | 192.168.36.2 | 255.255.255.0 | 192.168.36.1 | 192.168.36.2 |
| Branch3_PC_Server | Fastethernet | 192.168.36.3 | 255.255.255.0 | 192.168.36.1 | 192.168.36.2 |
| | | | • | | |

การตั้งค่าอุปกรณ์ทั้งหมด

ตั้งค่า vlan สาขา 1

Switch>config

Switch(config)#vlan10

Switch(config-vlan#)name Customer Service

Switch(config)#vlan11

Switch(config-vlan#)name Warehouse

Switch(config)#vlan12

Switch(config-vlan#)name Transport

Switch(config)#vlan14

Switch(config-vlan#)name Server

Switch(config)#vlan16

Switch(config-vlan#)name Server

ตั้งค่า vlan สาขา 2

Switch>config

Switch(config)#vlan20

Switch(config-vlan#)name Customer Service

Switch(config)#vlan21

Switch(config-vlan#)name Warehouse

Switch(config)#vlan22

Switch(config-vlan#)name Transport

Switch(config)#vlan25

Switch(config-vlan#)name Server

ตั้งค่า vlan สาขา 3

Switch>config

Switch(config)#vlan30

Switch(config-vlan#)name Customer_Service

Switch(config)#vlan31

Switch(config-vlan#)name Warehouse

Switch(config)#vlan32

Switch(config-vlan#)name Transport

Switch(config)#vlan36

Switch(config-vlan#)name Server

การตั้งค่า Router1 ของ สาขา 1

| | ! |
|---|---------------------------------------|
| Router1(config)#do show run | ! |
| Building configuration | license udi pid CISCO2811/K9 sn |
| building configuration | FTX1017S3CC- |
| Current configuration : 4263 bytes | ! |
| ! | ! |
| version 15.1 | ! |
| no service timestamps log datetime msec | ! |
| no service timestamps debug datetime | ip host Router1 192.168.16.5 |
| msec | ip name-server 192.168.16.2 |
| no service password-encryption | ! |
| ! | ! |
| hostname Router1 | spanning-tree mode pvst |
| ! | į |
| I | į |
| I | ! |
| enable password 1234 | ! |
| | ! |
| I | ! |
| I | interface FastEthernet0/0 |
| p dhcp pool ephone | ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 |
| network 192.168.14.0 255.255.255.0 | duplex auto |
| default-router 192.168.1.1 | speed auto |
| option 150 ip 192.168.14.1 | ! |
| 1 | interface FastEthernet0/0.10 |
| | encapsulation dot1Q 10 |
| : ! | ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 |
| no ip cef | ! |
| · | interface FastEthernet0/0.11 |
| no ipv6 cef | encapsulation dot1Q 11 |
| : | ip address 192.168.11.1 255.255.255.0 |
| ! | |

| I | no ip address |
|--|---------------------------|
| interface FastEthernet0/0.12 | clock rate 2000000 |
| encapsulation dot1Q 12 | shutdown |
| ip address 192.168.12.1 255.255.255.0 | ! |
| I | interface Serial0/1/0 |
| interface FastEthernet0/0.14 | no ip address |
| encapsulation dot1Q 14 | clock rate 2000000 |
| ip address 192.168.14.1 255.255.255.0 | shutdown |
| ! | ! |
| interface FastEthernet0/0.16 | interface Modem0/2/0 |
| encapsulation dot1Q 16 | no ip address |
| ip address 192.168.16.1 255.255.255.0 | ! |
| ! | interface Modem0/2/1 |
| interface FastEthernet0/1 | no ip address |
| no ip address | ! |
| duplex auto | interface Modem0/3/0 |
| speed auto | no ip address |
| ! | ! |
| interface Serial0/0/0 | interface FastEthernet1/0 |
| no ip address | no ip address |
| encapsulation frame-relay | duplex auto |
| ! | speed auto |
| interface Serial0/0/0.102 point-to-point | shutdown |
| ip address 192.168.13.3 255.255.255.0 | ! |
| frame-relay interface-dlci 102 | interface FastEthernet1/1 |
| clock rate 2000000 | no ip address |
| ! | duplex auto |
| interface Serial0/0/0.103 point-to-point | speed auto |
| ip address 192.168.23.3 255.255.255.0 | shutdown |
| frame-relay interface-dlci 103 | ! |
| clock rate 2000000 | interface Vlan1 |
| ! | no ip address |
| interface Serial0/0/1 | shutdown |
| | |

```
ļ
                                                 deny tcp host 192.168.12.2 any eq www
router rip
                                                 deny tcp host 192.168.11.2 any eq www
version 2
                                                 deny tcp host 192.168.10.2 any eq www
network 192.168.1.0
network 192.168.2.0
network 192.168.3.0
network 192.168.10.0
network 192.168.11.0
network 192.168.12.0
network 192.168.13.0
                                                 dial-peer voice 102 voip
network 192.168.14.0
                                                 destination-pattern 2...
network 192.168.15.0
                                                 session target ipv4:192.168.24.1
network 192.168.16.0
network 192.168.20.0
                                                 dial-peer voice 103 voip
network 192.168.21.0
                                                 destination-pattern 3...
network 192.168.22.0
                                                 session target ipv4:192.168.34.1
                                                !
network 192.168.23.0
network 192.168.24.0
network 192.168.25.0
                                                 telephony-service
network 192.168.30.0
                                                 max-ephones 14
network 192.168.31.0
                                                 max-dn 14
network 192.168.32.0
                                                 ip source-address 192.168.14.1 port 2000
network 192.168.34.0
                                                 auto assign 1 to 14
network 192.168.36.0
ļ
                                                 ephone-dn 1
ip classless
                                                 number 1001
ip flow-export version 9
                                                 ephone-dn 2
                                                 number 1002
ļ
                                                 ephone-dn 3
ip access-list extended BLOCKWeb
                                                 number 1003
permit ip any any
```

| ephone-dn 4 | ephone 1 |
|--------------|----------------------------|
| number 1004 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 0030.A30C.AB82 |
| ephone-dn 5 | type 7960 |
| number 1005 | button 1:1 |
| ! | ! |
| ephone-dn 6 | ephone 2 |
| number 1006 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 0030.F24A.0599 |
| ephone-dn 7 | type 7960 |
| number 1007 | button 1:2 |
| ! | ! |
| ephone-dn 8 | ephone 3 |
| number 1008 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 0001.436E.89A4 |
| ephone-dn 9 | type 7960 |
| number 1009 | button 1:3 |
| ! | ! |
| ephone-dn 10 | ephone 4 |
| number 1010 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 0050.0FA9.59C9 |
| ephone-dn 11 | type 7960 |
| number 1011 | button 1:4 |
| ! | ! |
| ephone-dn 12 | ephone 5 |
| number 1012 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 00E0.F7CC.02E0 |
| ephone-dn 13 | type 7960 |
| number 1013 | button 1:5 |
| ! | 1 |
| ephone-dn 14 | ephone 6 |
| number 1014 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 0000.0CD5.1B73 |
| | |

| type 7960 | ephone 12 |
|----------------------------|----------------------------|
| button 1:6 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 0002.17AD.BA30 |
| ephone 7 | type 7960 |
| device-security-mode none | button 1:12 |
| mac-address 0090.2B29.DB0C | ! |
| type 7960 | ephone 13 |
| button 1:7 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 0002.1601.7CB8 |
| ephone 8 | type 7960 |
| device-security-mode none | button 1:13 |
| mac-address 00E0.F785.99E7 | ! |
| type 7960 | ephone 14 |
| button 1:8 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 0030.A371.12E6 |
| ephone 9 | type 7960 |
| device-security-mode none | button 1:14 |
| mac-address 00E0.A312.A5B0 | ! |
| type 7960 | line con 0 |
| button 1:9 | ! |
| ! | line aux 0 |
| ephone 10 | Į. |
| device-security-mode none | line vty 0 4 |
| mac-address 0060.5C26.BBB3 | password 1234 |
| type 7960 | login |
| button 1:10 | ! |
| 1 | 1 |
| ephone 11 | ! |
| device-security-mode none | End |
| mac-address 000B.BE55.4EA3 | |
| type 7960 | |
| button 1:11 | |
| ! | |

| การตั้งค่า Router2 ของ สาขา 2 | license udi pid CISCO2811/K9 sn | |
|---|---------------------------------------|--|
| | FTX1017UGQT- | |
| Router2(config)#do show run | 1 | |
| Building configuration | 1 | |
| | 1 | |
| Current configuration : 4229 bytes | ip host Router2 192.168.25.5 | |
| 1 | ip name-server 192.168.25.2 | |
| version 15.1 | | |
| no service timestamps log datetime msec | | |
| no service timestamps debug datetime | : | |
| msec | spanning-tree mode pvst | |
| no service password-encryption | | |
| ! | ! | |
| hostname Router2 | ! | |
| ! | interface FastEthernet0/0 | |
| 1 | ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 | |
| 1 | duplex auto | |
| enable password 1234 | speed auto | |
| ! | ! | |
| ! | interface FastEthernet0/0.20 | |
| ! | encapsulation dot1Q 20 | |
| ip dhcp pool ephone | ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 | |
| network 192.168.24.0 255.255.255.0 | ! | |
| default-router 192.168.2.1 | interface FastEthernet0/0.21 | |
| option 150 ip 192.168.24.1 | encapsulation dot1Q 21 | |
| 1 | ip address 192.168.21.1 255.255.255.0 | |
| 1 | ! | |
| 1 | interface FastEthernet0/0.22 | |
| no ip cef | encapsulation dot1Q 22 | |
| no ipv6 cef | ip address 192.168.22.1 255.255.255.0 | |
| ı | ! | |
| | interface FastEthernet0/0.24 | |
| | encapsulation dot1Q 24 | |
| 1 | ip address 192.168.24.1 255.255.255.0 | |
| | | |

| ! | shutdown |
|--|---------------------------|
| interface FastEthernet0/0.25 | į. |
| encapsulation dot1Q 25 | interface Modem0/2/0 |
| ip address 192.168.25.1 255.255.255.0 | no ip address |
| ! | į. |
| interface FastEthernet0/1 | interface Modem0/2/1 |
| no ip address | no ip address |
| duplex auto | į. |
| speed auto | interface Modem0/3/0 |
| shutdown | no ip address |
| ! | į. |
| interface Serial0/0/0 | interface FastEthernet1/0 |
| no ip address | no ip address |
| encapsulation frame-relay | duplex auto |
| ! | speed auto |
| interface Serial0/0/0.201 point-to-point | shutdown |
| ip address 192.168.13.1 255.255.255.0 | ! |
| frame-relay interface-dlci 201 | interface FastEthernet1/1 |
| clock rate 2000000 | no ip address |
| ! | duplex auto |
| interface Serial0/0/0.203 point-to-point | speed auto |
| ip address 192.168.15.1 255.255.255.0 | shutdown |
| frame-relay interface-dlci 203 | ! |
| clock rate 2000000 | interface Vlan1 |
| ! | no ip address |
| interface Serial0/0/1 | shutdown |
| no ip address | ! |
| clock rate 2000000 | router rip |
| shutdown | version 2 |
| ! | network 192.168.1.0 |
| interface Serial0/1/0 | network 192.168.2.0 |
| no ip address | network 192.168.3.0 |
| clock rate 2000000 | network 192.168.10.0 |

| network 192.168.11.0 | dial-peer voice 201 voip |
|---------------------------------------|--|
| network 192.168.12.0 | destination-pattern 1 |
| network 192.168.13.0 | session target ipv4:192.168.14.1 |
| network 192.168.14.0 | ! |
| network 192.168.15.0 | dial-peer voice 203 voip |
| network 192.168.16.0 | destination-pattern 3 |
| network 192.168.20.0 | session target ipv4:192.168.34.1 |
| network 192.168.21.0 | !! |
| network 192.168.22.0 | telephony-service |
| network 192.168.23.0 | max-ephones 14 |
| network 192.168.24.0 | max-dn 14 |
| network 192.168.25.0 | ip source-address 192.168.24.1 port 2000 |
| network 192.168.30.0 | auto assign 1 to 14 |
| network 192.168.31.0 | ! |
| network 192.168.32.0 | ephone-dn 1 |
| network 192.168.34.0 | number 2001 |
| network 192.168.36.0 | ! |
| ! | ephone-dn 2 |
| ip classless | number 2002 |
| ! | ! |
| ip flow-export version 9 | ephone-dn 3 |
| ! | number 2003 |
| ip access-list extended BLOCKWeb | ! |
| deny tcp host 192.168.21.8 any eq www | ephone-dn 4 |
| deny tcp host 192.168.20.2 any eq www | number 2004 |
| deny tcp host 192.168.22.2 any eq www | ! |
| permit ip any any | ephone-dn 5 |
| ! | number 2005 |
| ! | ! |
| ! | ephone-dn 6 |
| ! | number 2006 |
| ! | ! |
| ! | ephone-dn 7 |
| | |

| number 2007 | button 1:2 |
|----------------------------|----------------------------|
| 1 | ! |
| ephone-dn 8 | ephone 3 |
| number 2008 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 00D0.5837.026E |
| ephone-dn 9 | type 7960 |
| number 2009 | button 1:3 |
| 1 | ! |
| ephone-dn 10 | ephone 4 |
| number 2010 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 0030.F250.ADDB |
| ephone-dn 11 | type 7960 |
| number 2011 | button 1:4 |
| ! | ! |
| ephone-dn 12 | ephone 5 |
| number 2012 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 0004.9A7D.091B |
| ephone-dn 13 | type 7960 |
| number 2013 | button 1:5 |
| ! | ! |
| ephone-dn 14 | ephone 6 |
| number 2014 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 0060.471D.843B |
| ephone 1 | type 7960 |
| device-security-mode none | button 1:6 |
| mac-address 00D0.BC79.8C59 | ! |
| type 7960 | ephone 7 |
| button 1:1 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 0001.6304.E06E |
| ephone 2 | type 7960 |
| device-security-mode none | button 1:7 |
| mac-address 0060.3ED5.5792 | ! |
| type 7960 | ephone 8 |

| device-security-mode none | button 1:13 |
|----------------------------|----------------------------|
| mac-address 0001.63D5.6A5A | ! |
| type 7960 | ephone 14 |
| button 1:8 | device-security-mode none |
| 1 | mac-address 00E0.A351.AC69 |
| ephone 9 | type 7960 |
| device-security-mode none | button 1:14 |
| mac-address 0001.C98D.5C37 | ! |
| type 7960 | line con 0 |
| button 1:9 | ! |
| 1 | line aux 0 |
| ephone 10 | ! |
| device-security-mode none | line vty 0 4 |
| mac-address 0050.0F13.2529 | password 1234 |
| type 7960 | login |
| button 1:10 | ! |
| ! | ļ. |
| ephone 11 | ! |
| device-security-mode none | End |
| mac-address 0090.0C8A.8432 | |
| type 7960 | |
| button 1:11 | |
| 1 | |
| ephone 12 | |
| device-security-mode none | |
| mac-address 0090.2B34.E06A | |
| type 7960 | |
| button 1:12 | |
| 1 | |
| ephone 13 | |
| device-security-mode none | |
| mac-address 0060.3E33.021A | |
| type 7960 | |

| การตั้งค่า Router3 ของ สาขา 3 | ! |
|---|---------------------------------------|
| | ! |
| | license udi pid CISCO2811/K9 sn |
| Router3(config)#do show run | FTX1017ONAZ- |
| Building configuration | ! |
| | ! |
| Current configuration : 4161 bytes | spanning-tree mode pvst |
| ! | ! |
| version 15.1 | ! |
| no service timestamps log datetime msec | ! |
| no service timestamps debug datetime | ! |
| msec | ! |
| no service password-encryption | ! |
| ! | interface FastEthernet0/0 |
| hostname Router3 | ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 |
| ! | duplex auto |
| ! | speed auto |
| ! | ! |
| enable password 1234 | interface FastEthernet0/0.30 |
| ! | encapsulation dot1Q 30 |
| ! | ip address 192.168.30.1 255.255.255.0 |
| ! | ! |
| ip dhcp pool ephone | interface FastEthernet0/0.31 |
| network 192.168.34.0 255.255.255.0 | encapsulation dot1Q 31 |
| default-router 192.168.3.1 | ip address 192.168.31.1 255.255.255.0 |
| option 150 ip 192.168.34.1 | ! |
| ! | interface FastEthernet0/0.32 |
| ! | encapsulation dot1Q 32 |
| ! | ip address 192.168.32.1 255.255.255.0 |
| no ip cef | ! |
| no ipv6 cef | interface FastEthernet0/0.34 |
| ! | encapsulation dot1Q 34 |
| ! | ip address 192.168.34.1 255.255.255.0 |

| ! | ! |
|--|---------------------------|
| interface FastEthernet0/0.36 | interface Modem0/2/0 |
| encapsulation dot1Q 36 | no ip address |
| ip address 192.168.36.1 255.255.255.0 | Į. |
| ! | interface Modem0/2/1 |
| interface FastEthernet0/1 | no ip address |
| no ip address | 1 |
| duplex auto | interface Modem0/3/0 |
| speed auto | no ip address |
| shutdown | 1 |
| ! | interface FastEthernet1/0 |
| interface Serial0/0/0 | no ip address |
| no ip address | duplex auto |
| encapsulation frame-relay | speed auto |
| ! | shutdown |
| interface Serial0/0/0.301 point-to-point | 1 |
| ip address 192.168.23.1 255.255.255.0 | interface FastEthernet1/1 |
| frame-relay interface-dlci 301 | no ip address |
| clock rate 2000000 | duplex auto |
| ! | speed auto |
| interface Serial0/0/0.302 point-to-point | shutdown |
| ip address 192.168.15.2 255.255.255.0 | Į. |
| frame-relay interface-dlci 302 | interface Vlan1 |
| clock rate 2000000 | no ip address |
| ! | shutdown |
| interface Serial0/0/1 | I |
| no ip address | router rip |
| clock rate 2000000 | version 2 |
| ! | network 192.168.1.0 |
| interface Serial0/1/0 | network 192.168.2.0 |
| no ip address | network 192.168.3.0 |
| clock rate 2000000 | network 192.168.10.0 |
| shutdown | network 192.168.11.0 |

| network 192.168.12.0 | ! |
|---------------------------------------|--|
| network 192.168.13.0 | dial-peer voice 302 voip |
| network 192.168.14.0 | destination-pattern 2 |
| network 192.168.15.0 | session target ipv4:192.168.24.1 |
| network 192.168.20.0 | ! |
| network 192.168.21.0 | ! |
| network 192.168.22.0 | telephony-service |
| network 192.168.23.0 | max-ephones 14 |
| network 192.168.25.0 | max-dn 14 |
| network 192.168.30.0 | ip source-address 192.168.34.1 port 2000 |
| network 192.168.31.0 | auto assign 1 to 14 |
| network 192.168.32.0 | ! |
| network 192.168.34.0 | ephone-dn 1 |
| network 192.168.36.0 | number 3001 |
| ! | ! |
| ip classless | ephone-dn 2 |
| ! | number 3002 |
| ip flow-export version 9 | ! |
| ! | ephone-dn 3 |
| ip access-list extended BLOCKWeb | number 3003 |
| deny tcp host 192.168.30.2 any eq www | ! |
| deny tcp host 192.168.31.2 any eq www | ephone-dn 4 |
| deny tcp host 192.168.32.2 any eq www | number 3004 |
| permit ip any any | ! |
| ! | ephone-dn 5 |
| ! | number 3005 |
| ! | ! |
| ! | ephone-dn 6 |
| ! | number 3006 |
| ! | ! |
| dial-peer voice 301 voip | ephone-dn 7 |
| destination-pattern 1 | number 3007 |
| session target ipv4:192.168.14.1 | ! |
| | |

| ephone-dn 8 | ephone 3 |
|----------------------------|----------------------------|
| number 3008 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 00D0.FFB4.BB24 |
| ephone-dn 9 | type 7960 |
| number 3009 | button 1:9 |
| ! | ! |
| ephone-dn 10 | ephone 4 |
| number 3010 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 00D0.BA67.A895 |
| ephone-dn 11 | type 7960 |
| number 3011 | button 1:4 |
| ! | ! |
| ephone-dn 12 | ephone 5 |
| number 3012 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 0009.7C46.2735 |
| ephone-dn 13 | type 7960 |
| number 3013 | button 1:5 |
| ! | ! |
| ephone-dn 14 | ephone 6 |
| number 3014 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 00D0.97C0.E805 |
| ephone 1 | type 7960 |
| device-security-mode none | button 1:2 |
| mac-address 0060.3EB7.79B6 | ! |
| type 7960 | ephone 7 |
| button 1:6 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 000C.CF8B.E006 |
| ephone 2 | type 7960 |
| device-security-mode none | button 1:7 |
| mac-address 00D0.580E.5A57 | ! |
| type 7960 | ephone 8 |
| button 1:3 | device-security-mode none |
| ! | mac-address 0060.7036.1221 |

| h 7060 | de de la comita de la comi |
|----------------------------|----------------------------|
| type 7960 | device-security-mode none |
| button 1:8 | mac-address 0090.2B11.0639 |
| ! | type 7960 |
| ephone 9 | button 1:13 |
| device-security-mode none | ! |
| mac-address 0060.70A1.7321 | ephone 14 |
| type 7960 | device-security-mode none |
| button 1:1 | mac-address 0001.4216.3B6A |
| 1 | type 7960 |
| ephone 10 | button 1:14 |
| device-security-mode none | 1 |
| mac-address 0005.5EE7.C811 | line con 0 |
| type 7960 | ! |
| button 1:10 | line aux 0 |
| ! | 1 |
| ephone 11 | line vty 0 4 |
| device-security-mode none | password 1234 |
| mac-address 0004.9A34.6435 | login |
| type 7960 | ! |
| button 1:11 | ! |
| ! | ! |
| ephone 12 | End |
| device-security-mode none | |
| mac-address 00D0.97B1.E28E | |
| type 7960 | |
| button 1:12 | |
| ! | |
| ephone 13 | |
| | |

การตั้งค่า IP Phone

ตัวอย่างการตั้งค่าของ สาขา 1

เริ่มตั้งค่าที่ Vlan โดยสร้าง Vlan มาเพื่อใช้กับ ip phone และใช้คำสั่ง switchport voice vlan (numbervlan) และตั้งค่าที่ Router โดยใช้คำสั่ง ดังนี้

ip dhcp pool ephone
network 192.168.14.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
option 150 ip 192.168.14.1

เป็นการกำหนดการตั้งค่า DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ในเครือข่าย VoIP (Voice over IP

telephony-service
max-ephones 14
max-dn 14
ip source-address 192.168.14.1 port 2000
auto assign 1 to 14

กำหนดค่า Telephony Service โดยกำหนดจำนวนสูงสุดของ ephones และ DNS ที่สามารถรองรับได้บน อุปกรณ์ VoIP นี้และกำหนด IP address และพอร์ตของ source address สำหรับการสื่อสาร พร้อมทั้ง กำหนดให้อุปกรณ์ VoIP ที่เชื่อมต่อเข้ามาในเครือข่ายได้รับหมายเลข ephone และ directory number โดย อัตโนมัติจาก 1 ถึง 14

ephone-dn 1 number 1001!

ephone-dn 2 number 1002!

ephone-dn 3 number 1003!

ephone-dn 4 number 1004!

ephone-dn 5 number 1005!

เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดหมายเลขของ Directory Numbers (DNs) สำหรับ ephones (โทรศัพท์ IP) ใน ระบบ VoIP

```
Device Name: Branch1 IP Phone22
Device Model: 7960
       Link IP Address
                             MAC Address
Port
Vlan1 Down <not set>
                              0030.A371.12E6
Switch Up
              <not set>
       Down <not set>
                              0001.430C.0C01
                              0001.430C.0C02
             192.168.14.6/24 0030.A371.12E6
Vlan14 Up
Gateway: 192.168.1.1
Line Number: 1014
Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Branch1 IP Phone22
```

ในรูปนี้แสดงถึง IP address, Gateway, Subnet mark, Line Number เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยจะขึ้นเช่นนี้ และถ้าต้องการตั้งค่าให้โทร IP Phone ข้ามแผนกได้ให้ตั้งค่าส่วนนี้

```
dial-peer voice 301 voip

destination-pattern 1...

session target ipv4:192.168.14.1

dial-peer voice 302 voip

destination-pattern 2...

session target ipv4:192.168.24.1
```

โดยคำสั่งที่สำคัญคือ

destination-pattern 1...

เป็นคำสั่งที่ระบุหมายเลขที่จะโทรในอีกแผนกนึง เช่น 1... ก็คือ เบอร์โทรที่ 1234, 1002, 1001 และอื่นๆที่มี อยู่ในเบอร์ที่ตั้งค่าไว้ โดยจะต้องเป็นรูปแบบที่แสดงให้ดูข้างต้น

session target ipv4:192.168.14.1

เลือก IP เป้าหมายที่จะโทรไป

การตั้งค่า ACL

การกำหนด Access Control List (ACL) ชนิด extended ชื่อ BLOCKWeb โดยมีเงื่อนไขการบล็อกการ เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านโปรโตคอล HTTP (port 80) จากเครื่องที่มี IP address เฉพาะ ต่อไปนี้คือรายละเอียดและ คำอธิบายสำหรับแต่ละคำสั่ง โดยจะตั้งค่าทั้งสามแผนก จะยกตัวอย่างการตั้งค่าที่แผนกสาม คำสั่งดังนี้

ip access-list extended BLOCKWeb

คำสั่งนี้เริ่มต้นการกำหนด ACL แบบ extended ชื่อ BLOCKWeb ซึ่งใช้สำหรับการกรองแพ็กเก็ตที่มี ความสามารถในการระบุที่อยู่ต้นทาง, ที่อยู่ปลายทาง, โปรโตคอล และพอร์ต

deny tcp host 192.168.30.2 any eq www

คำสั่งนี้บล็อกการเข้าถึงโปรโตคอล TCP จากเครื่องที่มี IP address 192.168.30.2 ไปยังพอร์ต 80 (HTTP) บนทุกที่อยู่ปลายทาง (any)

deny tcp host 192.168.31.2 any eq www

คำสั่งนี้บล็อกการเข้าถึงโปรโตคอล TCP จากเครื่องที่มี IP address 192.168.31.2 ไปยังพอร์ต 80 (HTTP) บนทุกที่อยู่ปลายทาง (any)

deny tcp host 192.168.32.2 any eq www

คำสั่งนี้บล็อกการเข้าถึงโปรโตคอล TCP จากเครื่องที่มี IP address 192.168.32.2 ไปยังพอร์ต 80 (HTTP) บนทุกที่อยู่ปลายทาง (any)

permit ip any any


คำสั่งนื้อนุญาตให้แพ็กเก็ตที่มีโปรโตคอล IP จากทุกที่อยู่ต้นทาง (any) ไปยังทุกที่อยู่ปลายทาง (any) ผ่านได้ ทั้งหมด โดยไม่มีการกรองเพิ่มเติม

การตั้งค่า Webcam


ตัวอย่างการตั้งค่าของ สาขา 1

โดยทั้ง 3 แผนกจะเชื่อมไปยัง Branch1_Wireless_ Router0 เพื่อเชื่อมกับ IOT


การตั้งค่า Internet




การตั้งค่า LAN



การตั้งค่า Wireless




การตั้งค่า Webcam ได้รับ IP จาก DHCP




ขั้นตอนตั้งค่า Server(Register)


ถ้าเราจะดูWebcam สามารถเข้าเครื่องอุปกรณ์ที่จะดูกล้องแต่ราสามารถเข้าเครื่องอุปกรณ์ได้เฉพาะที่เชื่อมต่อ กับ Wireless เท่านั้น



ในรูปเราจะเข้าดูกล้องที่ laptop ให้ไปเปิด Web Browser แล้วใส่ IP address ของ IOT-Server แล้วให้ไปดู Username และ Password ที่ Servicesของ IOT เลือก IOT จะขึ้นตามรูปด้านล่าง จากนั้นให้นำไปใส่ใน laptop ตามรูปด้านบน



เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จจะขึ้นแบบรูปด้านล่างสามารถเรียกดูกล้องได้ทั้งสามแผนก



ตัวอย่างการกดดูภาพจากกล้อง

