

#### ¿Por qué definir una magnitud?

 Ordenar los sismos en términos de la energía liberada independiente de los efectos que pueda causar en cierta región (descripción física).

#### ¿Por qué tantas escalas de magnitud?

- Cada una trabaja en distinto rango de frecuencias
- La mejor (momento) v/s las más sencillas (empíricas)

# Escalas empíricas La forma general

M = log10(Ao) + correcciones

#### Correcciones tienen que ver con:

- Distancia al foco y su profundidad (distinta atenuación en cada región)
- Patrón de radiación
- Constantes instrumentales
- Variaciones sistemáticas entre estaciones de una red
- Efecto sitio

# Magnitud local (MI)


(Richter, 1935)

#### MI = log10(A) - log10(Ao)

- A: Amplitud máxima de un sismo medida en mm por un sismómetro Wood-anderson.
- Ao: Amplitud máxima de un sismo medida en mm por un W-A pero que cumple que a 100 km de distancia epicentral esta es de 0.001 mm.
  - \* log10(Ao) es una curva que depende de la distancia epicentral y es propia de cada región, aunque para todas las regiones se cumple que debe pasar por un punto común.
  - \* La magnitud local satura para eventos sobre 7.0 y es útil para distancias menores a 1500 km

Curva compuesta que pasa por un punto **arbitrario** 

**Punto arbitrario**: A 100 km se registra una amplitud de 0.001 mm. (log10(0.001) = -3)



Richter, 1935. Distintas curvas para eventos ocurridos en California y la curva estándar paralela a todas ellas.

### Instrumento utilizado:

Sismómetro de torsión, periodo corto llamado Wood-Anderson.

$$To = 0.8s$$

$$V = 2800$$

$$H = 0.8$$

$\Delta(\text{km}) \text{ Log } A$		$\Delta(km)$ Log $A$		Δ(k	$\Delta(\mathrm{km})$ Log $A$	
25	-1.65	205	-3.56	405	-4.48	
30	-2.10	210	-3.59	410	-4.50	
35	-2.32	215	-3.62	415	-4.51	
40	-2.43	220	-3.65	420	-4.52	
45	-2.54	225	-3.68	425	-4.54	
50	-2.63	230	-3.70	430	-4.56	
55	-2.70	235	-3.72	435	-4.57	
60	-2.77	240	-3.74	440	-4.59	
65	-2.79	245	-3.77	445	-4.61	
70	-2.83	250	-3.79	450	-4.62	
75	-2.87	255	-3.81	455	-4.63	
80	-2.90	260	-3.83	460	4.64	
85	-2.94	265	-3.85	465	-4.66	
90	-2.96	270	-3.88	470	-4.68	
95	-2.98	275	-3.92	475	-4.69	
100	-3.00	280	-3.94	480	-4.70	
105	-3.03	285	-3.97	485	-4.71	
110	-3.08	290	-3.98	490	-4.72	
115	-3.10	295	-4.00	495	-4.73	
120	-3.12	300	-4.02	500	-4.74	
125	-3.15	305	-4.05	505	-4.75	
130	-3.19	310	-4.08	510	-4.76	
135	-3.21	315	-4.10	515	-4.77	
140	-3.23	320	-4.12	520	-4.78	
145	-3.28	325	-4.15	525	-4.79	
150	-3.29	330	-4.17	530	-4.80	
155	-3.30	335	-4.20	535	-4.81	
160	-3.32	340	-4.22	540	-4.82	
165	-3.35	345	-4.24	545	-4.83	
170	-3.38	350	-4.26	550	-4.84	
175	-3.40	355	-4.28	555	-4.85	
180	-3.43	360	4.30	560	-4.86	
185	-3.45	365	-4.32	565	-4.87	
190	-3.47	370	-4.34	570	4.88	
195	-3.50	375	-4.36	575	-4.89	
200	-3.53	380	-4.38	580	-4.90	
		385	-4.40	585	-4.91	
		390	-4.42	590	-4.92	
		395	-4.44	595	-4.93	
		400	-4.46	600	-4.94	

Richter 1935. Tabla que describe la curva estándar.

# ¿Cómo calculo la magnitud local?

#### Ejemplo:

Supongamos un terremoto que es registrado por un sismómetro Wood-Anderson y se observa una máxima amplitud de 5 mm a una distancia epicentral de 225 km.

log10(5) = 0.69

En la curva estándar a 225 km → log10(Ao) = -3.68

Luego MI = 0.69 - (-3.68) = 4.37

#### Sismógrafo de torsión Wood-Anderson




Figura publicada en "Bulletin of the Seismological Society of America" en 1925.

Fig. 2

## ¿Y si uso un instrumento diferente a WA? "deconvolución y convolución"

Primero, en el dominio del tiempo, se tiene:

Registro(t) =  $(fuente)(t) \times (movimiento del suelo)(t) \times (respuesta del instrumento)(t)$ 

- \*\* "x" es convolución
  - En el dominio de las frecuencias (aplicando transformada de fourier)

Registro(w) = (fuente)(w) . (movimiento del suelo)(w) . (respuesta del instrumento) (w)

- \*\* "." es multiplicación
  - Finalmente

(movimiento del suelo . fuente) = Registro / respuesta

- La respuesta intrumental se especifica con características del intrumento como:
  - Filtros, ganancia, sensitividad, respuesta del sensor.

# Magnitud de ondas superficiales (Ms) (Gutemberg y Richter, 1936)

#### Ms = log10(A) + 1.656 log10(D) + 1.818

- A: Amplitud máxima en la componente horizontal (en micrones) para ondas superficiales con periodo de 20 s.
- Esta escala es válida para sismos superficiales.
- \* Ms satura para eventos por sobre magnitud 8.0 y es válida para eventos telesísmicos ocurridos a distancias epicentrales entre 15° y 130°.

# Magnitud de ondas de cuerpo (mb)

Gutemberg y Richter, 1956

$$Mb = log10(A/T) + Q(D,h)$$

- A/T: es el máximo de un tren de ondas de cuerpo (P, PP, o SH por ejemplo) con periodos cercanos a 1s.
- Q: función corrección por efectos de distancia y profundidad (IASPEI).
- \* Mb satura para eventos sobre magnitud 7.0 y es válida para eventos telesísmicos a distancias epicentrales entre 20° y 100°.
- \* Amplitud debe ser leída en un sismograma que simule la respuesta de un WWSSN S-P.

# Magnitud de momento (Mw)

Hanks y Kanamori (1979)

$$Mw = 2/3 \log 10(Mo) - 10.7$$

- Mo: Momento sísmico en dina-cm
- \*  $Mw = 2/3 \log 10(Mo) 6.07 (Mo en N-m)$
- \* Mw resulta de:
- Relacion entre Es y Ms  $\log E_s = 1$
- Relación entre Es y Mo

$$E_s = \frac{\Delta \sigma}{2\mu} M_o$$

Caída de tensión


Energía sísmica

## ¿Cómo calculo el momento sísmico?

- Mo =  $\mu$  \* A \* D (rigidez \* área \* deslizamiento)
- Inversión del tensor de momento
- Análisis espectral

### Inversión del tensor de momento

• La fuente puede ser mejor representada por 3 "double-couple" (una para cada coordenada) + una fuente explosiva (o implosiva).



$$\mathbf{M}_0 = \sqrt{\sum_{ij} \mathbf{M}_{ij}^2} / \sqrt{2}$$

 Para encontrarlo solo contamos con las observaciones de desplazamiento en las estaciones. Si conocemos el medio, podemos realizar una inversión.

# Análisis espectral

El espectro de una señal es la amplitud de su TF.

• El espectro para el desplazamiento (en SI) en la fuente

según Brune, 1970 es:

$$S(f) = \frac{M_0}{(1 + (\frac{f}{f_0})^2) 4\pi \rho v^3}$$

Displacement Slope -2


f<sub>0</sub> Log frequency

 El espectro observado en la fuente, corregido por "geometrical spreading", atenuación, distancia epicentral y profundidad es:

$$D(f,t) = \frac{M_0 * 0.6 * 2.0}{(1 + (\frac{f}{f_0})^2) 4\pi \rho v^3} G(\Delta,h) e^{-\pi f x} e^{\frac{-\pi f t}{Q(f)}}$$
Efecto superficie libre

# Análisis espectral

• Finalmente, en términos de valores observados se tiene:



Igualando a la ecuación anterior:

$$M_0 = \frac{\Omega_0 4\pi \rho v^3}{0.6 * 2.0 * G(\Delta, h)}$$

• En caso de "spreading" simple para ondas de cuerpo de 1/r:

$$M_0 = \frac{\Omega_0 4\pi \rho v^3 r}{0.6 * 2.0}$$

