
Cálculo de magnitudes local y de momento




Cálculo magnitud local (MI)

$$M_L = \log_{10} A - \log_{10} A_0$$

- A: Amplitud máxima de un sismo medida en milímetros por un sismómetro Wood-anderson.
- Ao: Amplitud máxima de un sismo medida en mm por un W-A pero que cumple que a 100 km de distancia epicentral esta es de 0.001 mm.
 - * log10(Ao) es una curva que depende de la distancia epicentral y es propia de cada región, aunque para todas las regiones se cumple que debe pasar por un punto común.

Cálculo magnitud local (MI)

 La amplitud máxima será calculada como la mitad del máximo "pick-to-pick" para las componentes horizontales de los sismogramas sintéticos Wood-Anderson.



Cálculo magnitud local (MI)

 La curva de atenuación que se usará para la zona describe de manera general la atenuación de la energía con la distancia a la fuente, y está dada por:

$$-\log_{10}A_0 = \log_{10}(\Delta/100) + 3$$

• Donde Δ es la distancia epicentral en km.

Cálculo magnitud de momento (Mw)

$$Mw = 2/3 \log 10(Mo) - 6.07$$

- Mo: Momento sísmico en N-m
- Relación entre Mo y el espectro a bajas frecuencias:

$$M_0 = \frac{4 \cdot \pi v^3 \rho}{F \cdot R} \Delta \cdot \sqrt{\Omega_E^2 + \Omega_N^2 + \Omega_Z^2}$$

 V y rho son la velocidad de la onda y la profundidad del medio a la profundidad de la fuente y F y R la respuesta de la superficie libre y el patrón de radiación promedio.

Displacement Slope -2 f_0 Log frequency

Tarea 4

- Se calculará MI y Mw para un evento registrado por 5 estaciones.
- Se entregan todos los sismogramas en formato ascii que son necesarios para los cálculos (DatosWA y DatosTF)
- Otros sismogramas serán entregados en ascii y solo serán necesarios para la observación (no son parte de los cálculos)
- Datos importantes como la localización del evento, distancias epicentrales y constantes necesarias para los cálculos serán entregados.
- Todos los datos ascii son entregados en unidades SI.
- Para el cálculo de Mw se trabajará solo con la fase S.

OJO CON LAS UNIDADES!

Descripción carpetas

- DatosBruto: Contiene los sismogramas en bruto (cuentas)
- DatosDeco: Trazas deconvolucionadas en velocidad.
- DatosWA: sismogramas sintéticos Wood-Anderson en desplazamiento.
- DatosInt: Sismogramas deconvolucionados en desplazamiento.
- DatosCorteS: Sismogramas en desplazamiento que muestran solo una ventana para la fase S.
- DatosTF: Espectro en frecuencia de los sismogramas anteriores en unidades SI.

Pasos cálculo MI

- A partir de sismogramas sin la respuesta instrumental, es decir movimiento real del suelo (DatosDeco), se obtienen sismogramas sintéticos Wood-Anderson (DatosWA)
- Usando DatosWA calcular mitad de máxima amplitud pick-to-pick para cada componente entregada (horizontales) en cada estación.
- Usar fórmula entregada para calcular MI
- La magnitud final del evento será el promedio de la obtenida para las 5 estaciones.

Pasos cálculo Mw

- A partir de sismogramas sin la respuesta intrumental se obtienen sismogramas en desplazamiento (DatosInt)
- A partir de estos registros en desplazamiento se obtienen sismogramas que muestran solamente a la fase S (DatosCorteS).
- De los últimos se han obtenido los datos de la amplitud de la transformada de Fourier en el dominio de las frecuencias (DatosTF)
- Crear un gráfico log-log de estos datos y encontrar el valor del plateau (espectro a bajas frecuencias) para cada componente de cada estación.
- De esto, y usando la fórmula entregada se obtiene un valor de Mw para cada estacion. El valor final será el promedio de estos valores.