SPINFOLIO — ASSURANCE QUALITÉ

Cahier de recette

Plan de test complet, format tableau, regroupé par famille fonctionnelle — standard, premium, lecture Apple Music, cas aux limites, fiabilisation & migration

Version du document : 3.1 — Généré le 7 octobre 2026 — 312 tests
Usage : après une modification, identifier la ou les familles concernées ci-dessous et ne rejouer que les tests correspondants. Avant la fusion de la branche `audit-fixes`, passer en priorité les 73 tests tagués AUDIT. La campagne interactive (statuts, notes, export JSON) se fait dans `QA/index.html`.

AUDIT nouveau en v3.1 — couvre les corrections de l'audit de fiabilisation, à passer en priorité
PREMIUM fonctionnalité réservée aux comptes premium
RÉGRESSION lié à un bug déjà corrigé — à surveiller en priorité
2 APPAREILS nécessite deux appareils physiques
DEV nécessite un build Debug, le débogueur ou un outil (proxy, CloudKit Dashboard)
LIMITE cas aux limites / robustesse

Famille	Périmètre	Nb. de tests	dont AUDIT
A	Authentification & gestion de compte	15	3
B	Collection — Consultation & navigation standard	36	10
C	Collection — Sélection multiple & actions groupées	17	3
D	Rangement physique (Shelf placement)	10	2
E	Wantlist — Standard	16	4
F	Wantlist — Sélection multiple & alertes de prix	23	10
G	Recherche & Scan	16	4
H	Fiche détail d'un release	16	4
I	Statistiques	18	3
J	Réglages — Général	19	1
K	Réglages — Export & sauvegarde	10	2
L	Premium — Paywall (SubscriptionStoreView), achat, restauration, dégradation	16	—
M	Synchronisation iCloud	21	7
N	Mode hors ligne	18	6
O	Widgets & Live Activity	13	3
P	Cas transverses / non-fonctionnel	16	2
Q	Lecture Apple Music (mini-lecteur & connexion de compte)	26	5
R	Mise à jour & migration de données	6	4
Total		**312**	**73**

Nouveautés de la version 3.1

- **73 tests AUDIT** répartis dans les familles existantes : isolation des comptes (iCloud, file hors ligne), disques supprimés ou déplacés sur discogs.com, erreurs passagères vs définitives (ajout, retrait, déplacement), alertes wantlist en arrière-plan, performances (grosses collections, Stats, synchro), lecture Apple Music, confidentialité des en-têtes.
- **Alertes wantlist vérifiées à chaque ouverture de l'app** (au plus une fois toutes les 15 min) : F22, F23.
- **Nouvelle famille R** — mise à jour depuis une version précédente : reprise de la session, de la file hors ligne, de la synchro iCloud et des alertes.
- **10 compléments** hors audit : notifications refusées, synchro Wi-Fi uniquement, ouverture depuis le widget, Split View, formats régionaux, interruptions audio.
- **4 résultats attendus mis à jour** pour refléter le nouveau comportement : M13 (quota iCloud), M14 (compte iCloud déconnecté), P6 (réinstallation), Q18 (hors ligne Apple Music).
- **Outils** : Network Link Conditioner (Réglages iOS › Développeur, profil « 100% Loss » = Discogs injoignable sans être hors ligne), proxy HTTP (Proxyman/Charles), Console.app, CloudKit Dashboard, débogueur Xcode.

A Authentification & gestion de compte (15 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
A1	**Connexion initiale (premier lancement)**	App fraîchement installée, aucune session Discogs enregistrée, réseau disponible.	1. Lancer l'app. 2. Suivre l'écran de connexion Discogs (OAuth). 3. Autoriser l'app sur le site Discogs. 4. Revenir dans l'app.	L'app revient au premier plan et affiche la Collection de l'utilisateur connecté ; le nom d'utilisateur apparaît dans Réglages.
A2	**Déconnexion**	Utilisateur connecté.	1. Réglages → Se déconnecter. 2. Confirmer dans la boîte de dialogue « Se déconnecter ».	Retour à l'écran de connexion ; plus aucune donnée de l'ancien compte visible ; les identifiants ne sont plus dans le Keychain.
A3	**Reconnexion avec le même compte**	Venir de se déconnecter (A2).	1. Se reconnecter avec le même compte Discogs.	Collection, wantlist, tags et préférences de tri/filtres reviennent comme avant la déconnexion (iCloud si premium) ou sont ré-importés depuis Discogs (si non premium).
A4	**Changement de compte (compte A → compte B)**	Connecté avec le compte A ; disposer d'un compte B avec des données différentes.	1. Se déconnecter du compte A. 2. Se connecter avec le compte B.	Toutes les données affichées (collection, wantlist, tags, préférences, dossiers) appartiennent exclusivement au compte B ; aucune trace résiduelle du compte A.
A5	**Session révoquée côté Discogs**	App connectée localement.	1. Révoquer l'autorisation de l'app depuis Discogs.com (Réglages → Applications autorisées → Révoquer). 2. Revenir dans l'app et déclencher un appel réseau (tirer pour rafraîchir la Collection).	L'app détecte l'erreur d'authentification et invite à se reconnecter ; pas de crash, pas de boucle de requêtes.
A6	**Connexion sans réseau**	Mode avion activé, aucune session existante.	1. Lancer l'app. 2. Tenter de se connecter.	Message d'erreur clair indiquant l'absence de réseau ; pas de crash.
A7	**Révocation pendant une opération en cours** LIMITE	Un envoi iCloud ou un appel Discogs est en cours.	1. Révoquer l'autorisation Discogs au milieu de l'opération.	L'opération en cours échoue proprement (message d'erreur ou retry), aucun état incohérent persisté localement.
A8	**Connexion à un compte sans aucune collection** LIMITE	Compte Discogs test avec 0 album et 0 élément en wantlist.	1. Se connecter avec ce compte.	États vides corrects sur Collection et Wantlist (pas de crash, message « Collection vide » adapté), Stats n'affiche aucun graphique cassé.
A9	**Déconnexion pendant une synchro iCloud en cours** LIMITE PREMIUM	Compte premium, synchro iCloud en cours d'envoi.	1. Se déconnecter pendant que `sentRecordZoneChanges` est en cours.	La synchro s'arrête proprement (`stop()`), aucun crash, l'état est repris correctement à la reconnexion.
A10	**Double appui sur « Se connecter »** LIMITE	Écran de connexion affiché.	1. Taper rapidement deux fois sur le bouton de connexion.	Une seule session OAuth démarrée, pas de double callback ni d'état de connexion incohérent.
A11	**Callback OAuth annulé par l'utilisateur** LIMITE	Flux OAuth lancé dans Safari.	1. Annuler/fermer l'onglet Safari avant d'autoriser l'app.	Retour à l'écran de connexion sans erreur bloquante ; nouvel essai possible immédiatement.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
A12	**Horloge système décalée pendant le flux OAuth** LIMITE	Date/heure de l'appareil réglée dans le passé ou le futur avant la connexion.	1. Modifier la date système. 2. Lancer le flux de connexion Discogs.	La connexion réussit ou échoue avec un message clair ; pas de session « expirée » immédiatement après une connexion réussie.
A13	**Échec réseau juste après l'autorisation Discogs** AUDIT LIMITE	Aucune session existante, réseau disponible au départ.	1. Lancer la connexion et autoriser l'app sur Discogs. 2. Activer le mode avion au moment exact du retour dans l'app. 3. Fermer l'app (balayage), désactiver le mode avion, relancer.	Message « Impossible de se connecter à Discogs » ; au relancement, l'écran de connexion s'affiche. Jamais d'état « connecté » sans nom d'utilisateur où rien ne se charge.
A14	**Changement de compte pendant le chargement de la collection** AUDIT RÉGRESSION LIMITE	Compte A avec une grande collection (plusieurs pages), compte B différent.	1. Avec le compte A, tirer pour rafraîchir la collection (dossier « Tous »). 2. Pendant que les pages se chargent, se déconnecter puis se connecter immédiatement au compte B. 3. Attendre la fin du chargement, puis relancer l'app.	Aucun disque du compte A n'apparaît chez le compte B, ni pendant le chargement ni après relancement (cache local non mélangé).
A15	**Reconnexion après une session de connexion avortée** AUDIT LIMITE	Écran de connexion affiché.	1. Lancer la connexion puis la faire échouer (annuler, ou verrouiller l'iPhone pendant l'ouverture de la page Discogs). 2. Toucher à nouveau « Se connecter ».	Le bouton reste utilisable : une nouvelle session de connexion démarre, sans devoir relancer l'app (plus de bouton figé « en cours »).

B Collection — Consultation & navigation standard (36 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
B1	**Affichage Liste**	Collection non vide.	1. Onglet Collection → menu «… » → Affichage → Liste.	La collection s'affiche en liste groupée par section (index alphabétique).
B2	**Affichage Carrousel**	Collection non vide.	1. Menu «… » → Affichage → Carrousel.	Affichage en carrousel de pochettes, défilement fluide.
B3	**Affichage Mosaïque**	Collection non vide.	1. Menu «… » → Affichage → Mosaïque.	Affichage en grille de pochettes.
B4	**Tri de la collection (chaque option)**	Collection avec plusieurs exemplaires.	1. Menu «… » → Tri → tester successivement chaque option disponible.	La liste se réordonne immédiatement selon le critère choisi, sans doublon ni élément manquant.
B5	**Recherche texte**	Collection non vide.	1. Taper un terme dans la barre de recherche (titre, artiste, label).	Résultats filtrés en temps réel ; la barre de recherche reste stable (pas de décrochage visuel).
B6	**Filtrage par format**	Collection avec plusieurs formats (Vinyle, CD…).	1. Menu «… » → Filtres → choisir un format.	Seuls les exemplaires du format sélectionné sont affichés ; chip de filtre visible en haut de liste.
B7	**Filtrage par un tag**	Au moins un tag existant sur la collection.	1. Menu «… » → Filtres → Filtrer par tag → sélectionner un tag.	Seuls les exemplaires portant ce tag sont affichés.
B8	**Filtrage par plusieurs tags (logique ET)**	Au moins deux tags utilisés sur des exemplaires communs et distincts.	1. Sélectionner le tag X puis le tag Y dans la feuille de filtre.	Seuls les exemplaires portant À LA FOIS X ET Y sont affichés (pas une union).
B9	**Combinaison recherche + filtres tag + format**	Collection variée.	1. Appliquer un filtre de tag, un filtre de format, puis taper un texte de recherche.	Les trois critères se cumulent correctement ; le compteur « x/y éléments » reflète le résultat final.
B10	**Effacer tous les filtres**	Au moins un filtre actif.	1. Toucher « Tout effacer » dans la barre de filtres actifs.	Tous les filtres (tags + format) sont retirés en une action ; la liste complète réapparaît.
B11	**Changement de dossier**	Plusieurs dossiers existants.	1. Menu «… » → Dossier → sélectionner un dossier spécifique, puis « Tous dossiers ».	La liste se restreint au dossier choisi ; revenir à « Tous dossiers » réaffiche tout.
B12	**Barre d'index alphabétique**	Affichage Liste, collection volumineuse.	1. Glisser le doigt sur la barre d'index à droite de l'écran.	Défilement rapide et fluide vers la lettre correspondante.
B13	**Pull-to-refresh**	Collection affichée.	1. Tirer la liste vers le bas.	Rafraîchissement déclenché sans sursensibilité (ne se déclenche pas sur un filtre actif au simple survol).
B14	**Lecture aléatoire (carrousel)**	Affichage Carrousel.	1. Déclencher la sélection aléatoire d'un album.	Animation de sélection visible (pas de saut sans transition) ; l'album choisi est mis en avant.
B15	**Accès fiche détail depuis chaque affichage**	Un exemplaire visible.	1. Toucher un exemplaire en Liste, puis en Carrousel, puis en Mosaïque.	La fiche détail s'ouvre correctement dans les trois cas.
B16	**Édition d'un exemplaire**	Un exemplaire sélectionné.	1. Ouvrir la fiche détail → modifier prix d'achat, état, notes, tags → enregistrer.	Les modifications sont persistées et visibles immédiatement dans la liste et la fiche.
B17	**Compteur « x/y éléments »**	Un filtre actif.	1. Observer le sous-titre de navigation après application d'un filtre.	Le sous-titre affiche bien le nombre d'éléments filtrés sur le total du dossier courant.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
B18	**Barre de défilement système masquée** RÉGRESSION	Liste filtrée courte (quelques éléments seulement), `SectionIndexBar` visible.	1. Appliquer un filtre réduisant la liste à 2-3 sections. 2. Observer le bord droit de l'écran.	Seule la barre de navigation rapide personnalisée (jetons) est visible ; plus de longue barre grise native superposée (corrigé via `.scrollIndicators(.hidden)`).
B19	**Filtre donnant 0 résultat** LIMITE	Filtre combinant tag + format + recherche sans aucune correspondance.	1. Appliquer une combinaison de filtres qui ne correspond à aucun exemplaire.	Message d'état vide adapté (pas « Collection vide » générique) ; la barre de filtres actifs reste visible pour pouvoir les retirer.
B20	**Collection avec exactement 1 exemplaire** LIMITE	Collection réduite à un seul exemplaire (via filtre ou dossier).	1. Afficher cette collection à 1 élément dans les 3 modes d'affichage.	Pas de barre d'index (n'apparaît que si plus d'une section), pas de pull-to-refresh à rebond excessif, aucun crash sur un seul élément.
B21	**Collection très volumineuse (1000+ exemplaires)** LIMITE	Compte de test avec une très grande collection, ou générée pour le test.	1. Faire défiler rapidement du haut en bas sur toute la collection.	Chargement progressif (pagination) sans blocage ni ralentissement notable ; la barre d'index reste utilisable.
B22	**Recherche avec caractères spéciaux / emoji / espaces superflus** LIMITE	Collection non vide.	1. Rechercher avec des emoji, des accents, des espaces en début/fin, des caractères type « é », « ñ », « 日本語 ».	Aucun crash ; résultats cohérents (vides si rien ne correspond), pas de requête malformée.
B23	**Titre d'album extrêmement long** LIMITE	Un release avec un titre très long (>100 caractères) ajouté à la collection.	1. Afficher cet exemplaire dans les 3 modes d'affichage.	Le titre est tronqué proprement (pas de débordement hors de l'écran ni de superposition avec d'autres éléments).
B24	**Dossier supprimé sur Discogs.com pendant la consultation** LIMITE	Dossier affiché dans l'app, supprimé via le site Discogs entre-temps.	1. Supprimer le dossier sur Discogs.com. 2. Revenir dans l'app et rafraîchir.	L'app détecte l'absence du dossier et retombe sur « Tous dossiers » sans crash ni état bloqué.
B25	**Perte réseau en pleine pagination** LIMITE	Collection longue, défilement proche de la fin de la page chargée.	1. Activer le mode avion juste avant d'atteindre le bas de la page chargée.	Message d'erreur réseau localisé (pas un écran d'erreur plein écran) ; le chargement reprend normalement au retour du réseau.
B26	**Rotation pendant un défilement rapide** LIMITE	iPad ou iPhone en orientation libre.	1. Faire défiler rapidement tout en tournant l'appareil.	Pas de saut de position ni de crash ; la mise en page s'adapte correctement à la nouvelle orientation.
B27	**Disque supprimé sur Discogs.com** AUDIT RÉGRESSION	Exemplaire présent dans l'app.	1. Supprimer cet exemplaire de la collection sur discogs.com. 2. Dans l'app, tirer pour rafraîchir et attendre la fin du chargement de toutes les pages. 3. Activer le mode avion et relancer l'app.	Le disque disparaît de la liste après le chargement complet, et n'est plus présent dans le cache hors ligne après relancement.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
B28	**Disque déplacé de dossier sur Discogs.com** AUDIT RÉGRESSION	Plusieurs dossiers ; exemplaire dans le dossier X.	1. Déplacer l'exemplaire du dossier X vers Y sur discogs.com. 2. Dans l'app, afficher le dossier X et tirer pour rafraîchir. 3. Afficher le dossier Y.	L'exemplaire disparaît du dossier X et apparaît dans Y ; compteurs de dossiers cohérents.
B29	**Rafraîchissement interrompu : rien n'est supprimé à tort** AUDIT LIMITE	Grande collection (plusieurs pages).	1. Tirer pour rafraîchir. 2. Pendant le chargement, au choix : activer le mode avion, changer de dossier ou changer de tri. 3. Revenir à l'état initial.	Aucun disque ne disparaît de la liste suite à l'interruption ; le rafraîchissement suivant, complet, remet tout à jour.
B30	**Disque ajouté pendant le chargement de fond** AUDIT LIMITE	Grande collection.	1. Tirer pour rafraîchir la collection. 2. Pendant le chargement, ajouter un nouveau disque depuis la Recherche. 3. Revenir à la Collection et attendre la fin du chargement.	Le disque ajouté reste affiché à la fin du chargement (il n'est pas retiré par le nettoyage des disques absents).
B31	**Fluidité pendant la synchro d'une grosse collection** AUDIT RÉGRESSION LIMITE	Collection de 1000+ disques, cache local vide (nouvelle connexion ou réinstallation).	1. Se connecter et ouvrir la Collection. 2. Faire défiler pendant que les pages se chargent en arrière-plan.	Défilement fluide pendant toute la synchro (pas de gel qui s'aggrave au fil des pages) ; le widget « Album aléatoire » est mis à jour à la fin.
B32	**Retirer un exemplaire déjà supprimé sur Discogs.com** AUDIT LIMITE	Exemplaire visible dans l'app, supprimé entre-temps sur discogs.com (sans rafraîchir l'app).	1. Retirer cet exemplaire depuis l'app (liste ou fiche).	Retrait accepté sans message d'erreur ; aucune action mise en file, donc pas d'« Échec définitif de synchronisation » plus tard.
B33	**Déplacement de dossier avec Discogs injoignable** AUDIT	Network Link Conditioner sur « 100% Loss » (réseau présent mais Discogs injoignable).	1. Changer un exemplaire de dossier. 2. Rétablir le réseau normal.	Alerte « Discogs ne répond pas : la modification sera synchronisée automatiquement » ; l'exemplaire reste dans son nouveau dossier et le déplacement est appliqué sur discogs.com au retour du réseau.
B34	**Déplacement refusé par Discogs** AUDIT LIMITE	Dossier Y supprimé sur discogs.com sans rafraîchir l'app.	1. Déplacer un exemplaire vers le dossier Y dans l'app.	Alerte « Impossible de changer ce disque de dossier sur Discogs » ; l'exemplaire revient dans son dossier d'origine, compteurs des dossiers restaurés.
B35	**Message « modification bloquée » hors ligne visible** AUDIT RÉGRESSION	Mode avion + cache de plus de 6 h (Options développeur › simuler un cache périmé).	1. Tenter de retirer puis de déplacer un exemplaire de la collection.	Une alerte explique que la modification est bloquée (auparavant ce message restait invisible) ; rien n'est modifié.
B36	**Changements rapides de tri et de dossier** AUDIT LIMITE	Grande collection, réseau disponible.	1. Changer de tri, puis de dossier, plusieurs fois de suite très rapidement.	Aucun message d'erreur technique (« CancellationError »…) ; la liste finale correspond au dernier tri et dossier choisis.

C Collection — Sélection multiple & actions groupées (17 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
C1	**Entrer en mode sélection**	Collection non vide.	1. Menu «... » → Sélectionner.	Mode sélection activé : cercles de sélection visibles sur chaque exemplaire, barre d'action en bas.
C2	**Sélectionner / désélectionner plusieurs exemplaires**	Mode sélection actif.	1. Toucher plusieurs exemplaires successivement.	Chaque cercle s'anime et se remplit ; le compteur de sélection se met à jour.
C3	**Sortir du mode sélection sans action**	Mode sélection actif avec sélection en cours.	1. Toucher la coche en haut de l'écran.	Retour à l'affichage normal, aucune modification appliquée.
C4	**Action groupée — Tag**	Au moins 1 exemplaire sélectionné.	1. Barre d'action → icône Tag.	TagManagementView s'ouvre en mode application groupée, feuille ouverte à mi-hauteur (.medium) ; les tags appliqués impactent tous les exemplaires sélectionnés.
C5	**Action groupée — Déplacer (1 exemplaire)**	Exactement 1 exemplaire sélectionné.	1. Barre d'action → Dossier → choisir un dossier cible.	Dialogue de confirmation au singulier : « Déplacer l'exemplaire dans le dossier X ? » avec bouton « Déplacer ».
C6	**Action groupée — Déplacer (N exemplaires)**	Plusieurs exemplaires sélectionnés.	1. Barre d'action → Dossier → choisir un dossier cible.	Dialogue au pluriel : « Déplacer les N exemplaires dans le dossier X ? » avec bouton « Déplacer » (sans répéter le nombre dans le bouton).
C7	**Annuler la confirmation de déplacement**	Dialogue de confirmation de déplacement affiché.	1. Toucher « Annuler ».	Aucun exemplaire déplacé, sélection conservée.
C8	**Action groupée — Supprimer (1 exemplaire)**	Exactement 1 exemplaire sélectionné.	1. Barre d'action → icône corbeille.	Confirmation au singulier « Supprimer de la collection ? » ; après confirmation l'exemplaire disparaît.
C9	**Action groupée — Supprimer (N exemplaires)**	Plusieurs exemplaires sélectionnés.	1. Barre d'action → icône corbeille.	Confirmation au pluriel avec le nombre correct ; tous les exemplaires sélectionnés disparaissent après confirmation.
C10	**Annuler la suppression groupée**	Dialogue de suppression affiché.	1. Toucher « Annuler ».	Aucun exemplaire supprimé, sélection conservée.
C11	**Sélectionner la totalité de la collection** LIMITE	Collection complète (ex. 278/278 éléments).	1. Sélectionner tous les exemplaires un par un ou via un éventuel raccourci.	Aucun ralentissement notable, compteur exact, action groupée (suppression/déplacement) fonctionnelle sur l'intégralité.
C12	**Action groupée avec 0 élément sélectionné** LIMITE	Mode sélection actif, aucun élément coché.	1. Observer la barre d'action en bas.	Les boutons d'action sont désactivés ou absents ; aucune action possible sans sélection.
C13	**Changement de filtre pendant une sélection en cours** LIMITE	Plusieurs exemplaires sélectionnés, mode sélection actif.	1. Changer le filtre de tag/format sans quitter le mode sélection.	Comportement cohérent : soit la sélection est conservée pour les éléments encore visibles, soit elle est clairement réinitialisée — dans tous les cas pas de compteur incohérent ni de crash.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
C14	**Perte réseau pendant une suppression groupée** LIMITE	Suppression groupée confirmée, mode avion activé juste après.	1. Confirmer la suppression puis activer immédiatement le mode avion.	Message d'erreur clair, pas de suppression partielle silencieuse ; l'état se resynchronise correctement au retour du réseau.
C15	**Suppression groupée avec Discogs injoignable** AUDIT LIMITE	Network Link Conditioner sur « 100% Loss ».	1. Sélectionner plusieurs exemplaires et les supprimer. 2. Rétablir le réseau.	Message « Discogs ne répond pas… » ; les exemplaires restent retirés de l'app et sont supprimés sur discogs.com au retour du réseau.
C16	**Tag appliqué à un très grand nombre d'exemplaires** AUDIT LIMITE	Sélection de 200+ exemplaires (premium : 2e appareil disponible).	1. Appliquer un tag à toute la sélection. 2. Retirer ce même tag de toute la sélection.	Application et retrait quasi instantanés, sans gel ; en premium, le 2e appareil reçoit les changements.
C17	**Retrait groupé d'un tag porté par une partie seulement** AUDIT	Sélection mêlant des exemplaires qui portent le tag X et d'autres non.	1. Retirer le tag X de toute la sélection.	Le tag disparaît des exemplaires qui le portaient ; les autres exemplaires et leurs tags sont inchangés.

D Rangement physique (Shelf placement) (10 tests)

PREMIUM

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
D1	**Accès « Où ranger cet album » — non premium** PREMIUM	Compte non premium, fiche détail d'un exemplaire en collection.	1. Toucher l'action « Où ranger cet album ».	Carte verrouillée Or Hifi affichée, puis paywall à l'appui.
D2	**Guide de rangement — premium** PREMIUM	Compte premium.	1. Toucher « Où ranger cet album ».	Guide affiché avec : position dans le meuble, disques repères (voisins immédiats), instructions de rangement.
D3	**Lien « Modifier » → Réglages** PREMIUM	Guide de rangement ouvert.	1. Toucher « Modifier » sous « Méthode de classement ».	Navigation vers Réglages, défilement automatique jusqu'à la section Collection & Rangement, titre visible (pas masqué sous la barre de nav).
D4	**Impact d'un changement de règle de tri** PREMIUM	Guide de rangement affiché pour un album donné.	1. Changer la règle de rangement ou le tri par nom de famille dans Réglages. 2. Revenir au guide de rangement du même album.	La position et les disques repères sont recalculés selon la nouvelle règle.
D5	**Personnalisation du tri par artiste** PREMIUM	Au moins 2 albums du même artiste.	1. Réglages → Personnaliser le tri des artistes → réordonner manuellement.	L'ordre personnalisé est respecté dans le guide de rangement et le tri de la collection.
D6	**Album sans année de sortie renseignée** LIMITE PREMIUM	Exemplaire dont le champ année est vide/inconnu côté Discogs.	1. Ouvrir le guide de rangement pour cet exemplaire.	Position calculée malgré tout (placé en fin ou selon une règle de repli définie), pas de crash ni de position « undefined ».
D7	**Collection réduite à un seul exemplaire** LIMITE PREMIUM	Dossier/filtre ramenant la collection à 1 seul exemplaire.	1. Ouvrir le guide de rangement de cet unique exemplaire.	Aucun disque repère affiché (pas de voisin), message adapté plutôt qu'une section vide cassée.
D8	**Égalité parfaite entre deux albums selon le tri** LIMITE PREMIUM	Deux exemplaires du même artiste, même année, même titre (ex. deux pressages identiques).	1. Ouvrir le guide de rangement sur l'un des deux.	Ordre stable et reproductible entre les deux (ne change pas aléatoirement d'un lancement à l'autre).
D9	**Années originales résolues pendant le chargement** AUDIT RÉGRESSION PREMIUM	Tri « Rangement » avec une règle utilisant l'année originale ; nombreux masters encore inconnus (nouvelle installation).	1. Ouvrir la Collection et la laisser charger plusieurs minutes.	L'ordre s'affine progressivement à mesure que les années sont résolues (environ une toutes les 1,5 s) ; la résolution ne reste pas bloquée pendant la synchro de la collection.
D10	**Master sans année sur Discogs** AUDIT LIMITE PREMIUM	Exemplaire dont le master n'a pas d'année sur Discogs ; proxy HTTP (Proxyman) facultatif.	1. Ouvrir sa fiche et son guide de rangement. 2. Fermer puis rouvrir plusieurs fois.	Rangement calculé avec l'année du pressage ; le master n'est demandé à Discogs qu'une seule fois (pas de requête /masters/ID à chaque ouverture).

E Wantlist — Standard (16 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
E1	**Ajouter un disque à la wantlist**	Résultat de recherche ou fiche détail ouverte.	1. Toucher l'action d'ajout à la wantlist.	L'élément apparaît dans l'onglet Wantlist.
E2	**Visualiser la wantlist**	Au moins un élément en wantlist.	1. Ouvrir l'onglet Wantlist.	Liste affichée correctement avec pochette, titre, artiste.
E3	**Tri wantlist**	Plusieurs éléments en wantlist.	1. Menu «... » → Tri → tester chaque option.	La liste se réordonne sans erreur.
E4	**Filtrage par format (pas de filtre tag)**	Éléments de formats différents en wantlist.	1. Menu «... » → Filtres → format.	Filtrage correct ; aucune option « Filtrer par tag » n'est proposée en Wantlist (comportement volontaire).
E5	**Recherche texte wantlist**	Plusieurs éléments en wantlist.	1. Taper un terme de recherche.	Résultats filtrés en temps réel.
E6	**Retirer un élément individuellement**	Au moins un élément en wantlist.	1. Supprimer un élément via le geste ou le bouton dédié.	L'élément disparaît immédiatement de la liste.
E7	**Déplacer un élément vers la Collection**	Élément en wantlist possédé physiquement.	1. Confirmer le déplacement vers la Collection.	L'élément quitte la Wantlist et apparaît dans la Collection.
E8	**Élément supprimé ne réapparaît pas après refresh** RÉGRESSION	Supprimer un élément puis tirer pour rafraîchir plusieurs fois de suite rapidement.	1. Supprimer un élément. 2. Tirer immédiatement pour rafraîchir 2-3 fois.	L'élément supprimé ne réapparaît JAMAIS, même en cas d'incohérence temporaire de l'API Discogs (régression corrigée via `locallyRemovedIds`).
E9	**Pull-to-refresh wantlist**	Wantlist affichée.	1. Tirer la liste vers le bas.	Rafraîchissement correct, pas de doublon.
E10	**Wantlist vide** LIMITE	Aucun élément en wantlist.	1. Ouvrir l'onglet Wantlist.	État vide adapté (message + illustration), pas de section ou de barre d'index affichée.
E11	**Ajouter un disque déjà présent dans la wantlist** LIMITE	Élément déjà en wantlist.	1. Tenter de l'ajouter une seconde fois depuis la recherche.	Pas de doublon créé ; message ou état visuel indiquant qu'il y est déjà, le cas échéant.
E12	**Élément retiré du catalogue Discogs** LIMITE	Release supprimée/fusionnée côté Discogs après son ajout en wantlist.	1. Rafraîchir la wantlist contenant cet élément.	L'élément est soit retiré proprement, soit affiché avec un état « indisponible » explicite — jamais un crash ou une fiche vide cassée.
E13	**Disque retiré de la wantlist sur Discogs.com, consulté hors ligne** AUDIT RÉGRESSION	Élément présent dans la wantlist de l'app.	1. Retirer cet élément de la wantlist sur discogs.com. 2. Dans l'app, rafraîchir la wantlist et la faire défiler jusqu'en bas. 3. Activer le mode avion et relancer l'app.	L'élément a disparu en ligne ET reste absent hors ligne (cache local remplacé, pas seulement complété).
E14	**Retrait bloqué hors ligne (cache de plus de 6 h)** AUDIT RÉGRESSION	Mode avion + cache wantlist périmé (Options développeur).	1. Tenter de retirer un élément de la wantlist. 2. Relancer l'app, toujours hors ligne.	Message de blocage ; l'élément reste dans la liste ET dans le cache après relancement (il ne disparaît plus en silence).

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
E15	**Déplacement wantlist → collection hors ligne : bon dossier** AUDIT RÉGRESSION	Plusieurs dossiers Discogs, mode avion activé.	1. Déplacer un élément de la wantlist vers la collection, dossier X. 2. Rétablir le réseau et attendre la synchronisation. 3. Vérifier sur discogs.com.	Le disque est ajouté dans le dossier X (et non dans « Uncategorized »).
E16	**Ajout à la wantlist avec Discogs injoignable** AUDIT	Network Link Conditioner sur « 100% Loss ».	1. Ajouter un disque à la wantlist depuis la recherche. 2. Rétablir le réseau.	Message « Discogs ne répond pas… » ; le disque reste affiché dans la wantlist et y est ajouté sur discogs.com au retour du réseau.

F Wantlist — Sélection multiple & alertes de prix (23 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
F1	**Entrer en mode sélection wantlist**	Wantlist non vide.	1. Menu «... » → Sélectionner.	Cases à cocher animées apparaissent sur chaque ligne.
F2	**Suppression groupée**	Plusieurs éléments sélectionnés.	1. Barre d'action Liquid Glass → icône corbeille.	Confirmation avec le bon nombre d'éléments (singulier/pluriel) ; suppression effective après confirmation.
F3	**Annuler la suppression groupée**	Dialogue de confirmation affiché.	1. Toucher Annuler.	Aucun élément supprimé.
F4	**Créer une alerte de prix** PREMIUM	Compte premium, élément en wantlist.	1. Toucher l'icône cloche → définir un prix cible → enregistrer.	Alerte créée, icône cloche pleine visible sur la ligne.
F5	**Notification reçue au prix cible** PREMIUM	Alerte active dont le prix cible est atteignable sur le marketplace.	1. Attendre une vérification (ouverture de l'app ou rafraîchissement en arrière-plan).	Notification locale reçue, icône cloche passe à l'état « déclenchée ».
F6	**Icône cloche reflète l'état de l'alerte** PREMIUM	Alertes à différents états (aucune / active / déclenchée).	1. Observer l'icône sur chaque ligne concernée.	Icône vide / pleine / avec badge selon l'état exact de l'alerte.
F7	**Suppression d'une alerte** PREMIUM	Alerte active.	1. Ouvrir la feuille d'alerte → supprimer.	L'alerte disparaît, plus aucune notification pour cet élément.
F8	**Tentative de création d'alerte — non premium** PREMIUM	Compte non premium.	1. Toucher l'icône cloche sur un élément de la wantlist.	Carte verrouillée / paywall affiché, aucune alerte créée.
F9	**Prix cible nul ou négatif** LIMITE PREMIUM	Feuille de création d'alerte ouverte.	1. Saisir 0, une valeur négative, ou laisser le champ vide, puis valider.	Validation refusée avec message clair ; aucune alerte invalide enregistrée.
F10	**Alerte sur un release sans aucune offre** LIMITE PREMIUM	Release présent en wantlist mais absent du marketplace Discogs.	1. Créer une alerte sur cet élément. 2. Déclencher une vérification.	Aucune notification envoyée ; pas d'erreur visible pour l'utilisateur, l'alerte reste simplement « en attente ».
F11	**Devise de l'alerte différente de celle du marketplace** LIMITE PREMIUM	Alerte créée en EUR sur un release vendu en USD.	1. Déclencher une vérification avec une offre proche du seuil après conversion.	La conversion de devise est appliquée avant comparaison au seuil ; déclenchement cohérent avec le prix converti.
F12	**Deux alertes déclenchées simultanément** LIMITE PREMIUM	Deux alertes actives dont les seuils sont atteints au même moment (vérification groupée).	1. Déclencher une vérification couvrant les deux.	Les deux notifications sont envoyées correctement, sans que l'une n'empêche ou ne retarde indéfiniment l'autre.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
F13	**Vérification en arrière-plan exécutée (simulation)** AUDIT PREMIUM DEV	Alertes actives, app lancée depuis Xcode puis mise en arrière-plan.	1. Mettre l'app en pause dans le débogueur. 2. Exécuter : `e -l objc -- (void)[[BGTaskScheduler sharedScheduler] _simulateLaunchForTaskWithIdentifier:@"com.aurelienscarpa.Spinlog.wantlistAlertsCheck"]` 3. Reprendre l'exécution.	La vérification s'exécute (dernier prix constaté et date de vérification mis à jour) et une nouvelle vérification est planifiée.
F14	**Vérification jamais repoussée par un usage fréquent** AUDIT RÉGRESSION PREMIUM	Alertes actives, actualisation en arrière-plan autorisée.	1. Pendant 24 h, ouvrir et quitter l'app toutes les 1 à 2 h. 2. Consulter la date de dernière vérification des alertes.	Au moins une vérification a eu lieu en arrière-plan dans les 24 h (auparavant, chaque passage en arrière-plan repoussait la vérification de 3 h).
F15	**Expiration de la tâche de fond pendant la vérification** AUDIT PREMIUM DEV LIMITE	Nombreuses alertes (10+), vérification lancée comme en F13.	1. Pendant la vérification, exécuter dans le débogueur : `e -l objc -- (void)[[BGTaskScheduler sharedScheduler] _simulateExpirationForTaskWithIdentifier:@"com.aurelienscarpa.Spinlog.wantlistAlertsCheck"]` 2. Relancer une vérification complète.	L'app n'est pas tuée ; les alertes déjà vérifiées restent enregistrées ; aucune notification déjà envoyée n'est renvoyée à la vérification suivante.
F16	**Vérification iPhone verrouillé** AUDIT PREMIUM LIMITE	Alertes actives, iPhone verrouillé depuis au moins 10 minutes (après un premier déverrouillage depuis le redémarrage).	1. Laisser une vérification en arrière-plan se produire iPhone verrouillé (ou F13 avec l'écran verrouillé).	La vérification réussit (requêtes Discogs authentifiées) ; aucun « Échec de lecture Keychain » dans la console.
F17	**Pas de notification en double** AUDIT PREMIUM	Alerte déjà déclenchée et notifiée, prix inchangé.	1. Relancer plusieurs vérifications.	Aucune nouvelle notification tant que le prix ne baisse pas ; une seule notification par disque dans le Centre de notifications (une nouvelle bonne affaire remplace la précédente).
F18	**Alerte réarmée après remontée du prix** AUDIT PREMIUM	Alerte notifiée, puis prix le plus bas repassé au-dessus du prix cible (ou plus aucune offre).	1. Lancer une vérification (prix au-dessus du seuil). 2. Plus tard, le prix redescend sous le seuil : lancer une vérification.	Une nouvelle notification est envoyée, même si le prix est identique à celui déjà notifié auparavant.
F19	**Modifier le prix cible pendant une vérification** AUDIT PREMIUM LIMITE	Vérification de nombreuses alertes en cours (réseau lent conseillé).	1. Pendant la vérification, modifier le prix cible d'une alerte et enregistrer. 2. Rouvrir l'alerte une fois la vérification terminée.	Le nouveau prix cible est conservé (il n'est pas écrasé par la vérification en cours).
F20	**Supprimer une alerte retire sa notification** AUDIT PREMIUM	Notification d'alerte présente dans le Centre de notifications.	1. Supprimer l'alerte dans l'app. 2. Ouvrir le Centre de notifications.	La notification de ce disque a disparu.
F21	**Notifications refusées** LIMITE PREMIUM	Autorisation de notifications refusée dans Réglages iOS.	1. Créer une alerte dont le seuil est atteint. 2. Lancer une vérification.	L'alerte est créée et l'état « déclenchée » visible dans l'app ; indication claire que les notifications sont désactivées ; aucun crash.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
F22	**Actualisation en arrière-plan désactivée** AUDIT LIMITE PREMIUM	Réglages iOS › Général › Actualisation en arrière-plan désactivée pour l'app.	1. Créer une alerte, puis fermer l'app (balayage). 2. Rouvrir l'app plus de 15 minutes plus tard. 3. Consulter la date de dernière vérification de l'alerte.	Une vérification complète des alertes est lancée à l'ouverture de l'app (lancement ou retour au premier plan) : la date de dernière vérification est mise à jour, et une notification est envoyée si un seuil est atteint — même sans actualisation en arrière-plan.
F23	**Ouvertures rapprochées : pas de vérification en rafale** AUDIT PREMIUM LIMITE	Plusieurs alertes actives ; proxy HTTP (Proxyman) facultatif pour compter les requêtes.	1. Ouvrir l'app (une vérification part). 2. Dans les 15 minutes suivantes, quitter et rouvrir l'app plusieurs fois.	Aucune nouvelle vérification n'est relancée avant 15 minutes après la dernière vérification complète (premier plan ou arrière-plan) : pas de rafale de requêtes /marketplace/stats, le reste de l'app reste réactif.

G Recherche & Scan (16 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
G1	**Recherche texte (artiste, album, label, master)**	Réseau disponible.	1. Onglet Recherche → taper un terme.	Résultats pertinents affichés, regroupés par type.
G2	**Scan code-barres simple**	Un disque avec code-barres valide à disposition.	1. Lancer le scan → viser le code-barres.	Le bon release est identifié et proposé pour ajout à la Collection ou la Wantlist.
G3	**Scan par lot** PREMIUM	Compte premium, plusieurs disques à scanner.	1. Lancer « Scan par lot » → scanner plusieurs codes successivement → choisir le dossier → passer en revue → valider l'ajout.	Tous les codes scannés sont listés dans la revue ; l'ajout final répartit correctement vers Collection ou Wantlist selon le choix.
G4	**Tentative de scan par lot — non premium** PREMIUM	Compte non premium.	1. Essayer d'accéder au Scan par lot.	Carte verrouillée / paywall affiché.
G5	**Choix du pressage (plusieurs résultats pour un code-barres)**	Code-barres correspondant à plusieurs pressages.	1. Scanner un tel code-barres.	Écran « Choisir le pressage » affiché avec la liste des pressages candidats.
G6	**Aucun disque trouvé**	Code-barres invalide ou non référencé.	1. Scanner ce code.	Message « Aucun disque trouvé », pas de crash, possibilité de réessayer.
G7	**Fiches Artiste / Label / Master**	Résultat de recherche pertinent.	1. Toucher un artiste, puis un label, puis un master depuis les résultats.	Chaque fiche détail s'ouvre avec les informations et la discographie associée.
G8	**Recherche vide ou uniquement des espaces** LIMITE	Champ de recherche vide.	1. Valider une recherche vide ou composée uniquement d'espaces.	Aucune requête réseau inutile envoyée, ou résultat neutre sans erreur affichée.
G9	**Scan du même code-barres deux fois rapidement** LIMITE	Scan simple en cours.	1. Scanner deux fois de suite très rapidement le même disque.	Pas d'ajout en double ; la deuxième détection est soit ignorée, soit redemande confirmation.
G10	**Scan en mauvaises conditions (flou, code partiel)** LIMITE	Code-barres partiellement masqué ou image floue.	1. Tenter le scan dans ces conditions.	Pas de faux positif (mauvais disque identifié) ; l'app continue d'essayer ou signale l'échec sans se bloquer.
G11	**Perte réseau en pleine recherche** LIMITE	Recherche texte en cours d'exécution.	1. Activer le mode avion juste après avoir lancé la recherche.	Message d'erreur réseau clair ; la recherche peut être relancée normalement au retour du réseau.
G12	**Valider le scan par lot avec 0 code scanné** LIMITE PREMIUM	Écran de revue du scan par lot ouvert sans avoir scanné quoi que ce soit.	1. Toucher le bouton de validation.	Bouton désactivé ou message explicite ; aucun ajout vide déclenché.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
G13	**Frappe rapide pendant une recherche** AUDIT RÉGRESSION	Collection en cours de chargement (forte activité réseau).	1. Taper, effacer et retaper rapidement plusieurs termes de recherche.	Jamais de message d'erreur technique (« CancellationError ») ; les résultats affichés correspondent toujours au dernier texte saisi, jamais à une recherche précédente.
G14	**Ouverture rapide de l'onglet Recherche** AUDIT	Grande collection et grande wantlist.	1. Ouvrir l'onglet Recherche à plusieurs reprises. 2. Rechercher un disque possédé et un disque en wantlist.	Ouverture instantanée ; les indicateurs « en collection » / « en wantlist » sont corrects.
G15	**Scan par lot : ajouts rapprochés puis tags** AUDIT RÉGRESSION PREMIUM	5+ disques à scanner.	1. Scanner les disques et valider l'ajout groupé à la collection. 2. Ajouter un tag différent à chacun.	Tous les disques sont ajoutés ; chacun garde uniquement son tag (aucun mélange de tags entre disques ajoutés dans la même seconde) ; aucun disque ne disparaît.
G16	**Quota Discogs sous forte charge** AUDIT LIMITE	Réseau disponible, compte avec grande collection.	1. Lancer simultanément : téléchargement hors ligne complet, ouverture de Stats, plusieurs recherches.	Aucune erreur « Trop de requêtes » ni erreur d'authentification ; tout finit par se charger (un ralentissement est acceptable).

H Fiche détail d'un release (16 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
H1	**Affichage des sections**	Fiche détail ouverte.	1. Parcourir la fiche : infos, tracklist, images, vidéos.	Toutes les sections se chargent sans erreur ni contenu manquant.
H2	**Visionneuse d'images**	Release avec plusieurs images.	1. Toucher une pochette → zoomer → swiper entre les images.	Zoom fluide, navigation entre images sans à-coup.
H3	**Lecture vidéo YouTube intégrée**	Release avec vidéo associée.	1. Toucher la vignette vidéo.	Le lecteur YouTube embarqué se lance et joue correctement.
H4	**Marketplace Discogs**	Release présent sur le marketplace Discogs.	1. Ouvrir la section Marketplace.	Prix le plus bas, nombre en vente et estimation par état affichés correctement, ou « Indisponible » si pas de données.
H5	**Édition prix d'achat / état du disque** PREMIUM	Compte premium, exemplaire en collection.	1. Ouvrir l'édition du prix d'achat → saisir prix, réduction, état → enregistrer.	Le prix d'achat net (prix – réduction) est recalculé et persisté.
H6	**Suivi de cote verrouillé — non premium** PREMIUM	Compte non premium.	1. Ouvrir la fiche d'un exemplaire en collection.	La zone de suivi de cote affiche une carte verrouillée plutôt que les valeurs.
H7	**Comparaison prix payé vs cote actuelle** PREMIUM	Exemplaire avec prix d'achat renseigné, compte premium.	1. Observer l'écart affiché entre prix payé et cote Discogs actuelle.	Écart calculé et affiché correctement (plus-value/moins-value).
H8	**Release sans image de pochette** LIMITE	Release dont Discogs ne fournit aucune image.	1. Ouvrir la fiche détail de ce release.	Image de remplacement (placeholder) affichée, pas d'espace vide cassé ni de crash d'`AsyncCoverImage`.
H9	**Tracklist vide** LIMITE	Release sans piste renseignée côté Discogs.	1. Ouvrir la section tracklist.	Section masquée ou message « non renseigné », pas de liste vide avec en-tête orpheline.
H10	**Vidéo YouTube indisponible** LIMITE	Vidéo associée supprimée ou bloquée dans la région.	1. Toucher la vignette vidéo.	Message d'erreur du lecteur, pas de crash de l'app ni d'écran noir permanent.
H11	**Prix d'achat négatif ou non numérique** LIMITE PREMIUM	Champ de saisie du prix d'achat ouvert.	1. Saisir une valeur négative, puis des lettres.	Validation refusée ou valeur ignorée ; aucune valeur invalide persistée dans le suivi de cote.
H12	**Marketplace dans une devise non supportée** LIMITE	Release vendu uniquement dans une devise rare/non gérée par l'app.	1. Ouvrir la section Marketplace de ce release.	Affichage brut de la devise d'origine ou message « conversion indisponible », jamais un montant erroné silencieusement mal converti.
H13	**Ouverture rapide d'une fiche** AUDIT	Grande collection et grande wantlist en cache.	1. Ouvrir successivement plusieurs fiches de disques possédés et non possédés.	Statut collection / wantlist affiché instantanément, sans latence à l'ouverture.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
H14	**Ajout à la collection avec Discogs injoignable** AUDIT RÉGRESSION	Network Link Conditioner sur « 100% Loss ».	1. Ajouter le disque à la collection depuis sa fiche. 2. Rétablir le réseau et attendre la synchro. 3. Vérifier sur discogs.com.	Message « Discogs ne répond pas… » ; le bouton reste « En collection » ; un seul exemplaire ajouté sur Discogs (plus de doublon).
H15	**Retirer tous les exemplaires, réseau coupé en cours** AUDIT LIMITE	Release possédée en 3 exemplaires.	1. « Supprimer tous les exemplaires ». 2. Couper le réseau juste après la confirmation. 3. Rétablir le réseau.	Tous les exemplaires finissent retirés sur Discogs ; aucun message « Échec définitif » pour un exemplaire déjà retiré.
H16	**Ajout refusé par Discogs** AUDIT LIMITE	Release supprimée/fusionnée côté Discogs, fiche encore ouverte dans l'app.	1. Toucher « Collection » pour l'ajouter.	Message « Impossible d'ajouter ce disque sur Discogs » ; le bouton revient à l'état non ajouté ; rien n'est mis en file.

I Statistiques (18 tests)

PREMIUM

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
I1	**Accès à l'onglet Stats — non premium** PREMIUM	Compte non premium.	1. Ouvrir l'onglet Stats.	Carte verrouillée / paywall affiché à la place des graphiques.
I2	**Cartes résumé** PREMIUM	Compte premium.	1. Ouvrir l'onglet Stats.	Cartes Collection / Wantlist / Artistes affichent les bons totaux.
I3	**Derniers ajouts** PREMIUM	Ajouts récents à la collection.	1. Observer la section « Derniers ajouts ».	Les ajouts les plus récents apparaissent en premier.
I4	**Classement des artistes** PREMIUM	Collection avec plusieurs artistes.	1. Faire défiler verticalement le classement.	Défilement fluide, tous les artistes accessibles.
I5	**Répartition par genre** PREMIUM	Collection avec genres variés.	1. Toucher une portion du camembert → « Voir ».	Filtre appliqué correctement vers la liste des albums de ce genre.
I6	**Répartition par support (+ détail taille vinyle)** PREMIUM	Collection avec vinyles de tailles différentes.	1. Sélectionner « Vinyles » dans le camembert support.	Détail par taille de vinyle affiché en fondu sous le camembert.
I7	**Répartition par label** PREMIUM	Collection avec plusieurs labels.	1. Toucher une portion → « Voir ».	Filtre vers la liste des albums du label correspondant.
I8	**Sorties originales par année/décennie** PREMIUM	Collection avec dates de sortie variées.	1. Changer la granularité (Par année / Par décennie).	Le graphique se met à jour sans perte de données.
I9	**Palmarès d'écoute & podiums** PREMIUM	Historique d'écoute enregistré (ListeningLogStore).	1. Consulter les podiums du mois et de l'année.	Classements cohérents avec le journal d'écoute réel.
I10	**Collection vide** LIMITE PREMIUM	Compte premium avec une collection à 0 élément.	1. Ouvrir l'onglet Stats.	État vide adapté pour chaque section (pas de camembert à 0 portion ni de division par zéro visible).
I11	**Un seul genre / un seul artiste** LIMITE PREMIUM	Collection dont tous les exemplaires partagent le même genre.	1. Ouvrir la répartition par genre.	Camembert à une seule portion (100%) affiché correctement, pas de légende vide à côté.
I12	**Changement d'année pendant l'affichage des podiums** LIMITE PREMIUM	App ouverte sur les podiums à cheval sur le passage à minuit le 31/12.	1. Laisser l'app ouverte sur cet écran au moment du changement d'année.	Pas de plantage ni d'affichage incohérent ; au pire, un rafraîchissement manuel suffit à remettre les podiums à jour.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
I13	**Classement « Les plus écoutés » — bascule Albums/Artistes** PREMIUM	Compte premium, au moins 5 écoutes enregistrées pour les deux classements.	1. Dans Tops & Palmarès, basculer le sélecteur segmenté entre « Albums » et « Artistes ».	Le contenu de la carte change instantanément entre les deux classements, sans changer d'emplacement sur l'écran (même carte, pas deux cartes empilées).
I14	**Classement artistes — défilement 5→20** PREMIUM	Au moins 6 artistes distincts dans le palmarès d'écoute.	1. Ouvrir l'onglet « Artistes » du classement. 2. Faire défiler verticalement à l'intérieur de la carte.	5 artistes visibles par défaut ; le défilement interne en révèle jusqu'à 20 ; l'indice « Faire défiler… » n'apparaît que s'il y a plus de 5 résultats.
I15	**Vignette d'artiste Apple Music dans le classement** LIMITE PREMIUM	Au moins un artiste du palmarès reconnu par Apple Music, au moins un non reconnu.	1. Ouvrir l'onglet « Artistes » du classement et observer les vignettes.	Photo carrée (coins arrondis, même taille que les pochettes album) pour les artistes reconnus ; icône micro grisée pour les autres — jamais d'erreur visible, jamais de vignette qui reste bloquée en chargement.
I16	**Ouverture de Stats sur une grosse collection** AUDIT PREMIUM	Collection de 1000+ disques en cache.	1. Ouvrir l'onglet Stats à plusieurs reprises.	Affichage rapide des répartitions, sans gel à l'ouverture ni pendant la résolution des années (rendu fluide toutes les 1,5 s).
I17	**Total investi avec service de change indisponible** AUDIT PREMIUM LIMITE	Prix d'achat dans plusieurs devises, dont SEK ou AUD ; api.frankfurter.dev bloqué (proxy) ou réseau dégradé.	1. Ouvrir Stats et observer le total investi.	Total affiché en quelques secondes (pas d'attente longue) ; les montants SEK/AUD sont convertis approximativement, jamais comptés à 1:1 dans la devise par défaut.
I18	**Progression de la résolution des années** AUDIT RÉGRESSION PREMIUM	Nombreux masters non résolus.	1. Ouvrir Stats (sorties originales). 2. Naviguer vers la Collection en tri « Rangement » puis revenir sur Stats.	La barre de progression avance jusqu'à 100 % ; elle ne se fige plus lorsqu'un autre écran demande aussi des années.

J Réglages — Général (19 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
J1	**Profil utilisateur**	Connecté.	1. Réglages → toucher la fiche profil.	Nom d'utilisateur, avatar et infos de compte affichés correctement.
J2	**Gestion des tags**	Au moins un tag existant.	1. Réglages → Gestion des tags → créer, renommer, fusionner, supprimer un tag.	Chaque opération se reflète immédiatement sur les exemplaires concernés, sans doublon après fusion.
J3	**Dossier d'ajout par défaut**	Plusieurs dossiers Discogs.	1. Réglages → changer le dossier d'ajout par défaut.	Les prochains ajouts (recherche, scan) proposent ce dossier par défaut.
J4	**Règle de rangement—**		1. Réglages → modifier la règle de rangement.	Le guide de rangement (famille D) reflète la nouvelle règle.
J5	**Trier par nom de famille (toggle)**	Collection avec artistes à particule/article.	1. Activer puis désactiver l'option.	Le tri de la collection et le guide de rangement basculent cohéremment entre les deux conventions.
J6	**Arrêt automatique de lecture**	—	1. Modifier le réglage puis déclencher une lecture (Live Activity).	Le comportement d'arrêt automatique respecte la durée choisie.
J7	**Mode d'affichage par défaut**	—	1. Changer le mode d'affichage par défaut → relancer l'app ou changer d'onglet et revenir.	Le mode choisi est bien celui utilisé à la prochaine ouverture de la Collection.
J8	**Couleur du thème** PREMIUM	Compte premium.	1. Réglages → Couleur du thème → tester les 8 palettes.	Chaque palette s'applique immédiatement à toute l'app (accent, icônes, etc.).
J9	**Thème — perte du premium** PREMIUM RÉGRESSION	Palette premium active, puis perte du statut premium.	1. Désactiver le compte premium (option développeur ou expiration réelle).	L'app revient automatiquement au thème par défaut (ThemeManager.revertToDefaultIfNeeded).
J10	**Devise par défaut—**		1. Changer la devise par défaut.	Tous les montants affichés (prix d'achat, cote, marketplace) utilisent la nouvelle devise, avec conversion correcte.
J11	**Champs personnalisés (prix d'achat / état)**	—	1. Modifier les champs personnalisés associés au prix d'achat et à l'état du disque.	Les champs choisis sont bien ceux utilisés lors de l'édition d'un exemplaire.
J12	**Renommer un tag avec un nom vide** LIMITE	Au moins un tag existant.	1. Ouvrir la gestion des tags → vider complètement le nom d'un tag → valider.	Validation refusée ou nom inchangé ; aucun tag à nom vide créé.
J13	**Renommer un tag vers un nom déjà existant** LIMITE	Deux tags distincts existants (ex. « Rock » et « Pop »).	1. Renommer « Pop » en « Rock ».	Comportement explicite et cohérent : soit fusion automatique des deux tags, soit refus avec message clair — jamais deux tags distincts avec le même nom affiché.
J14	**Fusionner deux tags appliqués aux mêmes exemplaires** LIMITE	Un exemplaire portant à la fois les tags « A » et « B ».	1. Fusionner le tag « A » dans le tag « B ».	L'exemplaire ne porte plus qu'un seul tag « B » (pas de doublon du même tag sur un exemplaire).

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
J15	**Dossier par défaut supprimé sur Discogs.com** LIMITE	Dossier configuré comme dossier d'ajout par défaut, supprimé via le site Discogs.	1. Rafraîchir l'app. 2. Tenter un nouvel ajout.	L'app retombe sur un dossier valide (ex. « Uncategorized ») sans crash ni ajout silencieusement perdu.
J16	**Connexion Apple Music depuis Réglages**	Compte Apple Music non encore autorisé pour cette app.	1. Réglages → section « Apple Music » → toucher « Connecter Apple Music ».	Invite système d'autorisation Apple Music affichée ; après acceptation, le statut passe à « Apple Music connecté » si un abonnement actif est détecté, sinon un message explicite indique l'absence d'abonnement.
J17	**Statut Apple Music déjà connecté**	Autorisation déjà accordée et abonnement actif.	1. Rouvrir Réglages → section « Apple Music ».	Ligne « Apple Music connecté » avec coche verte, sans redemander l'autorisation ni relancer de vérification visible.
J18	**Autorisé mais sans abonnement actif** LIMITE	Autorisation Apple Music accordée, mais aucun abonnement actif sur le compte Apple.	1. Ouvrir Réglages → section « Apple Music » après avoir accordé l'autorisation sans être abonné.	Message explicite sous le bouton (« Autorisation accordée, mais aucun abonnement Apple Music actif détecté ») plutôt qu'un simple échec silencieux.
J19	**Changement de devise reçu d'un autre appareil** AUDIT PREMIUM 2 APPAREILS	Synchro iCloud active sur 2 appareils, collection volumineuse.	1. Changer la devise par défaut sur l'appareil 1. 2. Observer l'appareil 2 (collection ouverte).	La devise change sur l'appareil 2 ; la collection n'est rechargée qu'une fois (pas 4) et sa synchro de fond va au bout.

K Réglages — Export & sauvegarde (10 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
K1	**Export CSV complet** PREMIUM	Compte premium, collection non vide, réseau disponible.	1. Réglages → Export → Export CSV.	Fichier CSV généré avec toutes les métadonnées, notes et tags ; partage/enregistrement fonctionnel.
K2	**Export PDF « Déclaration de collection »** PREMIUM	Compte premium, collection non vide.	1. Réglages → Export → Déclaration de collection (PDF).	PDF généré avec : page de garde (compte, date, nombre d'exemplaires, total investi, valeur Discogs) sous le nom « Spinfolio » ; tableau paginé (album / format-année / état / prix d'achat) avec miniatures de pochettes ; texte non inversé/mirroité.
K3	**Tentative d'export — non premium** PREMIUM	Compte non premium.	1. Essayer d'exporter en CSV ou PDF.	Carte verrouillée / paywall affiché, aucun fichier généré.
K4	**Export avec collection vide**	Dossier filtré vide ou collection vide.	1. Lancer un export.	Message d'erreur « Collection vide », pas de fichier corrompu généré.
K5	**Export sans connexion**	Mode avion activé.	1. Lancer un export nécessitant les pochettes/cote à jour.	Message d'erreur réseau clair, pas de crash.
K6	**Perte du premium pendant un export en cours** LIMITE PREMIUM	Export CSV/PDF lancé, premium désactivé juste après (option développeur).	1. Désactiver le premium pendant la génération.	L'export en cours se termine normalement (pas interrompu brutalement), ou échoue avec message clair si vraiment coupé à mi-chemin.
K7	**Caractères spéciaux dans les tags/notes exportés** LIMITE PREMIUM	Un exemplaire avec guillemets, virgules et retours à la ligne dans ses notes/tags.	1. Exporter en CSV. 2. Ouvrir le fichier dans Numbers/Excel.	Le CSV reste valide (échappement correct des guillemets/virgules/retours ligne), aucune colonne décalée.
K8	**Export d'une collection à exactement 1 exemplaire** LIMITE PREMIUM	Dossier filtré à 1 seul exemplaire.	1. Exporter en CSV puis en PDF.	Les deux fichiers se génèrent normalement avec une seule ligne/page de contenu, pas de division par zéro sur les totaux/moyennes.
K9	**Restauration d'une sauvegarde propagée à iCloud** AUDIT DEV PREMIUM 2 APPAREILS	Build Debug, synchro iCloud active sur 2 appareils, sauvegarde JSON exportée auparavant.	1. Modifier quelques tags et sessions d'écoute. 2. Options développeur › restaurer la sauvegarde sur l'appareil 1. 3. Observer l'appareil 2.	L'appareil 2 reflète l'état restauré : tags et sessions de la sauvegarde présents, tags absents de la sauvegarde retirés.
K10	**Sauvegarde contenant un tag en double** AUDIT DEV LIMITE	Fichier de sauvegarde édité à la main : un exemplaire avec deux fois le même tag.	1. Restaurer ce fichier. 2. Ajouter puis retirer un tag sur cet exemplaire.	Aucun crash ; le tag n'apparaît qu'une fois sur l'exemplaire.

L Premium — Paywall (SubscriptionStoreView), achat, restauration, dégradation (16 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
L1	**Ouverture de la paywall — tous les points d'entrée**	Compte non premium.	1. Ouvrir la paywall depuis : Réglages, une carte verrouillée (ex. Suivi de cote), une fonctionnalité premium en fiche détail, et le lancement initial si applicable.	Dans tous les cas, la même `SubscriptionStoreView` s'affiche avec bannière, liste de fonctionnalités et forfaits natifs.
L2	**Achat de l'abonnement annuel**	Scheme Xcode avec `Spinlog.storekit`, ou sandbox après validation Apple.	1. Sélectionner le forfait annuel dans le picker natif → confirmer l'achat.	Achat validé, statut premium activé immédiatement, fermeture automatique de la paywall avec retour haptique de succès.
L3	**Achat de l'abonnement mensuel**	Idem L2.	1. Sélectionner le forfait mensuel → confirmer l'achat.	Idem L2 pour le forfait mensuel.
L4	**Annulation d'un achat en cours**	Feuille d'achat StoreKit affichée.	1. Annuler avant confirmation (Face ID/Touch ID annulé ou bouton Annuler).	Retour à la paywall sans erreur affichée, statut premium inchangé.
L5	**Restauration des achats (bouton natif)**	Abonnement déjà actif sur le compte Apple.	1. Paywall → bouton natif « Restaurer les achats ».	Le statut premium est restauré sans nouvel achat, via `AppStore.sync()` déclenché par le composant natif.
L6	**Liens CGU / Confidentialité natifs**	Paywall affichée.	1. Toucher les boutons natifs de mentions légales (`storeButton(.policies)`).	Les deux pages s'ouvrent correctement (CLUF standard Apple et page de confidentialité Spinfolio) via `subscriptionStorePolicyDestination`.
L7	**Fermeture de la paywall (bouton natif)**	Paywall affichée.	1. Toucher le bouton de fermeture automatique fourni par `SubscriptionStoreView`.	Retour à l'écran précédent sans achat.
L8	**Perte du statut premium — coupure de toutes les fonctions** RÉGRESSION	Compte premium actif utilisant iCloud sync, mode hors ligne et au moins une alerte wantlist.	1. Désactiver le premium (option développeur ou expiration réelle de l'abonnement).	Toutes les fonctions premium se coupent : synchro iCloud stoppée, auto-sync hors ligne stoppé, vérification/notifications d'alertes wantlist stoppées, thème repassé par défaut.
L9	**Reprise automatique après ré-abonnement** RÉGRESSION	Suite à L8, avec des alertes wantlist existantes.	1. Réactiver le premium sans relancer l'app.	La synchro iCloud et les vérifications d'alertes reprennent immédiatement (écoute de `.premiumStatusChanged`), sans relancer l'app.
L10	**Option développeur « Compte Premium »** DEV	Build Debug.	1. Réglages → Options développeur → basculer le compte premium.	Le statut bascule immédiatement dans toute l'app ; ne force jamais un retour à `false` si un vrai abonnement StoreKit est actif.
L11	**`subscriptionGroupID` ne correspond pas au groupe réel** LIMITE	Build sandbox/production pointant vers le vrai App Store (pas `Spinlog.storekit`).	1. Ouvrir la paywall.	Si l'ID ne correspond pas au groupe réel configuré dans App Store Connect, la paywall reste vide/vide de forfaits — à vérifier explicitement avant chaque soumission, ce n'est pas détectable en test local avec le fichier `.storekit`.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
L12	**Achat avec restriction parentale active (Ask to Buy)** LIMITE	Compte enfant avec autorisation parentale requise.	1. Lancer un achat depuis ce compte.	L'achat passe en état « en attente » (`.pending`) sans erreur ni fermeture prématurée de la paywall ; le statut premium s'active automatiquement si le parent approuve plus tard.
L13	**Restauration sans aucun achat existant** LIMITE	Compte Apple n'ayant jamais souscrit.	1. Toucher « Restaurer les achats ».	Aucune erreur bloquante ; le statut premium reste simplement inactif, message neutre si le composant natif en affiche un.
L14	**Essai gratuit déjà utilisé précédemment** LIMITE	Compte Apple ayant déjà consommé l'essai gratuit de l'abonnement annuel.	1. Rouvrir la paywall et sélectionner l'abonnement annuel.	Le prix plein est proposé directement, sans ré-afficher la mention d'essai gratuit (comportement géré nativement par StoreKit, à vérifier visuellement).
L15	**Achat interrompu par un appel/notification système** LIMITE	Achat en cours de confirmation (Face ID).	1. Recevoir un appel ou une notification système pendant la confirmation.	L'achat reprend ou peut être relancé proprement au retour dans l'app ; pas de double facturation ni d'état bloqué.
L16	**Family Sharing — abonnement déjà actif via un autre membre** LIMITE	Abonnement familial partagé, achat déjà fait par un autre membre du groupe familial.	1. Ouvrir la paywall sur un appareil d'un autre membre de la famille.	Le statut premium est reconnu comme actif sans nouvel achat, si le partage familial est activé pour ce produit.

M Synchronisation iCloud (21 tests)

PREMIUM — nécessite 2 appareils physiques pour la majorité des cas (le Simulateur et le mode « Designed for iPad » sont peu fiables pour les push CloudKit).

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
M1	**Activation de la synchro (1er appareil)** PREMIUM	Compte premium, iCloud activé sur l'appareil.	1. Réglages → vérifier que la synchro iCloud est active.	Aucune erreur, synchro démarrée.
M2	**Réception sur un 2e appareil** PREMIUM 2 APPAREILS	Même compte Discogs et même compte iCloud sur 2 appareils réels, appareil 1 avec des tags/sessions existants.	1. Connecter l'appareil 2 avec le même compte.	Tags, journal d'écoute, préférences de tri/affichage et alertes wantlist de l'appareil 1 apparaissent sur l'appareil 2.
M3	**Propagation appareil 1 → appareil 2** PREMIUM 2 APPAREILS	Suite à M2.	1. Ajouter un tag sur l'appareil 1.	Le tag apparaît sur l'appareil 2 en quelques secondes.
M4	**Propagation appareil 2 → appareil 1** PREMIUM 2 APPAREILS	Suite à M2.	1. Changer une préférence de tri sur l'appareil 2.	La préférence se reflète sur l'appareil 1.
M5	**Propagation d'une suppression d'alerte** PREMIUM 2 APPAREILS	Alerte wantlist créée et synchronisée sur les 2 appareils.	1. Supprimer l'alerte sur l'appareil 1.	L'alerte disparaît aussi sur l'appareil 2.
M6	**Premium activé après usage prolongé en gratuit** PREMIUM RÉGRESSION	Compte utilisé en gratuit avec des tags/sessions/préférences locales existantes, PUIS passage au premium.	1. Souscrire au premium alors que des données locales préexistent. 2. Vérifier dans un 2e appareil (ou après réinstallation) que ces données sont bien présentes.	Les données locales préexistantes sont poussées vers iCloud lors de l'activation du premium (régression « push initial jamais déclenché » corrigée — garde `syncEngine != nil` dans `hydrateActiveZone()`).
M7	**Option développeur « Forcer une nouvelle poussée initiale »** DEV PREMIUM	Compte potentiellement affecté par un ancien `pushDoneKey` resté à `true` par erreur.	1. Options développeur → Forcer une nouvelle poussée initiale.	Resynchronisation complète déclenchée, toutes les données locales repoussées vers iCloud.
M8	**Isolation des données entre comptes** PREMIUM 2 APPAREILS	iCloud actif, changement de compte Discogs (voir A4).	1. Changer de compte Discogs sur un appareil avec iCloud actif.	Chaque compte Discogs a sa propre zone CloudKit (`account-<username>`) ; aucune fuite de données entre comptes.
M9	**Arrêt de la synchro à la perte du premium** RÉGRESSION	Voir L8.	1. Perdre le statut premium.	Plus aucun appel CloudKit déclenché ; les données restent disponibles en local en lecture.
M10	**Coupure réseau pendant une synchro** PREMIUM	Synchro en cours.	1. Activer le mode avion pendant une modification, puis le désactiver.	Reprise automatique de la synchro au retour du réseau, sans perte ni duplication de données.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
M11	**Poussée massive ne bloque pas l'interface au démarrage** RÉGRESSION LIMITE PREMIUM	Backlog important en attente (ex. 150+ enregistrements après une poussée initiale forcée).	1. Relancer l'app alors qu'un gros backlog reste à envoyer. 2. Observer la fluidité de l'interface pendant les premières ~20 secondes.	L'envoi se fait par lots de 25 enregistrements (pas 1 par 1) ; l'interface reste utilisable (scroll, navigation) pendant que le lot se vide en arrière-plan.
M12	**App fermée en plein milieu du drainage de la file** LIMITE PREMIUM	Backlog partiellement envoyé, app forcée à quitter avant la fin.	1. Forcer la fermeture de l'app pendant l'envoi d'un lot. 2. Relancer l'app.	La synchro reprend au prochain lancement exactement où elle s'était arrêtée (état persisté par `CKSyncEngine`), sans doublon ni perte de changement.
M13	**Quota iCloud dépassé pendant un envoi** LIMITE PREMIUM	Compte iCloud avec un espace de stockage saturé (ou simulé).	1. Déclencher un envoi de changements alors que le quota est dépassé.	Erreur définitive : l'envoi de cet enregistrement est abandonné (log « abandonné (erreur définitive) »), sans nouvel essai toutes les 5 s ni crash. La prochaine modification locale le renverra une fois de l'espace libéré ; aucune perte des données locales.
M14	**Compte iCloud déconnecté en cours de synchro** LIMITE PREMIUM	Synchro en cours ; déconnexion du compte iCloud dans Réglages système pendant ce temps.	1. Déconnecter le compte iCloud de l'appareil pendant un envoi en cours.	L'évènement `accountChange` est capté : le moteur de synchro est recréé à neuf (ancien état effacé) et l'app conserve ses données locales, sans crash. À la reconnexion iCloud, la synchro reprend sans relancer l'app et repousse les données locales (voir M18).
M15	**Déconnexion Discogs avec changements iCloud en attente** AUDIT RÉGRESSION PREMIUM 2 APPAREILS	Compte A sur 2 appareils, synchro active.	1. Appareil 1 en mode avion : modifier les tags de plusieurs disques. 2. Se déconnecter du compte A, désactiver le mode avion, se connecter au compte B. 3. Attendre quelques minutes, observer l'appareil 2 (compte A). 4. Sur l'appareil 1, revenir au compte A.	Étape 3 : les tags du compte A sont intacts sur l'appareil 2 (jamais vidés). Étape 4 : les modifications faites hors ligne partent alors et apparaissent sur l'appareil 2.
M16	**Préférences non mélangées entre comptes Discogs** AUDIT PREMIUM 2 APPAREILS	Comptes A et B avec règles de rangement différentes.	1. Sur l'appareil 1, passer du compte A au compte B puis modifier une préférence. 2. Observer l'appareil 2 resté sur le compte A.	Les préférences du compte A sur l'appareil 2 ne changent pas.
M17	**Modification simultanée du même disque** AUDIT PREMIUM 2 APPAREILS LIMITE	Synchro active sur 2 appareils.	1. Mettre les deux appareils en mode avion. 2. Modifier différemment les tags du même disque sur chacun. 3. Rétablir le réseau sur les deux.	Les deux appareils convergent vers le même état en moins d'une minute ; pas d'erreurs répétées en boucle dans la console ; aucun autre disque affecté.
M18	**Déconnexion puis reconnexion iCloud** AUDIT PREMIUM	Synchro active.	1. Réglages iOS : se déconnecter d'iCloud. 2. Se reconnecter au même compte iCloud, sans relancer l'app. 3. Modifier un tag.	La synchro reprend d'elle-même ; les données locales sont repoussées ; la modification apparaît sur un autre appareil du même compte.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
M19	**Changement de compte iCloud** AUDIT PREMIUM LIMITE	Deux identifiants Apple disponibles.	1. Se déconnecter d'iCloud et se connecter avec un autre identifiant Apple. 2. Ouvrir l'app.	Les données locales sont conservées et poussées vers le nouveau compte iCloud ; rien de l'ancien compte iCloud n'est mélangé ; pas de boucle d'erreurs.
M20	**Pas d'enregistrements parasites dans CloudKit** AUDIT PREMIUM DEV	Accès au CloudKit Dashboard (environnement de développement).	1. Hors ligne, ajouter un disque et le taguer. 2. Rétablir le réseau et attendre la synchro. 3. Inspecter les enregistrements TagAssignment de la zone account-<username>.	Aucun enregistrement nommé « tags_- » (identifiant négatif temporaire) ; le tag est présent sous l'identifiant définitif de l'exemplaire.
M21	**Première synchro d'un gros volume** AUDIT PREMIUM 2 APPAREILS LIMITE	Appareil 1 avec 500+ disques tagués ; appareil 2 jamais synchronisé.	1. Activer la synchro sur l'appareil 2 et faire défiler la Collection pendant la réception.	Tous les tags arrivent ; l'interface reste fluide pendant la réception (pas de saccades à chaque lot reçu).

N Mode hors ligne (18 tests)

PREMIUM

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
N1	**Téléchargement initial complet** PREMIUM	Compte premium, réseau disponible.	1. Réglages → Mode hors ligne → « Télécharger toute ma collection ».	Téléchargement de la collection et des pochettes haute résolution, barre de progression cohérente.
N2	**Consultation hors ligne après téléchargement** PREMIUM	Téléchargement N1 terminé.	1. Activer le mode avion. 2. Parcourir Collection, fiches détail, prix.	Toutes les données et pochettes restent consultables sans réseau.
N3	**Synchronisation manuelle** PREMIUM	Archive locale déjà présente.	1. « Synchroniser maintenant ».	Mise à jour incrémentale sans tout retélécharger.
N4	**Actualisation automatique** PREMIUM	Modification de la collection faite sur Discogs.com.	1. Rouvrir l'app après un délai raisonnable.	L'auto-sync se déclenche et reflète les changements faits sur Discogs.com.
N5	**Vider le cache d'images** PREMIUM	Pochettes en cache.	1. Réglages → Mode hors ligne → Vider le cache d'images.	Espace de stockage libéré, confirmation affichée, pochettes rechargées à la demande ensuite.
N6	**Affichage de l'espace de stockage** PREMIUM	Archive locale présente.	1. Observer la section Espace de stockage.	Taille affichée cohérente avec le volume réellement téléchargé.
N7	**Option grisée — non premium** PREMIUM	Compte non premium.	1. Réglages → Mode hors ligne.	Option verrouillée / renvoi vers la paywall, aucun téléchargement possible.
N8	**Perte du premium pendant mode hors ligne actif** RÉGRESSION	Voir L8, avec mode hors ligne actif.	1. Perdre le statut premium.	L'auto-sync hors ligne s'arrête (`OfflineDownloadManager.autoSyncIfNeeded` gate) ; l'archive déjà téléchargée reste consultable en lecture.
N9	**Stockage de l'appareil plein pendant le téléchargement** LIMITE PREMIUM	Appareil avec très peu d'espace disponible.	1. Lancer le téléchargement complet dans ces conditions.	Erreur claire dès que l'espace est insuffisant ; pas de téléchargement partiel silencieusement corrompu.
N10	**App mise en arrière-plan pendant le téléchargement** LIMITE PREMIUM	Téléchargement complet en cours.	1. Mettre l'app en arrière-plan (bouton Accueil) pendant le téléchargement.	Reprise propre au retour au premier plan, ou reprise à la prochaine ouverture si le système a coupé la tâche — jamais un état « à moitié téléchargé » signalé comme complet.
N11	**Archive locale périmée** LIMITE PREMIUM	Dernière synchronisation hors ligne très ancienne (plusieurs semaines).	1. Consulter la collection hors ligne avec une archive très ancienne.	Bannière/indication claire que les données peuvent être obsolètes (voir `OfflineBannerView`), pas présenté comme à jour.
N12	**Ajout hors ligne puis retrait avant synchro** AUDIT RÉGRESSION	Mode avion, cache récent.	1. Ajouter un disque à la collection. 2. Le retirer (fiche ou liste). 3. Rétablir le réseau.	Le disque n'apparaît jamais sur discogs.com ; aucun message d'erreur de synchronisation.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
N13	**Ajout hors ligne puis déplacement avant synchro** AUDIT	Mode avion, plusieurs dossiers.	1. Ajouter un disque (dossier X). 2. Le déplacer vers le dossier Y. 3. Rétablir le réseau.	Le disque est ajouté directement dans le dossier Y sur discogs.com ; aucun message d'erreur.
N14	**Tags d'un disque ajouté hors ligne** AUDIT RÉGRESSION	Mode avion.	1. Ajouter un disque et lui appliquer deux tags. 2. Rétablir le réseau, attendre la synchro, puis rafraîchir la collection.	Le disque apparaît avec ses deux tags après le rafraîchissement (ils ne sont plus perdus à la synchro).
N15	**File hors ligne et changement de compte** AUDIT RÉGRESSION	Comptes A et B ; mode avion.	1. Avec le compte A, ajouter un disque et en retirer un autre. 2. Se déconnecter, se connecter au compte B, rétablir le réseau. 3. Plus tard, se reconnecter au compte A.	Étape 2 : rien n'est appliqué au compte B. Étape 3 : les deux actions sont appliquées au compte A.
N16	**Pas de faux « hors ligne » au lancement** AUDIT	Réseau disponible, app fermée.	1. Lancer l'app et observer les premières secondes.	Aucun bandeau hors ligne furtif ; la collection se rafraîchit depuis Discogs dès le lancement.
N17	**Synchro auto sur Wi-Fi uniquement** PREMIUM	Synchro automatique Wi-Fi activée, dernière synchro de plus de 6 h.	1. Ouvrir l'app en données cellulaires (Wi-Fi coupé). 2. Passer en Wi-Fi et revenir au premier plan.	Aucun téléchargement automatique en cellulaire ni en Mode données réduites ; il démarre en Wi-Fi.
N18	**Téléchargement hors ligne et wantlist modifiée ailleurs** AUDIT PREMIUM	Archive hors ligne présente ; un élément retiré de la wantlist sur discogs.com depuis.	1. Relancer « Télécharger toute ma collection ». 2. Passer en mode avion et ouvrir la Wantlist.	L'élément retiré ailleurs n'apparaît plus hors ligne.

O Widgets & Live Activity (13 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
O1	**Ajout du widget « Album aléatoire »**	App installée.	1. Ajouter le widget sur l'écran d'accueil.	Le widget s'affiche avec une pochette aléatoire de la collection.
O2	**Widget reflète le statut premium**	Basculer premium / non premium.	1. Observer le widget après un changement de statut premium.	Le widget adapte son affichage (verrouillé/débloqué) selon le statut premium réel, après rechargement.
O3	**Rafraîchissement après changement de collection**	Widget installé.	1. Ajouter un album à la collection.	Le widget se met à jour avec un nouveau tirage incluant potentiellement le nouvel album.
O4	**Live Activity « En cours d'écoute » (journal manuel)**	Fonction de suivi d'écoute déclenchée.	1. Démarrer une session d'écoute. 2. Observer l'île dynamique / écran verrouillé. 3. Terminer la session.	La Live Activity démarre, se met à jour en temps réel et se termine correctement (respecte le réglage « Arrêt automatique de lecture »).
O5	**Option développeur « Recharger les widgets »** DEV	Build Debug.	1. Options développeur → Recharger les widgets.	Les widgets affichent immédiatement les données à jour sans attendre le cycle système.
O6	**Widget ajouté avant toute connexion** LIMITE	App jamais ouverte/connectée, widget ajouté directement depuis l'écran d'accueil.	1. Ajouter le widget sans s'être jamais connecté à Discogs.	État neutre affiché (pas de pochette, message d'invite), pas de crash de l'extension widget.
O7	**Live Activity écartée puis une nouvelle déclenchée** LIMITE	Live Activity active.	1. Écarter manuellement la Live Activity depuis l'écran verrouillé. 2. Déclencher une nouvelle session d'écoute juste après.	La nouvelle Live Activity démarre proprement sans conflit avec l'ancienne instance écartée.
O8	**Plusieurs widgets identiques ajoutés** LIMITE	Deux widgets « Album aléatoire » ajoutés sur le même écran d'accueil.	1. Observer les deux instances.	Chaque instance se comporte indépendamment (pas de donnée partagée incohérente entre les deux).
O9	**Widget avec réseau lent ou absent** AUDIT LIMITE	Network Link Conditioner « Very Bad Network » ou mode avion.	1. Forcer un rechargement du widget (Options développeur ou changement de jour).	Le widget s'affiche en moins de 10 s, avec pochette si elle a pu être téléchargée, sinon sans ; jamais de widget vide ou figé.
O10	**Album du jour après la mise à jour** AUDIT	Mise à jour depuis la version précédente.	1. Observer le widget juste après la mise à jour puis au fil de la journée.	L'album du jour peut changer UNE fois juste après la mise à jour (nouveau calcul du tirage) ; il reste ensuite stable toute la journée et identique entre plusieurs widgets.
O11	**Fin d'écoute depuis l'écran verrouillé** AUDIT RÉGRESSION	Session d'écoute (Live Activity) active, app ouverte en arrière-plan.	1. Terminer la session depuis la Live Activity (écran verrouillé ou Dynamic Island). 2. Revenir dans l'app.	Le mini-lecteur de la session a disparu et les boutons « en cours d'écoute » des fiches sont revenus à l'état normal.
O12	**Ouverture d'un disque depuis le widget**	Widget « Album aléatoire » affichant un disque.	1. Toucher le widget, app fermée puis app en arrière-plan.	L'app s'ouvre directement sur la fiche du disque affiché.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
O13	**Déconnexion vide le widget**	Widget affichant un disque.	1. Se déconnecter de Discogs dans l'app.	Le widget n'affiche plus de disque du compte déconnecté (état vide ou invitation à se connecter).

P Cas transverses / non-fonctionnel (16 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
P1	**iPad vs iPhone**	Un iPad et un iPhone (ou simulateurs équivalents).	1. Ouvrir la paywall et les feuilles principales sur les deux formats.	Mise en page correcte sur iPad (pas de sheet tronquée), identique en substance à l'iPhone.
P2	**Mode sombre / mode clair**	Écrans modifiés cette session : filtres, barre d'action groupée Liquid Glass, paywall, mini-lecteur.	1. Basculer entre mode clair et sombre sur chaque écran.	Contrastes et lisibilité corrects dans les deux modes, pas d'élément invisible.
P3	**VoiceOver sur les boutons icône seule**	VoiceOver activé.	1. Naviguer au doigt sur les boutons de sélection, filtres, alertes wantlist, lecture Apple Music.	Chaque bouton annonce un libellé clair et pertinent (`accessibilityLabel`).
P4	**Dynamic Type (texte agrandi)**	Taille de texte système au maximum.	1. Parcourir Collection, Wantlist, paywall, mini-lecteur.	Aucun texte tronqué de façon illisible, mise en page qui s'adapte raisonnablement.
P5	**Changements de filtres répétés et rapides**	Collection avec plusieurs tags.	1. Appliquer puis retirer des filtres très rapidement, plusieurs fois de suite.	Pas de crash, pas de barre de recherche décrochée, pas de ralentissement visible.
P6	**Suppression puis réinstallation de l'app**	App installée avec données locales.	1. Supprimer l'app. 2. Réinstaller et se reconnecter.	Les données locales sont perdues comme attendu, mais tout revient via Discogs (collection/wantlist) et iCloud (tags/préférences/alertes) si premium. Le Keychain survivant à la suppression de l'app, il est normal qu'elle redémarre déjà connectée : la collection doit alors se recharger entièrement, sans état incohérent (connecté sans nom d'utilisateur, listes vides bloquées).
P7	**Date/heure système modifiée manuellement**	Alertes wantlist actives.	1. Modifier manuellement la date de l'appareil (avance ou retard important).	Aucun comportement erratique sur les vérifications planifiées ou les notifications déjà programmées.
P8	**Barre de défilement système masquée sur les listes à index** RÉGRESSION	Collection et Wantlist en affichage Liste avec `SectionIndexBar` visible.	1. Filtrer la liste pour qu'elle tienne presque entièrement à l'écran.	Plus de longue barre grise native superposée à la barre de navigation rapide personnalisée (voir aussi B18).
P9	**Batterie faible / Réduire les animations** LIMITE	Mode Batterie faible activé, ou « Réduire les animations » activé dans Accessibilité.	1. Parcourir les écrans avec animations (sélection, carrousel, paywall, mini-lecteur).	Les animations se simplifient/ralentissent sans casser l'affichage ni bloquer une interaction.
P10	**Réseau très lent (Edge/3G simulé)** LIMITE	Simulateur de réseau Xcode réglé sur « Edge » ou équivalent très lent.	1. Parcourir les écrans chargeant des images et des données (Collection, fiche détail, recherche Apple Music).	Affichage progressif avec indicateurs de chargement, pas de blocage total de l'interface en attendant le réseau.
P11	**Stockage de l'appareil presque plein au lancement** LIMITE	Appareil avec très peu d'espace disque libre.	1. Lancer l'app dans ces conditions.	L'app démarre et fonctionne en mode dégradé si besoin (ex. cache désactivé), sans crash au lancement.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
P12	**Défilement dans Collection/Wantlist sans lecture en cours** RÉGRESSION	Aucune lecture Apple Music ni session d'écoute manuelle active.	1. Faire défiler rapidement la liste Collection ou Wantlist.	Défilement fluide, sans saccade — le mini-lecteur ne doit monter son `safeAreaInset` que lorsqu'une lecture est réellement active (régression corrigée).
P13	**En-têtes Discogs envoyés uniquement à Discogs** AUDIT DEV	Proxy HTTP (Proxyman/Charles) avec certificat installé ; lecture Apple Music avec pochettes d'artistes (Stats).	1. Parcourir Collection, Stats (vignettes artistes), fiches. 2. Inspecter les requêtes d'images.	L'en-tête « Authorization: OAuth… » et le User-Agent Spinlog ne sont envoyés qu'aux hôtes discogs.com ; jamais à mzstatic.com ou à d'autres hôtes.
P14	**iPad en Split View / Stage Manager** LIMITE	iPad.	1. Utiliser l'app en Split View 1/3, 1/2, puis redimensionner en Stage Manager.	Mise en page adaptée à chaque largeur ; feuilles, mini-lecteur et barre d'actions restent utilisables.
P15	**Formats régionaux** LIMITE	Région iOS réglée successivement sur France, États-Unis, Royaume-Uni.	1. Saisir des prix d'achat (« 25,50 € », « $1,234.56 »). 2. Consulter Stats et la fiche détail.	Prix interprétés correctement quel que soit le format régional ; montants affichés avec le format de la région.
P16	**Journaux de production sans données personnelles** AUDIT DEV	Console.app connectée à l'iPhone, build Release (TestFlight).	1. Ouvrir l'onglet Recherche plusieurs fois et filtrer la console sur l'app.	Les journaux indiquent des nombres (« REFRESH collection=… wantlist=… ») et non la liste des identifiants de la wantlist ; aucun token n'apparaît.

Q Lecture Apple Music (mini-lecteur & connexion de compte) (26 tests)

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
Q1	**Bouton de lecture en face de chaque titre**	Fiche release avec tracklist, Apple Music jamais autorisé.	1. Ouvrir une fiche release ou master avec plusieurs titres.	Un bouton de lecture rond apparaît à droite de chaque titre jouable ; grisé par défaut jusqu'à résolution de la recherche de correspondance.
Q2	**Première autorisation Apple Music au premier appui**	Autorisation Apple Music jamais demandée sur cet appareil (statut `.notDetermined`).	1. Toucher le bouton de lecture d'un titre.	L'invite système Apple Music apparaît ; après acceptation, la recherche de correspondance se poursuit et la lecture démarre sans qu'un second appui soit nécessaire (régression déjà corrigée).
Q3	**Extrait de 30s sans abonnement actif**	Titre reconnu (bouton vert), pas d'abonnement Apple Music actif.	1. Toucher le bouton de lecture d'un titre reconnu.	Un extrait de 30s démarre via le lecteur intégré ; le bouton passe en pause ; l'extrait s'arrête automatiquement à la fin et le bouton redevient « lecture ».
Q4	**Bascule lecture/pause sur le même titre**	Lecture en cours sur un titre.	1. Toucher à nouveau le même bouton.	La lecture se met en pause immédiatement ; un nouvel appui la relance.
Q5	**Changement de titre pendant une lecture en cours**	Lecture en cours sur le titre A.	1. Toucher le bouton de lecture du titre B dans la même tracklist.	Le titre A s'arrête, le titre B démarre ; le mini-lecteur et le bouton du titre A reviennent à l'état neutre sans superposition de deux lectures.
Q6	**Titre sans correspondance Apple Music**	Titre obscur/rare peu susceptible d'être dans le catalogue Apple Music.	1. Observer le bouton de ce titre après le chargement de la page.	Le bouton reste grisé et désactivé ; aucun son ne se déclenche au toucher.
Q7	**Connexion Apple Music depuis Réglages**	Voir aussi J16-J18.	1. Réglages → section Apple Music → Connecter Apple Music.	Statut mis à jour selon autorisation + abonnement réel du compte Apple connecté sur l'appareil.
Q8	**Lecture complète avec abonnement actif** LIMITE	Compte Apple Music connecté avec abonnement actif (voir Q7).	1. Toucher le bouton de lecture d'un titre reconnu.	Le morceau complet se lance via `ApplicationMusicPlayer` (pas seulement 30s) ; le mini-lecteur affiche la durée réelle du morceau.
Q9	**Repli automatique sur l'extrait si la lecture complète échoue** LIMITE	Abonnement actif, mais le morceau ciblé échoue à démarrer en lecture complète (ex. restriction régionale).	1. Toucher le bouton de lecture de ce titre.	Bascule silencieuse vers l'extrait de 30s plutôt qu'une erreur visible ou une absence totale de son.
Q10	**Mini-lecteur visible sur les 5 onglets pendant une lecture**	Lecture en cours (extrait ou complète).	1. Changer d'onglet successivement (Collection, Wantlist, Stats, Recherche, Réglages).	Le mini-lecteur Liquid Glass reste visible au-dessus de la barre d'onglets sur chaque onglet, sans interrompre la lecture.
Q11	**Appui sur le mini-lecteur ramène à la fiche source**	Lecture en cours, navigation vers un autre onglet.	1. Toucher la zone pochette/titre du mini-lecteur.	Retour direct à la fiche release/master d'où la lecture a été lancée, quel que soit l'onglet affiché au moment de l'appui.
Q12	**Glissement sur la barre de progression (scrubbing)**	Lecture en cours, mini-lecteur visible.	1. Glisser le doigt le long de la barre de progression du mini-lecteur.	La tête de lecture se déplace immédiatement à la position relâchée ; le temps affiché se met à jour pendant le glissement ; retour haptique à la fin du geste.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
Q13	**Bouton pause du mini-lecteur**	Lecture en cours.	1. Toucher le bouton pause du mini-lecteur.	La lecture s'arrête et le mini-lecteur disparaît (plus rien à afficher une fois arrêté).
Q14	**Mini-lecteur Apple Music vs lecture « platine » (journal manuel)** LIMITE	Une session d'écoute manuelle (platine) est en cours quand une lecture Apple Music est lancée.	1. Démarrer une session d'écoute manuelle (platine) sur un album. 2. Lancer une lecture Apple Music sur un titre d'un autre album.	Un seul des deux mini-lecteurs est visible à la fois (le plus récent prend le dessus) ; pas de superposition visuelle des deux barres.
Q15	**Tracklist longue ne bloque pas l'interface à l'ouverture** RÉGRESSION	Release avec 10+ titres (ex. « Foreign Tongues »).	1. Ouvrir la fiche de ce release et observer la fluidité dès l'affichage de la tracklist.	Pas de gel ni de ralentissement perceptible à l'ouverture ; les recherches de correspondance s'enchaînent en arrière-plan une par une plutôt que toutes en même temps (régression corrigée).
Q16	**Pas de gel pendant une lecture complète prolongée** RÉGRESSION	Lecture complète (abonnement actif) laissée en cours plusieurs minutes.	1. Laisser un morceau jouer en entier tout en naviguant dans l'app.	Aucun gel ponctuel de l'interface ; le suivi de progression interroge le lecteur toutes les 0,5s (pas 10×/seconde) et s'arrête si le lecteur n'a plus d'entrée valide.
Q17	**Artiste avec featuring reconnu comme correspondance valide** LIMITE	Titre dont l'artiste Apple Music inclut un featuring (ex. « Daft Punk & Julian Casablancas » pour « Instant Crush »).	1. Ouvrir une fiche release contenant un tel titre et observer le statut du bouton.	Le titre est reconnu comme une correspondance valide (bouton vert) malgré la différence de nom d'artiste entre Discogs et Apple Music.
Q18	**Appareil hors ligne** LIMITE	Mode avion activé.	1. Ouvrir une fiche release avec tracklist.	Les boutons restent grisés (recherche impossible), pas de crash ni de blocage de l'interface en attendant une réponse réseau qui ne viendra pas. Au retour du réseau, un appui relance la recherche : un titre n'est jamais marqué définitivement « sans correspondance » à cause d'une simple erreur réseau (voir Q22).
Q19	**Abonnement Apple Music expiré pendant une lecture complète** LIMITE	Lecture complète en cours, abonnement qui expire/est révoqué en cours de lecture (test via compte développeur si possible).	1. Simuler ou attendre l'expiration de l'abonnement pendant une lecture complète.	La lecture s'arrête proprement ou bascule sur l'extrait, sans crash ni état de mini-lecteur incohérent.
Q20	**Deux titres touchés très rapidement** AUDIT RÉGRESSION	Tracklist avec plusieurs titres reconnus.	1. Toucher le titre A puis immédiatement le titre B (moins d'une seconde).	Seul le titre B est lu ; le mini-lecteur affiche B ; aucun double son.
Q21	**Fin d'un morceau complet** AUDIT RÉGRESSION	Abonnement Apple Music actif.	1. Laisser un morceau complet se terminer.	À la fin du morceau, le mini-lecteur disparaît et le bouton du titre revient à l'état lecture (il ne reste plus affiché « en lecture »).
Q22	**Recherche en échec puis retour du réseau** AUDIT RÉGRESSION	Network Link Conditioner « 100% Loss ».	1. Toucher la lecture d'un titre (la recherche échoue). 2. Rétablir le réseau et toucher à nouveau ce titre.	Le second appui relance la recherche et lit le titre ; le bouton n'est pas resté grisé pour toute la session.
Q23	**Arrêt pendant le démarrage d'un morceau complet** AUDIT LIMITE	Abonnement actif, réseau lent conseillé.	1. Toucher la lecture d'un titre puis, immédiatement, le même bouton pour arrêter.	Aucune musique ne continue de jouer sans interface pour l'arrêter.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
Q24	**Extraits enchaînés et audio des autres apps** AUDIT	Pas d'abonnement (extraits 30 s) ; un podcast en pause dans l'app Podcasts.	1. Enchaîner rapidement 5 extraits différents. 2. Arrêter la lecture, puis reprendre le podcast.	Chaque extrait produit bien du son (session audio jamais désactivée en cours de lecture) ; le podcast peut reprendre normalement après l'arrêt.
Q25	**Appel entrant pendant la lecture** LIMITE	Extrait ou morceau complet en cours.	1. Recevoir un appel (ou déclencher Siri), puis raccrocher.	La lecture se met en pause pendant l'appel ; l'état du mini-lecteur reste cohérent avec ce qui est réellement joué.
Q26	**Écouteurs débranchés pendant la lecture** LIMITE	Lecture via écouteurs filaires ou AirPods.	1. Débrancher / retirer les écouteurs pendant la lecture.	La lecture se met en pause (comportement iOS standard) ; le mini-lecteur reflète l'état réel, sans son sur le haut-parleur à l'insu de l'utilisateur.

R Mise à jour & migration de données (6 tests)

Installer la nouvelle version PAR-DESSUS la version précédente (App Store ou TestFlight), sans supprimer l'app, pour vérifier la reprise des données existantes.

ID	Test	Conditions	Étapes	Résultat attendu
R1	**Mise à jour avec une session Discogs existante** AUDIT	Version précédente (App Store/TestFlight) installée et connectée. Installer la nouvelle version PAR-DESSUS, sans supprimer l'app.	1. Lancer la nouvelle version. 2. Verrouiller l'iPhone 10 minutes puis laisser une vérification d'alertes se produire (ou F13).	L'utilisateur reste connecté ; les identifiants sont migrés (lisibles même écran verrouillé) ; aucune reconnexion demandée.
R2	**Mise à jour avec des actions hors ligne en attente** AUDIT LIMITE	Version précédente : actions effectuées en mode avion (ajout, retrait, champ modifié) non encore synchronisées.	1. Installer la nouvelle version par-dessus. 2. Rétablir le réseau.	Les anciennes actions en attente sont rejouées sur le compte connecté ; un ajout depuis la wantlist mis en file par l'ancienne version arrive dans le bon dossier.
R3	**Mise à jour avec synchro iCloud active** AUDIT PREMIUM 2 APPAREILS	Synchro active sur 2 appareils avec l'ancienne version.	1. Mettre à jour un seul des deux appareils. 2. Modifier des tags de chaque côté.	La synchro continue dans les deux sens entre ancienne et nouvelle version ; pas de nouvelle poussée initiale complète à chaque lancement.
R4	**Mise à jour avec des alertes wantlist existantes** AUDIT PREMIUM	Alertes créées avec l'ancienne version, dont une déjà notifiée.	1. Mettre à jour. 2. Lancer une vérification (F13).	Les alertes sont conservées ; l'alerte déjà notifiée ne renvoie pas de notification tant que le prix ne baisse pas.
R5	**Mise à jour depuis une très ancienne version (tags par release)** LIMITE	Données créées avant l'isolation par compte et avant les tags par exemplaire.	1. Mettre à jour vers la nouvelle version et ouvrir la Collection.	Les anciens tags sont repris sur les bons exemplaires, une seule fois, pour le premier compte connecté ; aucun doublon.
R6	**Mise à jour hors ligne** LIMITE	Version précédente avec cache hors ligne complet ; mode avion activé avant la mise à jour.	1. Installer la nouvelle version (via Xcode) en restant en mode avion. 2. Parcourir Collection, Wantlist, Stats.	Toutes les données hors ligne restent consultables après la mise à jour ; aucune perte du cache local.