

TP ADMINISTRATION, SUPERVISION, SECURITE ET RESEAU

Quantechs :

1- Installer un serveur DHCP et configurer les étendues

- Installer le rôle DHCP
- Créer une nouvelle étendue avec de l'IPv4 pour plage « 192.168.0.30 à 192.168.0.100 »
- Définir un bail de 5 jours pour la durée de vie des adresses IP attribuées aux équipements
- Définissez une passerelle par défaut (le point d'accès de votre téléphone) afin que vos équipements puissent avoir accès à Internet
- Réserver l'adresse IP « 192.168.0.45 » uniquement pour le compte « eric »

2- Allez sur vos postes clients et basculer les tous en mode DHCP afin qu'ils puissent hérités des adresses IP de notre étendu (NB : vous devez être en mode Administrateur sur les postes clients afin d'effectuer le basculement)

3- Vérifier au niveau du serveur DHCP si effectivement les postes clients apparaissent au niveau de l'étendu que vous avez créé. (NB : les postes clients appartiennent toujours au domaine reseau2.com)

4- Vérifier le fichier Log du serveur DHCP pour voir les différentes configurations ou opérations effectuer sur ce serveur afin de réaliser un audit en cas de dysfonctionnements

5- Configuration d'un profil itinérant afin que les données des utilisateurs puissent les suivre de machine en machine. Les données des utilisateurs ne seront plus stockées en local sur une machine mais sur le réseau. (NB : avoir deux machines clientes pour ce LAB)

- Créer au niveau de la racine C un dossier appelé « profil_itinerant » (NB : en entreprise cela se fait sur un serveur dédié aux fichiers pas dans la racine C). partager ce répertoire en définissant les autorisations (lecture et écriture) uniquement aux utilisateurs du domaine « reseau2.com ». définissez également les autorisations ntfs au niveau de l'onglet « sécurité » du partage en donnant un contrôle total aux utilisateurs du domaine. (NB : nous venons de configurer les permissions standards et les permissions ntfs)
- Créer un profil pour chaque utilisateur et le lier à ce répertoire itinérant. Pour cela, allez dans « utilisateurs Active Directory », ouvrir les propriétés l'utilisateur « Eric ». sous l'onglet « profil », ajouter le lien UNC du répertoire

« profil_itinérant » suivi de « \%username% ». Faire cette même opération pour chaque utilisateur.

- Connecter vous sur le poste « PC_01 » avec le compte « Eric ». dans le répertoire « Documents », créer un dossier quelconque et un fichier texte où vous saisissez quelques mots. Après déconnecter-vous de votre compte sur « PC_01 »
- Ouvrir votre compte « Eric » de nouveau, mais le faire sur le poste « PC_02 ». vérifier que vos données se trouvent effectivement dans le répertoire « Documents »
- Vous pouvez également vérifier que votre profil ou compte est itinérant en allant dans les paramètres système du poste client (paramètre système avancé\profil des utilisateurs\paramètres). Vous y verrez les profils locaux et les profils itinérants

6- Définir un GPO pour limiter l'espace disque utilisé par chaque compte ou profil itinérant :

- Créer une GPO avec pour nom « limiter_espace_profil »
- Modifier là en l'activant dans Stratégie\Modèle d'administration\Système\profil itinérant et appliquer le GPO.
- Faire un « gpupdate /force » sur le serveur
- Connecter-vous à votre compte « Eric » et simuler une saturation de votre profil (transférer un fichier assez lourd dans votre machine virtuelle cliente) en fonction de la limite que vous avez défini dans le GPO « limiter_espace_profil »

7- Bloquer certains sites internet à certains utilisateurs du domaine en utilisant les stratégies de groupes.

- Créer un objet GPO pour le groupe « Commerciale » avec pour nom « blocage_site »
- Modifier ce GPO en allant dans « Préférence\Paramètres windows\Registre.
- Ensuite vous créez un nouvel élément de registre. Après cela, Vous recherchez ensuite le chemin d'accès à la clé de registre « Internet settings » qui se trouve dans :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WAB\Windows\currentVersion\Internet settings, ensuite on sélectionne la clé
- Au niveau du nom de valeur par défaut vous allez saisir « ProxyEnable », vous sélectionner le type de valeur « REG_DWORD » et comme valeur vous mettez « 1 »

NB : les registres nous permettent de faire certaines modifications système. Il très conseillé de s'y connaître pour pouvoir y apporter des
Maintenant nous pouvons poursuivre dans la

- Faire un copier/coller du registre que vous venez de configurer (dupliquer 4 fois).
- Modifier la 1^{ère} version dupliquée (dans ses propriétés) en définissant comme nom de valeur par défaut « ProxyServer » comme type de valeur « REG_SZ » et comme valeur l'adresse de boucle locale « 127.0.0.1:80 » et vous appliquer et « OK »
- Modifier la 2^{ème} version dupliquée (dans ses propriétés) en définissant comme nom de valeur par défaut « ProxyOverride » comme type de valeur « REG_SZ » et comme valeur l'adresse de boucle locale « *minesup.cm » et vous appliquer et « OK »

- Modifier la 3^{ème} version dupliquée (dans ses propriétés) en définissant comme nom de valeur par défaut « AutoDectect » comme type de valeur « REG_DWORD » et comme valeur l'adresse de boucle locale « 0 » et vous appliquer et « OK »
- Appliquer le GPO et faire des tests au niveau des utilisateurs du groupe « commerciale ». normalement, certains les sites internet ne pourront pas être accessibles en dehors de « minesup.cm »

NB : les utilisateurs expérimentés pourront toujours au niveau de leur poste client modifier les options de connexion (changer le proxy) au niveau du navigateur. Il faut donc bloqué cette fonctionnalité au niveau du GPO