### Diagrammes potentiel-pH (construction exclue)

#### Niveau:

**CPGE** 

#### Prérequis:


tracé des diagrammes potentiel-pH thermodynamique de l'oxydoréduction domaines de prédominance et d'existence titrages

# Couple $Fe(OH)_2(s)/Fe(s)$

$$Fe(OH)_2(s) + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons Fe(s) + 2H_2O(l)$$

$$E = E^{\circ}(Fe(OH)_{2}(s), Fe(s)) - \mathbf{0}, \mathbf{06} \, pH$$


#### Frontière verticale



$$HIO_3(aq) + H_2O(l) = IO_3^-(aq) + H_3O^+(aq)$$


### Frontière horizontale

# Frontière oblique




$$I_2(aq) + 2e^- = 2I^-(aq)$$


Pas d'ions oxonium





Présence d'ions oxonium

### Stabilité du diiode












### Médiamutation



# Superposition de diagrammes



# Superposition de diagrammes





# Méthode de Winkler : protocole

### 1<sup>ère</sup> étape :

- On remplit un erlenmeyer avec 250 mL d'eau du robinet à ras bord et on le place dans un cristallisoir
- On ajoute 700 mg de soude et 2 g de chlorure de manganèse
- On bouche rapidement l'erlenmeyer en veillant à ne pas emprisonner d'air








# Méthode de Winkler : protocole

1<sup>ère</sup> étape (suite) :

- On agite pendant 30 min
- Un précipité brun apparait




# Méthode de Winkler: protocole

### 2<sup>ème</sup> étape :

• On débouche l'erlenmeyer et on ajoute de l'acide sulfurique concentré pour ne pas reprendre une réaction entre  $Mn(OH)_2(s)$  et le dioxygène de l'air







# Méthode de Winkler : protocole

### 3<sup>ème</sup> étape :

- On ajoute 3g d'iodure de potassium
- La coloration brune disparait complètement








# Méthode de Winkler: protocole

### 4<sup>ème</sup> étape :

- On titre cette solution avec du thiosulfate de sodium
- Pour mieux repérer l'équivalence, on ajoute du thiodène juste avant



#### **Incertitudes**

$$\Delta V_{\acute{e}q} = \sqrt{(2*0.03)^2 + 0.05^2} = 0.08 \ mL$$
 Lecture burette Volume d'une goutte

$$\Delta c_{thio} = 10^{-4} \ mol. \, L^{-1}$$
 Dernier chiffre significatif 
$$\Delta V_0 = 0.05 \ mL$$
 Pipette jaugée

$$\Delta c_{0_2} = c_{0_2} \sqrt{\left(rac{\Delta c_{thio}}{c_{thio}}
ight)^2 + \left(rac{\Delta V_{eq}}{V_{eq}}
ight)^2 + \left(rac{\Delta V_0}{V_0}
ight)^2}$$

# Qualité de l'eau

	Eau d'excellente qualité	Eau potable	Eau industrielle	Eau médiocre
Usages	Tous usages	Eau potable, industrie alimentaire, abreuvage, des animaux, baignade, pisciculture	Irrigation	Naviguation, refroidissement
O <sub>2</sub> dissous	> 7	5 à 7	3 à 5	< 3
$mg.L^{-1}$				