



## KVM 인스턴스 설치 초기 설정

- OS: Ubuntu 22.04 LTS
- sudo apt-get update
- sudo apt-get upgrade
- sudo vi /etc/netplan/~~~.yaml 내용을 아래 내용대로 편집하여 브릿지 설정
- sudo netplan apply 입력하여 변경사항 반영

```
network:
 version: 2
 renderer: NetworkManager
 ethernets:
                  → 이더넷 인터페이스 확인하여 이름 변경
  enp216s0f1:
   dhcp4: false
 bridges:
  br0
   interfaces: [enp216s0f1] → 이더넷 인터페이스 확인하여 이름 변경
   dhcp4: true
   dhcp6: false
   addresses: [192.168.240.201/24] → 사용할 IP주소 입력
   routes:
     to: default
     via: 192.168.240.1 → 기본 게이트웨이
   nameservers:
     addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4] → DNS 서버 설정
    parameters:
     stp: true
     forward-delay: 4
    dhcp4: no
```



## KVM 인스턴스 설치 초기 설정

- 필수 패키지 설치
- 모든 설치 및 구동 작업은 root 계정으로 진행 (sudo su 명령어 이용하여 root 계정 접속)
- sudo apt-get install qemu qemu-kvm libvirt-clients libvirt-daemon-system virtinst bridge-utils virt-manager libvirt-bin cpu-checker
- kvm-ok 명령어 입력하여 아래 내용 확인

root@server1:~/kvm# kvm-ok

INFO: /dev/kvm exists

KVM acceleration can be used



### KVM 인스턴스 생성

■ KVM 인스턴스 생성 스크립트 작성 후 실행권한 부여 (chmod +x ./~~.sh)

```
if [ -z "$1" ];
then
echo Specify a virtual-machine name
exit 1
sudo virt-install ₩
--name $1 ₩
                     메모리 크기(MB)
--ram 65536 ₩
--disk path=/var/lib/libvirt/images/$1.img,size=100 ₩ 기본 디스크 사이즈(GB)
--vcpus 36 ₩ vcpu 할당 수
--os-variant ubuntu20.04 ₩
--network bridge:br0,model=virtio ₩ bridge 이름 입력(br0)
--graphics none ₩
--console pty,target_type=serial \
--location 'http://ftp.ubuntu.com/ubuntu/dists/focal/main/installer-amd64/' ₩
 -extra-args 'console=ttyS0,115200n8 serial'
```

- Master / Worker / Bootstrap용 가상머신 각각 다르게 설정하여 생성 (Master x1, Worker x2, Bootstrap x1)
- ex. ./create-vm\_master.sh k8s-master
- Hostname: k8s-master / k8s-worker / k8s-bootstrap, Username: ubuntu
- (중요) Software selection 단계에서 OpenSSH server 선택 (스페이스바 이용 선택) 생성된 가상머신은 virsh 명령어를 이용하여 제어 가능 (virsh help 명령어로 옵션 조회)
- ex. 가상머신 정지/시작/재부팅 : virsh destroy/start/reboot k8s-master





## KVM 인스턴스 생성

■ 각 가상머신 생성 후 sudo nmap -sP 192.168.x.0/24 명령어 입력하여 KVM으로 생성된 가상머신 주소 확인 (QEMU virtual NIC)

```
root@server1:~/kvm# sudo nmap -sP 192.168.240.0/24
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-08-22 17:32 KST
Nmap scan report for _gateway (192.168.240.1)
Host is up (0.00013s latency).
MAC Address: BC:CF:4F:FF:B6:72 (Zyxel Communications)
Nmap scan report for 192.168.240.110
Host is up (0.00017s latency).
MAC Address: 52:54:00:40:EC:A2 (QEMU virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.240.202
Host is up (0.000094s latency).
MAC Address: BA:32:47:C5:02:30 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.240.211
Host is up (0.000030s latency).
MAC Address: 52:54:00:10:7F:74 (QEMU virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.240.212
Host is up (0.000035s latency).
MAC Address: 52:54:00:B0:49:45 (QEMU virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.240.213
Host is up (0.000041s latency).
MAC Address: 52:54:00:90:0F:B7 (QEMU virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.240.214
Host is up (0.000044s latency).
MAC Address: 52:54:00:74:62:9F (QEMU virtual NIC)
Nmap scan report for server1 (192.168.240.201)
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (8 hosts up) scanned in 2.16 seconds
```

### ■ virsh list 명령어로 설치된 가상머신 조회

-	server1:~/kvm# Name 	virsh list State
7	k8s-worker1	running
9	k8s-worker2	running
11	k8s-bootstrap	running
15	k8s-master	running
16	dockerbuilder	running



## Kubernetes 설치를 위한 기본 설정

#### ※ 생성한 모든 노드에 대하여 아래 작업 수행

- 쿠버네티스는 Pod 생성 시 메모리 Swap을 고려하지 않고 필요한 만큼의 리소스를 할당받는 구조로 설계되어, 모든 노드는 Swap 메모리 Off 필요
- 각 가상머신에 접속하여 아래 명령어로 Swap 메모리 비활성화
- sudo swapoff
- sudo sed -l '/swap/d' /etc/fstab
- 각 가상머신 별 IP 설정
- /etc/netplan/\*\*\*\*.yaml 파일 수정 등 OS에서 제공하는 방법 이용
- sudo apt-get update
- sudo vi /etc/ssh/sshd\_config 명령어 실행하여 PermitRootLogin 항목에 대해 yes로 설정, sudo systemctl restart sshd
- ※ 마스터노드에 대하여 아래 작업 수행
- sudo apt-get update
- sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl
- curl -fsSL https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.28/deb/Release.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/kubernetes-apt-keyring.gpg
- echo 'deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/kubernetes-apt-keyring.gpg] https://pkgs.k8s.io/core:/stable:/v1.28/deb//' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list



# Kubespray 설치 및 설정 (1)

- bootstrap 가상머신으로 접속 (설치 과정에서 입력한 username과 password 입력) 후 root 계정 진입
- ssh-keygen –t rsa –b 2048
- ssh-copy-id <u>root@192.168.xxx.xxx</u> [master / worker 노드 별로 각각 IP 입력)
- git clone -b v2.16.0 <a href="https://github.com/Kubernetes-sigs/kubespray.git">https://github.com/Kubernetes-sigs/kubespray.git</a>
- cd kubespray
- sudo apt-get update && sudo apt-get install python3 python3-pip
- sudo pip3 install –r requirements.txt
- cp -rfp inventory/sample inventory/testcluster
- vi inventory/testcluster/inventory.ini 명령어 입력 후 파일 내용 작성

```
### Configure 'ip' variable to bind kubernetes services on a
### different ip than the default iface
## We should set etcd_member_name for etcd cluster. The node that is not a etcd member do not need to set the value, or can set the empty string value.

[all]

k8s-master ansible_host=192.168.240.211 ip=192.168.240.211

k8s-worker1 ansible_host=192.168.240.213 ip=192.168.240.213

[kube_control_plane]
k8s-master

P스터노드 이름 입력

[kube_node]
k8s-worker1
k8s-worker2

[calico_rr]

[k8s_cluster:children]
kube_control_plane
kube_node
calico_rr
```



## Kubespray 설치 및 설정 (2)

■ ansible all -m ping -i inventory/testcluster/inventory.ini 입력하여 모든 노드와 ping 테스트 진행

```
k8s-worker1 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
k8s-worker2 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
k8s-master | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
```

- ansible-playbook -i inventory/testcluster/inventory.ini cluster.yml -b --become-user root -e ansible\_ssh\_timeout=50 -vvv 입력하여 Kubernetes 클러스터 설치
- 마스터노드 접속하여 kubectl get node

```
root@k8s-master:/home/ubuntu# kubectl get nodes
NAME
              STATUS
                       ROLES
                                              AGE
                                                    VERSION
                       control-plane, master
k8s-master
              Ready
                                              15d
                                                    v1.20.7
k8s-worker1
                       worker
                                              15d
                                                    v1.20.7
              Ready
k8s-worker2
                       worker
                                              15d
                                                    v1.20.7
              Ready
```

■ 라벨 변경은 kubectl label node k8s-worker1 node-role.kubernetes.io/worker= 명령어 입력하여 수행

