## Inne techniki ATM, IP QoS, MPLS


- Technika (technologia) STM i ATM
- Podstawy techniki ATM
- Ogólna charakterystyka źródeł ruchu
- Czy istnieje konieczność ewolucji sieci IP do sieci IP QoS?
- Architektury sieci IP QoS
- Sieć IP QoS z IntServ
- Sieć IP QoS z DiffServ
- Struktura sieci IP QoS
- Kilka uwag końcowych o IP QoS
- Dlaczego MPLS?
- Podstawowe składniki MPLS
- Format pakietu MPLS

## Technika (technologia) STM i ATM

- Dotychczas omawiana sieć telekomunikacyjna realizowana jest na bazie techniki PCM i ma tą cechę, że zasoby sieci są wykorzystywane w sposób synchroniczny dla realizacji połączenia. Synchronizm ten został wymuszony przez zasadę tworzenia strumienia PCM dla telefonii.
- W związku z tym okres udostępniania zasobów dla połączenia wynosi 125 mikrosekund. W tej sieci TKM podstawowym zasobem jest szczelina czasowa na której realizowany jest kanał B o przepływności 64kbit/s.
- Zestawienie połączenia związane jest z jednoznacznym przydzieleniem szczelin czasowych w łańcuchu połączeniowym od abonenta do abonenta. Przydzielone szczeliny czasowe są dostępne tylko i wyłącznie dla tego połączenia.
- Wykorzystanie przydzielonych zasobów na przesyłanie informacji użytkowej w zależności od rodzaju usługi może być stosunkowo małe, a więc koszt usługi jest znaczny, gdy w sieci tych zasobów brak.

- Synchroniczne pojawianie się szczelin czasowych dla danego połączenia wymusza na źródle informacji dostarczania tej informacji także w sposób synchroniczny.
- Przyjęta zasada jest wygodna w przypadku, gdy mamy źródła typu mowa i stosujemy technikę PCM.
- Niestety w miarę rozwoju sieci i usług ten wymóg staje się ograniczeniem dla rozwoju sieci telekomunikacyjnej w sensie otwartości na potrzeby zgłaszane przez abonentów oraz możliwości jakie oferują nowe technologie.
- Szczególnie widoczne to jest w dotychczasowym ograniczeniu maksymalnej przepływności jaka może być przydzielona dla danego połączenia. Ponieważ podstawowy styk węzła komutacyjnego wynika także z rozwiązania PCM to przepływność ta nie może być większa niż 30B.
- To niestety jest zbyt mała przepływność dla usług szerokopasmowych, które wymagają przepływności powyżej 30B.

## Symbolicznie pokazano te ograniczenia na rysunku, zarówno dla strony abonenta jak i międzywęzłowej.



#### Dwie drogi rozwiązania problemu!

- Początkowo zajęto się rozwiązaniami, które umożliwiłyby usunąć przyczynę ograniczającą możliwość rozwoju usług, tzn. przepływność kanału, gdyż taka była potrzeba.
- Mianowicie w ramach tej samej technologii, tzn. technologii zakładającej synchroniczność dostarczania i transportu informacji, zwiększono przepływności dopasowując się do przepływności stosowanych w systemach transmisyjnych PDH.
- Wprowadzono zatem styk U<sub>B</sub> abonenta B-ISDN o przepływności do 600Mbit/s. Jednocześnie opracowano węzły komutacyjne, które umożliwiały komutowanie strumieni o tak dużych przepływnościach.
- Takie rozwiązania miały swoje instalacje próbne, np. projekt BERKOM zrealizowany w Berlinie Zachodnim w latach osiemdziesiątych.
- Niestety technologia w której zastosuje się podejście synchroniczne jest mało elastyczna na zmiany związane z zmieniającym się zapotrzebowaniem na przepływność.
- Są dwie przyczyny tych zmian: rozwój usług oraz postęp w technikach przetwarzania i kodowania informacji.

- Różnorodność usług generuje różne przepływności strumieni informacji dla których ta zmienność może być wręcz ciągła.
- Z kolei rozwój technik przetwarzania i kodowania informacji zmierza do ciągłego zmniejszania przepływności strumienia przy zachowaniu jakości usług.
- Takie postępowanie jest uzasadnione minimalizacją kosztów przez zmniejszanie zasobów niezbędnych dla realizacji kanału.
- To powoduje, że wczorajsza usługa wymaga dzisiaj mniejszej przepływności.
- Sieć telekomunikacyjna powinna być do tego dostosowana.
- Niestety rozważane sieci nie potrafią się do tego dostosować, gdyż żądają dostarczania informacji w sposób synchroniczny i to o określonej przepływności.
- Wynika to z rozwiązań zastosowanych w tej technologii, która to technologia otrzymała nazwę <u>STM (Synchronous Transfer Mode)</u>.


# Alternatywnym rozwiązaniem było wprowadzenie nowej technologii!


- Aby przezwyciężyć tę trudność należało zaproponować rozwiązanie nie narzucające konieczności dostarczania przez źródło strumienia informacji w sposób synchroniczny.
- Ponieważ rozwój usług i technologii spowodował, że strumień generowany przez źródło jest w ogólności asynchroniczny to oczywistym staje się założenie, że sieć telekomunikacyjna powinna także pracować asynchronicznie.
- Tą technikę (technologię) działania sieci nazwano w odróżnieniu od poprzedniej techniką <u>ATM (Asynchronous Transfer Mode)</u>.
- Rozwój i wprowadzenie technologii ATM był możliwy ze względu na znaczne zwiększenie szybkości pracy układów cyfrowych oraz znaczne zwiększenie przepływności systemów transmisyjnych.
- Pierwszy z czynników umożliwił zrealizowanie węzłów komutacyjnych o dużych możliwościach przełączania, drugi z kolei został osiągnięty przez wprowadzenie w sieci teletransmisyjnej optycznych systemów SDH.
- Zatem można było zaproponować nową technologię realizacji sieci telekomunikacyjnej otwartej na dowolne usługi telekomunikacyjne.

- W związku z powyższymi faktami nastąpiło zaniechanie prac i rozwijania sieci B-ISDN opartej na technologii STM.
- W połowie lat osiemdziesiątych rozpoczęto intensywne prace nad realizacją sieci B-ISDN opartej na technologii ATM. Często używa się skrótu sieć B-ISDN ATM.
- Wdrażanie tej sieci rozpoczęto w połowie lat dziewięćdziesiątych.

- Proszę zwrócić uwagę na fakt, że:
  - technologia ATM z punktu widzenia realizacji połączeń i właściwości kanałów jest asynchroniczna
  - ale składnikiem sieci telekomunikacyjnej z tą technologią jest sieć teletransmisyjna SDH zrealizowana w technologii STM.

#### Możliwe technologie realizacji sieci B-ISDN






#### STM

- wymóg synchronicznego dostarczania informacji przez źródło do sieci
- synchroniczny transport informacji w sieci telekomunikacyjnej
- sieć zorientowana połączeniowo
- przydział zasobów sieci telekomunikacyjnej na czas trwania połączenia tylko dla tego połączenia
- "dyskretny" przydział pasma (nx64kbit/sek)
- prostszy algorytm sterowania połączeniem i zarządzania zasobami sieci
- mała elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb abonenta (potrzeb źródła ruchu)
- brak możliwości gradacji jakości usług sieć jest projektowana na jakość usług wymaganą dla usługi o najwyższej jakości




- obsługa asynchroniczności dostarczania informacji przez źródło do sieci
- zapewnienie dowolnego rodzaju transportu informacji w sieci telekomunikacyjnej (synchroniczny, asynchroniczny)
- sieć zorientowana połączeniowo
- przydział fizycznych zasobów tylko w chwili przesyłania informacji czyli ma miejsce współdzielenie zasobów przez większą liczbę połączeń
- "ciągły" przydział pasma
- złożony algorytm sterowania połączeniem i zarządzania zasobami sieci
- pełna elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb ruchowych abonenta (potrzeb źródła ruchu)
- możliwość gradacji jakości usług od usługi do usługi oraz od połączenia do połączenia

#### Przykład rozwiązania w zarzuconej technologii dołączenia abonenta do sieci B-ISDN STM i realizacja węzła komutacyjnego



## Podstawy techniki ATM


- W technice ATM podstawowym i niepodzielnym elementem przenoszącym informację (komutowanym i transmitowanym) jest <u>komórka</u> (cell) o długości 53 bajtów.
- Długość komórki została wybrana na zasadzie kompromisu.
- Komórka składa się z dwóch podstawowych pól:
  - nagłówka (header) 5 bajtów
  - pola informacji (information field) 48 bajtów




- <u>Nagłówek</u> przeznaczony jest do realizacji funkcji sterowania,
- **pole informacji** do przenoszenia informacji.
- Wyróżniono dwie podstawowe struktury komórek:
  - na styku abonent sieć (UNI User Node Interface),
  - na styku węzeł węzeł (NNI Network Node Interface).
- Komórki te różnią się strukturą pierwszego bajtu w nagłówku:
  - GFC Generic Flow Control (sterowanie strumieniem do sieci),
  - VPI -Virtual Path Identifier (identyfikator wirtualnej ścieżki).

bajt
 GFC
 VPI
 dla UNI
 bajt
 VPI
 dla NNI

#### Struktura nagłówka komórki






komórka na styku abonent-sieć (UNI)

komórka na styku węzeł-węzeł (NNI)

GFC - pole sterowania przepływem komórek na styku abonent-węzeł, VPI - identyfikator ścieżki wirtualnej, VCI - identyfikator kanału wirtualnego, PT - typ zawartości pola informacji użytkowej komórki, CLP - priorytet utraty (straty) komórki, HEC - pole kontrolne do wykrywania błędów nagłówka komórki

#### Ogólna koncepcja sieci B-ISDN ATM




#### 🐨 sieć B-ISDN ATM jest:

- siecią czasu rzeczywistego,
- siecią otwartą na obsługę różnego rodzaju źródeł ruchu,
- siecią otwartą na usługi,
- siecią w której elementem przenoszącym informację jest komórka (nazywana też ramką ATM),
- siecią ze stratami zarówno na poziomie zgłoszeń jak i poziomie komórek,
- siecią w której opóźnienie transportu komórki jest zmienne.


#### Węzeł komutacyjny B-ISDN ATM

- Podobnie jak węzeł komutacyjny (B-)ISDN STM węzeł komutacyjny B-ISDN ATM musi realizować funkcje:
  - komutacji (łączenia),
  - utrzymania,
  - użytkowania,
  - zarządzania.
- Struktura ogólna węzła komutacyjnego B-ISDN ATM jest podobna (identyczna) z strukturą węzła komutacyjnego ISDN STM. Inna jest technika i technologia realizacji wyżej wymienionych funkcji.




## Ogólna charakterystyka źródeł ruchu

Z uwagi na odmienne podejście do obsługi generowanych strumieni informacji (bitów) przedstawimy ogólny opis źródeł ruchu wskazując na istotne wielkości charakteryzujące te źródła ruchu. Wielkości te mają istotny wpływ na organizację i projektowanie sieci ATM.



#### Poziomy opisu strumieni

- Mamy trzy poziomy opisu strumieni:
  - 1. zgłoszeń (połączeń), 2. Wybuchów, 3. komórek.



#### Klasyfikacja źródeł ruchu

- Z punktu widzenia poziomu "burst" lub poziomu komórek wyróżniamy źródła typu:
  - CBR Constant Bit Rate (stały strumień bitów),
  - VBR Variable Bit Rate (zmienny strumień bitów).
- Wprowadzono także określenia strumieni:
  - ABR Available Bit Rate (dostępny strumień bitów),
  - UBR Unspecified Bite Rate (niewyspecyfikowany strumień bitów),
  - GFR Guaranteed Frame Rate (gwarantowana przepływność ramek).
- Ostatnie trzy określenia dotyczą raczej kategorii usług realizowanych przez sieć niż klasy źródła ruchu i nie są to jedyne klasy.
- Ponieważ były dwa ciała standaryzacyjne (ATM Forum i ITU-T) to w miarę rozwoju tej techniki uzyskano różny podział na klasy.
- W ramach klasy VBR wyróżniono VBR-rt i VBR-nrt (rt real time, nrt non real time).


# Czy istnieje konieczność ewolucji sieci IP do sieci IP QoS?

- Jeżeli założymy, że IP ma być w przyszłości platformą dla wszystkich usług to odpowiedź jest trywialna, tzn. brzmi TAK.
- Dlaczego zatem IP chce i może pretendować do tej roli?
- Aby dać na to odpowiedź rozważmy główne grupy działające na rzecz realizacji usług komunikacji i informacji.
- Są to:
  - telekomunikacja,
  - techniki komputerowe (Internet z przyległościami),
  - media (dostawcy zawartości, głównie programy TV i TV kablowa).

# Spróbujmy podać cechy, które są wspólne dla każdej z nich i możliwie dobrze je charakteryzują.

- Są to:
  - jakość usług,
  - szerokość pasma udostępniana usłudze,
  - elastyczność do zmian.
- <u>Telekomunikacja</u>: wysoka jakość, małe pasmo, mała elastyczność.
- <u>Techniki komputerowe</u>: żadna jakość, jako takie pasmo, wysoka elastyczność.
- *Media*: dość duża jakość, szerokie pasmo, żadna elastyczność.

Jeżeli chcemy aby te trzy grupy zainteresowań mogły działać na wspólnej platformie technologicznej to wymienione cechy muszą gdzieś się spotkać.



# Jeżeli już istnieje konieczności przekształcenia sieci IP w sieć IP QoS to co ma wpływ na sposób podejścia do jej realizacji?

- Są to przede wszystkim:
  - charakter ruchu w sieci IP,
  - zmiany ruchu w sieci IP.
- Jednocześnie chce się zachować większość dotychczasowych cech sieci IP, które określają jej atrakcyjność. Są to:
  - prostota realizacji sieci,
  - możliwość dynamicznej zmiany struktury sieci,
  - możliwość maksymalnego wykorzystania zasobów sieci,
  - różnorodność sprzętowa,
  - niskie koszty eksploatacji,
  - niskie koszty usług komunikacji.

#### Charakter i zmiany ruchu w PSTN/ISDN

- obsługuje ruch, który jest przede wszystkim ruchem wynikającym z obsługi "mowy",
- jeżeli nawet weźmiemy pod uwagę usługi wynikające z:
  - sieci ISDN,
  - istnienia FAX'ów,
  - istnienia MODEM'ów


to i tak udział "mowy" znacznie przewyższa udział "danych",

- przyrost ruchu jest nieduży, zatem
- przyrost dochodu także nie będzie duży (nie mylić z wielkością dochodu!),
- modele ruchu są w miarę proste i sprawdziły się w praktyce inżynierskiej, tzn. zdały egzamin w projektowania sieci telekomunikacyjnej.


#### Charakter i zmiany ruchu w Internecie

- obsługuje ruch, który jest przede wszystkim ruchem wynikającym z obsługi "danych",
- ruch ma charakter fraktalny (samopodobny),
- mamy asymetrię ruchu,
- częste stany natłoku z uwagi na "www",
- następuje gwałtowny przyrost ruchu, który wynika z rozwoju aplikacji i to dla różnych dziedzin działalności,
- daje to nadzieję na duży przyrost dochodów (chociaż aktualnie z samej sieci jest nieduży!),
- brak modeli ruchu przydatnych w praktyce inżynierskiej, zatem otwarty jest problem projektowania sieci czyli wymiarowania jej zasobów!

#### Zmiany ruchu PSTN/ISDN i internetowego



# Weźmiemy zatem pod uwagę: złożoność ruchu, składnik ruchu "mowa", składnik ruchu "dane"



#### Próba porównania PSTN/ISDN z Internetem

- świat telekomunikacji i świat internetu to dwa różne światy,
- startowały z różnych technologii i potrzeb usługowych,
- świat telekomunikacji metodycznie zauważył potrzebę zmian
  - i zaproponował, opracował i zrealizował sieci BISDN w technologii ATM,
  - technologia ta była pomyślana jako jednolita wspólna platforma dla wcześniej wymienionych trzech podmiotów,
  - początkowo świat internetu zaakceptował technologię ATM,
- jednakże z upływem czasu świat internetu odrzucił technologię ATM uważając, że jest ona obciążona cechami telekomunikacji z rodowodem "mowy",
- uważa się, że docelowa sieć Internetu nie będzie miała tej cechy,
- zatem musi ona być przede wszystkim dostosowana do swoich potrzeb
- i w jej ramach także obsłużyć "mowę", a nie odwrotnie.



- będziemy budować platformę opartą na IP starając się zachować jej dotychczasowe cechy
- dodamy jakość usług
- i obsłużymy także mowę

## **Architektury sieci IP QoS**

- Dotychczasowa sieć IP stosuje podejście "best effort" czyli "przekażę najlepiej jak potrafię"
- inaczej mówiąc:
  - rutery IP przesyłają pakiety według zasady FIFO,
  - w przypadku przepełnienia bufora odrzucają nadmiarowe pakiety,
  - najlepiej jak potrafię to nie oznacza optymalizację wykorzystania zasobów,
  - a na ogół oznacza to że można by lepiej,
- czyli sieć ta nie rozróżnia klasy pakietów a tym samym nie może zróżnicować ich obsługi!
- W związku z tym jeżeli chcemy mieć sieć IP QoS to mamy dwa rozwiązania:
  - pozostawiamy brak rozróżnienia klas ale to wymaga aby sieć była dostosowana do klasy o najwyższej wymaganej jakości usługi,
  - różnicujemy pakiety w zależności od wymagań na jakość obsługi i obsługujemy pakiety w zależności od żądanej jakości obsługi.

#### Zauważmy, że nic nowego nie wymyślono!

- Tą drogę przeszła telekomunikacja:
  - pierwsze podejście zastosowano w sieci PSTN/ISDN,
  - drugie w sieci BISDN/ATM.
- Z tych doświadczeń korzystają propagatorzy IP QoS.
- Zauważmy, że fakt wprowadzenia zróżnicowania pakietów generuje konieczność dwóch poziomów obsługi:
  - poziomu żądań usługi (zgłoszeń) muszę stwierdzić czy mam wystarczające zasoby aby spełnić wymagania użytkownika lub co mu mogę zapewnić,
  - poziomu przekazu pakietów obsługuję w sieci w zależności od jakości (klasy).
- Muszą więc być zastosowane odpowiednie mechanizmy dla każdego z poziomów obsługi.

#### Mechanizmy te można scharakteryzować następująco:

- dla poziomu żądań usługi wprowadzono funkcję Admission Control (AC), która w oparciu o kontrakt i stan zasobów określa możliwość realizacji tego kontraktu lub określa co można zapewnić użytkownikowi,
- dla poziomu przekazu pakietu muszą być przede wszystkim:
  - zdefiniowane klasy usług sieciowych,
  - zdefiniowane parametry QoS dla każdej klasy (jeżeli są),
  - zasady przydzielania zasobów dla danej klasy,
  - mechanizmy rozróżniające w ruterach IP QoS klasy pakietów,
  - ustalone zasady obsługi klas pakietów w ruterach IP QoS,
- a ponieważ istnieje związek między obu poziomami i QoS to muszą być realizowane funkcje:
  - **AC.**
  - sprawdzania parametrów uzgodnionych dla usługi,
  - niedopuszczenie do sieci ruchu niezgodnego z ustalonymi parametrami.

Jak widać jest to identyczne podejście, przynajmniej gdy chodzi o ogólne zasady, z wypracowanym i stosowanym w sieci BISDN/ATM.

- Zatem czy jest różnica i gdzie, która ma wpływ na rozwiązania mechanizmów QoS i ich skuteczność?
- Otóż są dwie istotne różnice:
  - brak wirtualnych połączeń w sieci (także wirtualnych ścieżek),
  - długość przesyłanych pakietów jest zmienna.
- ☐ Tak więc należy się spodziewać, że sterowanie jakością w sieci IP QoS będzie mniej efektywne niż w sieci ATM.

#### Zaproponowano dwa modele, dwie architektury sieci IP QoS

- **architektura** <u>Integrated Services</u> (IntServ) usług zintegrowanych
- architektura <u>Differentiated Services</u> (DiffServ) usług zróżnicowanych
- rozwiązania te są naturalną konsekwencją założeń i celów jakie chcemy uzyskać w tej sieci oraz wniosków z sieci BISDN/ATM
- IntServ zakłada podobne podejście jak w sieci BISDN/ATM, tzn. każda aplikacja żądająca usługi jest indywidualnie obsługiwana i dla niej realizowana jest rezerwacja zasobów.
- DiffServ jest nowym podejściem w którym sieć nie widzi (nie obsługuje) indywidualnej aplikacji żądającej usługi a widzi i obsługuje strumienie ruchu, których klasyfikacja wynika z wprowadzonych usług sieciowych (klas). Zatem obsługa jest zależna od usługi a nie konkretnej aplikacji (żądania).

### Sieć IP QoS z IntServ

- Ze względu na dwie cechy:
  - indywidualną obsługę żądania oraz
  - rezerwację zasobów dla tego żądania
- konieczne jest wprowadzenie do sieci IP QoS sygnalizacji.
- Na poziomie zgłoszenia dotychczas w sieci telekomunikacyjnej były wyróżniane trzy fazy: zgłoszenia, połączenia i rozłączenia.
- W sieci IP QoS z IntServ przyjęto koncepcję w której *użytkownik* musi co określony czas *odnawiać rezerwację zasobów*. Zatem mamy fazę:
  - zgłoszenia i rezerwacji zasobów,
  - wymiany pakietów,
  - odnawiania rezerwacji zasobów jeżeli ona nie ma miejsca to nastąpi rozłączenie.

#### Protokół RSVP ReSource reserVation Protocol

- Protokołem przewidzianym dla sieci IP QoS z IntServ jest RSVP mający następujące cechy:
  - jest protokołem sygnalizacyjnym,
  - żądanie rezerwacji jest generowane przez nadawcę (pakietów),
  - rezerwacja jest realizowana na żądanie odbiorcy (pakietów)!!!,
  - rezerwacja musi być odnawiana okresowo!!!,
  - w ruterach IP QoS musi być przechowywana informacja o pojedynczych strumieniach (dla pojedynczej aplikacji lub dla zagregowanych aplikacji).
- Dla zrealizowania IntServ oprócz RSVP każdy element sieci musi mieć zaimplementowane następujące mechanizmy (funkcje):
  - sterowanie przyjęciem zgłoszenia (Admission Control),
  - klasyfikacji pakietów do określonego strumienia (Traffic Classification),
  - sprawdzania zgodności z zawartym kontraktem ruchowym (Traffic Policing),
  - obsługi pakietów każdego strumienia (Scheduling).

#### Zadania każdego z mechanizmów

#### Funkcja AC

 w oparciu o informacje opisujące usługę oraz stan zasobów podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu żądania usługi

#### Klasyfikacja pakietów

 w oparciu o pola nagłówka dokonuje określenia przynależności do strumienia i tym samym determinuje jakość obsługi


#### Sprawdzania zgodności

- strumień (pakiet) zgodny z kontraktem ruchowym jest obsługiwany według zasad ustalonych dla tego strumienia,
- natomiast niezgodny może być obsługiwany jako best effort lub odrzucony

#### Obsługa pakietów

- określa w jaki sposób przebiega obsługa pakietu należącego do danego strumienia
- i ta obsługa ma zagwarantować określone QoS,
- stosuje się kolejki z priorytetami, obsługę RR (Round Robin) lub WFQ (Weighted Fair Queuing)

#### Ogólny schemat powiązań mechanizmów QoS w elemencie sieci IP QoS z IntServ



#### Jeszcze kilka uwag o QoS i zasobach

- z rezerwacją zasobów wiąże się problem określenia związków między wielkościami opisującymi QoS a zasobami sieci (w ogólności problem jest dużo bardziej złożony niż w technologii ATM)
- wielkości opisujące QoS to:
  - minimalna i maksymalna przepływność,
  - opóźnienie i jego zmienność.
- zasoby to:
  - przepływność łączy,
  - wielkość buforów,
  - moc przetwarzania węzłów (ruterów).
- M należy pamiętać, że rezerwacja realizowana jest tylko w jednym kierunku!


### Sieć IP QoS z DiffServ

- Ograniczenia architektury IntServ:
  - obsługa strumienia dla konkretnej aplikacji,
  - pamiętanie w ruterach informacji o każdym indywidualnym strumieniu,
  - brak skalowalności, tzn. trudności przy realizacji sieci o dużej liczbie strumieni i dużych przepływnościach,
- skłoniły twórców do zaproponowania nowego podejścia nazwanego architekturą DiffServ, która nie ma tych cech i tym samym wad z punktu widzenia założeń sieci IP QoS.
- Zauważmy, że to co dla twórców sieci BISDN/ATM było podstawowym założeniem jest w sieci IP QoS z IntServ wadą.

# Podstawowym problemem jaki ma rozwiązać architektura DiffServ to maksymalne uproszczenie funkcji wewnątrz sieci i skupienie ich na brzegu sieci.

- Aby <u>rdzeń sieci</u> mógł obsługiwać dużą liczbę strumieni i być jednocześnie prostym funkcjonalnie należało w nim:
  - rozróżniać i obsługiwać tylko kilka klas,
  - w obrębie klasy mielibyśmy zagregowany jeden strumień, składający się z nierozróżnialnych wielu indywidualnych strumieni,
  - obsługa tego zagregowanego strumienia (klasy) byłaby dostosowana do wymagań jakościowych tej klasy i określała usługę sieciową (jej rodzaj).
- Na <u>brzegu sieci</u> natomiast mają być realizowane złożone funkcje takie jak:
  - klasyfikacja,
  - analiza zgodności,
  - znakowanie,
  - obsługa.

#### Ogólna struktura takiej sieci IP QoS z DiffServ




## Wszystkie pakiety należące do tej samej klasy mają w sieci ten sam DSCP (Differentiated Service Code Point)

- Przydział DSCP odbywa się w ruterze brzegowym.
- Pole DS w którym zapisuje się DSCP zajmuje miejsce:
  - pola Type Of Service w IP v.4,
  - pola Traffic Class w IP v.6,
  - aktualnie wykorzystywanych jest 6 bitów 16 bitowego pola DS.
- **Zbiór pakietów mających ten sam DSCP nazywamy Behavior Aggregate** (BA).
- Zbiór reguł obsługi i przekazywania pakietu dalej nazywamy Per-Hop Behavior (PHB).
- Jednemu DSCP przyporządkowany jest jeden PHB.
- PHB jest realizowany przy pomocy:
  - odrzucania pakietów,
  - kolejkowania priorytetowego,
  - mechanizmów szeregowania obsługi wielu kolejek (np. WFQ).

#### Ruter brzegowy - realizowane funkcje

- Klasyfikacja pakietów na podstawie jednego lub kilku pól nagłówka, np.
  - adres IP źródła i przeznaczenia,
  - numer portu źródła i przeznaczenia,
  - identyfikator protokółu (TCP, UDP),
- Określenie zgodności pakietu z porozumieniem uzgodnionym między użytkownikiem a dostawcą usługi (domeną z DiffServ).
- Znakowanie pakietów, w oparciu o klasyfikację i zgodność, poprzez przyporządkowanie DSCP.
- Obsługa pakietu (może być także realizowana funkcja kształtowania ruchu):
  - odrzucanie pakietów,
  - kolejkowanie priorytetowe,
  - mechanizm szeregowania obsługi wielu kolejek (np. WFQ).


#### Ruter brzegowy - struktura funkcjonalna



#### Ruter rdzeniowy - realizowane funkcje

- Klasyfikacja pakietów na podstawie DSCP i określenie przynależności do BA.
- W zależności od BA zastosowanie odpowiedniego PHB czyli odpowiedniej obsługi poprzez:
  - odrzucanie pakietów,
  - kolejkowanie priorytetowe (PQ),
  - mechanizm szeregowania obsługi wielu kolejek (np. WFQ).

#### Ruter rdzeniowy - struktura funkcjonalna



## Klasy usług i klasy PHB dotychczas zdefiniowane przez IETF

- Expedited Forwarding (EF) ma przyporządkowaną jedną wartość DSCP.
- **Assured Forwarding** (AF) ma cztery klasy obsługi (AF1, AF2, AF3 i AF4) a w każdej z nich trzy poziomy odrzucania pakietów, co daje dwanaście wartości DSCP.
- Oprócz tych dwóch klas usług istnieje domyślne PHB odpowiadające dotychczasowej usłudze "best effort" (BE), która jest też nazywana usługą niesklasyfikowaną.
- Zakres usług sieciowych oferowanych użytkownikom na bazie PHB w danej domenie z DS pozostaje w gestii operatora sieci IP.


#### **EF PHB**

- Został zaproponowany dla zapewnienia jakości obsługi wymagającej:
  - gwarancji określonego pasma,
  - niewielkich strat pakietów,
  - niewielkiego opóźnienia,
  - małej wariancji opóźnienia.
- Nie definiuje ilościowo a jedynie jakościowo QoS.
- Dla zrealizowania tych cech pakiety nie powinny być kolejkowane.
- Maksymalna przepływność EF BA musi być mniejsza od dostępnego dla EF BA pasma łącza w każdym ruterze domeny z DS.
- **EF PHB musi być niezależny od ruchu innego niż EF przechodzącego przez ruter.**
- Pakiety EF PHB mają być umieszczane w kolejce o najwyższym priorytecie.


#### **AF PHB**

- Został zaproponowany dla zapewnienia obsługi pakietów na zasadzie "better than best-effort".
- To jak będzie realizowana obsługa zależy od:
  - przydzielonych zasobów dla danej klasy AF,
  - chwilowego obciążenia w klasie,
  - poziomu odrzucania pakietów.
- Z góry o jakości obsługi tego PHB nie możemy nic powiedzieć.
- Nie zdefiniowano żadnych parametrów ilościowych określających QoS dla poszczególnych PHB.
- Ogólna zasada jest taka, że i te PHB zapewnia inne QoS niż i+1 sze
   PHB.
- Zakłada się, że ruch zgodny z profilem osiągnie odbiorcę z prawdopodobieństwem nie mniejszym niż ustalony próg.
- Aby to zrealizować każda klasa AF musi mieć niezależny bufor z kolejką FIFO oraz wielkość przydzielonego pasma niezależną od pozostałych klas.


#### Ruter rdzeniowy - struktura funkcjonalna po uwzględnieniu EF PHB i AF PHB



## Proponowane rozwiązanie szeregowania obsługi pakietów dla wszystkich zdefiniowanych klas PHB



## Struktura sieci IP QoS



## Kilka uwag końcowych o IP QoS

Czy przedstawione rozwiązania umożliwiają realizację QoS tak jak to dotychczas rozumiała telekomunikacja?

- Miestety odpowiedź na to pytanie jak na razie nie jest zadawalająca.
- Zaproponowane mechanizmy dotyczą pracy ruterów.
- Nic nie mówi się w jaki sposób określa się pasmo i przydziela je usługom sieciowym.
- Nic nie mówi się o sterowaniu na poziomie sieci (domeny).
- Nic nie mówi się o właściwościach end-to-end, a to jest to co odczuwa klient i za to płaci.
- W związku z tym pojawia się pytanie jak projektować takie sieci (wymiarować zasoby) bo przecież to jest konieczne w działalności komercyjnej.
- ☑ Jak widać pytań jest dużo i problemów do rozwiązania także.
- ⊠ Są one aktualnie analizowane, badane i rozwiązywane.

#### W czym widzi się nadzieję w przezwyciężeniu tych problemów?

- W rozwiązaniu realizacji funkcji AC (Admission Control).
- W zastosowaniu MPLS (MultiProtocol Label Switching); przy czym należy pamiętać, że sam MPLS nie rozwiąże problemów. (zostanie krótko omówiona w dalszej części tego wykładu)
- W opracowaniu algorytmów rutingu w powiązania z MPLS.
- A więc w opracowaniu

#### Inżynierii Ruchu

na miarę potrzeb platformy IP QoS.

#### Zatem pojawia się pytanie: Czy po rozwiązaniu tych wszystkich problemów platforma IP QoS będzie nadal prosta i tym samym tania?

- Dokładną odpowiedź na to pytanie otrzymamy chyba w niedalekiej przyszłości.
- Ale biorac pod uwagę doświadczenia z rozwoju technologii ATM i narastania problemów oraz złożoności rozwiązań w niej występujących wydaje się, że trudno będzie utrzymać obecny stan fascynacji technologią IP QoS.
- Aktualnie ma ona problemy z zagwarantowaniem jako takiej jakości dla mowy, a gdzie są usługi o większych wymaganiach jak np. video, TV.
- Obserwuje się korygowanie oczekiwań i rozwiązań technologii IP QoS, tak aby była zachowana w stosunku do klienta zasada
  - "Płaci i oczekuję z tego tytułu określonego towaru".

## **Dlaczego MPLS?**

- W każdej sieci musi być realizowana funkcja rutingu oraz komutacji.
- W przypadku sieci z komutacją pakietów obie funkcje są umieszczone w warstwie trzeciej - warstwie sieciowej.
- Kierowanie przybyłego pakietu oparte jest o tablice z których odczytuje się kolejne łącze na podstawie nagłówka tego pakietu.
- Na ogół proces ten jest realizowany programowo.
- Wraz ze wzrostem ruchu i powiększaniem się sieci czas niezbędny na realizację tej funkcji zwiększa się co powoduje ograniczenie wydajności węzła (rutera).
- Jednocześnie sieć przekształca się w sieć wielousługową w której różnorodność usług wymaga różnorodnej obsługi.
- To z kolei powoduje, że konieczne jest uwzględnienie zarówno w procesie rutingu jak i komutacji dodatkowych informacji znajdujących się w nagłówku (ale nie tylko) co jeszcze bardziej wydłuża realizację tych funkcji.

- **Wymaga to dużej mocy przetwarzania co nie jest możliwe do uzyskania** przy dzisiejszym stanie technologii!
- W konsekwencji powoduje to trudności w realizacji takich funkcji w sieci jak:
  - sterowania ruchem,
  - sterowania jakością usług,
  - zarządzania zasobami.
- Jednym ze sposobów na rozwiązanie tych trudności jest uproszczenie realizacji funkcji komutacji w taki sposób aby można było łatwo zaimplementować tą funkcję sprzętowo uniezależniając się od złożoności i różnorodności dotychczas stosowanych nagłówków pakietu.
- Jest to zatem powrót do koncepcji, która była wcześniej z powodzeniem sprawdzona w rozwiązaniach wykorzystywanych w technice STM i ATM.
- Oczywiście w tym przypadku musi być ona dostosowana do potrzeb komutacji pakietów i właściwości tych sieci.
- Tą propozycją jest właśnie MPLS MultiProtocol Label Switching czyli Wieloprotokołowa Komutacja Etykietowa.

#### Co to jest MPLS?


- Jest to określona przez IETF koncepcja, która umożliwia efektywniejszą realizację w sieć takich funkcji jak: ruting, komutacja i tym samym obsługi ruchu (przekazywania pakietów).
- Jej istotne cechy to to, że:
  - ma mechanizmy umożliwiające zarządzanie przepływem ruchu o różnorodnym stopniu rozdrobnienia, czyli ruchem między różnym sprzętem, różnymi maszynami (stacjami), różnymi aplikacjami,
  - jest niezależna od protokołów warstwy drugiej i trzeciej,
  - udostępnia sposoby mapowania adresów warstwy trzeciej (np. IP) w proste o stałej długości etykiety,
  - jest dostosowany do istniejących protokołów rutingu i rezerwacji zasobów,
  - wspomaga protokoły warstwy drugiej dla IP, ATM i FR,
  - może być wykorzystany przez dowolne protokoły warstwy trzeciej, stąd nazwa "wieloprotokołowa".

#### Podstawowe składniki MPLS

- W MPLS przenoszenie danych od źródła do odbiorcy ma miejsce wzdłuż etykietowo przełączanej ścieżki LSP (Label-Switched Path).
- Fizycznie ścieżka ta utworzona jest przez szereg połączonych węzłów LSR (Label Switching Router) (ruterów).
- Rozróżnia się dwa typy węzłów LSR:
  - brzegowe (edge),
    - wejściowy (ingress),
    - wyjściowy (egress),
  - komutujące nie brzegowe.
- **Domena MPLS** to zbiór połączonych węzłów (ruterów), które są węzłami MPLS i należą do jednego obszaru administracyjnego.
- FEC (Forwarding Equivalent Class klasy równoważności przekazywania) jest to grupa pakietów (np. IP), które nie są rozróżnialne w sieci MPLS, tzn. są przenoszone przez tą samą ścieżkę i obsługiwane według tych samych zasad.
- Etykieta L jest krótkim identyfikatorem, który jest wykorzystany do identyfikacji FEC oraz realizacji funkcji komutacji.


#### Istota komutacji etykietowej to:

- Klasyfikacja pakietu (np. IP) w węźle brzegowym (wejściowym) do określonego FEC.
- Na podstawie FEC określenie etykiety L i dołączenie jej do pakietu.
- Określenie następnego węzła LSR w oparciu o etykietę L.
- Wysłanie pakietu MPLS do następnego LSR przy wykorzystaniu protokołu warstwy drugiej.
- W LSR odbiór pakietu MPLS i na podstawie etykiety L realizacja komutacji do następnego LSR z jednoczesną wymianą etykiety.
- Powtarzanie ostatniej czynności aż pakiet MPLS osiągnie LSR, który będzie węzłem brzegowy (wyjściowym).
- Przekazanie pakietu do warstwy trzeciej.
- Aby można było zrealizować funkcję komutacji w węzłach LSR to w tablicach tych LSR musi być wcześniej zapisana informacja wiążąca etykiety między sobą aby w ten sposób była utworzona ścieżka LSP dla danego FEC.



#### Ogólna postać tablicy dla realizacji funkcji komutacji MPLS


- Etykieta MPLS jest niewystarczająca aby można było zrealizować funkcję komutacji.
- W LSR musi być tablica(e), która zawiera adres wyjściowego łącza oraz nową wartość etykiety.
- Tablica ta może być przyporządkowana do wejściowego łącza lub być wspólna dla wielu takich łączy.
- Etykieta MPLS przyjściowego pakietu oraz numer łącza są adresem (wejściem) do tej tablicy.
- Odczytana z tablicy wartość etykiety wyjściowej jest wstawiana w miejsce odebranej etykiety, a adres łącza wyjściowego jest wykorzystany do zrealizowania funkcji komutacji pakietu na to łącze.



#### Czy i w czym tkwi istota różnic w stosunku do techniki ATM?

- W technice MPLS pakiet ma dowolną długość i otrzymuje jednoczęściowy adres (etykietę), natomiast w technice ATM komórka ma ustaloną długość oraz dwuczęściowy adres składający się z VPI i VCI.
- W technice MPLS unikalny ciąg etykiet L (ścieżka LSP) przyporządkowany jest do konkretnego FEC i pakiet, gdy należy do tego FEC niezależnie od tego kto go nadał otrzymuje etykietę L, natomiast w przypadku ATM z punktu widzenia połączenia abonenta otrzymuje ono indywidualny unikalny ciąg par (VPI,VCI).
- W technice MPLS nie można mówić o połączeniu z punktu widzenia abonenta, gdyż jest to technika bezpołączeniowa.
- Zarówno w jednej jak i drugiej technice abonent nie ma bezpośredniego wpływu na przebieg drogi połączeniowej, mimo iż w technice ATM istnieje Faza I (wywołania, realizacji połączenia).
- W technice MPLS istnienie ścieżki LSP odpowiada ścieżce określonej przez ciąg VPI w technice ATM.
- **Zarówno w jednej jak i w drugiej technice ścieżki te są ustalane przez** niezależną od abonentów funkcję.

#### Na kolejnych rysunkach pokazano model warstwowy dla obu technik



#### Jakie podstawowe problemy muszą być rozwiązane?

- Opis klas FEC, czyli określenie wielkości jakie należy brać pod uwagę dla utworzenia danej klasy aby uzyskać kompatybilność usługową w obrębie domeny lub kilku domen MPLS.
- Wiązanie FEC z etykietą.
- Określenie sposobu przeprowadzania powiązań etykiet, które to powiązania określają ścieżkę przełączanych etykiet (LSP).
- Określenie sposobu rozprowadzania w sieci etykiet i ich powiązań.

Mależy pamiętać, że technika MPLS ma wspierać IP QoS co powoduje, że praktyczne rozwiązanie tych problemów staje się trudniejsze.




- kreacji i rozprowadzania (dystrybucja) etykiet,
- budowania odpowiednich baz informacji w każdym węźle (ruterze),
- tworzenia ścieżek przełączanych etykietami (komutowanych),
- wstawiania etykiet do tablic (lookup table) koniecznych dla realizacji funkcji komutacji w węźle (ruterze).
- W konsekwencji zbiór tych funkcji umożliwia wykonanie ostatniej funkcji jaką jest

## Wieloprotokołowa Komutacja Etykietowa MPLS


która gwarantuje transport pakietu od wejścia do wyjścia domeny MPLS zgodnie z właściwościami opisanymi przez FEC do której ten pakiet należy.

#### Poglądowa ogólna ilustracja działań w domenie MPLS:

- kreacja etykiet,
- rozsyłanie (dystrybucja) etykiet,
- przekazywanie (przesyłanie) pakietów użytkowników.




### Format pakietu MPLS



- Pole MPLS SHIM ma długość będącą wielokrotnością 32 bitów (4 oktety).
- W polu o długości 32 bitów zapisana jest między innymi etykieta L (stos etykiet L to wielokrotność 32 bitów).
- Pole to może tworzyć stos co umożliwia zagłębianie sieci MPLS.
- Długość pakietu jest zależna od protokołu warstwy trzeciej.
- Tak utworzony pakiet jest przenoszony przez protokół warstwy drugiej, przy czym sposób przenoszenia i odwzorowania tego pakietu jest zależny od warstwy drugiej.
- ✓ Uwaga: z angielskiego słowo "shim" to po polsku "klin".


#### Struktura pola MPLS SHIM




- Przeznaczenie poszczególnych pól jest następujące:
  - etykieta L ma długość 20 bitów i zawiera kod etykiety,
  - Exp jest przeznaczone dla celów eksperymentalnych i ma długość 3 bitów,
  - S koduje spód stosu i ma długość 1 bitu (S=1 to dno stosu),
  - TTL ma długość 8 bitów i koduje czas życia (Time to Live).
- Na rysunku pokazano pole MPLS SHIM składające się ze stosu czterech etykiet. Góra stosu jest na początku (lewa strona), a dół na końcu tego pola.

#### Podstawowe odwzorowania MPLS SHIM w protokół warstwy drugiej

#### a) w komórki ATM



b) w ramki FR



c) w ramkę PPP/SDH

PPP



shim pakiet

d) w ramkę LAN MAC


MAC

shim pakiet
shim pakiet


#### **GMPLS - Generalized MPLS**

- Duży obserwowany i przewidywany przyrost ilości przesyłanych danych w stosunku do mowy spowodował, że dotychczasowe podejście do rozwoju sieci telekomunikacyjnej musiało ulec modyfikacji, tym bardziej, gdy zaczęło brakować nitek światłowodowych.
- To zintensyfikowało prace, które doprowadziły do koncepcji i opanowania nowej techniki zwielokrotnienia określanej skrótem DWDM.
- Z kolei technika DWDM spowodowała postęp w technologii rozwiązań urządzeń optycznych zarówno w transmisji jak i w komutacji.
- Stwierdzono w związku z tym, że sieć telekomunikacyjna powinna w swej znacznej większości być zrealizowana w technologii optycznej.
- Co więcej większość funkcji także powinna być realizowana po stronie optycznej a nie elektrycznej.
- Powstał więc problem usuwania warstw elektrycznych w modelu warstwowym sieci telekomunikacyjnej i realizacji ich dotychczasowych funkcji w warstwach optycznych.

## Przewidywana ewolucja sieci w kierunku fotoniki (przy założeniu, że platformą dla wszystkich usług będzie IP QoS)




**\$\frac{dane}{dane}:** rozumie się przez to strumienie obejmujące dowolne usługi.



- Ponieważ w swej pierwotnej postaci to uogólnienie dotyczyło tylko samej części optycznej, a dokładnie długości fali jako etykiety, to nazywane było ono MPLambdaS (MPλS).
- Aktualnie zakłada się, że w swej ostatecznej wersji sieć telekomunikacyjna będzie oparta tylko na technologiach: IP, MPLS i DWDM.
- Konieczne było więc wprowadzenie do MPLS wielu rozszerzeń i uwzględnienie specyfiki DWDM.
- Dotyczą one:
  - rozszerzenia protokołów RSVP-TE i CR-LDP uwzględniające cechy zarówno sieci optycznych jak i innych rozwiązań,
  - rozszerzenia protokołów OSPF i IS-IS uwzględniających atrybuty nowych technologii sieciowych (przede wszystkim optycznej),
  - uwzględnienia faktu, że sieci optyczne są dwukierunkowe,
  - wprowadzenie nowego protokołu zarządzania łączami optycznymi,
  - uwzględnienia mechanizmów niezawodnościowych w tym także protekcji i odtwarzania,
  - hierarchizacji sieci w odniesieniu do różnych technologii sieciowych (światłowodowej, długości fali, czasowej i pakietowej).

#### Hierarchizacja GMPLS



#### Oznaczenia i skróty do rysunku Hierarchizacja GMPLS



- Switch OEO
- S Switch/Mux SDH
- Ruter LSR
- **Swiatłowód**
- **STM-64**
- **STM-4**
- od Ggabit Ethernet (~500m)

- **■** FSC Fiber Switch Capable
- $\bullet$   $\lambda$ SC  $\lambda$  Switch Capable
- TDM Time Division Multiplexing
- PSC Packet Switch Capable
- LSP Label Switched Path