# Cómo instalar ANTLR4 en Linux for n00bs

## Por David Campos Rodríguez

#### 1. Java

Comprobad que teneis java correctamente instalado y configurado. Podéis comprobarlo poniendo:

```
java --version
```

Si no lo tenéis instalado, es muy sencillo, podeis seguir las instrucciones en la página de java.

## 2. Antir4 complete

Vais a <a href="https://antlr.org">https://antlr.org</a> y allí encontráis un Quick Start para Linux que os copio aquí (puede que la última versión haya cambiado según cuando estéis leyendo esto):

```
$ cd /usr/local/lib
$ wget http://www.antlr.org/download/antlr-4.7.1-complete.jar
$ export CLASSPATH=".:/usr/local/lib/antlr-4.7.1-complete.jar:$CLASSPATH"
$ alias antlr4='java -jar /usr/local/lib/antlr-4.7.1-complete.jar'
$ alias grun='java org.antlr.v4.gui.TestRig'
```

Es posible que necesiteis usar *sudo* con algunos de ellos para que funcione bien. Los alias son opcionales, si quereis tenerlos siempre (pues se borrarán al cerrar la consola) podéis crear/editar el fichero ~/.bash\_profile y añadir ahí los dos comandos. Para que tenga efecto en la consola deberéis reiniciar o, alternativamente, podéis usar *source* ~/.bash\_profile para poder hacerlo funcionar en la consola actual sin necesidad de reiniciar.

#### 3. Descargar Antir4 Cpp target

En <a href="https://antlr.org/download.html">https://antlr.org/download.html</a> encontraréis el Antlr4 Cpp Target para descargar, aseguraos de descargar la versión para Linux. Si no cambia, al momento de escribir esto el link es el siguiente: <a href="http://www.antlr.org/download/antlr4-cpp-runtime-4.7.1-source.zip">http://www.antlr.org/download/antlr4-cpp-runtime-4.7.1-source.zip</a>

Lo extraéis donde prefiráis. Dentro tiene un README.md que explica como compilarlo, pero antes de ponernos a ello vamos con dos cosas que se necesitan extra.

#### 4. Antes de compilar

Para compilar la librería necesitamos cmake y uuid. Los podeis obtener simplemente con:

```
$ sudo apt-get install cmake
$ sudo apt-get install uuid-dev
```

## 5. Compilando Antlr4

Para compilar la librería os ponéis donde está el *README.md*. Escribís los siguientes comandos:

```
$ mkdir build && mkdir run && cd build
$ cmake .. -DANTLR_JAR_LOCATION=/usr/local/lib/antlr-4.7.1-complete.jar -DWITH_DEMO=True
$ make
$ DESTDIR=<antlr4-dir>/run make install
```

Ojo a la parte que os marco en rojo, si la última versión que habéis descargado en el paso 2 no era la 4.7.1, entonces el nombre de archivo será distinto, claro. Lo que he marcado en violeta lo cambias por la ruta donde está el *README.md*. Por ejemplo, yo había extraído el zip en *Documentos/antlr* así que ahí puse *DESTDIR=~/Documentos/antlr/run make install*.

## 6. Copiando archivos

En la carpeta *run* se os habrá generado una carpeta *usr* y dentro todos los archivos necesarios. Los copiais a */usr/local/*, como es lógico (supongo que si no indicais el DESTDIR así, este paso sería evitable, pero yo lo pongo exactamente como yo lo hice). Una vez los hayáis copiado, ya tendréis todo disponible, pero hay una cosa que solucionar con respecto a los archivos *Makefile* de clase.

#### 7. El "hack"

Los *Makefile* de clase buscan antlr4 en /usr/local/bin/antlr4, que en vuestro sistema no existirá. Yo lo he solucionado creando un archivo *antlr4* en /usr/local/bin/ con el siguiente contenido:

```
java -jar /usr/local/lib/antlr-4.7.1-complete.jar "$@"
```

A continuación le dais permisos de ejecución.

```
$ chmod 777 /usr/local/bin/antlr4
```

#### 8. Final

Y listo. Podéis ir al primero de los ejemplos de clase y ejecutar:

```
$ make antlr
$ make
$ ./main t1.expr
```

Si todo ha ido bien, debería salir el output correcto. Si recibís un error con respecto a la librería dinámica, eso es porque no habéis actualizado las librerías dinámicas. Para ello simplemente haced:

```
$ sudo ldconfig
```