

本科生实验报告

实验课程:	操作系统原理实验
实验名称:	实验 8 从内核态到用户态
专业名称:	计算机科学与技术(超级计算方向)
学生姓名:	
	18324034
实验地点:	
实验成绩:	
报告时间:	2021. 6. 19

Assignment 1 系统调用

编写一个系统调用,然后在进程中调用之,根据结果回答以下问题。

展现系统调用执行结果的正确性,结果截图并并说说你的实现思路。

请根据 gdb 来分析执行系统调用后的栈的变化情况。

请根据 gdb 来说明 TSS 在系统调用执行过程中的作用。

以下使用 src/3 中的代码进行测试

为了实现用户态可以使用的系统调用、首先要实现用户态进程

1.定义用户代码段描述符,并送入 GDT, 使得 CPU 可以查找 GDT 得知用户态程序的特权级 3。

```
selector = asm_add_global_descriptor(USER_CODE_LOW, USER_CODE_HIGH);
USER_CODE_SELECTOR = (selector << 3) | 0x3;
selector = asm_add_global_descriptor(USER_DATA_LOW, USER_DATA_HIGH);
USER_DATA_SELECTOR = (selector << 3) | 0x3;
selector = asm_add_global_descriptor(USER_STACK_LOW, USER_STACK_HIGH);
USER_STACK_SELECTOR = (selector << 3) | 0x3;</pre>
```

2.初始化当前 tss

将内核态 ss 写入 tss 中,将内核段描述符的特权级设置为 0 写入 GDT 中。

```
void ProgramManager::initializeTSS()

{

   int size = sizeof(TSS);
   int address = (int)&tss;
   memset((char *)address, 0, size);
   tss.ss0 = STACK_SELECTOR; // 内核态堆栈段选择子
   int low, high, limit;
   limit = size - 1;
   low = (address << 16) | (limit & 0xff);
   // DPL = 0
   high = (address & 0xff000000) | ((address & 0x00ff0000) >> 16) | ((limit & 0xff00) << 16) | 0x00008900;
   int selector = asm_add_global_descriptor(low, high);
   // RPL = 0
   asm_ltr(selector << 3);
```

```
tss.ioMap = address + size;
}
```

初始化完成,然后在用户态进程中使用系统调用 syscall_0,其中系统调用中断运行流程如下:

1. 子进程执行 asm_system_cal, 在该函数中,除了基本的保护寄存器之外,还将系统调用的参数按照中断的传参方法传入寄存器。

```
mov eax, [ebp + 2 * 4]
mov ebx, [ebp + 3 * 4]
mov ecx, [ebp + 4 * 4]
mov edx, [ebp + 5 * 4]
mov esi, [ebp + 6 * 4]
mov edi, [ebp + 7 * 4]
```

中断的传参说明

CPU Stack (i386)

```
0(%esp) - %ebx
              4(%esp) - %ecx
              8(%esp) - %edx

    arguments

             C(%esp) - %esi
             10(%esp) - %edi
            14(%esp) - %ebp
           18 (%esp) - %eax ← Syscall number
pt_regs -
       * 1C(%esp) - %ds
           20(%esp) - %es
           24(%esp) - orig eax
            28(%esp) - %eip
                                    Interrupt frame
            2C(%esp) - %cs
             30(%esp) - %eflags
             34(%esp) - %oldesp
             38(%esp) - %oldss
```

图 1-x86 中断时堆栈

然后调用 int 80h 执行系统调用。

对比ss的变化:初始时,内核代码段的ss为16

```
../src/kernel/setup.cpp-
                systemService.initialize();
// 设置0号系统调用
    65
                 systemService.setSystemCall(0, (int)syscall 0);
    67
                 // 创建第一个线程
                 int pid = programManager.executeThread(first_thread, nullptr,
    70
71
                 if (pid == -1)
                     printf("can not execute thread\n");
                     asm halt();
    73
    74
    75
                ListItem *item = programManager.readyPrograms.front();
remote Thread 1.1 In: setup kernel
                                                                     PC: 0xc0020ba1
$2 = (void *) 0x7bc0
(gdb) ni
0xc0020b9e in setup kernel () at ../src/kernel/setup.cpp:69
(gdb) print $ss
$3 = 16
(gdb) print $esp
$4 = (void *) 0x7be4
(gdb)
```

图 2-内核代码段的 ss 为 16

我们查看函数运行到此处时候 tss 中的 esp 与 ss, 查看程序运行到此处中保存的 esp 与 ss

```
128
             iret
129
        asm_system_call:
130
             push ebp
             mov ebp, esp
131
132
133
             push ebx
134
             push ecx
135
             push edx
136
             push esi
137
             push edi
```

```
remote Thread 1.1 In: asm_system_call L130 PC: 0xc00220 Continuing.

Breakpoint 1, asm_system_call () at ../src/utils/asm_utils.asm:130 (gdb) print $esp $1 = (void *) 0x8048fd0 (gdb) print $ss $2 = 59 (gdb)
```

图 3-查看用户程序的 esp 与 ss

此时 ss 为 59, esp 为 8048fd0, 查看当前 tss 中的数据

```
./src/utils/asm_utils.asm
    125
                pop ds
    126
                mov eax, [ASM_TEMP]
    127
    128
                iret
    129
            asm system call:
                push ebp
    130
    131
                mov ebp, esp
    132
                push ebx
    133
    134
                push ecx
    135
                push edx
    136
                push esi
    137
                push edi
remote Thread 1.1 In: asm_system_call
                                                             L130 PC: 0xc0022683
  gs = 0, ldt = 0, trace = 0, ioMap = -1073530004}
(gdb) p/x tss
$3 = {backlink = 0x0, esp0 = 0xc0025660, ss0 = 0x10, esp1 = 0x0, ss1 = 0x0,
  esp2 = 0x0, ss2 = 0x0, cr3 = 0x0, eip = 0x0, eflags = 0x0, eax = 0x0,
  ecx = 0x0, edx = 0x0, ebx = 0x0, esp = 0x0, ebp = 0x0, esi = 0x0, edi = 0x0,
  es = 0x0, cs = 0x0, ss = 0x0, ds = 0x0, fs = 0x0, gs = 0x0, ldt = 0x0,
  trace = 0x0, ioMap = 0xc0033b6c
(gdb)
```

图 4-查看 tss 中的 esp 与 ss

执行 int 80 后, 进入后文中描述的 asm system call handler。

```
; int asm_systerm_call_handler();
    87
            asm_system_call_handler:
    88
                push ds
    89
                push es
    90
                push fs
    91
                push gs
    92
                pushad
    93
    94
                push eax
    95
                ; 栈段会从tss中自动加载
    96
    97
remote Thread 1.1 In: asm_system_call_handler
                                                            L89
                                                                   PC: 0x
$1 = (void *) 0x8048fd0
(gdb) print $ss
$2 = 59
(gdb) si
asm system call handler () at ../src/utils/asm utils.asm:89
(gdb) print $esp
$3 = (void *) 0xc0025688 <PCB SET+8168>
(gdb) print $ss
$4 = 16
(gdb)
```

图 5 - esp 与 ss 被从 tss 中载入, 完成特权级切换

我们发现 CPU 已经帮助我们完成了 esp 和 ss 的转变,此时已经进入了内核段。

2.int 80h 根据中断向量描述符表寄存器中获取 IDT 的地址,然后根据中断号即 (80h) 查找到我们设置的中断函数地址 asm_system_call_handler,根据中断向量 描述符判断当前的特权级是否能访问该中断 (因为目前的特权级为 3,描述符中设置的 DPL 也为 3,因此允许访问),跳转到 asm_system_call_handle。由于发生中断跳转,通过 GDT 与 LDT 判断目标地址位于特权级为 0 的内核段中,因此储存在特权级 0 的 TSS 中的栈地址和 ss 会被加载

查看栈中的数据, 此时栈上的数据与调用表中对应

```
asm system call handler:
     87
     88
                   push ds
    89
                   push es
     90
                   push fs
     91
                   push gs
     92
                   pushad
     94
                   push eax
     96
                   ; 栈段会从tss中自动加载
     97
     98
                   mov eax, DATA_SELECTOR
     99
                   mov ds, eax
     100
                   mov es, eax
remote Thread 1.1 In: asm_system_call_handler
                                                                     1.89
                                                                            PC: 0xc0022648
  ecx = 0x0, edx = 0x0, ebx = 0x0, esp = 0x0, ebp = 0x0, esi = 0x0, edi = 0x0,
  es = 0x0, cs = 0x0, ss = 0x0, ds = 0x0, fs = 0x0, gs = 0x0, ldt = <u>0</u>x0,
  trace = 0x0, ioMap = 0xc0033b6c
(gdb) si
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:89
(gdb) p/16x $esp
Item count other than 1 is meaningless in "print" command.
(gdb) x/16a $esp
                                                                 ⊎x2b
0xc0025648 <PCB_SET+8168>:
0xc0025658 <PCB_SET+8184>:
                                               0xc002269f
                                                                           0x212
                                     0x33
                                                                  0x0
                                     0x8048fb8 oldesp 0x3b
                                                                           0 \times 0
0xc0025668 <PCB SET+8200>:
                                                        0x0
                                                                  0x0
                                     0x0
                                               0x0
0xc0025678 <PCB_SET+8216>:
                                     0x0
                                               0x0
                                                        0x0
                                                                  0x0
(gdb) x/16d $esp
0xc0025648 <PCB_SET+8168>:
0xc0025658 <PCB_SET+8184>:
0xc0025668 <PCB_SET+8200>:
                                               -1073600865
                                                                  43
                                                                           530
                                     51
                                                        <sup>59</sup> oldss
                                     134516664
                                                                  0
                                                                           0
                                     0
                                               0
                                                        0
                                                                  0
0xc0025678 <PCB_SET+8216>:
                                                        0
                                     0
                                               0
                                                                  0
```

图 6-查看 call 函数前的堆栈

3.进一步跳转到中断向量表中的函数,在这里为 syscall 0

```
24  int syscall_0(int first, int second, int third, int forth, int fift
25  {
26    printf("systerm call 0: %d, %d, %d, %d, %d\n",
27    first, second, third, forth, fifth);
28    return first + second + third + forth + fifth;
29  }
30
```

图 7-正式运行 syscall_0

4.运行结束后,函数返回

在 iret 之前, ss 寄存器为 16, esp 为 0xc002564c, 查看栈中内容

```
remote Thread 1.1 In: asm_system_call_handler
                                                                                      L126 PC: 0xc002267d
(gdb) print $esp
$7 = (void *) 0xc00255f8 <PCB_SET+8088>
(gdb) print $pc
$8 = (void (*)(void)) 0xc0020a2a <syscall_0(int, int, int, int, int)+6>
(gdb) si
(gdb) ni
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:116
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:120
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:122
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:123
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:124
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:125
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:126
(gdb) print $ss
$9 = 16
(gdb) print $esp
$10 = (void *) 0xc002564c <PCB_SET+8172>
(gdb) x/8a $esp
0xc002564c <PCB_SET+8172>:
                                              0xc002269f
                                                                      0x2b
                                                                                 0x212
                                                                                             0x8048fb8
                                               0x3b| dee0x0
0xc002<u>5</u>65c <PCB_SET+818<u>8</u>>:
                                                                      0x0
                                                                                 0x0
(gdb)
```

图 7-iret 前的函数堆栈

指令 iret 返回后

ss 段与 esp 被从栈中恢复, 重新回到特权级 3

```
146
                  int 0x80
    147
    148
                  pop edi
                  pop esi
    150
                  pop edx
    151
                  pop ecx
    152
                  pop ebx
    153
                  pop ebp
    154
    155
                  ret
    156
    157
              : void asm init page reg(int *directory):
remote Thread 1.1 In: asm system call
                                                                  L148 PC: 0xc002269f
(gdb) print ss
No symbol "ss" in current context.
(gdb) print $ss
$16 = 59
(gdb) print $esp
$17 = (void *) 0x8048fb8
(gdb) print $pc
$18 = (void (*)()) 0xc002269f <asm_system_call+28>
(gdb)
```

图 7-iret 后 ss 与 esp 回到用户态程序

这样就完成了一次系统调用。

TSS 的作用是什么?

我们使用 tss 的作用是存储特权级为 0 的内核线程的 ss 和 esp,使得调用 int 80h 的时候能够从特权级 3 进入特权级 0,载入储存在 tss 中的 ss 和 esp 进入内核线程栈,运行系统调用函数。

综上, 我们根据系统调用的流程, 描述了中断调用时候的特权级比较, int 80h 进入时候发生的特权级转换, 然后运行系统调用函数。运行完毕后, 使用 iret 指 令使得特权级从 0 返回 3 继续运行用户程序.

Assignment 2 线程的实现

实现 fork 函数,并回答以下问题。

请根据代码逻辑和执行结果来分析 fork 实现的基本思路。

从子进程第一次被调度执行时开始,逐步跟踪子进程的执行流程一直到子进程从 fork 返回,根据 gdb 来分析子进程的跳转地址、数据寄存器和段寄存器的变化。同时,比较上述过程和父进程执行完 ProgramManager::fork 后的返回过程的异同。

请根据代码逻辑和 gdb 来解释 fork 是如何保证子进程的 fork 返回值是 0,而父进程的 fork 返回值是子进程的 pid。

Fork 的实现分为以下几个部分。

1.创建子进程

```
int pid = executeProcess("", 0);
```

该 pid 的获取进一步来自

其中给pid 赋值的是

```
thread->pid = ((int)thread - (int)PCB_SET) / PCB_SIZE;
```

同时父进程也是在这个过程中获得子进程的 pid 来返回。

2.子进程复制栈空间与数据

```
bool flag = copyProcess(parent, child);
```

其中对 eax 的赋值为

```
childpps->eax = 0;
```

这使得子进程的函数返回时, pid=0;

其中还包括子进程创建申请内存与页目录,将父进程的页目录表与页表拷贝进入子进程的页表。使得相同的虚拟地址可以对应不同的物理地址,而且数据相同。

```
}

// 从用户物理地址池中分配一页,作为子进程的页目录项指向的页表
int paddr = memoryManager.allocatePhysicalPages(AddressPoolType
::USER, 1);
if (!paddr)
{
    child->status = ProgramStatus::DEAD;
    return false;
}

// 页目录项
int pde = parentPageDir[i];
// 构造页表的起始虚拟地址
int *pageTableVaddr = (int *)(0xffc00000 + (i << 12));
asm_update_cr3(childPageDirPaddr); // 进入子进程虚拟地址空间
childPageDir[i] = (pde & 0x00000fff) | paddr;
memset(pageTableVaddr, 0, PAGE_SIZE);
asm_update_cr3(parentPageDirPaddr); // 回到父进程虚拟地址空间
}</pre>
```

下面运行测试,测试代码为 src/5

```
int fork() {
     36
                     return asm_system_call(2);
     37
                }
                                                                            Booting from Hard Disk..
     38
                                                                            total memory: 133038080 b
kernel pool
     39
                int syscall_fork() {
     40
                     return programManager.fork();
                                                                                 start address: 0x2000
total pages: 15984 (
bitmap start address:
     41
                                                                            user pool
start address: 0x4070
remote Thread 1.1 In: fork
                                                                            total pages: 15984 (
bit map start address
kernel virtual pool
0x0000fff0 in ?? ()
(gdb) b fork
Breakpoint 1 at 0xc00209f6: fork. (2 locations)
                                                                                 start address: 0xC010
total pages: 15984 (
(gdb) c
Continuing.
                                                                                 bit map start address
                                                                            start process
Breakpoint 1, fork () at ../src/kernel/syscall.cpp:35
(gdb) | |
```

图 8-调用 fork 测试

调用 fork, 然后调用系统调用, eax 为 2。调用 int 80 切换到特权级 0。

```
108
                           push edi
       109
                           push esi
       110
                           push edx
       111
                           push ecx
       112
                           push ebx
       113
                           sti
       114
                           call dword[system call table + eax * 4]
       115
       116
                           cli
       117
       118
                           add esp. 5 * 4
 remote Thread 1.1 In: asm_system_call_handler
                                                                                                  L114 PC: 0xc0022ef5
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:98
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:108
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:109
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:110
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:111
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:112
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:114
(gdb)
```

图 9-准备调用 syscall fork 函数

进入 syscall fork 函数。

```
39
                   int syscall_fork() {
       40
                         return programManager.fork();
       41
                   }
      42
      43
                  void exit(int ret) {
      44
                         asm_system_call(3, ret);
      45
                   }
      46
remote Thread 1.1 In: syscall_fork
                                                                                                     PC: 0xc002113d
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:109
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:110
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:111
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:112
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:114
(gdb) si
syscall_fork () at ../src/kernel/syscall.cpp:39
(gdb)
```

图 10-准备调用 ProgramManager:: fork 函数

父进程的 pid 返回值为 3

```
interruptManager.setInterruptStatus(status);
     385
                      return pid;
      386
      387
      388
                bool ProgramManager::copyProcess(PCB *parent, PCB *child)
      389
                 {
                      // 复制PCB
      390
                      ProcessStartStack *childpps = (ProcessStartStack *)((int)child
      391
remote Thread 1.1 In: ProgramManager::fork L385 PC: 0xc002
this=0xc00344e4 <interruptManager>) at ../src/kernel/interrupt.cpp:114
0xc0020a09 in ProgramManager::fork (this=0xc0034500 <programManager>)
     at ../src/kernel/program.cpp:356
Value returned is $1 = true
(gdb) ni
(gdb) print pid
$2 = 3
(gdb)
```

图 11 - 父进程调用 ProgramManager:: fork 结束, 查看返回 pid

然后父进程逐级返回, 到 flrst thread 中输出子进程 pid。

```
if (pid)
                                                                                                                iPXE (http://ipxe.org) 00
      43
      44
                                      printf("I am father pid %d\n",pid);
      45
                                     asm_halt();
      46
                                                                                                               Booting from Hard Disk...
total memory: 133038080 l
kernel pool
      47
48
                               else
                                                                                                                      start address: 0x2000
total pages: 15984 (
bitmap start address:
      49
                                      printf("I am child, exit\n");
      50
                               }
                                                                                                                 Bitma;
iser pool
start address: 0x4070
total pages: 15984 (
total pages: address
remote Thread 1.1 In: first process
                                                                                             145
printf (fmt=0xc00230ca "I am father pid %d\n") at ../src/kernel/stdio.c
(gdb) finish
                                                                                                                bit map start address
kernel virtual pool
                                                                                                                      start address: 0xC010
total pages: 15984 (
bit map start address
Run till exit from #0 0xc00218a0 in printf (
fmt=0xc00230ca "I am father pid %d\n") at ../src/kernel/stdio.cpp::
0xc0021211 in first_process () at ../src/kernel/setup.cpp:44
                                                                                                                start process
I am father pid 3
Value returned is $3 = 18
(gdb) ni
(gdb) 🗌
```

图 12-父进程逐级返回,输出 pid 3

父进程的工作到此结束了,下面我们设置断点到进程调度中,查看接下来子 进程的运行状态。

```
../src/utils/asm_utils.asm-
                 push ebx
    196
                 push edi
    197
                push esi
    198
                mov eax, [esp + 5 * 4]
    199
                mov [eax], esp; 保存当前栈指针到PCB中,以便日后
    200
    201
                mov eax, [esp + 6 * 4]
mov esp, [eax] ; 此时栈已经从cur栈切换到next栈
    202
    203
    204
    205
                 pop esi
                 pop edi
    206
                pop ebx
    207
    208
                pop ebp
    209
remote Thread 1.1 In: asm_switch_thread
                                                              L205 PC: 0xc0022f74
Continuing.
Breakpoint 2, asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:194
```

```
Continuing.

Breakpoint 2, asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:194
(gdb) si
(gdb) print $esp
$4 = (void *) 0xc0026008 <PCB_SET+8008>
(gdb) si
asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:205
(gdb) print $esp
$5 = (void *) 0xc0027060 <PCB_SET+12192>
(gdb)
```

图 12 -调度程序调度到了 pid=2 的进程

```
53
             void second_thread(void *arg) {
    printf("thread exit\n");
    54
    55
                 exit(0);
    56
    57
    58
             void first thread(void *arg)
    59
    60
             {
    61
                 printf("start process\n");
remote Thread 1.1 In: second_thread
                                                                 L54
                                                                        PC: 0xc002122e
Breakpoint 2, asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:194
(gdb) si
(gdb) print $esp
$4 = (void *) 0xc0026008 < PCB SET+8008>
(gdb) si
asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:205
(gdb) print $esp
  = (void *) 0xc0027060 <PCB_SET+12192>
```

图 13 - pid=2 的进程为 second thread

目前的运行栈已经切换到了pid 为 2 的线程中, 为 second_thread, 还没有到 我们 fork 出来的进程, 因此我们在切换到下一次进程调度。

```
mov eax, [esp + 5 * 4]
mov [eax], esp ; 保存当前栈指针到PCB中,以便日后
        201
202
203
                                 mov eax, [esp + 6 * 4]
mov esp, [eax] ; 此时栈已经从cur栈切换到next栈
         204
                                 pop esi
         205
         206
                                  pop edi
         207
                                  pop ebx
                                 pop ebp
         208
                                  sti
 remote Thread 1.1 In: asm_switch_thread
0xc0027070 <PCB_SET+12208>:
0xc0027080 <PCB_SET+12224>:
0xc0027090 <PCB_SET+12240>:
                                                                                                     0xc002041c
                                                                   0xc002122e
                                                                                                                                      0.40
                                                                   0 \times 0
                                                                                   0×0
                                                                                                     0 \times 0
0xc0027090 <PCB_SET+12240>: 0x0 0x0 0x0
(gdb) ni
asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:206
asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:207
asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:208
asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:208
asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:211
second_thread (arg=0x0) at ../src/kernel/setup.cpp:54
(gdb) c
Continuing.
Breakpoint 2, asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:194
(gdb) si
(gdb) print $esp
$6 = (void *) 0xc0026f18 <PCB_SET+11864>
asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:205
(gdb) print $esp
$7 = (void *) 0xc0024fb4 <PCB_SET+3828>
(gdb)
 (gdb) si
```

图 14 - 调度程序调度到了 pid=0 的进程

很遗憾,这一次切换到了内核线程上, pid 为 0,再进行一次切换

```
mov eax, [esp + 5 * 4]
mov [eax], esp ; 保存当前栈指针到PCB中,以便日后
         201
202
                                 mov eax, [esp + 6 * 4]
mov esp, [eax] ; 此时栈已经从cur栈切换到next栈
         203
204
                                 pop esi
         205
                                 pop edi
pop ebx
pop ebp
         206
207
         209
 remote Thread 1.1 In: asm switch thread
0xc0025038 <PCB_SET+3960>:
0xc0025048 <PCB_SET+3976>:
0xc0025058 <PCB_SET+3992>:
                                                                                                  0xc0025070
                                                                                                                                 0xc0025058
                                                                                                                  0xc00260c0
                                                                 0x0
                                                                               0xc00250ec
                                                                                                                                 0xc00212a4
                                                                 0xc002306f
oxc0025058 <PCB_SET+3992>: 0xc002306f 0x20 0x282 (gdb) si asm_time_interrupt_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:244 asm_time_interrupt_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:245 asm_time_interrupt_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:246 asm_time_interrupt_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:247 asm_time_interrupt_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:248 asm_halt () at ../src/utils/asm_utils.asm:248 (gdb) c Continuing.
 Breakpoint 2, asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:194
 (gdb) si
(gdb) print $esp
$9 = (void *) 0xc0024fb4 <PCB_SET+3828>
 (gdb) si
asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:205
 (gdb) print $esp
$10 = (void *) 0xc0028060 <PCB_SET+16288>
(gdb)
```

图 15 - 调度程序调度到了 pid=3 的进程

第三次切换,终于到了我们 pid 为 3 的被 fork 出的进程,下面我们跟踪该进程第一次被执行的流程。

```
asm_start_process:
       40
                           ;jmp $
       41
                          mov eax, dword[esp+4]
                          mov esp, eax
       43
                          popad
                          pop gs;
pop fs;
       44
       45
       46
                          pop es;
       47
                          pop ds;
       48
remote Thread 1.1 In: asm_start_process
                                                                                                          PC: 0xc0022e80
Continuing.
Breakpoint 2, asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:194
(gdb) si
(gdb) print $esp
$9 = (void *) 0xc0024fb4 <PCB_SET+3828>
(gdb) si
asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:205
(gdb) print $esp
$10 = (void *) 0xc0028060 <PCB_SET+16288>
asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:206
asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:207
asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:208
asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:210
asm_switch_thread () at ../src/utils/asm_utils.asm:211
(gdb) print $eax
$11 = -1073581888
(gdb) si
asm_start_process () at ../src/utils/asm_utils.asm:41
```

图 16-子进程首先执行 asm start process

新进程首次执行了 asm_start_process 函数,为了将 interruptStack 中的内容加载到寄存器中。




图 16-子进程载入 interruptStack

运行到此处,已经将 interruptStack 中的内容加载到了寄存器中,其中就包含了 pid 的返回值 0。接下和父进程一致,经过层层返回之后来到了 first_process中,且 pid 获得的返回值为 0。

```
File Edit View Search Terminal Help
        /src/kernel/setup.cpp
            void first_process()
    32
    33
                 int pid = fork();
    34
                 if (pid == -1)
    35
    36
    37
                     printf("can not fork\n");
                     asm_halt();
    38
    39
                 else
remote Thread 1.1 In: first_process
                                                               L35
                                                                     PC: 0xc00211de
(gdb) si
(gdb) print pid
$15 = 0
(gdb)
```

图 17-子进程 pid 返回值为 0

完整运行结果如下

图 18 - 全程序运行流程

到此处, fork 出来的子进程也完成了代码的执行。

综上,根据代码完成了一次 fork 的流程

Assignment 3 线程调度切换的秘密

实现 wait 函数和 exit 函数,并回答以下问题。

请结合代码逻辑和具体的实例来分析 exit 的执行过程。

请分析进程退出后能够隐式地调用 exit 和此时的 exit 返回值是 0 的原因。

请结合代码逻辑和具体的实例来分析 wait 的执行过程。

如果一个父进程先于子进程退出,那么子进程在退出之前会被称为孤儿进程。子进程在退出后,从状态被标记为 **DEAD** 开始到被回收,子进程会被称为僵尸进程。请对代码做出修改,实现回收僵尸进程的有效方法。

1.exit 调用执行过程

exit调用与fork同属系统调用,从发起调用到由内核执行exit函数过程类似。

都是通过 asm_system_call 调用参数 (exit 为 3) 然后执行 int 80h, 查中断描述符 表找到函数入口, 开始执行 ProgramManager::exit 函数。

根据代码,该函数有三个部分

1.标记 PCB 状态为 DEAD

```
PCB *program = this->running;
program->retValue = ret;
program->status = ProgramStatus::DEAD;
```

使得 schedule 的过程中可以识别到 DEAD 的进程,释放其 PCB。

2.释放内存和页表与页目录表

先释放内存,再释放页表内存,最后释放页目录表内存,在释放前需要判断 是否存在,释放物理内存完毕释放虚拟内存。

```
if (program->pageDirectoryAddress)
{
    pageDir = (int *)program->pageDirectoryAddress;
    for (int i = 0; i < 768; ++i)
    {
        if (!(pageDir[i] & 0x1))
        {
            continue;
        }
}</pre>
```

```
}
page = (int *)(0xffc00000 + (i << 12));

for (int j = 0; j < 1024; ++j)
{
    if(!(page[j] & 0x1)) {
        continue;
    }
    paddr = memoryManager.vaddr2paddr((i << 22) + (j << 12));
        memoryManager.releasePhysicalPages(AddressPoolType::USER, paddr, 1);
    }
    paddr = memoryManager.vaddr2paddr((int)page);
    memoryManager.releasePhysicalPages(AddressPoolType::USER, paddr, 1);
}

memoryManager.releasePages(AddressPoolType::KERNEL, (int)pageDir, 1);
    int bitmapBytes = ceil(program->userVirtual.resources.length, 8);
    int bitmapPages = ceil(bitmapBytes, PAGE_SIZE);
    memoryManager.releasePages(AddressPoolType::KERNEL, (int)program->userVirtual.resources.bitmap, bitmapPages);
}
```

3.调度其他进程 (PCB 的释放也在 schedule 中)

```
schedule();
```

其中 PCB 的释放在 schedule 中。

```
else if (running->status == ProgramStatus::DEAD)
{
    releasePCB(running);
}
```

前面略过,直接到 schedule 过程

```
./src/kernel/program.cpp-
       90
91
                          return thread->pid:
       93
                    void ProgramManager::schedule()
       94
       95
                          bool status = interruptManager.getInterruptStatus();
       96
97
                          interruptManager.disableInterrupt();
                          if (readyPrograms.size() == 0)
       98
       99
       100
                                interruptManager.setInterruptStatus(status);
       101
remote Thread 1.1 In: ProgramManager::schedule
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:114
syscall_exit (ret=0) at ../src/kernel/syscall.cpp:47
                                                                                                                      L94 PC: 0xc00202c2
Breakpoint 1, ProgramManager::exit (this=0xc0034500 rogramManager>, ret=0)
    at ../src/kernel/program.cpp:515
(gdb) ni
(gdb) until
(gdb) si
(gdb) ni
(gdb) ni
(gdb) si
ProgramManager::schedule (this=0xc0034500 programManager>) at ../src/kernel/
ProgramManager::schedule (this=0xc0034500 <programManager>) at ../src/kernel/program.cpp:94 (gdb)
```

图 19-exit 最后进入 schedule

当前进程为 DEAD, 进入了 realeasePCB, 释放了 PCB 空间

```
./src/kernel/program.cpp
                                    running->status = ProgramStatus::READY;
running->ticks = running->priority * 10;
readyPrograms.push_back(&(running->tagInGeneralList));
        110
        111
        112
113
114
115
                              else if (running->status == ProgramStatus::DEAD)
                                    releasePCB(running);
        116
        118
                             ListItem *item = readyPrograms.front();
PCB *next = ListItem2PCB(item, tagInGeneralList);
PCB *cur = running;
        119
remote Thread 1.1 In: ProgramManager::schedule
asm_system_call_handler () at ../src/utils/asm_utils.asm:114
syscall_exit (ret=0) at ../src/kernel/syscall.cpp:47
                                                                                                                                         L116 PC: 0xc0020382
Breakpoint 1, ProgramManager::exit (this=0xc0034500 cprogramManager>, ret=0)
    at ../src/kernel/program.cpp:515
(gdb) ni
(gdb) until
(gdb) si
(gdb) ni
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
(gdb) si
  rogramManager::schedule (this=0xc0034500 <programManager>) at ../src/kernel/program.cpp:94
 (gdb) ni
(gdb) si
(gdb)
```

图 19-准备切换到下一个进程 pid=0

下面已经获取到了下一个要被调度的进程,为 pid=0 的进程,当前 pid=3 的进程被切换。

图 20 - 切换到下一个进程 pid=0

2.函数能隐式实现 exit 的原因是我们在 load_process 中设置了线程启动的栈顶上为 exit 的函数地址,且参数为 0。相关代码如下。

```
// 设置进程返回地址
int *userStack = (int *)interruptStack->esp;
userStack -= 3;
userStack[0] = (int)exit;
userStack[1] = 0;
userStack[2] = 0;
interruptStack->esp = (int)userStack;
interruptStack->ss = programManager.USER_STACK_SELECTOR;
asm_start_process((int)interruptStack);
```

下面运行

```
Booting from Hard Disk...
total memory: 133038080 bytes (126 MB)
kernel pool
start address: 0x2000000
total pages: 15984 (62 MB)
bitmap start address: 0x60010000
user pool
start address: 0x4070000
total pages: 15984 (62 MB)
bit map start address: 0xC00107CE
kernel virtual pool
start address: 0xC0100000
total pages: 15984 (62 MB)
bit map start address: 0xC0010F9C
start process
I am father pid 3
thread exit
I am child, exit
```

图 20 - exit 运行效果

exit 的调用过程结束。

3.wait 调用执行过程

开始过程到进入中断过程与其他系统调用过程类似,略去,直接 ProgramManager::wait 开始。Wait 过程为一个死循环,包括查找当前已经 DEAD 的进程

```
flag = true;
while (item)
{
    child = ListItem2PCB(item, tagInAllList);
    if (child->parentPid == this->running->pid)
    {
        flag = false;
        if (child->status == ProgramStatus::DEAD)
        {
            break;
        }
    }
    item = item->next;
}
```

然后查看当前 DEAD 的进程是不是该进程的子进程。如果是,则获取子进程的相关资源后释放该子进程的 PCB。

```
if (item) // 找到一个可返回的子进程
{
    if (retval)
    {
       *retval = child->retValue;
    }

    int pid = child->pid;
    releasePCB(child);
    interruptManager.setInterruptStatus(interrupt);
    return pid;
}
```

值得注意的是,子进程 PCB 已经不再由 schedule 回收。

```
else if (running->status == ProgramStatus::DEAD)
{
    // 回收线程,子进程留到父进程回收
    if(!running->pageDirectoryAddress) {
```

```
releasePCB(running);
}
```

通过判断 pageDirectoryAddress 是否存在判断该线程是否为子进程。这是因为内核创建的线程共享了内核的页表,只有 fork 的进程才会用自己独立的页表。可以通过 pageDirectoryAddress 判断该线程是否有父进程。

下面运行测试:使用 src/6 代码

前面的 fork 调用过程省略,从已经有两个被 fork 的进程结束开始。

```
./src/kernel/program.cpp
                                   bool interrupt, flag;
                                                                                                                                                                             iPXE (http://ipxe.org) 00:03.0 CA0
         572
         573
574
                                   while (true)
                                                                                                                                                                           Booting from Hard Disk...
total memory: 133038080 bytes ( 126
kernel pool
start address: 0x200000
total pages: 15984 ( 62 MB )
bitmap start address: 0xC001000
user pool
start address: 0x4070000
total pages: 15984 ( 62 MB )
bit map start address: 0xC00107
0kernel virtual pool
start address: 0xC0100000
total pages: 15984 ( 62 MB )
bit map start address: 0xC0010F
start address: 0xC0010F
start process
thread exit
exit outer 1, pid: 3
exit inner, pid: 4
                                            interrupt = interruptManager.getInterruptStatus();
interruptManager.disableInterrupt();
         578
                                             item = this->allPrograms.head.next;
         579
580
                                            // 查找子进程
flag = true;
while (item)
                                                 查找子进程
         581
                                                                                                                                    1575 PC: 0xc0021
 emote Thread 1.1 In: ProgramManager::wait
 Run till exit from #0 0xc00210cf in ProgramManager:
         this=0xc00347c0 cprogramManager>,
at ../src/kernel/program.cpp:578
Breakpoint 2, ProgramManager::wait (this=0xc00347c0 <programManager>,
retval=0x8048fd8) at ../src/kernel/program.cpp:575
(gdb)
```

图 21 - 两个进程已经结束

然后父进程的 wait 中找到了这个已经返回的子进程。

```
./src/kernel/program.cpp
     583
                             child = ListItem2PCB(item, tagInAllList);
if (child->parentPid == this->running->pid)
     584
     585
     586
     587
                                  flag = false;
     588
                                  if (child->status == ProgramStatus::DEAD)
     589
                                      break:
     590
     591
     592
     593
                             item = item->next;
     594
                                                                       L590 PC: 0xc0021112
remote Thread 1.1 In: ProgramManager::wait
(gdb) ni
(gdb) print child
$1 = (PCB *) 0xc0025380 <PCB_SET+4096>
(gdb) ni
(gdb) print child
$2 = (PCB *) 0xc0027380 <PCB_SET+12288>
(gdb)
```

图 22 - 父进程找到了已经返回的子进程 pid=3

最后读取子进程的返回值与清空子进程 PCB, 并返回, 完成 wait 函数。

```
/src/kernel/program.cpp-
    598
                          if (retval)
    599
    600
                              *retval = child->retValue:
    601
    602
    603
                          int pid = child->pid;
    604
                          releasePCB(child);
                          interruptManager.setInterruptStatus(interrupt);
    605
    606
                          return pid;
    607
                     else
    608
    609
                     {
                          if (flag) // 子进程已经返回
remote Thread 1.1 In: ProgramManager::wait
                                                                L606 PC: 0xc0021159
$1 = (PCB *) 0xc0025380 <PCB_SET+4096>
(gdb) ni
(gdb) print child
$2 = (PCB *) 0xc0027380 <PCB_SET+12288>
(gdb) si
(gdb) ni
(dbp)
```

图 23 - 父进程找到了清空子进程 PCB

经过一系列的返回之后, 输出语句

图 24 - 父进程输出 wait 成功语句

然后回收 pid=4 的进程

```
total memory: 1330380800 bytes ( 126 MB )

kernel pool

start address: 0x2000000

total pages: 15984 ( 62 MB )

bitmap start address: 0x00010000

start address: 0x00010000

total pages: 15984 ( 62 MB )

bitmap start address: 0x00010000

total pages: 15984 ( 62 MB )

bit map start address: 0x000107CE

kernel virtual pool

start address: 0x000107CE

kernel virtual pool

start address: 0x00100000

total pages: 15984 ( 62 MB )

bit map start address: 0x000107CE

kernel virtual pool

start address: 0x00100000

total pages: 15984 ( 62 MB )

bit map start address: 0x000107CE

kernel virtual pool

start address: 0x00100000

total pages: 15984 ( 62 MB )

bit map start address: 0x000107CE

kernel virtual pool

start address: 0x00100000

start address: 0x000107CE

kernel virtual pool

start address: 0x00100000

start address: 0x00010000

start address: 0x00100000

start address: 0x000107CE

k
```

图 25 - 父进程找到了已经返回的子进程 pid=4

```
./src/kernel/program.cpp
                                interruptManager.setInterruptStatus(interrupt);
      606
                                return pid;
     607
                          else
     608
      609
                                if (flag) // 子进程已经返回
      610
     612
                                     interruptManager.setInterruptStatus(interrupt);
     613
     614
                                     return -1:
     615
                                .
else // 存在子进程,但子进程的状态不是DE
      616
remote Thread 1.1 In: ProgramManager::wait L613 PC:
Breakpoint 2, ProgramManager::wait (this=0xc00347c0 <programManager>,
    retval=0x8048fd8) at ../src/kernel/program.cpp:575
                                                                              L613 PC: 0xc0021164
(gdb) ni
(gdb) print item
$4 = (ListItem *) 0x0
 gdb) ni
```

图 26 - 父进程找不到子进程了, 返回-1

此时已到达 allprograms 的尾部, item 为 null, 代表此时该父进程已经没有未结束的子进程。Return -1。运行结束

图 27 - 父进程 wait 完整执行过程

Wait调用的运行就结束了。

3. 从状态被标记为 DEAD 开始到被回收, 子进程会被称为僵尸进程。请对代码做出修改, 实现回收僵尸进程的有效方法

我们优化的目标是从状态被标记为 Dead 到开始回收的时间缩短, linux 系统中实现的方法是子进程结束后通过信号发送给父进程, 然后父进程接收到信号进行处理。但是我们没有实现进程间通信的机制。因此我们只能假定父进程已经使用 wait 在等待子进程结束, 我们只需要在调度器上做手脚, 在子进程结束后尽

快的调度到父进程上, 使得父进程可以尽快的处理后事。

我们修改 ProgramManager::schedule 函数,使得可以尽快切换到父进程上,下文中标记的部分为主要修改部分。

```
int normal=1;
   ListItem *item;
   PCB *next,*cur;
   if (running->status == ProgramStatus::RUNNING)
        running->status = ProgramStatus::READY;
        running->ticks = running->priority * 10;
        readyPrograms.push back(&(running->tagInGeneralList));
   else if (running->status == ProgramStatus::DEAD)
       // printf("running pid=%d son=%d\n",running->pid,running->pageDirectory
Address);
        if(!running->pageDirectoryAddress) {
            releasePCB(running);
        else{
            printf("found dead pid=%d\ntry to find parent pid=%d\n",running->pi
d,running->parentPid);
            ListItem *item = readyPrograms.front();
            PCB *temp = ListItem2PCB(item, tagInGeneralList);
            while(temp->pid != running->parentPid && item){
                item=item->next;
                temp = ListItem2PCB(item, tagInGeneralList);
            }
            if(!item){
                printf("parent pid=%d no found\n down to normal switch",running
->parentPid);
            }
            else{
                printf("switch to parent pid=%d\n",running->parentPid);
                next=temp;//设置 next 进程
                normal=0;
            }
```

```
if(normal){
    item= readyPrograms.front();
    next = ListItem2PCB(item, tagInGeneralList);
}
cur = running;
next->status = ProgramStatus::RUNNING;
running = next;
readyPrograms.erase(item);
activateProgramPage(next);
asm_switch_thread(cur, next);
```

然后我们运行测试

```
bit map start address: 0xC0010F9C
start process
thread exit
exit outer 1. pid: 3
found dead pid=3
try to find parent pid=1
switch to parent pid=1
wait for a child process, pid: 3, return value: -123
exit inner, pia: 4
found dead pid=4
try to find parent pid=1
switch to parent pid=1
wait for a child process, pid: 4, return value: 123934
all child process exit, programs: 2
```

图 28 - 子进程结束后立刻切换到父进程

目前子进程结束后调度会优先切到父进程了。

对比以前的运行结果、现在僵尸进程被回收的优先级更高了。

```
total pages: 15984 ( 62 MB )
bit map start address: 0xC0010F9C
start process
thread exit
exit outer 1, pid: 3
exit inner, pid: 4
wait for a child process, pid: 3, return value: -123
wait for a child process, pid: 4, return value: 123934
all child process exit, programs: 2
```

图 29 - 调度算法修改前的运行结果

综上,在 assignment3 中对 fork 和 wait 的流程进行了解释,修改了调度算法 使得父进程能够更快的回收僵尸进程的 PCB 空间。

实验感想

本次实验是实现系统调用 fork, wait, exit 的一次实验,并实验了一种解决僵尸进程的方法。总的来说,这次的实验没有什么需要编写的代码,但是理解 x86 保护模式的中断,tss 的切换,cpu 对于特权级别的管理实实在在非常复杂,同时也运用了很多的 trick,tss 的初始化,对 int 执行之前的栈构造,对进程创建过程中的 ProcessStartStack 的构造的安排,对 GDT 的设置,对函数返回地址在栈中的设置,每一项 trivial convention 都需要花费大量的时间查阅资料,intel 在datasheet 中也写的不想让人读懂,追踪寄存器和内存的变化也十分困难,最后也只是明白了 x86 怎样用近乎万能的栈实现各种 trick 这样泛用性不强的知识,好像又有一点不值得,实验也没有什么编写代码的需求,总的来说体验略差。

在体会实现的过程中,我仍然没有理解 intel 设计芯片时的心路历程,在三十多年前使用这么复杂的方法。对比 riscv,有专门的 ra 寄存器保存程序的返回地址,不用在栈中寻找,在实现不同的特权级中,每个特权级都有属于自己的状态寄存器,不需要通过栈或者 tss 实现切换。在切换特权级时候,允许操作系统控制堆栈,而不是向 x86 中的 int 有一些由 cpu 执行的固定的压栈。

参考资料

https://blog.csdn.net/xzongyuan/article/details/19490817

https://wiki.osdev.org/System Calls

https://wiki.osdev.org/Task State Segment

https://stackoverflow.com/questions/22444526/x86-64-linux-syscall-arguments

https://wiki.osdev.org/Context Switching

http://www.ce.uniroma2.it/~pellegrini//didattica/2018/aosv/7.System-Calls-

Management.pdf

https://blog.csdn.net/wrx1721267632/article/details/52056910

https://cloud.tencent.com/developer/article/1492374

https://wiki.osdev.org/Getting_to_Ring_3

https://blog.csdn.net/sdulibh/article/details/82852900

https://blog.csdn.net/weixin_43068469/article/details/88982098

https://www.felixcloutier.com/x86/ltr

https://blog.csdn.net/weixin_44489823/article/details/103260332

https://zhuanlan.zhihu.com/p/143002272

https://blog.csdn.net/weixin 33705053/article/details/85852062