

本科生实验报告

实验课程:	操作系统原理实验	
实验名称:	实验4 中断	
专业名称:	计算机科学与技术(超级计算方向)	
学生姓名:		
学生学号:	18324034	
实验地点:		
实验成绩:		
报告时间:	2021. 4. 14	

Assignment 1 混合编程的基本思路

复现 Example 1,结合具体的代码说明 C 代码调用汇编函数的语法和汇编代码调用 C 函数的语法。例如,结合代码说明 global、extern 关键字的作用,为什么 C++的函数前需要加上extern "C"等, 结果截图并说说你是怎么做的。同时,学习 make 的使用,并用 make 来构建 Example 1,结果截图并说说你是怎么做的。

1.汇编代码中 global 和 extern 的作用

global 和 extern 在 nasm 汇编语言中都是 Assembler Directives。使用 extern 关键字可以声明一个未在当前模块中的符号定义,但是假定在其他模块中定义。当一个模块使用 extern 引用别的模块时,被引用模块的该符号必须被声明为 global来防止链接错误。

我们可以通过 objdump 查看 global 关键字对符号表的改变,首先测试未添加 global 生成的 obj 文件

```
lthos lab4/assignment1 =\Sigma((( \circ^w)) \circ \text{objdump asm\_func.o -x})
asm_func.o:
                file format elf32-i386
asm_func.o
architecture: i386, flags 0x00000011:
HAS_RELOC, HAS_SYMS
start address 0x00000000
Sections:
                                                 File off Algn
Idx Name
                  Size
                            VMΔ
                                       LM\Delta
 0 .text
                  0000000b 00000000 00000000
                                                 00000130 2**4
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE
SYMBOL TABLE:
00000000 l
              df *ABS* 00000000 asm_func.asm
              d .text 00000000 .text
00000000 1
00000000 1
                 .text 00000000 function_from_asm
00000000
                 *UND* 00000000 function_from_C
0000000
                 *UND* 00000000 function_from_CPP
RELOCATION RECORDS FOR [.text]:
OFFSET TYPE
                            VALUE
00000001 R_386_PC32
                            function_from_C
00000006 R_386_PC32
                            function_from_CPP
```

图 1-未添加 global 关键字的符号表

然后测试添加 global 关键字的 obj 文件

```
lthos lab4/assignment1 =Σ((( つ^ω^)) objdump asm_func.o -x
asm_func.o:
                file format elf32-i386
asm_func.o
architecture: i386, flags 0x00000011:
HAS_RELOC, HAS_SYMS
start address 0x00000000
Sections:
Idx Name
                  Size
                             VMA
                                       LMA
                                                 File off Algn
                  0000000b 00000000 00000000 00000130 2**4
 0 .text
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, RELOC, READONLY, CODE
SYMBOL TABLE:
             df *ABS* 00000000 asm_func.asm
d .text 00000000 .text
00000000 l
00000000 l
0000000
                 *UND* 00000000 function_from_C
0000000
                 *UND* 00000000 function_from_CPP
00000000 g
                 .text 00000000 function_from_asm
```

图 2-添加 global 关键字的符号表

添加 global 符号后,符号表中有 g 描述,即为 global 符号,在可以在其他文件中被链接。

2.c++ 中的 extern "C"

extern "C"使得 cpp 函数能够被 c 语言链接, 首先去除 cpp_func 中的 extern "C", 执行 make 会编译成功但是不能成功链接。

```
lthos lab4/assignment1 =Σ((( つ^w^)) make run
g++ -o cpp_func.o -m32 -c cpp_func.cpp
g++ -o main.out main.o c_func.o cpp_func.o asm_func.o -m32
asm_func.o: In function `function_from_asm':
asm_func.asm:(.text+0x6): undefined reference to `function_from_CPP'
collect2: error: ld returned 1 exit status
Makefile:2: recipe for target 'main.out' failed
make: *** [main.out] Error 1
```

图 3-未添加 extern "C"关键字链接出现 undefined reference

下面对比添加 extern "C"关键字前后生成 obj 的变化

添加过 extern "C"关键字生成的 obj 文件的符号表中可见具有 function_from_CPP 的 global 符号,按照前面的学习,这是可以运行的。下面去除 extern "C"后再测试

```
00000000 l
                                       00000000 .note.GNU-stack
                .note.GNU-stack
00000000 1
             d .eh_frame
                               00000000 .eh_frame
00000000 1
             d .comment
                               0000000 .comment
00000000 1
             d .group 0000000 .group
0000000
             d .group 0000000 .group
0000000 g
                .text 00000046 function_from_CPP
00000000 g
                                               00000000 .hidden __x86.get_pc_thunk.bx
                        _x86.get_pc_tnunk.bx
                .text.
                *UND* 00000000 _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
00000000
00000000
                *UND*
                       00000000 _ZSt4cout
0000000
                *UND*
                        00000000 _ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIcT_ES5_F
0000000
                *UND*
                       00000000 _ZSt4endlIcSt11char_traitsIcEERSt13basic_ostreamIT_T0
00000000
                *UND*
                       00000000 _ZNSolsEPFRSoS E
0000000
                *UND*
                       00000000 _ZNSt8ios_base4InitC1Ev
```

图 4-添加 extern "C"后符号表中发现该全局符号

可见这时候的符号表只有_Z17function_from_CPPv, 这就是出现 undefined reference to `function_from_CPP'的原因,如果将汇编语言中的 function_from_CPP 替换为 Z17function from CPP 也能编译执行成功。

```
00000000 1
                .eh_frame
                                00000000 .eh_frame
00000000 l
                .comment
                                00000000 .comment
00000000 l
              d .group 00000000 .group
00000000 l
              d .group 00000000 .group
00000000 g
               F .text
                        00000046 _Z17function_from_CPPv
00000000 g
                .text._xoo.gct_pc_thunk.bx
                                                00000000 .hidden _x86.g
0000000
                        00000000 _GLOBAL_OFFSET_TABLE_
                 *UND*
0000000
                 *UND*
                        00000000 _ZSt4cout
0000000
                 *UND*
                        00000000 _ZStlsISt11char_traitsIcEERSt13basic_os
                        00000000 _ZSt4endlIcSt11char_traitsIcEERSt13bas:
99999999
                 *IIND*
```

图 5-去除 extern "C"后符号表中发现全局符号被改名

这就涉及了 c++语言编译过程中的函数名重整技术

3.c++的函数名重整

为什么我们定义的名字出现了变化,这是由于 c++语言的函数名重整特性,为了实现 c++中重载与命名空间等特性, c++在编译时候会将函数名改名, 因此添加 extern "C"可以避免编译器对该函数的 Name mangling, 使得 c++语言的代码可以和 c 语言, fortran 或者 asm 语言进行链接。

4.将 c++语言中的函数添加参数,并在汇编中调用

```
#include <iostream>
extern "C" void function_from_CPP(int a,char b[]) {
    std::cout << "This is a function from C++." << std::endl;
    std::cout << "id: "<< a <<" name: "<< b << std::endl;
}</pre>
```

将 function from CPP 添加一个 int 参数和字符串参数。

根据 x86 函数调用规则,需要将参数按照从低到高放入栈空间。




图 6-x86 函数调用规则

对应的,我们修改汇编,在汇编中传递参数,先 sub esp,8 申请两个字节栈空间,然后按照参数方式填入学号和名称。调用 c++语言的函数。调用结束后再 add esp,8 释放栈空间。

```
[bits 32]
global function from asm
extern function from C
extern function_from_CPP
extern function_from_Rust
function from asm:
    call function_from_C
    sub esp,8
    mov eax, 18324034
    mov [esp + 4 * 0], eax
    mov eax, name
    mov [esp + 4 * 1], eax
    call function from CPP
    add esp,8
    call function_from_Rust
    ret
name db 'Avarpow'
    db 0
```

运行结果如下, 可以输出学号和名称

```
lthos lab4/assignment1 = \( \( \( \)^\w^\) \) make run

g++ -o cpp_func.o -m32 -c cpp_func.cpp

g++ -o main.out main.o c_func.o cpp_func.o asm_func.o rs_func.a -m32 -lpthread -ldl
./main.out

Call function from assembly.

This is a function from C.

This is a function from C++.

id: 18324034 name: Avarpow

This is a function from Rust.

Done.
```

图 7- 输出学号与名称

5.汇编与 rust 语言混合编程

创建 rust 文件 rs_func.rs,内容如下。其中使用#[no_mangle]作用类似 c++中的 extern "C",防止编译器的函数名重整。

```
#[allow(non_snake_case)]
#[no_mangle]
fn function_from_Rust(){
    println!("This is a function from Rust.");
}
```

编译为 rust 静态链接库

```
rustc rs_func.rs --target=i686-unknown-linux-gnu --crate-
type=staticlib -o rs_func.a
```

在gcc 生成 out 文件时候需加上-lpthread 和-ldl 参数链接 pthread 和 libdl.so。

```
lthos lab4/assignment1 =\(\(\(\)(\)^\w^\)) make run

g++ -o main.o -m32 -c main.cpp

gcc -o c_func.o -m32 -c cpfunc.c

g++ -o cpp_func.o -m32 -c cpp_func.cpp

nasm -o asm_func.o -f elf32 asm_func.asm

rustc rs_func.rs --target=i686-unknown-linux-gnu --crate-type=staticlib -o rs_func.a

g++ -o main.out main.o c_func.o cpp_func.o asm_func.o rs_func.a -m32 -lpthread -ldl

./main.out

Call function from assembly.

This is a function from C.

This is a function from C+.

id: 18324034 name: Avarpow

This is a function from Rust.

Done.
```

图 8- 输出 rust 中的 println 语句

如图成功输出 This is a function from Rust.

综上,该实验中完成了使用 C 语言, C++语言, Rust 语言和汇编语言的混合编程,以及在汇编中传递参数给 c++语言的函数。

Assignment 2 使用 C/C++来编写内核

复现 Example 2, 在进入 setup_kernel 函数后,将输出 Hello World 改为输出你的学号,结果截图并说说你是怎么做的。

Example 2 中代码的执行包含以下几个部分。1.在 mbr 中循环读取 5 个扇区,进入 bootloader。2.在 boolloader 中开启保护模式,并读取 200 个扇区,跳转进入 entry。3.在 entry 中执行汇编函数输出 helloworld。相关知识均已在 lab3 中展示过,此处不再赘述。

直接运行 make build && make run 复现 example2

图 9- 复现 example2

输出为 Hello world。

下面我们将输出内容输出为学号。由于在 assignment2 中我们学习了函数调用的做法, 我们这里使用在 C++中定义函数, 汇编中实现的方法实现输出学号。

先修改 seup.cpp 文件为输出字符串函数,参数为字符串首地址与输出颜色。

```
#include "asm_utils.h"
char s[]="18324034 Avarpow";
char color=0x4e;
extern "C" void setup_kernel()
{
    asm_print_string(s,color);
    while(1) {}
```

}

然后修改 ams_utils.asm 文件,添加 asm_print_string 函数。首先将字符串的首地址写入 ecx 寄存器,然后逐个字节读取 ecx 寄存器所表示内存中的值,直到为 0 跳出循环。

```
global asm_print_string

asm_print_string:
    ;mov ah, 0x4e;
    mov ecx,[esp + 4 * 1]
    mov ah,[esp + 4 * 2]
    mov ebx,0
.put:
    mov al,byte[ecx]
    cmp al,0
    je .end
    mov [gs:2 * ebx], ax
    add ecx,1
    inc ebx
    jmp .put
.end:
    ret
```

执行 make build && make run

```
237 bytes copied, 0.000363122 s, 653 kB/s
qemu-system-i386 -hda ../run/hd.img -serial null -parallel stdio -no-reboot
WARNING: Image format was not specified for '../run/hd.img' and probing guesse
raw.

Automatically detection the format is deposed for saw images

QEMU

18324034 Avarpow rel-1.13.0-0-gf21b5a4aeb02-prebuilt.qemu.org)

iPXE (http://ipxe.org) 00:03.0 CA00 PCI2.10 PnP PMM+07F909D0+07EF09D0 CA00

Booting from Hard Disk...
```

图 10- 保护模式中调用 c++函数输出学号

综上,该实验完成了复现 example2,并通过在 c++中调用汇编实现的带参函数完成学号的显示。

Assignment 3 中断的处理

复现 Example 3,你可以更改 Example 中默认的中断处理函数为你编写的函数,然后触发之,结果截图并说说你是怎么做的。

Example3 中的程序除了 assignment2 中初始化系统部分之外, 还包含以下几个步骤,

1.首先通过 lidt 指令初始化 IDTR, 这部分被封装在 asm_lidt 函数中,通过指定中断描述表基地址和表界限,初始化表空间。

C++调用:

```
asm_lidt(IDT_START_ADDRESS, 256 * 8 - 1);
```

汇编定义:

```
; void asm_lidt(uint32 start, uint16 limit)
asm_lidt:
   push ebp
   mov ebp, esp
   push eax
   mov eax, [ebp + 4 * 3]
   mov [ASM_IDTR], ax
   mov eax, [ebp + 4 * 2]
   mov [ASM_IDTR + 2], eax
   lidt [ASM_IDTR]
   pop eax
   pop ebp
   ret
```

2.然后使用循环,将默认中断处理函数 setInterruptDescriptor 写入所有的中断描述表中。

```
void InterruptManager::initialize()
{
    // 初始化 IDT
    IDT = (uint32 *)IDT_START_ADDRESS;
    asm_lidt(IDT_START_ADDRESS, 256 * 8 - 1);

    for (uint i = 0; i < 256; ++i)
    {
        setInterruptDescriptor(i, (uint32)asm_unhandled_interrupt, 0);
}</pre>
```

```
}
setInterruptDescriptor(3, (uint32)asm_breakpoint_interrupt, 0);
setInterruptDescriptor(0x32, (uint32)asm_int_32_interrupt_warpper,
0);

}
void InterruptManager::setInterruptDescriptor(uint32 index, uint32 addr
ess, byte DPL)
{
    // 中断描述符的低 32 位
    IDT[index * 2] = (CODE_SELECTOR << 16) | (address & 0xffff);
    // 中断描述符的高 32 位
    IDT[index * 2 + 1] = (address & 0xffff0000) | (0x1 << 15) | (DPL <<
13) | (0xe << 8);
}
```

通过 make build && make debug 开始 debug 模式运行

在 InterruptManager::initialize 设置断点,并通过 ni 执行接下来几条指令,然后通过 x/10gx 0x8880 查看 IDT 表中的值

```
19
                  setInterruptDescriptor(i, (uint32)asm_unhandled_interrupt
   20
   21
   22
           void InterruptManager::setInterruptDescriptor(uint32 index, uint32
                中断描述符的低32位
   26
              27
remote Thread 1.1 In: InterruptManager::initialize
                                                        L19
                                                              PC: 0x200c7
0x88b0: 0x0000000000000000
                             0×0000000000000000
0x88c0: 0x0000000000000000
                             0x0000000000000000
(gdb) ni
(gdb) x/10gx 0x8880
0x8880: 0x00028e000020016c
                             0x00028e000020016c
0x8890: 0x00028e000020016c
                             0x00028e000020016c
0x88a0: 0x00028e000020016c
                             0x00028e000020016c
0x88b0: 0x0000000000000000
                             0x0000000000000000
                             0x00000000000000000
0x88c0: 0x00000000000000000
```

图 11- 中断向量被写入中断向量描述符表

可见已经有一些中断描述符被写入内存地址 0x8880

接下来通过编写 C++代码尝试引起中断,在 setup.cpp 中有一条除以零的语句,会触发中断处理向量号 0 的处理函数;。

debug 运行

```
(gdb) tayout next
(gdb) break setup_kernel
Breakpoint 1 at 0x20005: file ../src/kernel/setup.cpp, line 8.
(gdb) c
Continuing.
Breakpoint 1, setup kernel () at ../src/kernel/setup.cpp:8
(gdb) ni
(gdb) si
(gdb) display $pc
1: $pc = (void (*)(void)) 0x20020 <setup_kernel()+27>
(gdb) si
1: $pc = (void (*)(void)) 0x20025 <setup_kernel()+32>
(gdb) so
source command requires file name of file to source.
(gdb) si
1: $pc = (void (*)(void)) 0x20026 <setup_kernel()+33>
(gdb) si
0x0002016d in asm_unhandled_interrupt ()
1: $pc = (void (*)(void)) 0x2016d <asm_unhandled_interrupt+1>
(gdb) si
0x00020172 in asm unhandled interrupt ()
1: pc = (void (*)(void)) 0x20172 < asm_unhandled_interrupt+6> (gdb) <math>\square
```

图 12- debug 执行过程, 跳转进去中断处理函数

```
perations on block 0 will be restricted.

Specify the 'raw' format explicitly to remove the restriction

QEMU

Unhandled interrupt happened, halt...4aeb02-prebuilt.qemu.org)
```

图 13- 在中断处理函数中输出字符串

在执行到除以零的指令之后,进入了中断处理函数 asm_unhandled_interrupt 函数。屏幕输出了 unhandled interrupt happened, halt.完成了对 example3 的复现。

2.添加自己的中断处理函数,并触发中断

下面我们写一个自己的中断处理函数,例如断点中断 (int 3),再设置一个用户自定义中断 0x32。

首先修改 setup.cpp,添加一个 int 3 指令触断点中断

```
extern "C" void setup_kernel() {
    // 中断处理部件
```

```
interruptManager.initialize();

// 尝试触发 breakpoint 错误
    __asm__("int $0x03");
    __asm__("int $0x32");

// 尝试触发除 0 错误
    int a = 1 / 0;
    asm_halt();
}
```

然后改动默认中断向量初始化函数,添加两行将 asm_breakpoint_interrupt 和 asm int 32 interrupt warpper 写入 IDT 的对应位置。

```
extern "C" void asm_breakpoint_interrupt();
extern "C" void asm int 32 interrupt warpper();
extern "C" void asm_print_string(char *,char);
InterruptManager::InterruptManager()
    initialize();
extern "C" void int_32_handle(char color){
    asm_print_string("int32 interrupt handle",0x4e);
void InterruptManager::initialize()
    // 初始化 IDT
   IDT = (uint32 *)IDT_START_ADDRESS;
    asm lidt(IDT START ADDRESS, 256 * 8 - 1);
    for (uint i = 0; i < 256; ++i)
        setInterruptDescriptor(i, (uint32)asm unhandled interrupt, 0);
    setInterruptDescriptor(3, (uint32)asm_breakpoint_interrupt, 0);
    setInterruptDescriptor(0x32, (uint32)asm_int_32_interrupt_warpper,
0);
```

在 asm_utils.asm 中创建处理函数, 最后使用 iret 返回

```
global asm_hello_world
global asm_lidt
global asm_unhandled_interrupt
global asm_breakpoint_interrupt
```

```
global asm_halt
global asm print string
global asm int 32 interrupt warpper
extern int_32_handle
ASM_UNHANDLED_INTERRUPT_INFO db 'Unhandled interrupt happened, halt...'
                             db 0
ASM_IDTR dw 0
         dd 0
asm_print_string:
    ;mov ah, 0x4e ;
    mov ecx, [esp + 4 * 1]
   mov ah, [esp + 4 * 2]
   mov ebx, 160
put:
    mov al,byte[ecx]
    cmp al,0
    je .end
    mov [gs:2 * ebx], ax
    add ecx,1
    inc ebx
    jmp .put
end:
    ret
asm_int_32_interrupt_warpper:
    call int_32_handle
    iret
; void asm_unhandled_interrupt()
asm unhandled interrupt:
    cli
    mov esi, ASM_UNHANDLED_INTERRUPT_INFO
    mov ebx, 160
    mov ah, 0x03
.output_information:
    cmp byte[esi], 0
    je .end
    mov al, byte[esi]
    mov word[gs:bx], ax
    inc esi
    add ebx, 2
    jmp .output_information
```

```
end:
    imp $
ASM BREAKPOINT INFO db 'Breakpoint interrupt happened, halt...'
; void asm breakpoint interrupt()
asm breakpoint interrupt:
    cli
    mov esi, ASM BREAKPOINT INFO
    xor ebx, ebx
    mov ah, 0x03
 output information:
    cmp byte[esi], 0
    je .end
    mov al, byte[esi]
    mov word[gs:bx], ax
    inc esi
    add ebx, 2
    jmp .output_information
end:
    iret
```

为什么这里要通过一个 asm_int_32_interrupt_warpper, 而不能直接使用 c++ 中的函数? 中断函数要求使用 iret 指令返回, 而 c++中的普通函数只会使用 ret 返回, 因此需要一个 warpper 套一层完成这个转换。

make build && make run 运行

```
1+1 records out
1020 bytes (1.0 kB) copied, 0.000150676 s, 6.8 MB/s
qemu-system-i386 -hda ../run/hd.img -serial null -parallel stdio -no-reboot
WARNING: Image format was not specified for '../run/hd.img' and probing guessed
raw.

Automatically detecting the format is dangerous for raw images, write o
perations on block 0 will be restricted.

Specify the 'raw' format explicitly to remove the restrictions.

QEMU

Breakpoint interrupt happened, halt...aeb02-prebuilt.qemu.org)
Unhandled interrupt happened, halt...
int32 interrupt handle
iPXE (http://ipxe.org) 00:03.0 CA000 PCI2.10 PnP PMM+07F909D0+07EF09D0 CA000

Booting from Hard Disk...
```

图 14- 分别输出汇编定义中断, c++定义中断, 自定义中断

按照预期触发了三种中断,分别问中断 0,中断 3,中断 32,可见都根据我们实现的中断处理函数执行正确。

综上,该实验完成了对 example3 的复现并实现了自定义的中断处理函数。

Assignment 4 时钟中断

复现 Example 4,仿照 Example 中使用 C 语言来实现时钟中断的例子,利用 C/C++、InterruptManager、STDIO 和你自己封装的类来实现你的时钟中断处理过程,结果截图并说说你是怎么做的。注意,不可以使用纯汇编的方式来实现。(例如,通过时钟中断,你可以在屏幕的第一行实 现一个跑马灯。跑马灯显示自己学号和英文名,即类似于 LED 屏幕显示的效果。)

在复现 examle4 的过程中, 我们通过与 8259A 芯片的通信来进一步完成对外设(此处为 8253 可编程时钟芯片)的中断。设置 8259A 的流程包括以下步骤。

1.通过向主片和从片端口按顺序发送 4 次初始化命令字 ICW, 并通过设置命令字设置优先级与屏蔽。相应代码如下。

```
// ICW 1
asm_out_port(0x20, 0x11);
asm_out_port(0xa0, 0x11);
// ICW 2
IRQ0 8259A MASTER = 0 \times 20;
IRQ0 8259A SLAVE = 0x28;
asm_out_port(0x21, IRQ0_8259A_MASTER);
asm_out_port(0xa1, IRQ0_8259A_SLAVE);
// ICW 3
asm_out_port(0x21, 4);
asm_out_port(0xa1, 2);
// ICW 4
asm out port(0x21, 1);
asm_out_port(0xa1, 1);
// OCW 1 屏蔽主片所有中断,但主片的 IRQ2 需要开启
asm_out_port(0x21, 0xfb);
// OCW 1 屏蔽从片所有中断
asm_out_port(0xa1, 0xff);
```

2.将中断向量函数写入IDT

setInterruptDescriptor(IRQ0_8259A_MASTER, (uint32)handler, 0);

3. 通过 sti 命令开始中断。

```
asm_enable_interrupt:
sti
ret
```

通过 make build && make run 运行测试

```
raw.

Automatically detecting the format is dangerous for raw im perations on block 0 will be restricted.

Specify the 'raw' format explicitly to remove the restrict

QEMU

interrupt happend: 000000017_

iPXE (http://ipxe.org) 00:03.0 CA00 PCI2.10 PnP PMM+07F909D0+07EF09D
```

图 15- 时钟中断,显示中断发生次数

输入随着时间增长,完成对 example4 的复现。

2.实现自己输出学号名称跑马灯。

将 interrupt.cpp 中的时钟中断处理函数替换为输出学号与名称的函数如下。

```
extern "C" void c_time_interrupt_handler()
{
    ++times;
    times=times%80;
    char str[20] = "18324034 Avarpow";
    char buffer[80]={0};
    uint8 color=0x4e;
    int temp = times;
    for(int i = 0; i < 16; ++i ) {
        buffer[(times+i)%80]=str[i];
    }
    stdio.moveCursor(0);
    for(int i = 0; i<80 ; ++i ) {
        stdio.print(buffer[i],color);
    }
}</pre>
```

运行效果如下




图 15- 跑马灯显示学号与名称

实现了首行中显示学号跑马灯效果。但是速度移动速度稍快,下面我们通过设置8253芯片调整时钟中断速度。

3.调整8253芯片中断频率。

通过向 0x40 端口写入值可以调整 8253 芯片的重载值,进而控制时钟中断的 频率。在 initialize8259A 中添加如下代码,其中 count 越小则时钟频率越低,运行后跑马灯的速度降低到了一秒钟移动两格。

```
int count=0x0008;

asm_out_port(0x40,count&0xFF); // Low byte

asm_out_port(0x40,(count&0xFF00)>>8); // High byte

运行结果:
```



图 15- 降低速度的跑马灯显示学号与名称

综上,该实验完成了设置 8259A 与设置 8253 芯片的频率,并通过时钟中断函数 完成对学号名称的跑马灯显示。

实验感想

感谢助教非常详细的实验指导,本次实验除了 rust 部分之外没有遇到什么问题地顺利完成了。在本次实验中第一次使用 c/c++语言, rust 与汇编语言进行混合编程,完成了汇编语言与 c/c++语言函数的互相调用,通过这种方式,可以用我们所熟悉的 C/C++语言编写操作系统。接下来通过了解 x86 函数调用约定,在汇编语言中填写参数执行 C++语言所定义的函数。

在对 c++关键字 extern "C" 的理解中,学习了 C++其中函数名重整的技术,通过这种技术可以实现命名空间,函数重载等特性,但是也失去了与直接与汇编混合编程的特点。

然后学习了 x86 中中断的处理,通过向中断描述符表中写入中断函数的入口地址, 我们可以触发自己定义的中断。同时 x86 中的 8259A 可编程中断处理芯片和 8253 可编程时钟芯片可以使得我们定时的触发时钟中断。

除此之外,在对其他架构的了解过程中,发现有一些操作系统没有 in, out 对外设端口的访问指令。而是通过内存映射方式 (Memory-mapped),例如与 RISC 指令系统的 CPU (如 ARM、PowerPC等)通常只实现一个物理地址空间,外设 I/O 端口成为内存的一部分。此时,CPU 可以像访问一个内存单元那样访问外设 I/O 端口,而不需要设立专门的外设 I/O 指令。

在阅读一些 riscv 系统代码中,没有像 x86 中读取光标位置,输出字符等端口,而是通过 SBI 这样一个硬件抽象层 (HAL) 完成对屏幕的写入,键盘输出处理这些基本外设操作。时钟中断不像 x86 中需要通过 8253 芯片发送中断,而是cpu 中已经包含了时钟中断相关寄存器。不同架构上的基本功能大都差不多,只是各种实现方式不同。对于操作系统有了更全面的认识。

参考资料

https://www.nasm.us/xdoc/2.15.05/html/nasmdoc7.html#section-7.7

http://en.wikipedia.org/wiki/Name mangling

https://stackoverflow.com/questions/20369672/undefined-reference-to-dlsym

https://stackoverflow.com/questions/39688526/error-when-linking-c-rust-hello-world-undefined-reference-to-stdiostdi

https://wiki.osdev.org/Interrupt Descriptor Table

https://pdos.csail.mit.edu/6.828/2018/readings/hardware/8259A.pdf

http://www.cpcwiki.eu/imgs/e/e3/8253.pdf

https://wiki.osdev.org/Programmable_Interval_Timer

https://bochs.sourceforge.io/techspec/PORTS.LST

https://rcore-os.github.io/rCore tutorial doc/chapter3/part5.html