



Unidade 12 – Certificação CFPS – Certified Professional Function Point Specialist – IFPUG

Funções do Tipo Transação



Prof. Aparecido V. de Freitas Doutor em Engenharia da Computação pela EPUSP aparecidovfreitas@qmail.com









Bibliografia

- The IFPUG Guide to IT and Software Measurement CRC Press Edited by IFPUG
- Análise de Pontos de Função Carlos E. Vasques, Guilherme S. Simões, Renato M. Albert, Editora Érica.
- Certified Function Point Specialist Examination Guide D. Garmus, R. Edwards, J. Russac CRC Press, 2011
- Manual de Prática de Contagem de Pontos de Função
















Funções do Tipo Transação - Introdução

- Representam a funcionalidade fornecida ao usuário para atender às suas necessidades de processamento de dados pela aplicação;
- São classificadas em Entradas Externas (EE), Saídas Externas (SE) e Consultas Externas (CE).














Processo de Contagem de Funções de Transação











Definição de Entrada Externa (EE)



Uma <u>Entrada</u> <u>Externa</u> (EE):

- ✓ É um processo elementar (transação) que <u>processa</u> dados ou informações de controle <u>recebidos</u> de fora da Fronteira da Aplicação;
- ✓ Tem como principal intenção manter (incluir, alterar ou excluir dados de) um ou mais arquivos lógicos internos e/ou modificar o comportamento do sistema.







Entrada Externa (EE) – Exemplos



- Transações que <u>recebem</u> dados externos utilizados na <u>manutenção</u> de Arquivos Lógicos Internos;
- Janela que permite <u>adicionar</u>, <u>excluir</u> e <u>alterar</u> registros em Arquivos Lógicos Internos contribui com <u>três</u> Entradas Externas;
- Processamento em <u>lotes</u> de atualização de Bases Cadastrais a partir de arquivos de movimento.







Entrada Externa (EE) – Contra-Exemplos



- Telas de <u>Filtros</u> de Relatórios e Consultas, pois são parte do relatório ou consulta. Isoladamente não cumprem uma função para o usuário;
- Menus, que são apenas meios de agrupar e acionar transações (estas é que são medidas);
- Telas de Login cuja sua principal intenção é dizer se o usuário tem ou não acesso, sendo classificadas como CE ou SE.







Definição de Saída Externa - SE



- Uma saída externa (SE):
 - ✓ É um processo elementar (transação) que envia dados ou informações de controle para fora da Fronteira da Aplicação;
 - ✓ Tem como principal intenção apresentar informação ao usuário por meio de lógica de processamento que não seja apenas a recuperação de dados ou informações de controle;
 - ✓ A lógica de processamento deve, <u>obrigatoriamente</u>, conter ao menos uma <u>fórmula</u> <u>matemática</u> ou <u>cálculos</u> e/ou criar dados derivados, e/ou manter (incluir, alterar ou excluir dados de) um ou mais arquivos lógicos internos e/ou alterar o comportamento do sistema.







Saída Externa – SE – Exemplos



- ✓ Relatórios que possuem Totalização de Dados;
- ✓ Relatórios que também atualizam arquivos;
- ✓ Consultas que apresentam <u>cálculos</u> ou <u>dados derivados</u>;
- ✓ Arquivo de <u>Movimento</u> (exemplo: arquivos de remessas ou retorno) que foi gerado para alguma outra aplicação;
- ✓ Informações que têm **formato gráfico** (em geral, possuem cálculos, totalizações);
- ✓ <u>Telas de Login</u> que em geral contemplam cálculo, por exemplo, criptografia.







Saída Externa - SE - Contra-Exemplos



- ✓ Telas de <u>Help</u>, pois normalmente a capacidade de ajuda on-line é requisito <u>não-funcional</u>;
- ✓ Listagens de dados que em geral são classificadas como CEs, pois consistem apenas em recuperação e apresentação de dados;
- ✓ Consultas e Relatórios <u>sem nenhum totalizador</u>, que não atualizam arquivos, não têm dados derivados ou modificam o comportamento do sistema.







Definição de Consulta Externa - CE



- Uma consulta externa (CE):
 - ✓ É um processo elementar (transação) que envia dados ou informações de controle para fora da Fronteira da Aplicação;
 - ✓ Tem como principal intenção apresentar informação ao usuário por meio de uma simples recuperação de dados ou informações de controle de ALIs e/ou AIEs;
 - ✓ A lógica de processamento não deve conter fórmula matemática ou cálculo, tampouco criar dados derivados.
 - ✓ <u>Nenhum ALI</u> é mantido durante o seu processamento, nem o comportamento do sistema é alterado.







Consulta Externa – CE – Exemplos



- ✓ <u>Listagem de dados</u>, desde que recuperem dados de arquivos lógicos (ALIs e/ou AIEs);
- ✓ <u>Telas de Login</u>, caso estejam restritas à recuperação e a comparação de valores de Login e Senha de usuário;
- ✓ Menus gerados dinamicamente que sejam baseados em configuração da aplicação.







Consulta Externa – CE – Contra-Exemplos



- ✓ Menus que sejam <u>estáticos</u>;
- ✓ Relatórios e Consultas que contenham cálculo ou gerem dados derivados (pois são SEs).







Definição dos Termos Utilizados <u>Processo Elementar</u>



- Um processo elementar é a menor unidade de atividade que satisfaz todas as seguintes regras:
 - ✓ Tem significado para o usuário;
 - ✓ Constitui uma transação completa;
 - √ É autocontido;
 - ✓ Deixa o negócio da aplicação sendo contada em um estado consistente.







Definição dos Termos Utilizados <u>Informações de Controle</u>



- São dados que influenciam um processo elementar da aplicação sendo contada;
- Especificam o quê, quando ou como os dados devem ser processados.
- Em resumo, são parâmetros.
- Exemplos:
 - ✓ Telas de Configuração de Preferências de Usuário;
 - ✓ Em um aplicação de comércio eletrônico, a operação de compra possui uma informação de controle – forma de pagamento – boleto, débito ou cartão.







Definição dos Termos Utilizados <u>Dado Derivado</u>

- Informação criada a partir de dados existentes;
- Criado através de uma lógica de processamento;
- Exemplos:
 - ✓ Total de Faturamento;
 - ✓ Tempo médio entre falhas;
 - ✓ Porcentagem de participação do produto X nas vendas.







Determinação da Complexidade



- Cada Entrada Externa (EE), Saída Externa (SE) e Consulta Externa (CE) deve ser classificada com relação à sua complexidade funcional (baixa, média ou alta) baseado em:
 - Número de Arquivos Referenciados (AR);
 - √ Número de Tipos de Dados (TD);
- Determinadas as quantidades de arquivos referenciados e de tipos de dados, a classificação com relação à complexidade é fornecida por Tabelas de Complexidade.







Tabela de Complexidade para Entradas Externas (EEs)

		Tipos de	e Dados (TDs	TDs)	
Arquivos		< 5	5 - 15	> 15	
Referenciados	<2	Baixa	Baixa	Média	
(ARs)	2	Baixa	Média	Alta	
	>2	Média	Alta	Alta	

Exemplo: Uma **EE** com 16 tipos de dados e 2 arquivos referenciados é de complexidade ALTA.







Tabela de Complexidade para Saídas Externas (SEs) e Consultas Externas (CEs)

	Tipos de Dados (TDs)			
Arquivos		< 6	6 - 19	> 19
Referenciados	<2	Baixa	Baixa	Média
(ARs)	2-3	Baixa	Média	Alta
	>3	Média	Alta	Alta

<u>Exemplo</u>: Uma SE com 16 tipos de dados e 2 arquivos referenciados é de complexidade MÉDIA.







Definição de Arquivo Referenciado



Um <u>Arquivo</u> <u>Referenciado</u> é:

- ✓ Um Arquivo Lógico Interno (ALI) <u>lido</u> ou <u>mantido</u> pela Função do Tipo Transação;
- ✓ Um Arquivo de Interface Externa (AIE) <u>lido</u> pela Função do Tipo Transação.







Regras de Contagem para Arquivo Referenciado

- Conte 1 arquivo referenciado para cada ALI mantido;
- Conte apenas 1 arquivo referenciado para cada ALI que seja tanto mantido quanto lido. Exemplo: Na inclusão de cliente, o sistema verifica antes da inclusão se o cliente já existe. O ALI é lido antes de ser atualizado, porém conta-se o AR uma única vez.
- Conte 1 arquivo referenciado para cada ALI ou AIE lido durante o processamento;
- Mesmo que o ALI/AIE tenha vários tipos de registros, não se deve contá-lo mais de 1 vez;
- Não conte arquivos que não são classificados como ALI ou AIE;
- Não conte o mesmo arquivo mais de uma vez, mesmo que a transação faça várias leituras ou atualizações nele.







Regras de Contagem para Tipos de Dados (TD)



- Um tipo de dado é um campo único, reconhecido pelo usuário e não repetido;
- Conte um <u>único</u> tipo de dado para cada <u>atributo</u> que atravessa a fronteira da aplicação (entrando e/ou saindo), na direção do usuário e reconhecido por ele, <u>não repetido</u>;
- Conte um único tipo de dado para a capacidade de envio para fora da fronteira da aplicação de uma mensagem de resposta do sistema, <u>não</u> para a <u>quantidade</u> de <u>mensagens</u> que a aplicação pode emitir.
- Não conte como tipos de dados, literais, identificadores de telas, cabeçalhos de colunas, marcas geradas pela aplicação como atributos de data/hora, variáveis de paginação, auxílios de navegação (próximo, primeiro, último e seus equivalentes).







Determinação da Contribuição

Após a determinação da complexidade das funções do tipo transação, deve-se calcular sua contribuição por meio da seguinte tabela:

Tipo de Função	Baixa	Média	Alta
Entrada Externa	3 PF	4 PF	6 PF
Saída Externa	4 PF	5 PF	7 PF
Consulta Externa	3 PF	4 PF	6 PF







Fator de Ajuste

- O fator de ajuste não faz mais parte do processo de medição funcional aderente à ISO IEC 14133, contudo ainda é parte do Manual de Práticas de Contagem;
- Assim, suas regras e definições são objeto de questões de prova de certificação como Especialista em Pontos de Função (CPFS).







Cálculo dos Pontos de Função Procedimento de Ajuste

✓ Para o cálculo dos Pontos de Função, utiliza-se a seguinte relação:

FPAjustado = contagem total x $[0,65 + (0,01 \times \Sigma(F_i))]$

✓ F_i corresponde aos <u>fatores de ajuste</u> de valor baseados em questões a serem respondidas acerca do software a ser desenvolvido ou mantido.





Fonte: Pressman





Determinar fator de ajuste (VAF)

 Calculado com base em pesos entre 0 e 5, atribuídos à 14 Características Gerais da Aplicação.

- Comunicação de dados
- Performance
- Taxa de Transação
- Eficiência do usuário final
- Processamento Complexo
- Facilidade de instalação
- Múltiplos locais

- Processamento distribuído
- Configuração intensamente utilizada
- Entrada de dados online
- Atualização online
- Reutilização
- Facilidade de operação
- Facilidade de mudança







VAF – Value Adjustment Factor

Grau	Influência do Fator de Ajuste
0	Nenhuma influência
1	Influência Mínima
2	Influência Moderada
3	Influência Média
4	Influência Significativa
5	Influência Forte







VAF - Value Adjustment Factor

- Os Fi (i = 1 a 14) são os fatores de ajuste de valor (VAF Value Adjustment Factor) baseados em respostas às questões a seguir:
- 1) O sistema requer salvamento (backup) e recuperação confiável (recovery)?
- 2) São necessárias comunicações de dados especializadas para transferir informações para a aplicação ou da aplicação ?
- 3) Há funções de processamento distribuído?
- 4) O desempenho é crítico ?
- 5) O sistema rodará em um ambiente operacional existente e intensamente utilizado?
- 6) O sistema requer entrada de dados on-line?
- 7) A entrada on-line de dados requer que a transação de entrada seja composta em múltiplas telas ou operações ?







VAF – Value Adjustment Factor

- 8) Os ILF's são atualizados on-line?
- 9) As entradas, saídas, arquivos ou consultas são complexas?
- 10) O processamento interno é complexo ?
- 11) O código é projetado para ser reutilizável?
- 12) A conversão e instalação estão incluídas no projeto ?
- 13) O sistema é projetado para múltiplas instalações em diferentes organizações?
- 14) A aplicação é projetada para facilitar a troca e o uso pelo usuário?









Cálculo do Ponto de Função

- Cada uma das perguntas anteriores deve ser respondida por meio de uma escala que varia de 0 (não importante ou não aplicável) a 5 (absolutamente essencial);
- Os valores constantes da equação do cálculo do Ponto de Função e os fatores de Peso aplicados aos valores do domínio de informações são determinados empiricamente.













Exemplo - Métrica de Ponto de Função

Valor do Domínio de Informação		Fa			
	Contagem	Simples	Médio	Complexo	
El	3	3	4	6	9
EO	2	4	5	7	8
EQ	2	3	4	6	6
ILF	1	7	10	15	7
EIF	4	5	7	10	20
		Contagem Total:			50









Exemplo - Métrica de Ponto de Função

FPAjustado = contagem total x
$$[0,65 + 0,01 \times \Sigma(F_i)]$$

$$VAF = \Sigma (F_i)$$

FPajustado = contagem total x
$$(0,65 + 0,01 \times VAF)$$

- Contagem Total = 50;
- VAF = 55 (Somatória dos 14 fatores de ajuste)
- Φ FPajustado = 50 x [0,65 + 0,01 x 55] = 50 x 1,2 = **60 Pontos de Função Ajustados**







Estimativas - Métrica de Ponto de Função



- FP = 60 Pontos de Função ajustados
- Assumindo-se que dados já conhecidos indicam que um PF se traduz em 60 linhas de código e que 12 PF são produzidos por cada pessoa-mês de trabalho.
- Esses dados históricos fornecem ao gerente de projeto informações importantes de planejamento baseadas no modelo de requisitos.
- Suponha ainda que projetos anteriores tenham apresentado uma média de três erros por ponto de função durante as revisões de requisitos e quatro erros por ponto de função durante o teste de unidade e de integração.
- Esses dados podem, finalmente, auxiliar o gerente de projeto a avaliar a totalidade das suas atividades de revisão e teste.

