<u>סיכום הרצאה 4 – מערכות הפעלה</u> נושא ההרצאה – תקשורת

1. מושגים:

.sockets בה יוצרים דרך להעברת מידע בין 2 תהליכים באמצעות API בה יוצרים דרך להעברת מידע בין

.socket חצי תקשורת, כל פעם שיש לי תקשורת עם מישהו, ישנו - Socket

Design patterns (תבניות עיצוב) - מילון מקצועי שאנחנו מצפים מאנשים להבין, מעין שפה משותפת למתכנתים.

Factory pattern – תבנית עיצוב נפוצה מאוד המשמשת **מיפוי** (HASH) בין מפתח לבנאי רלוונטי. בתחום הנדסת התוכנה ,תבנית Method היא תבנית עיצוב שתכליתה יצירת אובייקטים החולקים ממשק אחיד מבלי להכיר את המחלקות שלהם. מהות תבנית המפעל היא להגדיר ממשק ליצירת עצם תוך מתן האפשרות לתת-המחלקות המממשות את הממשק להחליט לאיזה מחלקה ליצור מופע.

דוגמא נפוצה לשימוש ב Factory Method היא Codec לסרטים. כשאנחנו מורידים סרטים, כל סרט מקודד במקודד כלשהו. אנו מקרינים את הסרט בתוכנות כמו VLC, Media Player ועוד, כאשר תוכנות אלו אינן קשורות למקודד בהם קודד הסרט. כאשר תוכנת ההקרנה פותחת את קובץ הסרט היא מקבלת מידע, לפי מידע זה יש לתוכנה Factory שמייצר לו את ה-Codec לפי המידע ומקבל Codec שמנהג כמו שהוא רוצה ובצורה הזאת הוא בונה את ה-Factory.

שימוש נוסף ב**Factory Method**: נניח אתם משחקים במשחק מחשב, במשחקים הללו יש "מנוע" ליצירת דמויות וחפצים. אותו מנוע עובד בשיטת **Factory**, בו מכניסים דרישות ויוצרים אובייקט לפי הקלט הנדרש. ישנן חברות שמתמחות רק בבניית מנועים שכאלו כיום (למשל UNITY).

בתחום התקשורת, פונקציה שעובדת עפ"י **Factory method . Socket .** אנחנו התקשורת, פונקציה שעובדת עפ"י int 3) שלפיו היא בונה לנו socket נותנים לפונקציה מפתח (int 3 מהסוג הנדרש.

לאור המחסור המדובר יצאה גרסה חדשה, **גרסה 6 או בשמה המוכר IPv6**. כתובות בגרסה זו מורכבות מ-128 ביטים שזה 2^{128} אפשרויות לכתובות לעומת 2^{32} אפשרויות

בגרסה IPv4. 64 הסיביות הראשונות משמשות לזיהוי תת-הרשת(משתמש), ו- 64 הסיביות האחרונות משמשות כמזהה ממשק (כלומר ה"נאט" מובנה בתוך הפרוטקול). כמוכן הכתובת באמצעות סדרה של 8 מספרים בני 4 ספרות בבסיס הקסדצימלי שמופרדים בנקודתיים.

2001:0db8:c9d2:aee5:73e3:934a:a5ae:9551 **דוגמא:**

הכתובת 1:: משמשת lookback address כלומר הכתובת של המכונה שאני עובד בה. חישוב check-sum ב-Pv6 לא מתבצע פעמיים. (מקביל ל127.0.0.1)

חידושים שהגיעו עם IPv6:

TSP\UDP אין כפילות של ביצוע Check sum אין כפילות של ביצוע - Check sum מבוצע . Check sum מבוצע

Jumbo packets מאפשר ולכן 1Pv6 תופסים הרבה מקום, ולכן Headrs - **Jumbo packets** בהם אין משמעות לגודל ה-headrs.

שר מעולם לא מומש. מאפשר מצבים בהם נרצה לפצת את IPv4 - נוצר ב-Pv4 אך מעולם לא מומש. מאפשר מצבים בהם נרצה לפצת את השידור להרבה קצוות.

ועוד (לדוג' אבטחת מידע ועוד פיצרים. הנושא מחוץ לסקופ שלנו)

2. פונקציות:

- socket(2) הפקורי מטוד היוצרת סוקט חדש

- לתפוס -bind (2) -bind (2) פורט". מספר הפורט משומש ע"י הקרנל על מנת לקשר את החבילות שעומדות להגיע אל פורט". מספר הפורט משומש ע"י הקרנל על מנת לקשר את החבילות שעומדות להגיע אל ה- Socket הרלוונטי. מספרי פורט קבוע ומוכר למשל פורט 80 הנועד לעבודה עם Web. 1isten (2) (אנאלוגי ל-malloc) לא עושה שום דבר שרלוונטי ברמת התקשורת בחומרה ובמחשב אלא רק מבקש לקבל מקום בזיכרון (מאלקץ) על מנת שיהיה מקום בזיכרון שמיועד לתקשורת העומדת לבוא. במידה ולא נאלקץ מקום, פעולות התחברות שיבואו ייכשלו.
 - מתחילה את הקישור בין צד הלקוח לכתובת IP מתחילה את הקישור בין צד הלקוח לכתובת המסופקים. הקישור יושלם רק אחרי שהצד השני יקרא ל
 - מאשר לקבל תשדורת בפורט שסופק על ידי וציינתי שבו אני "מקשיב".
 מוציא את הלקוח האחרון מהתור ומתחיל לעבוד מולו. הפונקציה מחזירה את ה file מוציא את הלקוח האחרון מהתור ומתחיל הבאה. פונקציה זו משלימה את ה"טרי וואי socket descriptor
 הנדשייק" זו הפונקציה הראשונה שמתרחש בה "תקשורת ממש" מכל הפונקציות של הוערת
- Send\Receive אנאלוגי ל- recv(2)/send(2) עם (2) (2) רפמל (2) אנחנו בעצם קוראים ל- read/write עם (2) (2) רואים ל- read/write (2) בפונקציית send-recv עם (3) רואים ל- Flags (3) (2) רואים ל- read/write (2) לשמן (3) כברירת מחדל ואנחנו נשאיר זאת כך ברמת הקורס). פונקציות אלא (בהתאם לשמן) נועדו להתקשרות בין שני הצדדים של ה-socket. פונקציית (3) send מחזירה את מספר הבתים שהועברו בפועל ולא תמיד זה יהיה תואם את מה שבאמת נשלח, מה שעוזר לנו לוודא שכל ההודעה עברה ואם לא להעביר את השאר מאוחר יותר. במידה ופונקציית ה-(2) recv(2) מחזירה (3) ניתן להסיק כי הצד השני סגרת את התקשורת

sendto(2)\recvfrom(2) - פונקציות דומות במהות ל-send\Receive רק מיועדות - Send\Receive רק מיועדות - סברינת תקשורת אין חיבור, לא חובה לקרוא (DDP מבחינת תקשורת אין חיבור, לא חובה לקרוא (listen(2) ולא (listen(2)

כלומר יצרתי (socket(2) כללי שאינו מנותב למישהו ספציפי ולאור כך, יחד עם ההודעה מועברים גם הפרטים של הלקוח אליו נרצה לבצע שליחה\קבלה מכיוון שאיננו מחבורים ל- socket(2) קבוע.

ישנה אפשרות ל פעולת (connect(2) ב-UDP ב שכן מערכת ההפעלה "שומרת" את הכתובת של send(2)/recv(2) בהם השתמשתי ואז נוכל להשתמש ב(sockets

.socket - סגירה של ה-Close\Shutdown ימנע על תקשורת אל ה-socket - סגירה של ה-socket אופן shutdown(2) מאפשר לנתק תקשורת בכיוון מסוים, מה שמאפשר שליטה על אופן socket - סגירת ה-socket.

סדר לשידור ה-bytes. בעבר, כאשר רשתות התקשורת היו איטיות השיבות לביצוע פעולה תוך כדי שליחה וללא המתנה עד למעבר הפאקטה מאוד, הייתה חשיבות לביצוע פעולה תוך כדי שליחה וללא המתנה עד למעבר הפאקטה כולה, כך שהמידע הנחוץ היה ב-MSB ולכן היינו משתמשים ב-BigEndian. כיום אין לכך חשיבות כלל, לנוכח העובדה שרשתות תקשורת מהירות מאוד.

אבל ארכיטקטורות שונות הם כבר BIG או LITTLE ואנחנו תואמים אחורה. המשך החומר בקורס תקשורת.

3. <u>קוד:</u>

בסוף ההרצאה בוצע מעבר על המדריך:

https://beej.us/guide/bgnet/pdf/bgnet_usl_c_1.pdf עמודים 13-42 עמודים https://beej.us/guide/bgnet/pdf/bgnet_usl_c_1.pdf באופן כללי המדריך עד פרק 7.3 הוא למבחן.

<u>server</u>, <u>client</u>, <u>listener</u>, <u>talker</u> – 6 הקוד המלא

<u>הערכת צד:</u>

אם נרצה לתכנת ב-windows עם sockets נדרש לפנת ב-windows

```
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN // Say this...
#include <windows.h> // And now we can include that.
#include <winsock2.h> // And this.
```

```
#include <winsock2.h>
2
3 {
       WSADATA wsaData;
4
      if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData) != 0) {
           fprintf(stderr, "WSAStartup failed.\n");
           exit(1);
       if (LOBYTE(wsaData.wVersion) != 2 ||
11
           HIBYTE(wsaData.wVersion) != 2)
12
13
           fprintf(stderr, "Versiion 2.2 of Winsock is not available.\n");
14
           WSACleanup();
15
           exit(2);
```