トレース情報可視化システム GUIユーザマニュアル

2016/9/15

目次

- 1.セットアップ編
- 2.機能編
- 3. 仕様編

セットアップ編

- OTF to CSV変換ツールのセットアップ
- ■サーバの環境セットアップ
- ■サービスの起動

システム環境について

■環境

os	コンパイラ
Mac OS X El Capitan10.11	Clang 4.2.1

■ライブラリ

名称	バージョン	目的
OpenMPI	1.10.2	MPIの環境構築
zlib	1.2.8	OTFライブラリのコンパイルに利用
OTF salmon	1.12.5	OTFライブラリの構築
pmotfcsv	1.0	OTF to CSV変換ツール
Node.js	v4.4.0	Server実行環境の構築
D3.js	ver.3.5.17	SVGを用いたGUIの実現

■対応ブラウザ

Google Chrome	Firefox	Safari	Internet Explorer
0	0	0	0

OTF to CSV変換ツールのセットアップ (1/3)

OpenMPI

- 以下のサイトからダウンロードする
 - https://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.10/
- ■インストールする
 - \$./configure CC=gcc CXX=g++
 - \$ sudo make
 - \$ sudo make install

■ zlib install

- 以下のサイトからダウンロードする
 - http://www.zlib.net/
- ■インストールする
 - \$./configure
 - \$ make

OTF to CSV変換ツールのセットアップ (2/3)

- OTF salmon
 - 以下のサイトからダウンロードする
 - https://tu-dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/zih/forschung/projekte/otf
 - ■インストールする

```
$ ./configure --prefix=/usr/local/otf ¥
    CC=gcc ¥
    CXX=g++ ¥
    MPICC=mpicc ¥
    MPICXX=mpicxx ¥
    CFLAGS="-O3 -g -Wall" ¥
    CXXFLAGS="-O3 -g -Wall" ¥
    --with-zlib ¥
    --with-mpi 4
    --with-mpi-dir=/usr/local/lib ¥
```

\$ make

OTF to CSV変換ツールのセットアップ (3/3)

pmotfcsv

- ■インストールする
 - pmotfcsvディレクトリに移動する
 - \$./configure --prefix=/usr/local ¥
 CPPFLAGS="-I~/PMlibOtf/ext/otf/OTF-1.12.5salmon/otflib" ¥
 LDFLAGS="-L/usr/local/lib" ¥
 LIBS=-lopen-trace-format ¥
 CXX=mpicxx ¥
 CC=mpicc ¥
 CXXFLAGS="-O3" ¥
 CFLAGS="-O3"
 - \$ make
 - \$ sudo make install

■確認

- 以下コマンドにて実行する (OTFファイル名と出力ファイル名を入力)
- \$ pmotfcsv test.otf test.csv

サーバの環境セットアップ(1/2)

- 1. Node.jsインストール
 - 以下のサイトからダウンロードし、インストールする
 - https://nodejs.org/en/
 - ■確認
 - ・以下のコマンドを実行し、バージョン情報が出力されることを確認する
 - \$ node –v
- 2. Node.jsモジュールインストール
 - install.shを実行する
 - webディレクトリに移動する
 - \$ sh install.sh

※npm のプロキシ設定が必要な場合があります 参考: http://qiita.com/LightSpeedC/items/b273735e909bd381bcf1

- ■確認
 - ・server/node_modulesに以下のディレクトリが生成されていることを確認する
 - body-parser
 - express
 - express-session

サーバの環境セットアップ(2/2)

- 3. サーバIPアドレス・ポート番号設定
 - ポート番号はデフォルト"1337"となる
 - 別の番号に変更する場合はserver/setting.jsファイルの以下を修正する
 - exports.port = (ポート番号);
- 4. D3.jsインストール
 - 以下のサイトからダウンロードし、server/d3ディレクトリにd3.min.jsを格納する
 - https://github.com/d3/d3/releases/tag/v3.5.17

サービスの起動

1. サービス起動

- ■サービス起動
 - webディレクトリに移動する
 - run_server.shを実行する
 - \$ sh run_server.sh

■確認

- Google Chromeで以下にアクセスし、初期画面が表示されることを確認する
 - http://(サーバIPアドレス):(ポート番号)

機能編

- ■ページ共通機能
- 統計情報表示ページ機能
- ■ランク毎グラフページ機能

機能一覧


画面	ページ
統計情報表示ページ	<u>P.17</u>
ランク毎グラフページ	<u>P.24</u>

メインビュー	説明	ページ
統計情報表示	横軸:時間/縦軸:標準偏差	<u>P.17</u>
ランク毎処理時刻グラフ	横軸:時間/縦軸:ランク番号	<u>P.24</u>
性能グラフ	横軸:時間/縦軸:性能測定値	<u>P.24</u>

サブビュー	説明	ページ
プロパティ	ピックされた情報を表示	<u>P.19</u>
呼び出し毎合計時間グラフ	横軸:呼出し回/縦軸:時間	<u>P.19</u>
ランク毎処理時刻グラフ	横軸:時間/縦軸:ランク番号	<u>P.19</u>
通信量マトリックス	軸:ランク/コンター:通信量	<u>P.24</u>


ページ共通機能 (1/6)

■初期ページ




ページ共通機能 (2/6)

■各ペインの構成




ページ共通機能 (3/6)

■コントロールバー




ページ共通機能 (4/6)

- ■メインビューの操作
 - ■横軸のズーム




ページ共通機能 (5/6)

- ■メインビューの操作
 - ■縦軸のズーム




ページ共通機能 (6/6)

- ■メインビューの操作
 - ■スクロール機能




統計情報表示ページ機能 (1/7)

■統計情報表示



統計情報表示ページ機能 (2/7)

■箱ひげ図表示



統計情報表示ページ機能 (3/7)

- 統計情報表示ページのドリルダウン
 - ■箱ひげ図のピック


プロパティ ピックした箱ひげのラベル名、 呼び出し時間(ひげ部分の長さ)

Property Standard Deviation Label: MODULE SMALL STEP EM::SMALL STEP PREP 呼び出し毎合計時間グラフ Extent Time Cost: 0.025 [sec] 横軸:呼び出しの番号 箱ひげを右クリックすると、 Total Time Cost プロパティとサブビューに 縦軸:全ランク処理時間の合計 0.25 詳細が表示される 0.20 0.15 MODULE EM::RK_TENDENCY 0.10 MODULE SMALL STEP EM::SMALL STEP PREP Rank ランク毎処理時刻グラフ 横軸:時刻 縦軸:ランク番号 15.048 15.050 15.052 15.054 15.056 15.058 15.060 15.062 15.064 15.066 15.068 15.060 15.062 15.064 15.066 15.068 15.070 15.072 15.074 15.076 15.078 15.080 15.082 15.084 15.086 15.088 15.090 15.092 15.094 15.096 15.075 15.080 15.085

統計情報表示ページ機能 (4/7)

- 統計情報表示ページのドリルダウン
 - ■呼び出しのピック

呼び出し毎合計時間グラフの縦棒を右クリックすると、 その呼び出しの情報が 表示される



統計情報表示ページ機能 (5/7)


- 統計情報表示ページのドリルダウン
 - ■表示時刻の指定

ランク毎処理時刻グラフ

ノードの情報が

表示される

の横棒を右クリックすると、





プロパティに ピックされたランクの ラベル名、ランク番号、 処理時間コスト、 性能測定値 が表示される

統計情報表示ページ機能 (6/7)

- 統計情報表示ページのドリルダウン
 - ■表示時刻の指定


ランク毎処理時刻グラフ上 を横ドラッグすると、 その区間をメインビューの アクティブ区間にする (リロードあり)






統計情報表示ページ機能 (7/7)

■ 統計情報表示ページの各種ボタン



ランク毎グラフページ機能 (1/5)


■ランク毎グラフ表示



ランク毎グラフページ機能 (2/5)

- ■ランク毎グラフページのドリルダウン
 - ■ランク処理のピック


プロパティに ピックされたランクの ラベル名、ランク番号、 処理時間コスト、性能 測定値が表示される



ランク毎グラフページ機能 (3/5)


- ■ランク毎グラフページのドリルダウン
 - ■曲線のピック

プロパティに ピックされた曲線の ラベル名、ランク番号、 処理時間コスト、 性能値が表示される




ランク毎グラフページ機能 (4/5)

- ランク毎グラフページのドリルダウン
 - ■呼び出しのピック



ランク毎グラフページ機能 (5/5)

■ランク毎グラフページの各種ボタン




仕様編

- ■情報削減方法について
- ■ラベルの配色について

情報削減方法について

- ■ブラウザ上の動作負荷を減らすため、サーバ上で情報削減を行う
- 削減後のCSVデータをブラウザに送信する
- ■以下の情報を削減する
 - 1. アクティブ区間外の情報
 - 2. アクティブ区間の時間幅に対して小さい時間幅の情報
- ■ランク数に応じて2.の程度を調整する



ラベルの配色について

- 色配列を作成する(事前に使う色を収集)
- ■ラベル名からハッシュ値を生成
- ハッシュ値が色配列の番号となる

ラベル名: "abcdef"

ハッシュ関数

ハッシュ値:33

色配列