



### Google SRE 体系核心基础解读

程序猿必备的运维理念

刘征


Elastic 技术布道师 中国 DevOps 社区组织者




**PYTHON 30th** 

#### Who am I?

```
"name": "Liu Zheng - 刘征",
         "title": "evanglist",
         "company": "elastic",
         "community": "china devops",
         "translator": {
 6
             "devops handbook": "done",
             "sre workbook": "doing"
10
         "contact": {
11
             "wechat": "martinliu_cn",
             "blog": "martinliu.cn",
12
13
             "twitter": "@martinliu"
14
15
```







#### SRE是什么?

- SRE Site Reliability Engineering *站点可靠性工程* 起源于 2003 年。
- •一个可靠的运维大规模系统的框架(tao lu)。
- 就是让软件工程师来设计运维功能所发生的事情。
- 在运维层次上负责生产系统的运行。
- 构建和运行高可靠性系统的、普遍适用的最佳方式。





#### 什么不是 SRE?

- SRE 原理听着不错,但是,它在我们这里水土不服,南橘北枳,它只能在特定文化里生长,只对超大规模才有意义。
- SRE vs. DevOps,它们之间是冲突的,谁更好?我们应该选择哪个?
- •可以把以前工程师和团队的名字改名为 SRE 工程师/团队/部门。





#### SRE 的五大根基







#### SLO 是什么?

- 系统的服务质量目标定义了系统应当具有的正常表现。
- 专注于跟踪客户(人/机)的使用体验。
- •假如客户是满意的,那么 SLO 就达标了。





销售

### SRE实施策略的核心是SLO

·服务质量协议: SLA


Service Level Agreement

•服务质量目标: SLO

Service Level Object

·服务质量指标: SLI

Services Level Indicate





#### 100%的 SLO 正确么?

#### 系统内部

•组件之间存在着复杂的连接关系,每个组件都有可能发生故障。 系统内部无法实现 100%的可用性。

#### 应用本身

•持续保持**100**%的可 靠性意味着不进行任 何变更,客户也会很 快乏味不满,最后客 户背叛,这是双输的 局面。

#### 系统外部

•客户到服务提供者的 链路是复杂多变的, 网络连接也无法实现 100%。

#### 交付团队

•被动响应故障的工作 将占据所有可用工作 时间。





### 以SLO为支点的制衡机制

特性交付 速度



系统可靠性





#### 系统需要的 Uptime 是几个 9?

- 2 个 9 是: 99%
- 3 个 9 是 : 99.9%
- 4 个 9 是 : 99.99%
- 5 个 9 是 : 99.999%
- •6个9是:99.9999%
- ·7个9是: 99.99999%
- SLA Uptime 计算器

https://www.xarg.org/tools/sla-uptime-calculator/



### SLO 在那一级能够用?

#### 宕机时间 = 1 天/周/月/年的秒数 x (100% - 百分数)

<b>SLO</b> 百分位	一天	一周	一月	一年
2: 99%	14m12s	1h40m48s	7h18m17s	3d15h39m29s
3: 99.9%	1m26	10m5s	43m50s	8h45m57s
4: 99.99%	9s	1m	4m23	52m36s
5: 99.999%	<1s	6s	26s	5m16s
6: 99.9999%	<b>&lt;</b> 1s	<b>&lt;</b> 1s	3s	32s
7: 99.99999%	<1s	<b>&lt;</b> 1s	<b>&lt;</b> 1s	3s
8: 99.99999%	<1s	<1s	<1s	<1s





### 将 SLI 度量数值转换成 SLO 百分位

- 面向SLI 的度量, 监控指标的单位本来就是不一致的:
  - 网卡流量 MB/s、 磁盘写入 write/s、HTTP 响应 ms、主页打开时间 s 等等
- 持续度量 **SLI** 的数值,并将监控到的 **SLI** 数值换算为,在不同百分位上的数值:
  - 在最近的 10 分钟里, SLI-主页打开时间, P90 (90%) 均值为 259ms
  - 在最近的 10 分钟里, SLI-主页打开时间, P99 (99%) 均值为 589ms
  - 在最近的 10 分钟里, SLI-磁盘写入, P90 (90%) 均值为 45

write/s

- 在最近的 10 分钟里, SLI-磁盘写入, P99 (99%) 均值为 write/s
- 思考任一 SLI 度量数值在 P90 和 P99 的分布状态,客户满意么?



#### 为系统设置一套合理的SLO



- uptime > 99.9%
- HTTP 200 > 99.99%
- HTTP 300ms 内响应 > 50%
- 日志 5min 内处理 > 99% SLO

- downtime < 43 分钟
- 非 200 返回码 < 0.01%
- HTTP响应超300ms < 50%



#### 错误预算的逻辑

实时的监控

理智的消费

# SLO+错误预算=100%






# 手机游戏案例分析





# 系统架构图


服务	AWS	类型	SLI 类型
API	EC2, ELB	请求驱动	可用性、延迟、质量
Website	EC2, ELB	请求驱动	可用性、延迟、质量
Game State	ElastiCache	存储	持久性
User Data	RDS	存储	持久性
League Table	DynamoD B	存储	持久性
Score Pipeline	EC2	流水线	时效性、正确率、覆盖率





#### 实施面向 SLO 的系统监控

- 使用白盒监控模式
- •实施API/HTTP服务的两类 SLI:
  - 可用性: 收集 ELB 的访问请求中 5XX 的总数
  - 延迟: 收集 **ELB** 访问请求的响应时间
- 实施Score Pipeline 的三类 SLI:
  - 时效性: App 客户端检查积分榜时间戳
  - 覆盖率: 收集流水线处理总数和成功总数
  - 正确性: 使用外部正确性评判探针程序





### 采集负载均衡器的指标

- CloudWatch 可以所提供需要的数据
- 用 <u>https://github.com/prometheus/cloudwatch\_exporter</u> 采 集数据
- 用 Prometheus 的 notation 表示法 SLI, 部分示例代码如下:

```
http_requests_total {host ="api", status ="500"}

http_request_duration_seconds {host ="api", le ="0.1"}

http_request_duration_seconds {host ="api", le ="0.2"}

http_request_duration_seconds {host ="api", le ="0.4"}
```





### 计算负载均衡器的指标

SLI	计算方法		
API服务可用性	<pre>sum(rate(http_requests_total{host="api", status!~"5"}[7d]))  sum(rate(http_requests_total{host="api"}[7d])</pre>		
API服务延迟	<pre>8 histogram_quantile(0.9, rate(http_request_duration_seconds_bucket[7d])) 9 histogram_quantile(0.99, rate(http_request_duration_seconds_bucket[7d]))</pre>		

# 从此进入 P90, P95, P99, PXX Style





#### 使用 4 周的数据计算初始 SLO

• API 服务 4 周的监控结果: API 服务初始的SLO 建议值和错误预算

•请求总数: 3,663,253

• 成功请求总数: 3,557,865

• 成功请求百分比: 97.123%

• 90百分位延迟: 432ms

•99百分位延迟:891ms

SLO 类型	SLO 目标	容忍的错误
可用性	<b>97</b> %请求成功	109,897 次 5XX
延迟	90%的请求 < 450ms	366,325 次长于 450ms
延迟	99%的请求 < 900ms	36,632 次长于 900ms





- Availability
- · 为手游应用系统建立正式的 《SLO 文档
  - 获得所有利息干系者的认可: 产品经理、
- 建立《出错预算策略》文档
  - 面向后果的,得到管理层的授权,SRE 有权 统的运维工作退回给开发团队
- 建立 SLO 的监控仪表板、报表和错误预算
- 持续优化 SLO 目标的设置, 持续优化监控

The proportion of successful requests, as measured from the load balancer metrics. Any HTTP status other than 500—599 is considered successful. count of "api" http\_requests which 90% of requests < 400 do not have a SXX status code The proportion of sufficiently fast requests, as measured from the load balancer count of all "api" http\_requests 99% of requests < 850 "Sufficiently fast" is defined as < 400 ms, or < 850 ms. count of "api" http\_requests with a duration less than or equal to "0.4" seconds count of all "api" http\_requests count of "api" http\_requests with a duration less than or equal to "0.85" seconds count of all "api" http\_requests The proportion of successful requests, as measured from the load balancer metrics.

PuConCh:

HTTP server

Latency

Any HTTP status other than 500—599 is considered successful. count of "web" http\_requests which do not have a SXX status code count of all "web" http\_requests

The proportion of sufficiently fast requests, as measured from the load balancer

"Sufficiently fast" is defined as < 200 ms, or < 1,000 ms. count of "web" http\_requests with a duration less than or equal to

"0.2" seconds count of all "Web" http\_requests divided by

count of "web" http\_requests with a duration less than or equal to "1.0" seconds

count of all "web" http\_requests

90% of requests < 200 99% of requests < 1,000 ms

**PYTHON 30th** 



### 基于 SLO 和错误预算的决策

SLO	琐事	客户满意度	行动
达标	低	高	a) 放心且加速的执行发布和部署工作; b) SRE回撤,把工程时间转移到其它更需要可靠性的服务上。
达标	低	低	收紧 <b>SLO</b> 。
达标	高	高	如果有假阳性警报,就降低敏感度,否则就放宽 <b>SLO</b> (或消除琐事)并且修补产品的 <b>bug</b> ,或者改善系统的自动化故障迁移机制。
达标	高	低	收紧 <b>SLO</b> 。
未达	低	高	放宽SLO。
未达	低	低	增加警报敏感度。
未达	高	高	放宽 <b>SLO</b> 。
未达	高	低	消除琐事,或者改善系统的自动化故障迁移机制。



### SRE 的五大根基







#### SRE 工作原则 #1

- · SRE 需要设计和实施面向后果的 SLO。
- •任何组织,甚至连一个 SRE都不用雇,就能够设计错误预算策略。
- 这意味着识别和利用任何能防范客户遭遇痛苦使用体验的抓手。
- 你今天就能开始实施: 度量、负责、行动





#### SRE 工作原则 #2

- · SRE 需要有时间进行优化改善。
- 一旦 **SRE** 人员就绪:就要确保他们知道,他们的工作不是继续遭运维工作的罪,而是每天都优化运维工作。
- "更聪明的工作"可能意味着做不同的事情:这要看你的 **SRE** 能 找到什么最有用的工作事项。





#### SRE 工作原则#3

- · SRE 需要有能力调控他们的工作负载。
- · SRE 团队需要能够安排优先级并开展工作。
- 每一个新系统的维护都需要人力成本。
- 必须能够压制不可靠的工作实践,推回不靠谱的系统。







# THANK YOU

刘征

email: zheng.liu@elastic.co

blog: <a href="https://martinliu.cn">https://martinliu.cn</a>

wechat: maritnliu\_cn twitter: @martinliu

- 关注微信公众号
- 回复 SRE
- 下载本 PPT