

# TABLICE INFORMATYCZNE



## STRONY PODRĘCZNIKA OBSŁUGI SYSTEMU

System Linux zawiera rozbudowaną dokumentację techniczną, umożliwiającą uzyskanie w dowolnym momencie szczegółowych informacji na temat każdego z poleceń, wraz z listą jego opcjonalnych parametrów.

opos temat Wyświetlenie listy nazw stron systemowego podręcznika związanych z tematem o nazwie temat. Przykład: apropos permission Wyświetlenie strony systemowego podręcznika związanej z tematem o nazwie temat. Najczęściej nazwą tematu jest po prostu nazwa polecenia nan temat

Wiele poleceń wyświetla również skrócony opis swojego działania po wywołaniu polecenia z parametrem --help.

## STRUKTURA KATALOGÓW SYSTEMU

Przykład: man chmod

/boot —	katalog zawierający pliki niezbędne do uruchomienia systemu operacyjnego
	(między innymi tak zwane jądro systemu operacyjnego).

- katalog zawierający pliki konfiguracyjne, odpowiadające za sposób /etc funkcjonowania systemu operacyjnego oraz większości działających pod jego kontrola aplikacii.
- /root prywatny folder administratora systemu operacyjnego (korzystającego z konta root).
- /home katalog zawierający prywatne foldery poszczególnych użytkowników systemu operacyjnego. katalog przechowujący odnośniki do sterowników urządzeń zamontowanych /dev
  - w komputerze; programy, odwołując się do tych odnośników, uzyskują dostęp do urządzeń i komunikują się z nimi.
- /lib katalog zawierający biblioteki procedur i modułów używanych przez aplikacje. katalog, w którego katalogach podrzędnych montowana jest zawartość /mnt wymiennych lub dostępnych poprzez sieć nośników informacji — dyskietek, płyt CD-ROM, współdzielonych zasobów sieciowych itp.
  - pseudokatalog, dający dostęp do zaawansowanych funkcji diagnostycznych i konfiguracyjnych systemu operacyjnego; katalog /proc w rzeczywistości nie istnieje na dysku twardym komputera i jest tworzony od nowa po każdym
- uruchomieniu systemu. katalog zawierający narzędzia administracyjne, dostępne przede wszystkim /bin dla administratorów systemu operacyjnego, ale również dla wybranych użytkowników.
- /sbin katalog zawierający systemowe narzędzia administracyjne.
- /tmp katalog służący do przechowywania danych tymczasowych, potrzebnych jedynie chwilowo.
- /var katalog zawierający pliki tworzone przez programy działające na komputerze; część z nich tworzona jest tylko tymczasowo i przestaje istnieć po wyłączeniu programów lub systemu operacyjnego, część zaś istnieje przez cały czas działania systemu i jedynie podlega modyfikacjom.
- katalog, w którym umieszczane są pliki odtworzone po awarii systemu /lost+found operacyjnego, która zakończyła się utratą danych.
- /opt katalog, w którym instalowane są niektóre aplikacje.
- katalog zawierający programy, moduły i biblioteki procedur dostępne dla /usr wszystkich użytkowników systemu operacyjnego.

## SYMBOLE WIELOZNACZNE

- Zastępuje dowolny ciąg znaków o nieokreślonej długości.
  - Zastępuje dokładnie jeden znak.

## Przykłady:

/proc —

Nazwa wieloznaczna	Spełniające warunek nazwy plików	
szu*s	szumilas, szus, szufelka-2s	
*-miniatura	I-miniatura, zdjecie-miniatura	
zdjecie?x	zdjecie l x, zdjecie2x, zdjecie-x, zdjecieax	
		_

## NAWIGOWANIE POMIĘDZY KATALOGAMI

pwd	Wyświetlanie nazwy bieżącego katalogu.
cd	Przejście do katalogu nadrzędnego.
cd nazwa	Przejście do katalogu nazwa.
cd katalog1/katalog2//katalog3	Przejście do katalogu z pominięciem kilku katalogów pośrednich.
mkdir nazwa	Utworzenie katalogu nazwa.
rmdir nazwa	Usunięcie pustego katalogu <i>nazwa</i> .
rm nazwa -r -f	Usunięcie katalogu <i>nazwa</i> wraz ze wszystkimi znajdującymi się w nim plikami i katalogami.
	Przełącznik – pozwala zapobiec pytaniu o potwierdzenie chęci usunięcia danych (zależnego od ustawień środowiska użytkownika).

## TWORZENIE I USUWANIE PLIKÓW

touch nazwa	Utworzenie pustego pliku o nazwie nazwa.
rm nazwa -f	Usunięcie pliku o nazwie nazwa.  Przełącznik -f pozwala zapobiec pytaniu o potwierdzenie chęci usunięcia danych (zależnego od ustawień środowiska użytkownika).
dd if=/dev/zero of= <i>nazwa</i> bs=1 count= <i>n</i>	Utworzenie pliku o nazwie <i>nazwa</i> zawierającego <i>n</i> bajtów o wartości 0.

## ARCHIWIZOWANIE PLIKÓW

tar opcje nazwa-archiwum [dodatkowe parametry]

Najczęściej stosowane opcje:

Utworzenie nowego archiwum.	
Wydobycie plików z istniejącego archiwum.	
Wyświetlenie listy plików znajdujących się w archiwum.	
Pobieranje i wysyłanie danych z lub do pliku.	

- Wyświetlanie nazw przetwarzanych w danym momencie plików i szczegółowych informacji o nich. Wykorzystanie programu gzip, przeprowadzającego kompresję danych. Kompresja gzip
- nie jest bardzo skuteczna, stanowi jednak pewnego rodzaju standard. Wykorzystanie programu bzip, przeprowadzającego kompresję danych. Kompresja bzip nie jest jeszcze obsługiwana przez niektóre narzędzia, jest jednak znacznie skuteczniejsza od kompresji gzip.

nazwa

userdel nazwa

roups nazwa

cat /etc/group

groupadd nazwa

Wydobywa wszystkie pliki z archiwum o nazwie /src/oident.tgz.
Wydobywa z archiwum o nazwie /src/oident.tar.bz2 wszystkie pliki o nazwach spełniających warunek wieloznaczny
Tworzy nowe archiwum o nazwie /backup/nowe.tar.bz2 (skompresowane za pomocą programu bzip2), zawierające wszystkie pliki i katalogi zapisane w katalogu /home.
Wyświetla na ekranie zawartość archiwum o nazwie /nowe/linux-2.4.26.tgz.

Wyświetla nazwę aktualnie używanego konta użytkownika.

Chwilowe przełączenie się na konto użytkownika o innych uprawnieniach

Chwilowe uzyskanie uprawnień administratora systemu.

## TWORZENIE, MODYFIKACJA I ZARZADZANIE KONTAMI UŻYTKOWNIKÓW

(opcja dostępna tylko dla administratora systemu).
Tworzy konto użytkownika o nazwie nazwa.
Najczęściej używane parametry:
Parametr Opis
-g <i>nazwa</i> Wybór grupy użytkowników, do której należeć będzie tworzone konto.
-т Utworzenie katalogu domowego dla zakładanego konta użytkownika.
-s <i>nazwa</i> Wybiera domyślną powłokę systemową dla tworzonego konta. Polecane jest korzystanie z powłoki / <i>bin/bash</i> .

#### istniejących w systemie. Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące wszystkich kont użytkowników at /etc/passwd istniejących w systemie.

Usuwa konto użytkownika o nazwie nazwa. Dodanie parametru -

spowoduje jednoczesne usunięcie katalogu domowego tego użytkownika. Wyświetla nazwy grup użytkowników, do których należy konto o nazwie

Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące wszystkich grup użytkowników

Zmiana własnego hasła. passwd passwd nazwa Zmiana hasła związanego z dowolnym kontem użytkownika (opcja dostępna tylko dla administratora systemu).

Tworzy grupę użytkowników, nazwaną nazwa.

#### Usuwa grupę użytkowników, nazwaną nazwa. roupdel nazwa

Format pliku /etc/passwd

Plik /etc/passwd zawiera kompletną listę kont użytkowników istniejących w systemie. ruszka:x:1000:100:Radoslaw Sokol:/home/gruszka:/bin/bash

## TWORZENIE, MODYFIKACJA I ZARZĄDZANIE KONTAMI UŻYTKOWNIKÓW c.d.

grush	x:	1000:	100:	Radoslaw Sokol:	/home/grush:	/bin/bash
Nazwa konta.	-	Liczbowy identyfikator konta użytkownika.	Liczbowy identyfikator podstawowej grupy użytkowników, do której należy to konto.	Opisowa nazwa konta użytkownika.	Nazwa katalogu domowego użytkownika.	Nazwa powłoki systemowej przypisanej użytkownikowi.

W polu zawierającym znak :x: kiedyś przechowywane było hasło chroniące dostępu do konta użytkownika. Ponieważ pozwalało to administratorowi podglądać bezpośrednio hasła wszystkich użytkowników, w nowszych wersjach systemu Linux hasła zapisane są — w formie zaszyfrowanej — w pliku /etc/shadow.

#### Format pliku /etc/group

Plik /etc/group zawiera kompletną listę grup kont użytkowników istniejących w systemie. DomainAdmins::54:root, grush

DomainAdmins:	:	54:	root,grush
Nazwa grupy użytkowników.	_	Liczbowy identyfikator grupy użytkowników.	Lista kont użytkowników należących do danej grupy.

Każde z kont użytkowników może należeć do dowolnej liczby grup użytkowników, jednak tylko jedna grupa jest wskazana w pliku /etc/passwd jako podstawowa.

## KONTROLOWANIE PRAW DOSTĘPU DO PLIKÓW I KATALOGÓW

# Format zapisu praw dostępu

_	r	W	x	r	W	x	r	W	X
		7			7			7	
Informacje dodatkowe.	Prawa dostępu dla właściciela pliku.		użytkowi	ostępu dla ników pos rawnień w	siadającej	Prawa dostępu dla pozostałych użytkowników systemu operacyjnego.			

## Znaczenie poszczególnych symboli praw dostępu

Kod	Kod literowy	Znaczenie
0		Brak dostępu do pliku.
1	—х	Prawo do uruchomienia pliku (lub wejścia do katalogu).
2	-w-	Prawo do zapisywania pliku.
3	-wx	Prawo do zapisywania pliku i uruchamiania go (lub wejścia do katalogu).
4	r—	Prawo do odczytywania zawartości pliku.
5	r-x	Prawo do odczytywania zawartości pliku i uruchamiania go (lub wejścia do katalogu).
6	rw-	Prawo do odczytywania i zmiany zawartości pliku.
7	rwx	Pełne prawa do pliku (odczyt, zapis, uruchamianie).

# Symbol informacji dodatkowych

u	Element jest katalogiem.
1	Element jest łączem symbolicznym do pliku lub katalogu.
S	Program zostanie uruchomiony w kontekście konta użytkownika wskazanego jako właściciel pliku, a nie konta użytkownika aktualnie zalogowanego w systemie.

## Zmiana właściciela pliku lub katalogu

chown konto nazwa	Nadanie kontu użytkownika o nazwie konto praw właściciela pliku nazwa.
chown :grupa nazwa	Nadanie grupie użytkowników o nazwie grupa części praw właściciela pliku o nazwie nazwa.
chown konto:grupa nazwa	Jednoczesne przekazanie praw własności pliku o nazwie nazwa użytkownikowi konto i grupie użytkowników o nazwie grupa.

Dołączając do polecenia parametr -R, spowodujesz zmodyfikowanie praw własności we wszystkich elementach (plikach i katalogach) znajdujących się w katalogach, których prawa dostępu są modyfikowane. Na przykład wydając polecenie chown konto:grupa katalog -R, spowodujesz przekazanie użytkownikowi konto i grupie grupa praw własności nie tylko do katalogu katalog, ale również do wszystkich znajdujących się w nim elementów.

W nazwach plików i katalogów podawanych jako argument polecenia chown możesz stosować symbole wieloznaczne, poszerzając zakres działania polecenia. W jednym wierszu polecenia możesz też podać jedna po drugiej kilka nazw plików i katalogów: chown konto:grupa plikl plik2 katalog1 katalog2.

## Zmiana praw dostępu do pliku lub katalogu

jednego) o następującej postaci:

chmod prawa nazwa	Ustalenie kodu praw dostępu do pliku o nazwie nazwa na prawa. Kod pro musi być podany jako trzy cyfry z zakresu od 0 do 7, zgodnie z tabelami Format zapisu praw dostępu oraz Znaczenie poszczególnych symboli praw dostępu.
chmod zmiana nazwa	Zmiana kodu praw dostępu do pliku o nazwie <i>nazwa</i> . Łańcuch znaków zmiana składa się z oddzielonych przecinkami elementów (co najmniej

kto jak prawa kto

- u Właściciel pliku.
- g Grupa użytkowników posiadających część praw właściciela pliku.
- Pozostali użytkownicy.
- a Wszyscy użytkownicy systemu (jednoczesna zmiana wszystkich trzech grup praw dostępu do pliku: właściciela, grupy i pozostałych użytkowników).

#### ja

- + Nadanie dodatkowych praw.
- Odebranie wybranych praw.
- Narzucenie praw bez zachowania dotychczas obowiązujących.

#### prawa

 Symbole uprawnień zgodnie z tabelą Znaczenie poszczególnych symboli praw dostępu.

W

x

Brak uprawnień (ma sens tylko przy nadawaniu praw za pomocą symbolu i odpowiada wtedy łańcuchowi znaków – rwx, powodującemu odebranie wszystkich praw do pliku).

#### Przykład:

#### chmod u+x,g-w,o= plik

Plikowi o nazwie plik zostaną nadane następujące prawa dostępu:

— właściciel będzie w stanie uruchomić plik (prawa r i w nie ulegną zmianie),

— grupa użytkowników posiadających część uprawnień do pliku nie będzie
mogla wprowadzać zmian do plików (prawa r i x nie ulegną zmianie),

mogla wprowadzać zmian do plików (prawa r ix nie ulegną zmianie),
– pozostali użytkownicy nie będą dysponowali żadnymi prawami do tego
pliku.

Dołączając do polecenia parametr –R, spowodujesz zmodyfikowanie praw własności we wszystkich elementach (plikach i katalogach) znajdujących się w katalogach, których prawa dostępu są modyfikowane. Na przykład wydając polecenie chmod 750 katalog –R, spowodujesz zmianę uprawnień przypisanych nie tylko katalogowi *katalog*, ale również wszystkim znajdującym się w nim elementom.

W nazwach plików i katalogów podawanych jako argument polecenia chmod możesz stosować symbole wieloznaczne, poszerzając zakres działania polecenia. W jednym wierszu polecenia możesz też podać jedna po drugiej kilka nazw plików i katalogów: chmod 400 plikl plik2 katalog1 katalog2.

## WYŚWIETLANIE ZAWARTOŚCI KATALOGU

1s

Opcjonalnie możesz dołączyć nazwę katalogu, którego zawartość ma zostać wyświetlona.

Najczęściej stosowane parametry:

Parametr	Upis					
-R	Rekursywne wyświetlanie zawartości wszystkich napotykanych katalogów.					
-a		ukrytych plików i talogi wyróżnion	7	ooczątku icl	n nazwy.	
-1	Włączenie trybu	ı wyświetlania lis	ty szczegółów d	lotyczących	plików i katalog	gów:
W All	drwxr-xr-x	2	root root	4096	Sep 25 2003	jhttp/
	Prawa dostępu do pliku lub katalogu.	Liczba łączy symbolicznych, odnoszących się do tego elementu.	Nazwa konta właściciela pliku lub katalogu oraz grupy użytkowników posiadającej część praw właściciela pliku.	Rozmiar pliku.	Data ostatniej modyfikacji pliku.	Nazwa pliku lub katalogu.
Pezuldady						

#### Przykłady:

1s	Wyświetlenie zawartości bieżącego katalogu.
1s / -1	Wyświetlenie szczegółów dotyczących elementów znajdujących się w głównym katalogu.
1s1a	Wyświetlenie szczegółów dotyczących elementów znajdujących się w katalogu

nadrzędnym, z włączeniem do listy ukrytych plików i katalogów.

## ŁACZA SYMBOLICZNE

Łącza symboliczne pozwalają stworzyć wiele odrębnych nazw plików i katalogów (znajdujących się w wielu różnych miejscach systemu plików), wskazujących na ten sam, jeden element. Pozwala to uprościć odwoływanie się do plików lub katalogów znajdujących się głęboko w strukturze systemu plików lub utworzyć bibliotekę często wykorzystywanych plików.

ln –s istniejący-plik nazwa-łącza	Tworzy łącze symboliczne do pliku lub katalogu o nazwie istniejący-plik, nazwane nazwa-łącza.
rm –f nazwa-łącza	Usuwa łącze symboliczne o nazwie nazwa-łącza, nie usuwając obiektu, na który wskazuje łącze.

## LINUX

## PRZETWARZANIE POTOKOWE strumień wejściowy PROGRAM strumień błedów FILTR strumień wyjściowy Przekazanie wyniku działania polecenia (ze strumienia wyjściowego). Przekazanie poleceniu danych do przetwarzania (do strumienia wejściowego). Przefiltrowanie danych tworzonych w wyniku działania polecenia przed przekazaniem ich do urządzenia lub pliku odbierającego je (w ramach strumienia wyjściowego). Przekazanie komunikatów o błędach (ze strumienia błędów). Dołączenie danych tworzonych w wyniku działania polecenia (ze strumienia wyjściowego) do istniejącego pliku bez jego wcześniejszego usuwania (jeśli plik nie istnieje, zostanie utworzony). Przykłady |s-1>-/katalogZapisanie rozbudowanej listy plików w pliku o nazwie katalog, tworzonym w katalogu domowym aktualnie zalogowanego użytkownika cat dlugiplik.txt | grep xyz Przefiltrowanie wyniku działania cat dlugiplik.txt (wyświetlającego na ekranie zawartość pliku o nazwie dlugiplik.txt) za pomocą programu grep, wyszukującego w swoim strumieniu wejściowym wiersze zawierające podany ciąg znaków. Na ekranie wyświetlone zostaną tylko wiersze pliku dlugiplik.txt, zawierające znaki xyz.

OGRANICZANIE ZBIORU DANYCH			
more	Spowalnia przepływ informacji, zatrzymując wyprowadzanie danych po każdym pełnym ekranie. Umożliwia pomijanie fragmentów danych za pomocą poleceń podawanych z klawiatury (szczegóły: man more).  Przykład: cat /home/jakub/dlugiplik.txt   more.		
less	Spowalnia przepływ informacji, zatrzymując wyprowadzanie danych po każdym pełnym ekranie. Umożliwia przewijanie danych za pomocą klawiszy sterowania kursorem oraz <i>PageUp</i> i <i>PageDown</i> . Naciśnięcie klawisza Q przerywa wyświetlanie strumienia danych.  Przyklad: cat /home/jakub/dlugiplik.txt   less.		
head -n pl	k Ogranicza liczbę wyprowadzanych informacji do n pierwszych wierszy pliku o nazwie plik. Przykłady: head -5 /etc/passwd cat /home/luzak/1.txt   head -20.		
tail -n pl	k Ogranicza liczbę wyprowadzanych informacji do n ostatnich wierszy pliku o nazwie		

## DIAGNOSTYKA DZIAłANIA SYSTEMU OPERACYJNEGO

cat /home/luzak/1.txt | tail -20.

## Polecenie top

Poszczególne wiersze planszy programu top zawierają następujące informacje:

Przykłady: tail -5 /etc/passwd

Wiersz pierwszy:

14:09:53 up 57 min, 3 users, load average: 0.05, 0.20, 0.22 informuje o aktualnym czasie (14:09:53), czasie nieprzerwanej pracy systemu operacyjnego (up 57 min), liczbie zalogowanych na komputerze użytkowników (3 users) oraz średnim obciążeniu obliczeniowym komputera, mierzonym w trzech różnych przedziałach czasu (load average).

Wiersz drugi:

60 processes: 58 sleeping, 2 running, 0 zombie, 0 stopped

informuje o sumarycznej liczbie procesów działających w systemie (60 processes), a w tym o: liczbie procesów czekających na jakieś zdarzenie (58 sleeping), liczbie procesów aktualnie wykonywanych (2 running), liczbie procesów, które zakończyły działanie, jednak nie mogą być jeszcze usunięte (0 zombie) oraz liczbie procesów, których działanie zostało świadomie wstrzymane przez użytkownika lub administratora (0 stopped).

Wiersz trzeci i czwarty:

CPU states: user 2,1% nice 0,0% system 7,0% irg 0.0% softirg 0.0% iowait 0.0% idle 90.8%

informują o obciążeniu obliczeniowym procesora, generowanym przez procesy użytkownika (user 2,1%), procesy o obniżonym priorytecie (nice 0,0%), jądro systemu operacyjnego (system 7,0%), przerwania sprzętowe (irq 0,0%), przerwania programowe (softirq 0,0%), operacje wejścia-wyjścia (10wa1t 0,0%); pole 1dle informuje natomiast o mocy obliczeniowej, dostępnej w danym momencie do wykorzystania.

Wiersz piąty i szósty:

Mem: 126000k av, 121040k used, 4960k free, 0k shrd, 9772k buff 72088k active, 37486k inactive

informują o dostępnej dla procesów fizycznej pamięci operacyjnej (RAM) komputera (126000k av), wykorzystanej pojemności pamięci (121040k used), wolnej pojemności pamięci (4960k free), pojemności bloków pamięci współdzielonych przez wiele procesów (0k shrd), pojemności buforów podsystemu wejścia-wyjścia (9772k buff) oraz obszarze pamięci aktywnie wykorzystywanym (72088k active) i potencjalnie przeznaczonym do przeniesienia do pliku wymiany (37486k inactive).

Wiersz siódmy:

Swap: 305224k av, 8184k used, 297040k free

informuje o rozmiarze przestrzeni partycji pliku wymiany (305224k av), stopniu wykorzystania tej przestrzeni (8184k used) oraz pozostałym wolnym miejscu (297040k free).

Wszystkie wartości dotyczące zajętości pamieci i powierzchni partycji pliku wymiany programie top zakończone są małą literą k — jest to błąd. Wartości te podane są binarnych kilobajtach (kibibajtach). Poprawnym oznaczeniem byłaby wielka litera K lub — zgodnie z normą SI — oznaczenie Ki.

Poszczególne kolumny tabeli wyświetlanej w dolnej części ekranu mają następujące znaczenie:

PID numeryczny identyfikator procesu, User nazwa konta użytkownika, z którego prawami wykonywany jest kod procesu, wewnętrzny systemowy priorytet kodu procesu,

Ni nadany przez użytkownika priorytet kolejności wykonania kodu procesu, Size obszar pamięci wirtualnej zarezerwowany na potrzeby procesu,

RSS rzeczywisty obszar fizycznej (realnej) pamięci operacyjnej komputera przydzielonej aktualnie danemu procesowi,

rozmiar obszaru pamięci operacyjnej, współdzielonego z innymi procesami, stan procesu, Stat -%CPU względny stopień wykorzystania mocy obliczeniowej procesora komputera przez

dany proces,

względny stopień wykorzystania pamięci operacyjnej komputera przez dany proces, czas nieprzerwanej pracy procesora komputera, dotychczas wykorzystany przez

Sortowanie listy procesów wedle zajętości pamięci operacyjnej. Shift+P Sortowanie listy procesów wedle obciążenia procesora. K Wysłanie sygnału procesowi

numer procesora komputera, który wykonuje kod procesu,

Command — tekst polecenia użytego do uruchomienia procesu.

#### Kombinacje klawiszy:

Share —

%Mem —

Time -

Shift + M

o podanym identyfikatorze (PID): Sygnał Znaczenie Ponowne odczytanie pliku konfiguracyjnego programu (obsługiwane przez niektóre programy). Informuje proces, że za chwilę zostanie on zakończony, po czym natychmiast wyłącza ten proces. Tej metody powinno używać się w ostateczności, gdy oporny proces nie reaguje na sygnał 15.

Informuje proces, że powinien on elegancko zakończyć swoją pracę. Ponieważ sygnał ten może zostać zignorowany przez kod programu, nie zawsze skutecznie realizuje swoją funkcję; jednak — jako że jego użycie nie przerywa w brutalny sposób działania - istnieje niewielkie ryzyko, by ponowne uruchomienie zatrzymanego w ten sposób programu było niemożliwe. Zakończenie pracy programu top.

Wyłączanie procesów może zakłócić działanie systemu operacyjnego; jeśli wyłączysz jeden z procesów niezbędnych do funkcjonowania sytemu, możesz zostać zmuszony do ponownego ego uruchomienia.

Użytkownicy mogą przerywać działanie jedynie tych procesów, których pracę sami zainicjowali. edynie administrator systemu (root) może przerywać pracę dowolnych procesów.

#### Polecenie ps

Najczęściej stosowane parametry:

Opis

r	Ogranicza listę do procesów aktywnych w danym momencie (których kod jest w trakcie wykonywania przez procesor).
X	Wyświetla procesy uruchomione na wszystkich terminalach systemu.
U nazwa	Ogranicza listę do procesów należących do użytkownika o nazwie <i>nazwa</i> .
u	Wyświetla więcej informacji na temat wykorzystania pamięci operacyjnej i wirtualnej przez analizowane procesy.
m	Wyświetla wszystkie wątki analizowanych procesów.
W	Umożliwia programowi ps wyświetlanie szerszej tabeli (o długości wierszy przekraczającej 80 znaków). Używając parametru ww, możesz jeszcze bardziej zwiększyć dopuszczalną długość wierszy.
Przykłady:	
ps u	Wyświetlenie szczegółowych informacji na temat uruchomionych w czasie danej sesji procesów. $\  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \ $
ps ux	Wyświetlenie szczegółowych informacji na temat wszystkich procesów działających w systemie.
ps uU luzak	Wyświetlenie wszystkich procesów uruchomionych przez użytkownika luzak.

## DIAGNOSTYKA DZIAŁANIA POŁĄCZEŃ SIECIOWYCH

Opis		
Wyświe	etla informacje na temat aktywnych połączeń sieciowych.	
[root@v	arrow root]# ifconfig	
etho	Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:F9:E8:3B	
	inet addr:10.0.0.12 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0	
	UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MIU:1500 Metric:1	
	RX packets:167 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0	
	TX packets:100 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0	
	collisions:0 txqueuelen:1000	
	RX bytes:26091 (25.4 Kb) TX bytes:7872 (7.6 Kb)	
	Interrupt:11 Base address:0x10c0	
10	Link encap:Local Loopback	
	inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0	
	UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1	
	RX packets:4743 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0	
	TX packets:4743 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0	
	collisions:0 txqueuelen:0	
	RX bytes:3898538 (3.7 Mb) TX bytes:3898538 (3.7 Mb)	

Ciqg dalszy na stronie 4

Polecenie

fconfig

# LINUX

# DIAGNOSTYKA DZIAŁANIA POŁĄCZEŃ SIECIOWYCH c.d.

Pozycja 10 odpowiada wirtualnemu urządzeniu sieciowemu, które udaje kartę sieciową podłączoną do sieci, w której nie znajdują się żadne komputery poza Twoim (któremu w tej sieci odpowiada adres IP 127.0.0.1). Jest to tak zwany interfejs zwrotny.

ping adres

Wysyła do komputera o adresie (lub nazwie) adres testowy pakiet danych ICMP i oczekuje odpowiedzi. Polecenie przydatne w czasie testowania sieci lokalnych lub działania połączenia internetowego.

Najczęściej stosowane parametry:

Parametr	Opis
-c n	Ogranicza liczbę pakietów do n (standardowo test połączenia przebiega bez końca, aż do momentu użycia kombinacji klawiszy Ctrl+C).
-i czas	Modyfikuje czas (w sekundach) upływający między kolejnymi próbami nadania pakietu testowego.
-n	Wyłącza możliwość zamiany adresów IP na odpowiadające im nazwy komputerów (przydatne w razie kłopotów z działaniem usługi DNS).
-q	Wyłącza wyświetlanie informacji o odebranych prawidłowo pakietach; w czasie kończenia pracy programu wyświetlana jest jedynie statystyka przeprowadzonego testu połączenia.
-s rozmiar	Określa rozmiar testowych pakietów danych.
-W czas	Określa czas (w sekundach), jaki program czeka na uzyskanie odpowiedzi (echa) na wysłany pakiet testowy.
Przykład:	

root@shoebox:/src> ping 10.0.0.1 -c 5 PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.0.0.1: icmp seq=1 ttl=64 time=0.341 ms 64 bytes from 10.0.0.1: icmp seq=2 ttl=64 time=0.279 ms 64 bytes from 10.0.0.1: icmp seq=3 tt1=64 time=0.244 ms 64 bytes from 10.0.0.1: icmp seq=4 ttl=64 time=0.281 ms 64 bytes from 10.0.0.1: icmp seq=5 ttl=64 time=0.255 ms --- 10.0.0.1 ping statistics ---5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4033ms rtt min/avg/max/mdev = 0.244/0.280/0.341/0.033 ms

traceroute nazwa Wyświetla trasę, jaką przebywają pakiety danych przesyłane do komputera o adresie (lub nazwie) nazwa.

Najczęściej stosowane parametry:

Parametr	Opis
-I	Przeprowadza test za pomocą pakietów ICMP (domyślnie: UDP).
-n	Wyłącza możliwość zamiany adresów IP na odpowiadające im nazwy komputerów (przydatne w razie kłopotów z działaniem usługi DNS).
-w czas	Określa czas (w sekundach), jaki program czeka na uzyskanie odpowiedzi (echa) na wysłany pakiet testowy.

# Przykład:

root@shoebox:/src> traceroute 157.158.36.242 traceroute to 157.158.36.242 (157.158.36.242), 30 hops max, 38 byte packets

1 gliw-gate.necik.pl (213.76.162.1) 10.552 ms 1.928 ms 2.173 ms 2 Motorola.Magsoft.com.pl (213.76.162.254) 135.799 ms \* 71.401 ms 3 213.25.193.237 (213.25.193.237) 151.434 ms 264.818 ms 95.245 ms 4 z.kat ar2.do.kat r2.tpnet.pl (195.205.0.153) 184.909 ms 246.591 ms 231.478 ms 5 z.kat-r2.do.kat-r1.tpnet.pl (194.204.175.187) 114.260 ms

193.740 ms 197.480 ms 6 \* do.kat ar4.z.kat r1.tpnet.pl (213.25.5.213) 183.355 ms 143.400 ms

7 do-sask.katowice.tpnet.pl (194.204.145.130) 189.123 ms 117.858 ms 121.295 ms

Wyświetla listę wszystkich aktywnych w danym momencie połączeń TCP oraz

8 pc242.elektr.polsl.gliwice.pl (157.158.36.242) 215.145 ms 180.132 ms 130.100 ms

Najczęściej stosowane parametry:

nasłuchujących gniazd TCP i UDP.

Parametr	Opis
-r	Wyświetla tablicę zasad przekazywania pakietów między interfejsami sieciowymi.
-n	Wyłącza możliwość zamiany adresów IP na odpowiadające im nazwy komputerów (przydatne w razie kłopotów z działaniem usługi DNS).
-c	Włącza tryb ciągłego aktualizowania wyświetlanych informacji.
-1	Włącza tryb wyświetlania nasłuchujących gniazd TCP i UDP.

# Przykład:

root@shoebox:/src> netstat -rn Kernel IP routing table Flags MSS Window irtt Iface Destination Gateway Genmask 255.255.255.224 U 0 eth1 213.76.162.0 0.0.0.0 0 0 0 eth0 0 0 10.0.0.0 255.0.0.0 0.0.0.0 0 10 0 0 127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 0 eth1 213.76.162.1 0.0.0.0 0 0 0.0.0.0

# KONFIGURACJA ZAPORY SIECIOWEJ IPTABLES

# Wyświetlanie aktualnej konfiguracji zapory sieciowej

iptables -L

Dodatkowy parametr -n spowoduje wyłączenie konwersji adresów IP na odpowiadające im nazwy komputerów oraz numerów portów na odpowiadające im nazwy usług sieciowych.

# Interpretacja wierszy tabeli iptables

0.0.0.0/0 udp spt:53 0.0.0.0/0ACCEPT udp Cel Informacje dodatkowe Cel pakietu Protokół Źródło Opcje

# Cel pakietów

# ACCEPT

Pakiet jest akceptowany. Jeśli jego zadaniem było utworzenie nowego połączenia, zapora sieciowa zapamiętuje fakt nawiązania połączenia.

# REJECT

Pakiet jest odrzucany. Jeśli jego zadaniem było utworzenie nowego połączenia, nie dojdzie ono do skutku.

Pakiet jest odrzucany bez powiadamiania o tym strony nadającej go. Jeśli jego zadaniem było utworzenie nowego połączenia, nie dojdzie ono do skutku.

# Zadania pakietu

Opisuje pakiet danych, którego zadaniem jest nawiązanie nowego połączenia. Napotykając taki pakiet i akceptując go, zapora sieciowa automatycznie zapamiętuje również fakt nawiązania połączenia.

# **ESTABLISHED**

Opisuje pakiet danych, który należy do istniejącego połączenia.

# RELATED

Opisuje pakiet danych, którego zadaniem jest nawiązanie nowego połączenia, logicznie jednak wynikającego z jednego z już istniejących połączeń.

# INVALID

Opisuje pakiet danych, którego przynależności do połączenia nie sposób określić.

# Dodanie reguły zapory sieciowej

iptables parametry

Parametry:

-A nazwa-łańcucha

Dołącza formułę zapory sieciowej na końcu fragmentu tabeli odpowiadającego łańcuchowi o nazwie nazwa-łańcucha.

-m state -state zadanie Analizowane są tylko pakiety danych o zadaniu określonym w parametrze zadanie. Możliwe

zadania to: NEW (nowe połączenie), ESTABLISHED (już nawiązane połączenie), RELATED (nowe połączenie zależne od istniejącego), INVALID (nieznane). Jeśli używasz parametru NEW, dołącz zaraz za nim dodatkowy parametr -m tcp (aby śledzenie połączeń dotyczyło protokołu TCP).

-p protokół

Wybiera protokół IP śledzony przez formułę. Najczęściej spotkasz się z protokołami TCP (tcp), UDP (udp) i ICMP (icmp).

-s adres

Analizowane są tylko pakiety pochodzące od komputera o adresie IP adres. Aby zablokować szerszą grupę komputerów, rozszerz adres o maskę sieci, oddzieloną od adresu ukośnikiem (na przykład 194.204.152.0/255.255.255.0 lub 194.204.152.0/24).

-sport port

Analizowane są tylko pakiety pochodzące z portu port. Aby zablokować szerszy zakres portów, podaj zakres w postaci dwóch liczb rozdzielonych dwukropkiem (na przykład: 25:80).

-d adres

Analizowane są tylko pakiety zaadresowane do komputera o adresie IP adres. Aby zablokować szerszą grupę komputerów, rozszerz adres o maskę sieci oddzieloną ukośnikiem (na przykład 194.204.152.0/255.255.255.0 lub 194.204.152.0/24).

-dport port

Analizowane są tylko pakiety zaadresowane do portu port. Aby zablokować szerszy zakres portów, podaj zakres w postaci dwóch liczb rozdzielonych dwukropkiem (na przykład: 25:80).

-j cel

Kieruje pakiet do innego łańcucha przetwarzania pakietów lub od razu odrzuca go (REJECT) lub akceptuje (ACCEPT).

# Dzielenie stałego dostępu do Internetu w sieci lokalnej

iptables -t nat -A POSTROUTING -o karta-zewnętrzna -s IP-wewnętrzne/maska-wewnętrzna -j SNAT -- to IP-zewnętrzne

gdzie:

identyfikator karty sieciowej realizującej połączenie z Internetem karta-zewnętrzna — — na przykład eth0, adres IP sieci wewnętrznej (lokalnej) — na przykład 10.0.0.0, IP-wewnętrzne maska sieci wewnętrznej (lokalnej) — na przykład 255.0.0.0, maska-wewnętrzna adres IP przydzielony karcie sieciowej realizującej połączenie IP-zewnętrzne —

Zamiast karty sieciowej połączenie z Internetem może realizować również inne urządzenie. W sposób podobny do opisanego możesz rozdzielić dostęp do Internetu uzyskany poprzez modem, SDI, Neostradę czy DSL. Niestety, może wymagać to trochę innego podejścia do problemu. W razie potrzeby poszukaj odpowiednich informacji w samym Internecie — bez problemu powinieneś znaleźć podręczniki opisujące krok po kroku konfigurację serwera rozdzielającego dostęp do sieci.

z Internetem.

# Helion

netstat

# Wydawnictwo Helion

ul. Chopina 6, 44-100 Gliwice tel. (32) 231-22-19, (32) 230-98-63

e-mail: helion@helion.pl

WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)

Zamów najnowszy katalog: http://helion.pl/katalog Zamów informacje o nowościach: http://helion.pl/nowosci Zamów cennik: http://helion.pl/cennik

Aby ocenić tę tablicę, zajrzyj pod adres: http://helion.pl/user/opinie?tilinu

