## Control de Congestión en TCP

Teoría de la Comunicaciones

17 de Octubre de 2017

## Request for comments

The RFC series contains **technical** and **organizational** documents about the Internet, including the **specifications** and policy documents produced by four streams: the Internet Engineering Task Force (IETF), the Internet Research Task Force (IRTF), the Internet Architecture Board (IAB), and Independent Submissions.

## RFC 5681: TCP Congestion Control

#### **Abstract**

This document defines TCP's four intertwined congestion control algorithms: slow start, congestion avoidance, fast retransmit, and fast recovery. In addition, the document specifies how TCP should begin transmission after a relatively long idle period, as well as discussing various acknowledgment generation methods. This document obsoletes RFC 2581.

## **Definiciones**

- ★ **Segment:** "Paquete" TCP/IP
- ★ Sender Maximum Segment Size (SMSS): Máximo payload puede tener cada segmento
- ★ Receiver Maximum Segment Size (RMSS): Máximo que va a recibir el receptor
- ★ Full-Sized Segment: Un segmento con la cantidad máxima (SMSS) de bytes

## **Definiciones**

- ★ Reciever Window (RWND): Última Advertised Window recibida.
- ★ Congestion Window (CWND): Estimación de la congestión.
- ★ Initial Window (IW): Valor de CWND después del handshake.
- ★ Loss Window (LW): Valor de CWND después de un timeout.
- ★ Restart Window (RW): Valor de CWND después de un período idle.

## **Definiciones**

- ★ Flight Size: (LastByteSent LastByteACKed)
- ★ Slow Start Threshold (SSTHRESH): Umbral que define si se usa SS o CA.
- ★ Duplicate Acknowledgement: Un ACK es duplicado, si:
  - El receptor del ACK tiene datos en vuelo.
  - El ACK no tiene datos.
  - No Hay SYN ni FIN.
  - El número de ACK es igual al máximo recibido.
  - 1 La advertised window es igual a la última recibida.

## La ventana de congestión

## CWND =

"Es una estimación de la cantidad de información que puedo meter en la red sin que se vea afectada su performance."


MaxWindow = Min(RWND, CWND)

★ "Define quién lidera la ventana."

**EffectiveWindow** = MaxWindow - (LastByteSent - LastByteAcked)

"Cuántos bytes puedo despachar."

## Marco teórico



```
A activity \Rightarrow + A results
+ A results \Rightarrow + A activity
B activity \Rightarrow + B results
+ B results \Rightarrow + B activity

Total activity = B activity + A activity
Recursos Disponibles -= Total activity
```

## Comportamiento de una fuente ...

... con retroalimentación binaria (+, -)

#### Incremento:

Mientras no haya signos de congestión (+), aumentar la ventana.

#### Decremento:

Ante un indicio de congestión (–), decrementar la ventana.


$$\mathit{cwnd}_{t+1} = \left\{ egin{array}{ll} a_i + b_i * \mathit{cwnd}_t & \mathsf{si} + \\ a_d + b_d * \mathit{cwnd}_t & \mathsf{si} - \end{array} 
ight.$$

## Comportamientos

$$\mathit{cwnd}_{t+1} = \left\{ egin{array}{ll} \mathit{a}_i + \mathit{b}_i * \mathit{cwnd}_t & \mathsf{si} + \\ \mathit{a}_d + \mathit{b}_d * \mathit{cwnd}_t & \mathsf{si} - \end{array} 
ight.$$

- $a_i = 0$ ;  $a_d = 0$ ;  $b_i > 1$ ;  $0 < b_d < 1$ Multiplicative Increase, Multiplicative Decrease (MIMD)
- $a_i > 0$ ;  $a_d < 0$ ;  $b_i = 1$ ;  $b_d = 1$ Additive Increase, Additive Decrease (AIAD)
- ★  $a_i > 0$ ;  $a_d = 0$ ;  $b_i = 1$ ;  $0 < b_d < 1$ Additive Increase, Multiplicative Decrease (AIMD)
  - a<sub>i</sub> = 0; a<sub>d</sub> < 0; b<sub>i</sub> > 1; b<sub>d</sub> = 1
     Multiplicative Increase, Additive Decrease (MIAD)

## Comportamientos




**Fairness line:** Los recursos consumidos por el cliente 0 deberían ser iguales a los consumidos por el cliente 1

**Efficiency line:** La suma total de los recursos consumidos por los clientes no debe superar un cierto limite.


## Algoritmos de Control de Congestión

- Slow Start: Comenzar enviando pocos datos
- Congestion Avoidance: Aumentar un SMSS por RTT
- Fast Retransmit / Fast Recovery: No esperar al time out, para recuperarse de un error.

## Algoritmos: Slow Start + Congestion Avoidance



## Algoritmos: Slow Start



#### Inicialmente:

- $\star$  CWND = IW = 2 \* SMSS
- ★ SSTHRESH = alta(max advertised window)

**si** *CWND* < *SSTHRESH*:

Hacer CWND+=min(N,SMSS) por cada ACK


N es la cantidad de bytes reconocidos por el ACK

"Se usa la llegada de ACKs como retroalimentación positiva"

## **Ejercicio**

Considere el efecto de usar Slow Start en una conexión TCP recién establecida (IW = 2 \* SMSS, SSTHRESH = 64KB, SMSS = 2KB), que tiene un RTT de 10 mseg y sin congestión ni errores presentes en la red. Si la RWND es de 24 KB, ¿Cuánto tiempo transcurre antes de que pueda ser enviada la primera ventana de recepción llena?

## Algoritmos: Congestion Avoidance




## Algoritmos: Time out

Ante un time-out se cambian los valores a:

- $\star$  CWND = LW(1SMSS)
- ★ SSTHRESH = max(FlightSize/2, 2 \* SMSS)
- ⇒ Se comienza de nuevo con Slow Start
- "Se usa el time-out como retroalimentación negativa"

## Algoritmos: Fast Recovery / Fast Retransmit



Al 3er ACK duplicado, el sender debería retransmitir el segmento perdido.

- ★ SSTHRESH = max(FlightSize/2, 2 \* SMSS)
- ★ CWND = SSTHRESH + 3 \* SMSS

mientras no se reconozcan nuevo datos: Hacer CWND += SMSS por cada ACK Duplicado


Termina cuando llega el primer ACK que reconoce nuevos datos.

- ★ CWND = SSTHRESH
- ⇒ Se continúa con Congestion Avoidance


"Se usa el 3er ACK duplicado como retroalimentación negativa"

## Algoritmos: Fast Recovery / Fast Retransmit

## Sin FR/FR



## Con FR. FastRecovery?



## Consideraciones adicionales

## Reiniciando conexiones idle.

"Si una conexión no envía datos no tiene retroalimentaciones."

Si no hay actividad por mas de un RTO

★ CWND = RW = min(IW,cwnd)

## Generando reconocimientos.

"Se puede esperar antes de enviar un ACK:"

★ A lo sumo 500ms o 2\*SMSS bytes sin reconocer

## **Ejercicio**

En una conexión recién establecida con RTT=200ms, el host receptor siempre anuncia una *AdvertisedWindow* de 16KB. La red está cargada al punto que si una ráfaga fuera de 16KB o mas, se perderían todos los segmentos de la misma.


- a. ¿Cuánto vale la CWND luego de enviar un archivo de 40KB?
- b. 3 segundos después del envió del archivo, se envía otro archivo de 30KB ¿Cuánto tiempo tarda?

#### TCP CUBIC


## CUBIC: Linux kernels 2.6.19

Llegada de ACK:  $W_{cubic} = C(t - K)^3 + W_{max}$ Perdida de paquete:  $W_{max} = \beta W_{max}$ 

siendo  $K = \sqrt[3]{W_{max}\beta C}$  con  $\beta = 0.8$  y C = 0.4 y t el tiempo desde la ultima pérdida de paquete



# Simulación: 2 Flujos CUBIC y 2 Flujos TCP compitiendo en una red con un cuello de botella de 500Mbps y un RTT de 100ms



## Ejercicio Parcial 1c16

Conexión TCP recién establecida de 50*ms* mediada por un router que también conecta otras redes y descarta ráfagas >= a 20KB. El emisor tiene que transmitir por horas y el receptor siempre anuncia una ventana de 28KB.

- a. ¿Cuánto tiempo tarda la conexión en alcanzar el momento a partir del cual SSTHRESH no cambia más y cuál es su valor?
- b. Si host receptor anunciara una ventana de 18KB, ¿tardaría más o menos tiempo la transferencia?