



## 目次

---

- 改訂情報
- はじめに
  - 対象読者
  - 本書の構成

---

索  
引

---

- システム
  - ワークスペースモジュール
  - ワークスベース設定
  - ワークスペース共有モジュール
- コアモジュール
  - 共通設定
  - ポートレットモジュール
- 共有住所録モジュール
  - 共有住所録設定
  - ファイルライブラリモジュール
  - ファイルライブラリ設定
  - ファイルライブラリキャッシュ設定
  - インフォメーションモジュール
  - インフォメーション設定
  - 伝言メモモジュール
  - 伝言メモ設定
  - ToDoモジュール
  - ToDo設定
  - スケジュールモジュール
  - スケジュール設定
  - スケジュールキャッシュ設定

## システム設定

### 項目

- [概要](#)
- [リファレンス](#)
  - [取得制限設定](#)
  - [アクセス権利用設定](#)
  - [タイムゾーンオフセット表示設定](#)
  - [検索条件に指定できるユーザの上限数](#)
  - [アーカイブ時エンコード](#)
  - [時刻の分の選択値](#)
  - [SQL用設定](#)
    - [IN句の上限数\(SQL\)](#)
  - [ストレージ用設定](#)
    - [同一ディレクトリ内のディレクトリ上限数\(ストレージ\)](#)
  - [組織名表示用設定](#)
    - [表示する組織名の組織名/組織略称切り替え設定\(組織名表示\)](#)
    - [セパレータ\(組織名表示\)](#)
    - [階層数\(組織名表示\)](#)
    - [取得開始階層\(組織名表示\)](#)
    - [会社名表示設定\(組織名表示\)](#)
  - [ユーザキーワード検索時の検索対象用設定\(使用しません\)](#)
    - [ユーザ検索名での検索切り替え設定\(キーワード検索\)\(使用しません\)](#)
    - [ユーザ名での検索切り替え設定\(キーワード検索\)\(使用しません\)](#)
    - [ユーザコードでの検索切り替え設定\(キーワード検索\)\(使用しません\)](#)
  - [通知オブザーバ用設定](#)
    - [メール通知オブザーバクラス設定\(通知オブザーバ\)](#)
    - [IMBox通知オブザーバクラス設定\(通知オブザーバ\)](#)
  - [メール通知用設定](#)
    - [送信先分割上限数\(メール通知\)](#)
    - [テナントメールアドレス利用設定](#)
    - [非同期通知\(メッセージ指定\)用設定\(メール通知\)](#)
      - [パラメータキー\(メール通知/非同期通知\(メッセージ指定\)\)](#)
      - [メール送信処理クラス\(メール通知/非同期通知\(メッセージ指定\)\)](#)
    - [非同期通知\(テンプレート指定\)用設定\(メール通知\)](#)
      - [パラメータキー\(メール通知/非同期通知\(テンプレート指定\)\)](#)
      - [メール送信処理クラス\(メール通知/非同期通知\(テンプレート指定\)\)](#)
  - [IMBox通知用設定](#)
    - [非同期通知\(メッセージ指定\)用設定\(IMBox通知\)](#)
      - [パラメータキー\(IMBox通知/非同期通知\(メッセージ指定\)\)](#)
      - [IMBox送信処理クラス\(IMBox通知/非同期通知\(メッセージ指定\)\)](#)
    - [非同期通知\(テンプレート指定\)用設定\(IMBox通知\)](#)
      - [パラメータキー\(IMBox通知/非同期通知\(テンプレート指定\)\)](#)
      - [IMBox送信処理クラス\(IMBox通知/非同期通知\(テンプレート指定\)\)](#)
  - [PDF出力用設定](#)
    - [PDF出力のリンク表示有無設定](#)
    - [PDF出力のベースURL設定](#)
    - [PDF出力のオプション設定](#)
    - [ブラウザPDF出力使用設定](#)
  - [ファイルアップロード時のタイムアウト時間設定](#)
  - [URLリンク設定](#)
  - [個人設定情報のキャッシュキー設定](#)
  - [サブロールの使用設定](#)

### 概要

intra-mart Accel Collaboration 全体の共通情報を設定します。

## 改訂情報

## 変更年

## 月日 変更内容

2013-07-01 初版

2013-10-01 第2版 下記を修正しました。

- ポートレットモジュールの追加
- 表示セット設定項目をスケジュール設定に追加

2014-01-01 第3版 下記を修正しました。

- システム設定 > [取得開始階層 \(組織名表示\)](#) > 「設定値・設定する内容」項目の誤りを修正
- スケジュール設定 > スマートフォン用設定に「[施設検索 \(キーワード\) の表示件数 \(スマートフォン\)](#)」設定を追加
- スケジュール設定に「[スケジュール登録画面／簡易登録ダイアログの切り替え設定](#)」設定を追加
- スケジュール設定に「[ユーザ検索 \(キーワード\) での検索キーワード必須設定](#)」設定を追加

2014-04-01 第4版 下記を修正しました。

- ワークスペース設定の「[配信間隔設定\(プッシュ配信\)](#)」項目の内容を修正

2014-05-01 第5版 下記を修正しました。

- スケジュール設定の「[デフォルト表示セット利用設定](#)」項目の内容を修正
- ワークスペース設定の「[キュー削除対象設定\(プッシュ配信\)](#)」項目の内容を修正

2014-08-01 第6版 下記を修正しました。

- スケジュール設定に「[拡張項目表示設定](#)」を追加
- システム設定に「[URLリンク設定](#)」を追加
- インフォメーション設定に「[ワークフロー承認機能設定](#)」を追加
- インフォメーション設定に「[カテゴリフロー一覧表示件数](#)」を追加

2014-09-01 第7版 下記を修正しました。

- スケジュール設定に「[カレンダー削除ジョブ設定](#)」を追加
- スケジュール設定に「[削除対象日数設定](#)」を追加
- スケジュール設定に「[削除ロックサイズ設定](#)」を追加

## 設定場所

## WEB-INF/conf/iac-system-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iac-system-config
  xmlns="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/commons/internal/utility/config/iac-system-config"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/commons/internal/utility/config/iac-system-config.xsd ">
  <limit-mode>true</limit-mode>
  <access-control-mode>true</access-control-mode>
  <display-offset>false</display-offset>
  <user-search-limit>20</user-search-limit>
  <archive-encode>MS932</archive-encode>
  <minute-select>
    <value>00</value>
    <value>15</value>
    <value>30</value>
    <value>45</value>
  </minute-select>
  <query>
    <limit-in>1000</limit-in>
  </query>
  <storage>
    <upper-limit-for-incrementing-directory>10000</upper-limit-for-incrementing-directory>
  </storage>
  <department-name>
    <department-name-mode>false</department-name-mode>
    <separator>/</separator>
    <depth>0</depth>
    <reverse>true</reverse>
    <company>true</company>
  </department-name>
  <search-user-name>
    <user-search-name>true</user-search-name>
    <user-name>true</user-name>
    <user-code>false</user-code>
  </search-user-name>
  <notice-owner>
    <mail-owner-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.mail.NoticeMail</mail-owner-class>
    <imbox-owner-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.imbox.NoticeImbox</imbox-owner-class>
  </notice-owner>
  <notice-mail>
    <limit>100</limit>
    <tenant-mail-address>false</tenant-mail-address>
    <async-mail-message>
      <parameter-key>IAC_MAIL_USER_MESSAGE</parameter-key>
      <async-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.mail.async.AsyncSendMessageMail</async-class>
    </async-mail-message>
    <async-mail-template>
      <parameter-key>IAC_MAIL_USER_TEMPLATE</parameter-key>
      <async-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.mail.async.AsyncSendTemplateMail</async-class>
    </async-mail-template>
  </notice-mail>
  <notice-imbox>
    <async-imbox-message>
      <parameter-key>IAC_IMBOX_USER_MESSAGE</parameter-key>
      <async-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.imbox.async.AsyncSendMessageImbox</async-class>
    </async-imbox-message>
    <async-imbox-template>
      <parameter-key>IAC_IMBOX_USER_TEMPLATE</parameter-key>
      <async-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.imbox.async.AsyncSendTemplateImbox</async-class>
    </async-imbox-template>
  </notice-imbox>
  <output-pdf>
    <enable-pdf>false</enable-pdf>
    <!-- <base-url>http://127.0.0.1:8080/imart</base-url> -->
    <!-- <command-option></command-option> -->
    <use-browser-print>true</use-browser-print>
  </output-pdf>
  <upload-lock-timeout>60</upload-lock-timeout>
  <is-url-link-available>true</is-url-link-available>
  <user-settings-cache-key>iac_core_user_setting</user-settings-cache-key>
  <subrole_use>false</subrole_use>
</iac-system-config>
```

## リファレンス

## 取得制限設定

変更年

月日 変更内容

2014- 第8版 下記を修正しました。

12-01

- CalDAVモジュールを追加
- CalDAVスケジュール連携モジュールを追加
- iCalendarモジュールを追加
- システム設定に「[テナントメールアドレス利用設定](#)」を追加
- スケジュール設定に「[スケジュール表示色設定](#)」を追加
- 共有住所録設定の「[オートコンプリート用設定](#)」項目の内容を修正
- ファイルライブラリ設定の「[オートコンプリート用設定](#)」項目の内容を修正
- インフォメーション設定の「[オートコンプリート用設定](#)」項目の内容を修正
- 伝言メモ設定の「[オートコンプリート用設定](#)」項目の内容を修正
- スケジュール設定の「[オートコンプリート用設定](#)」項目の内容を修正
- ToDo設定の「[オートコンプリート用設定](#)」項目の内容を修正
- ワークスペース設定の「[オートコンプリート用設定](#)」項目の内容を修正

タグ limit-mode

名

取得対象の制限有無を設定します。

主に、階層情報取得の際に1階層ずつ取得するか、全階層を取得するかの判定に使用します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <limit-mode>true</limit-mode>
</iac-system-config>
```

必須項目

複数設定

x

設定値・設定する内容

true

取得対象を制限する。(1階層のみを取得対象とする。)

false

取得対象を制限しない。(全階層を取得対象とする。)

単位・型

真偽値 (true/false)

省略時のデフォルト値

親タグ

iac-system-config



## コラム

この設定はスマートフォン版には適用されません。

スマートフォン版については、IM-共通マスターの大量データモード設定が適用されます。

「[IM-共通マスター スマートフォン拡張プログラミングガイド](#)」 - 「[大量データモードにおける階層移動](#)」大量データモードの設定については、検索ダイアログのplugin.xmlを編集することで適用できます。  
各機能におけるplugin.xmlの格納先は以下の通りです。

スケジュール（施設カテゴリ）

jp.co.intra\_mart.collaboration.schedule.search.tabs.facility.category\_tree.smartphone

インフォメーション（カテゴリ）

jp.co.intra\_mart.collaboration.information.search.tabs.category.tree.smartphone

## アクセス権利用設定

タグ access-control-mode

名

アクセス権の利用有無を設定します。

アクセス権を保有する機能の場合、本設定にてアクセス権設定の利用有無を指定します。

アクセス権を保有しない機能の場合、本設定には影響されません。

intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <access-control-mode>true</access-control-mode>
</iac-system-config>
```

必須項目

複数設定

x

設定値・設定する内容

true

アクセス権を使用する。

false

アクセス権を使用しない。

単位・型

真偽値 (true/false)

省略時のデフォルト値

親タグ

iac-system-config

変更年

月日 変更内容

- 2015-04-01 第9版 下記を修正しました。
- システム設定に「[テナントメールアドレス利用設定](#)」項目の内容を修正
  - システム設定に「[PDF出力のリンク表示有無設定](#)」項目の内容を追記
  - ファイルライブラリ設定の「[フォルダ階層上限数](#)」項目に補足説明を追記
  - インフォメーション設定の「[記事カテゴリ階層上限数](#)」項目に補足説明を追記
  - スケジュール設定の「[施設カテゴリ階層上限数](#)」項目に補足説明を追記
  - スケジュール設定の「[表示件数\(オートコンプリート\)](#)」項目の内容を修正
  - ワークスペース設定の「[ワークスペースカテゴリ階層上限数](#)」を追加
  - ワークスペース設定の「[ワークスペース作成権限設定](#)」を追加
  - システム設定の下記の項目に補足説明を追記
    - 「[メール通知オブザーバクラス設定\(通知オブザーバ\)](#)」
    - 「[IMBox通知オブザーバクラス設定\(通知オブザーバ\)](#)」
    - 「[送信先分割上限数\(メール通知\)](#)」
    - 「[非同期通知\(メッセージ指定\)用設定\(メール通知\)](#)」
    - 「[パラメータキー\(メール通知/非同期通知\(メッセージ指定\)\)](#)」
    - 「[メール送信処理クラス\(メール通知/非同期通知\(メッセージ指定\)\)](#)」
    - 「[非同期通知\(テンプレート指定\)用設定\(メール通知\)](#)」
    - 「[パラメータキー\(メール通知/非同期通知\(テンプレート指定\)\)](#)」
    - 「[メール送信処理クラス\(メール通知/非同期通知\(テンプレート指定\)\)](#)」
    - 「[IMBox通知用設定](#)」
    - 「[非同期通知\(メッセージ指定\)用設定\(IMBox通知\)](#)」
    - 「[パラメータキー\(IMBox通知/非同期通知\(メッセージ指定\)\)](#)」
    - 「[IMBox送信処理クラス\(IMBox通知/非同期通知\(メッセージ指定\)\)](#)」
    - 「[非同期通知\(テンプレート指定\)用設定\(IMBox通知\)](#)」
    - 「[パラメータキー\(IMBox通知/非同期通知\(テンプ](#)

## タイムゾーンオフセット表示設定

タ タグ  
名

タイムゾーンのオフセットの表示有無を設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<display-offset>false</display-offset>
</iac-system-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容	true タイムゾーンのオフセットを表示する。
	false タイムゾーンのオフセットを表示しない。

単位・型 真偽値(true/false)

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-system-config

## 検索条件に指定できるユーザの上限数

タ タグ  
名

検索条件に指定できるユーザの上限数を設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<user-search-limit>20</user-search-limit>
</iac-system-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容	検索条件に指定できるユーザの上限数を設定します。
------------	--------------------------

単位・型 数値(0 - )

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-system-config

## アーカイブ時エンコード

タ タグ  
名

ファイルの圧縮ダウンロード時のエンコードを設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<archive-encode>MS932</archive-encode>
</iac-system-config>
```

変更年 月日	変更内容 「IMBox送信処理クラス (IMBox通知/非同期通知 (テンプレート指定))」
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ システム設定の「個人設定情報のキャッシュキー設定」を追加</li> <li>■ システムキャッシュ設定を追加</li> </ul>
2015-05-29	第10版 下記を修正しました。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ スケジュール設定の「削除プロックサイズ設定」項目の内容を修正</li> </ul>
2015-08-01	第11版 下記を修正しました。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ポートレット設定の「インフォメーションポートレット設定」項目の内容を修正</li> </ul>
2015-09-30	第12版 下記を修正しました。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ システム設定の「時刻の分の選択値」項目に注意事項を追加</li> </ul>
2015-12-01	第13版 下記を修正しました。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ スケジュール設定の「スケジュール認可利用設定」項目を追加</li> <li>■ スケジュール設定の「スケジュールアクセス権設定」項目の内容を修正</li> <li>■ スケジュール設定の「スケジュール認可アクセス権設定」項目を追加</li> <li>■ スケジュール設定の「スケジュール共有グループアクセス権」項目の内容を修正</li> <li>■ スケジュール設定の「スケジュール認可アクセス権」項目を追加</li> <li>■ 電子会議室モジュールを追加</li> <li>■ アンケートモジュールを追加</li> <li>■ 「オートコンプリート用設定」項目の内容を修正</li> <li>■ スケジュール設定の「スケジュール候補検索の所用時間間隔」項目に注意事項を追加</li> <li>■ スケジュール設定の「スケジュール候補検索の候補時間間隔」項目に注意事項を追加</li> <li>■ ワークスペース設定の「配信間隔設定(プッシュ配信)」項目に注意事項を追加</li> <li>■ システム設定の「取得制限設定」項目にコラムを追加</li> </ul>
2016-04-01	第14版 下記を修正しました。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ワークスペース設定の「キューブ削除対象設定(プッシュ配信)」項目に注意事項を追加</li> </ul>

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	ファイルの圧縮ダウンロード時のエンコードを設定します。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-system-config

#### 時刻の分の選択値

タ value  
グ  
名

時刻選択の際の分の選択値を設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

#### 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<minute-select>
<value>00</value>
<value>15</value>
<value>30</value>
<value>45</value>
</minute-select>
</iac-system-config>
```

必須項目

複数設定

設定値・設定する内容

単位・型 文字列

省略時のデフォルト値

親タグ minute-select



現在この設定は使用されていません。設定値を変更してもアプリケーションには反映されません。

#### SQL用設定

タ query  
グ  
名

SQLの設定です。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

#### 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<query>
...
</query>
</iac-system-config>
```

必須項目

複数設定

変更年

月日 変更内容

2016- 08-01 第15版 下記を修正しました。

- 共有住所録設定>スマートフォン用設定に「URLリンク先サイト表示設定(スマートフォン)」項目の誤りを修正
- インフォメーション設定に「記事登録者以外への参照可否設定」項目を追加

2016- 12-01 第16版 下記を修正しました。

- アンケート設定に下記の項目を追加
  - 「宛先設定の表示件数リスト」
  - 「対象者状況確認の表示件数リスト」
  - 「回答共有の表示件数リスト」
  - 「回答期限の初期値（n日前後）」
  - 「質問添付ファイルの制限数」
  - 「アンケート回答添付ファイルの制限数」
  - 「宛先インポート制限バイト数（MBytes）」
  - 「ページ表示番号の最大値」
  - 「回答共有ユーザの検索を利用するタブ指定」
  - 「回答共有の利用レベル」
  - 「宛先モード」
- アンケート設定の下記項目の内容を修正
  - 「アンケート回答状況一覧の表示件数リスト」
  - 「アンケート回答内容一覧の表示件数リスト」
  - 「公開期間の初期値（n日前後）」
  - 「回答内容の初期値」
  - 「集計結果の初期値」
  - 「アンケート内容リッチテキストの装飾種別」
  - 「質問数の上限」
  - 「選択肢数の上限」
  - 「アンケート添付ファイルの制限数」
  - 「入力チェックの文字エンコーディング」

設定 SQLの設定です。

値・設

定する

内容

単位・なし  
型省略時 なし  
のデ  
フォル  
ト値

親タグ iac-system-config

## IN句の上限数(SQL)

タ limit-in  
グ  
名

SQLのIN句の上限数を設定します。

intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <query>
    <limit-in>1000</limit-in>
  </query>
</iac-system-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・ SQLのIN句の上限数を設定します。

設定する

内容

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時の なし  
デフォル  
ト値

親タグ query

## ストレージ用設定

タ storage  
グ  
名

ストレージの設定です。

intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <storage>
    ...
  </storage>
</iac-system-config>
```

必須項 ○

目

複数設

定

設定 ストレージの設定です。

値・設

定する

内容

変更年

月日 変更内容

2017-04-01	第17版 下記を修正しました。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 電子会議室設定の「投稿リッチテキストの装飾種別」項目の内容を修正</li> <li>■ ファイルライブラリ設定の「<a href="#">ファイル一覧表示件数(一般ユーザ用)</a>」項目に補足説明を追記</li> <li>■ CalDAVスケジュール連携設定に以下の項目を追加 「<a href="#">アクセス制限設定</a>」</li> <li>■ スケジュール設定に以下の項目を追加 「<a href="#">VCalendarマッピング設定</a>」「<a href="#">スケジュール登録設定</a>」「<a href="#">スケジュール登録画面の添付ファイル</a>」の「<a href="#">参加者のみ表示</a>」のデフォルト値」「<a href="#">スケジュール登録画面の説明</a>」の「<a href="#">参加者のみ表示</a>」のデフォルト値」「<a href="#">重複アイコン表示設定</a>」</li> </ul>
2018-04-01	第18版 下記を修正しました。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ポートレット設定に「<a href="#">伝言メモポートレット設定</a>」を追加</li> <li>■ アンケート設定の「<a href="#">配信宛先数</a>」項目を追加</li> <li>■ スケジュール設定の以下の項目に注意事項を追記 「<a href="#">共有グループ一覧表示件数</a>」「<a href="#">スケジュール一括削除の施設指定可能上限数</a>」</li> </ul>
2018-08-01	第19版 下記を修正しました。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ インフォメーション設定の「<a href="#">アクセス権チェック設定</a>」を修正</li> <li>■ ファイル共有アイテム設定の「<a href="#">ファイル履歴保持件数</a>」を修正</li> <li>■ インフォメーションポートレット設定に「<a href="#">デフォルト表示項目</a>」を追加</li> <li>■ インフォメーションポートレット設定に「<a href="#">カテゴリーグループ化</a>」を追加</li> <li>■ ファイルライブラリポートレット設定に「<a href="#">フォルダグルーピング</a>」を追加</li> <li>■ 電子会議室設定の「<a href="#">投稿記事本文の最大バイト数</a>」項目を追加</li> <li>■ アンケート設定の「<a href="#">アンケート本文の最大バイト数</a>」項目を追加</li> </ul>
2018-12-01	第20版 下記を修正しました。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ スケジュール設定の「<a href="#">権限種別設定</a>」項目を追加</li> </ul>

単位・型

省略時のデフォルト値

親タグ iac-system-config

## 同一ディレクトリ内のディレクトリ上限数（ストレージ）

タグ名 upper-limit-for-incrementing-directory

同一ディレクトリ内に配置できるディレクトリの上限数を設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <storage>
    <upper-limit-for-incrementing-directory>10000</upper-limit-for-incrementing-directory>
  </storage>
</iac-system-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 同一ディレクトリ内に配置できるディレクトリの上限数を設定します。

単位・型 数値(0 - )

省略時のデフォルト値

親タグ storage

## 組織名表示用設定

タグ名 department-name

組織名の表示内容の設定です。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <department-name>
  ...
  </department-name>
</iac-system-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 組織名の表示内容の設定です。

単位・型 なし

省略時のデフォルト値

変更年

月日 変更内容

2019- 第21版 下記を修正しました。

- 12-01
  - システム設定に「[サブロールの使用設定](#)」を追加
  - 「[URLリンク設定](#)」の省略時のデフォルト値の説明を修正

2020- 第22版 下記を追加しました。

- 12-01
  - インフォメーション設定の「[既読記事データの保存月数](#)」のデフォルト値の説明を追加

2022- 第23版 下記を追加しました。

- 06-01
  - アンケート設定の「[アンケート内容リッチテキストの装飾種別](#)」の設定値を追加

2023- 第24版 下記を追加しました。

- 10-01
  - システム設定に「[プラウザPDF出力使用設定](#)」を追加

2024- 第25版 下記を追加・修正しました。

- 10-01
  - 電子会議室のサービス提供終了に伴い、関連する記述を削除

2024- 第26版 下記を追加・修正しました。

- 11-29
  - アンケート設定に「[アンケート回答添付ファイルダウンロード時の制限バイト数\(MBytes\)](#)」項目を追加
  - アンケート設定に「[回答添付ファイルダウンロード時の文字数制限](#)」項目を追加
  - 電子会議室のサービス提供終了に伴い、関連する記述を削除

2025- 第27版 下記を追加・修正しました。

- 10-01
  - 電子会議室のサービス提供終了に伴い、モジュールを削除
  - アンケート設定に「[通知の送信元](#)」項目を追加

親タグ iac-system-config

表示する組織名/組織略称切り替え設定（組織名表示）

タグ department-name-mode  
名

組織名/組織略称のどちらを表示するかを指定します。

組織名を表示する場合、[セパレータ（組織名表示）](#)、[階層数（組織名表示）](#)、[取得開始階層（組織名表示）](#)、従った組織名を表示します。

intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <department-name>
    <department-name-mode>false</department-name-mode>
  </department-name>
</iac-system-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ✕

設定値・設定する内容 true [セパレータ（組織名表示）](#)、[階層数（組織名表示）](#)、[取得開始階層（組織名表示）](#) の設定に従った組織名を表示します。

false 組織略称を表示します。

単位・型 真偽値(true/false)

省略時のデフォルト値 なし

親タグ department-name

[セパレータ（組織名表示）](#)タグ separator  
名上位と下位の組織名の間に含むセパレート文字列を設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <department-name>
    <separator>/</separator>
  </department-name>
</iac-system-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ✕

設定値・設定する内容 上位と下位の組織名の間に含むセパレート文字列を設定します。

単位・型 文字列

省略時のデフォルト値 なし

親タグ department-name

[階層数（組織名表示）](#)タグ depth  
名

取得する組織の階層数を設定します。

0を設定すると全ての組織階層を表示します。

intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## はじめに

## 項目

- 対象読者
- 本書の構成

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<department-name>
  <depth>0</depth>
</department-name>
</iac-system-config>
```

## 対象読者

次の利用を対象としています。

intra-mart Accel Collaboration のシステム運用

## 本書の構成

本書は intra-mart Accel Collaboration で提供されている設定ファイルに関する説明を行っています。

- 機能（モジュール）別の設定ファイルの種類
- 設定ファイル別の仕様説明
- 設定項目に対する設定内容および注意点の説明

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・ 設定する組織の階層数を設定します。

内容

単位・型 数値 (0 - )

省略時の なし

デフォルト値

ト値

親タグ department-name

## 取得開始階層（組織名表示）

タ reverse  
グ  
名

最上位または最下位のどちらから 階層数（組織名表示） 取得するかを設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<department-name>
  <reverse>true</reverse>
</department-name>
</iac-system-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 true 最下位から 階層数（組織名表示） 分取得します。

false 最上位から 階層数（組織名表示） 分取得します。

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデ なし

フォルト値

親タグ department-name

## 会社名表示設定（組織名表示）

タ company  
グ  
名

組織名に会社名を含めるかを設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<department-name>
  <company>true</company>
</department-name>
</iac-system-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・ 設定する 内容	true 会社名を含みます。 false 会社名を含みませ ん。
--------------------	--

単位・型 数値 (0 - )

省略時の なし

デフォル

ト値

親タグ department-name

## ユーザキーワード検索時の検索対象用設定（使用しません）

タ search-user-name  
 グ  
 名

使用しません。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<search-user-name>
...
</search-user-name>
</iac-system-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定す 使用しません。設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。  
る内容

単位・型 なし

省略時のデフォ なし  
ルト値

親タグ iac-system-config

## ユーザ検索名での検索切り替え設定（キーワード検索）（使用しません）

タ user-search-name  
 グ  
 名

使用しません。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<search-user-name>
<user-search-name>true</user-search-name>
</search-user-name>
</iac-system-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定す 使用しません。設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。  
る内容

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデフォ なし

ルト値

親タグ search-user-name

タ user-name

グ

名

使用しません。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <search-user-name>
    <user-name>true</user-name>
  </search-user-name>
</iac-system-config>
```

必須項目 複数設定 設定値・設定す 使用しません。設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。  
る内容

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデフォ なし  
ルト値

親タグ search-user-name

## ユーザコードでの検索切り替え設定（キーワード検索）（使用しません）

タ user-code

グ

名

使用しません。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <search-user-name>
    <user-code>false</user-code>
  </search-user-name>
</iac-system-config>
```

必須項目 複数設定 設定値・設定す 使用しません。設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。  
る内容

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデフォ なし  
ルト値

親タグ search-user-name

## 通知オブザーバ用設定

タ notice-observer

グ

名

通知オブザーバの設定です。

intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <notice-observer>
    ...
  </notice-observer>
</iac-system-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
<hr/>	
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
<hr/>	
設定値	通知オブザーバの設定です。
値・設定	
定する	
内容	
<hr/>	
単位・型	なし
<hr/>	
省略時	なし
のデ	
フル	
ト値	
<hr/>	
親タグ	iac-system-config
<hr/>	

#### メール通知オブザーバクラス設定（通知オブザーバ）

タグ	mail-observer-class
名	

メール通知機能において使用する通知オブザーバクラスを設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

#### 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <notice-observer>
    <mail-observer-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.mail.NoticeMail</mail-obse
  </notice-observer>
</iac-system-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
<hr/>	
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
<hr/>	
設定値・設定する内容	メール通知機能において使用する通知オブザーバクラスを設定します。
<hr/>	
単位・型	文字列
<hr/>	
省略時のデフォルト値	なし
<hr/>	
親タグ	notice-observer
<hr/>	



intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では強制配信でのみ使用されます。

#### IMBox通知オブザーバクラス設定（通知オブザーバ）

タグ	imbox-observer-class
名	
<hr/>	

IMBox通知機能において使用する通知オブザーバクラスを設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

#### 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <notice-observer>
    <imbox-observer-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.imbox.NoticeImbox</imbo
  </notice-observer>
</iac-system-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
<hr/>	
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
<hr/>	

設定値・設定する IMBox通知機能において使用する通知オブザーバクラスを設定します。

る内容

単位・型 文字列

省略時のデフォ なし

ルト値

親タグ notice-observer



### 注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。

設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

## メール通知用設定

タグ名 notice-mail

メール通知の設定です。

intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

### 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-mail>
...
</notice-mail>
</iac-system-config>
```

必須項目 ○  
目

複数設定 ×  
定

設定 メール通知の設定です。  
値・設定する  
内容

単位・型 なし

省略時のデ  
フル  
ト値

親タグ iac-system-config

## 送信先分割上限数（メール通知）

タグ名 limit

メール送信時に指定できる送信先の上限数を設定します。一度に送信する送信先の件数がこの値を超えた場合は、TO、CC、BCCそれぞれに対し適用されます。

intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

### 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-mail>
<limit>100</limit>
</notice-mail>
</iac-system-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定 メール送信時に指定できる送信先の上限数を設定します。

する内容

単位・型 数値 (0 - )

省略時のデ なし  
フォルト値

親タグ notice-mail



### 注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では強制配信でのみ使用されます。

IM-MessageHub を使用した通常通知の場合は、プラグインファイルにて設定します。

詳細は「 IM-MessageHub プログラミングガイド 」 - 「 配信メッセージの分割 」をご確認ください。

## テナントメールアドレス利用設定

タ tenant-mail-address  
グ  
名

メール送信時に、テナントメールアドレスを送信元メールアドレスへ設定するか否かの設定を行います。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

### 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <notice-mail>
    <tenant-mail-address>false</tenant-mail-address>
  </notice-mail>
</iac-system-config>
```

必須項目 ×

複数設定 ×

設定値・設 テナントのメールアドレス利用有無を設定します。  
定する内容

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデ false  
フォルト値

親タグ notice-mail

## 非同期通知（メッセージ指定）用設定（メール通知）

タグ async-mail-message  
名

メール通知機能の通知内容を直接指定（メッセージ指定）した非同期通知用の設定です。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

### 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <notice-mail>
    <async-mail-message>
      ...
    </async-mail-message>
  </notice-mail>
</iac-system-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する メール通知機能の通知内容を直接指定（メッセージ指定）した非同期通知用の設定です。  
内容

単位・型 なし

省略時のデフォル なし  
ト値

親タグ

notice-mail

**!** 注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。  
設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

## パラメータキー（メール通知/非同期通知（メッセージ指定））

タ parameter-key  
グ  
名

メール通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知の際に使用するパラメータキーを設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-mail>
  <async-mail-message>
    <parameter-key>IAC_MAIL_USER_MESSAGE</parameter-key>
  </async-mail-message>
</notice-mail>
</iac-system-config>
```

必須項目

複数設定

設定値・設定する内容

メール通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知の際に使用するパラメータキーを記述

単位・型

文字列

省略時のデフォルト値

親タグ

async-mail-message

**!** 注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。  
設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

## メール送信処理クラス（メール通知/非同期通知（メッセージ指定））

タ async-class  
グ  
名

メール通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知の際に使用するメール送信処理クラスを設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-mail>
  <async-mail-message>
    <async-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.mail.async.AsyncSendMessageMail</async-class>
  </async-mail-message>
</notice-mail>
</iac-system-config>
```

必須項目

複数設定

設定値・設定する内容

メール通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知の際に使用するメール送信処理クラス

単位・型

文字列

省略時のデフォルト値

親タグ

async-mail-message



## 注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。  
設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

## 非同期通知（テンプレート指定）用設定（メール通知）

タグ `async-mail-template`  
名

メール通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知用の設定です。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-mail>
  <async-mail-template>
  ...
  </async-mail-template>
</notice-mail>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
------	---

複数設定	×
------	---

設定値・設定する内容	メール通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知用の設定です。 る内容
------------	---

単位・型	なし
------	----

省略時のデフォルト値	なし
------------	----

親タグ	notice-mail
-----	-------------



## 注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では強制配信でのみ使用されます。

## パラメータキー（メール通知/非同期通知（テンプレート指定））

タグ `parameter-key`  
名

メール通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知の際に使用するパラメータキーを設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-mail>
  <async-mail-template>
    <parameter-key>IAC_MAIL_USER_TEMPLATE</parameter-key>
  </async-mail-template>
</notice-mail>
</iac-system-config>
```

必須項目	○
------	---

複数設定	×
------	---

設定値・設定する内容	メール通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知の際に使用するパラメ す。
------------	---

単位・型	文字列
------	-----

省略時のデフォルト値	なし
------------	----

親タグ	async-mail-template
-----	---------------------



## 注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では強制配信でのみ使用されます。

## メール送信処理クラス（メール通知/非同期通知（テンプレート指定））

タ async-class  
グ  
名

メール通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知の際に使用するメール送信処理クラスを設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-mail>
<async-mail-template>
<async-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.mail.async.AsyncSendTemplateMail</async-class>
</async-mail-template>
</notice-mail>
</iac-system-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	メール通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知の際に使用するメー ス。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	async-mail-template



## 注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では強制配信でのみ使用されます。

## IMBox通知用設定

タ notice-imbox  
グ  
名

IMBox通知の設定です。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<notice-imbox>
...
</notice-imbox>
</iac-system-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	IMBox通知の設定です。 値・設定する内容
単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-system-config



## 注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。  
設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

タグ    async-imbox-message  
名

IMBox通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知用の設定です。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <notice-imbox>
    <async-imbox-message>
      ...
    </async-imbox-message>
  </notice-imbox>
</iac-system-config>
```

必須項目   

複数設定   

設定値・設定する内    IMBox通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知用の設定です。  
る内容

単位・型    なし

省略時のデフォルト値    なし

親タグ    notice-imbox

 注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。  
設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

## パラメータキー（IMBox通知/非同期通知（メッセージ指定））

タグ    parameter-key  
名

IMBox通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知の際に使用するパラメータキーを設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <notice-imbox>
    <async-imbox-message>
      <parameter-key>IAC_MAIL_USER_MESSAGE</parameter-key>
    </async-imbox-message>
  </notice-imbox>
</iac-system-config>
```

必須項目   

複数設定   

設定値・設定する内    IMBox通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知の際に使用するパラメータキーを記容

単位・型    文字列

省略時のデフォルト値    なし

親タグ    async-imbox-message

 注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。  
設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

## IMBox送信処理クラス（IMBox通知/非同期通知（メッセージ指定））

タグ  
名

IMBox通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知の際に使用するIMBox送信処理クラスを設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <notice-imbox>
    <async-imbox-message>
      <async-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.imbox.async.AsyncSendMessageImbox
    </async-imbox-message>
  </notice-imbox>
</iac-system-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	IMBox通知機能の通知内容を直接指定した非同期通知の際に使用するIMBox送信処理クラス。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	async-imbox-message

IMBox通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知の際に使用するパラメータキーを設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <notice-imbox>
    <async-imbox-template>
      <parameter-key>IAC_MAIL_USER_TEMPLATE</parameter-key>
    </async-imbox-template>
  </notice-imbox>
</iac-system-config>
```

必須項目

複数設定

設定値・設定する内容 IMBox通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知の際に使用するパラメータキーを設定します。

単位・型

文字列

省略時のデフォルト値 なし

親タグ

async-imbox-template



## 注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。  
設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

## IMBox送信処理クラス（IMBox通知/非同期通知（テンプレート指定））

タ タグ名

名

メール通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知の際に使用するIMBox送信処理クラスを設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

## 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <notice-imbox>
    <async-imbox-template>
      <async-class>jp.co.intra_mart.product.collaboration.core.internal.imbox.async.AsyncSendTemplateimpl</async-class>
    </async-imbox-template>
  </notice-imbox>
</iac-system-config>
```

必須項目

複数設定

設定値・設定する内容 IMBox通知機能の通知内容をテンプレートで指定した非同期通知の際に使用するIMBox送信処理クラスを設定します。

単位・型

文字列

省略時のデフォルト値 なし

親タグ

async-imbox-template



## 注意

intra-mart Accel Collaboration 2015 Spring 以降では使用されません。  
設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

## PDF出力用設定

タ タグ名

名

PDF出力の設定です。

intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

```
<iac-system-config>
<output-pdf>
...
</output-pdf>
</iac-system-config>
```

必須項目 ×  
目

複数設定 ×

定

設定 PDF出力の設定です。

値・設

定する

内容

単位・型  
なし

省略時  
なし  
のデ  
フォル  
ト値

親タグ iac-system-config

#### PDF出力のリンク表示有無設定

タ enable-pdf  
グ  
名

PDF出力リンク表示の有無を設定する項目です。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

[設定項目]

```
<iac-system-config>
<output-pdf>
<enable-pdf>false</enable-pdf>
</output-pdf>
</iac-system-config>
```

必須項目 ×

複数設定 ×

設定値・  
設定する  
内容

true	PDFリンクを表示する
false	PDFリンクを表示しない

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時の  
デフォル  
ト値

親タグ output-pdf

#### PDF出力のベースURL設定

タ base-url  
グ  
名

PDF出力のベースURLを設定する項目です。  
主にロードバランサーにて負荷分散をしている場合に、base-urlを指定する必要があります。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

[設定項目]

```
<iac-system-config>
<output-pdf>
<base-url>http://127.0.0.1:8080/imart</base-url>
</output-pdf>
</iac-system-config>
```

必須項目 ×

複数設定 ×

設定値・ PDF出力のベースURLを設定します。

設定する

内容

単位・型 文字列

省略時の テナントで設定したベースURL

デフォル

ト値

親タグ output-pdf

#### PDF出力のオプション設定

タ command-option

グ

名

PDF出力のオプションを設定する項目です。

wkhtmltopdfで利用可能なオプションについては、「[wkhtmltopdf Documentation](#)」を参照してください。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

#### 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<output-pdf>
<command-option></command-option>
</output-pdf>
</iac-system-config>
```

必須項目 ×

複数設定 ×

設定値・ PDF出力のオプションを設定します。

設定する

内容

単位・型 文字列

省略時の なし

デフォル

ト値

親タグ output-pdf

#### ブラウザPDF出力使用設定

タ use-browser-print

グ

名

PDF出力にブラウザ印刷機能を使用するかを設定する項目です。

[PDF出力のリンク表示有無設定](#) が「true」の場合のみ有効です。

本設定をtrueに設定した場合、PDF出力にブラウザ印刷機能を使用します。PDF出力のベースURL設定とPDF出力falseに設定した場合、PDF出力にwkhtmltopdfを使用します。false (wkhtmltopdfの使用) は非推奨です。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

#### 【設定項目】

```
<iac-system-config>
<output-pdf>
<use-browser-print>true</use-browser-print>
</output-pdf>
</iac-system-config>
```

必須項目	<input checked="" type="checkbox"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	<p>true PDF出力にブラウザ印刷機能を使用する。</p> <p>false PDF出力にwkhtmltopdfを使用する。</p>
単位・型	真偽値 (true/false)
省略時のデフォルト値	true (PDF出力にブラウザ印刷機能を使用する)
親タグ	output-pdf

#### ファイルアップロード時のタイムアウト時間設定

タグ名	upload-lock-timeout
-----	---------------------

ファイルアップロード時のタイムアウト時間を秒で設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

##### 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <upload-lock-timeout>60</upload-lock-timeout>
</iac-system-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	ファイルアップロード時のタイムアウト時間を秒で設定します。
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-system-config

#### URLリンク設定

タグ名	is-url-link-available
-----	-----------------------

URL文字列をリンクにするか否かの設定を行います。  
本設定をtrueに設定した場合、説明欄等のURL文字列をリンクとして表示します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

##### 【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <is-url-link-available>true</is-url-link-available>
</iac-system-config>
```

必須項目	<input checked="" type="checkbox"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	<p>true URL文字列をリンクにする</p> <p>false URL文字列をリンクにしない</p>
単位・型	真偽値 (true/false)
省略時のデフォルト値	false (URL文字列をリンクにしない)
親タグ	iac-system-config

タグ user-settings-cache-key  
名

個人設定情報のキャッシュキーを設定します。  
通常、設定値は変更しません。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <user-settings-cache-key>iac_core_user_setting</user-settings-cache-key>
</iac-system-config>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	個人設定情報のキャッシュキーを設定します。 デフォルトのキャッシュ情報は <a href="#">個人設定キャッシュ設定</a> を参照してください。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-system-config

#### サブロールの使用設定

タグ  
名

サブロールのアクセス権の有効、無効を設定します。  
intra-mart Accel Collaboration 全体で共通の設定です。

【設定項目】

```
<iac-system-config>
  <subrole_use>false</subrole_use>
</iac-system-config>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	true サブロールのアクセス権を有効にする false サブロールのアクセス権を無効にする
単位・型	真偽値 (true/false)
省略時のデフォルト値	false (サブロールのアクセス権を無効にする)
親タグ	iac-system-config

#### システムキャッシュ設定

- 項目
- 概要
  - リファレンス
    - 個人設定キャッシュ設定

#### 概要

intra-mart Accel Collaboration 全体の共通のキャッシュ情報を設定します。

フォーマットファイル WEB-INF/schema/im-ehcache-config.xsd  
(xsd)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<im-ehcache-config xmlns="http://www.intra-mart.jp/cache/ehcache/config"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.intra-mart.jp/cache/ehcache/config im-ehcache-config.xsd ">

    <cache name="iac_core_user_setting"
        enable="false"
        max-bytes-memory="100m"
        max-elements-on-memory="200"
        overflow-to-disk="false"
        max-bytes-disk="200m"
        max-elements-on-disk="200"
        time-to-idle-seconds="300"
        time-to-live-seconds="600" />
</im-ehcache-config>
```

## リファレンス

### 個人設定キャッシュ設定

キャッシュ名  
iac\_core\_user\_setting

個人設定情報をキャッシュする際に必要な項目を設定します。  
個人設定情報をキャッシュすることにより、通知処理のパフォーマンスを向上させることができます。  
enable属性にtrueを指定した場合のみ、個人設定情報がキャッシュされます。

#### 【設定項目】

```
<im-ehcache-config>
    <cache name="iac_core_user_setting"
        enable="false"
        max-bytes-memory="100m"
        max-elements-on-memory="200"
        overflow-to-disk="false"
        max-bytes-disk="200m"
        max-elements-on-disk="200"
        time-to-idle-seconds="300"
        time-to-live-seconds="600" />
</im-ehcache-config>
```

#### 【属性】

各属性項目については「 intra-mart Accel Platform 設定ファイルリファレンス 」 - 「 [キャッシュ設定](#) 」を参照

## 共通設定

### 項目

- [概要](#)
- [リファレンス](#)
  - 検索時の個人タグ指定可能上限数
  - 検索時の共有タグ指定可能上限数
  - スマートフォン用設定
  - 検索時の個人タグ指定可能上限数(スマートフォン)
  - 検索時の共有タグ指定可能上限数(スマートフォン)

### 概要

intra-mart Accel Collaboration 各機能での共通情報を設定します。

#### モジュール 共通モジュール

フォーマット WEB-INF/schema/iac-core-config.xsd  
ファイル(xsd)

設定場所 WEB-INF/conf/iac-core-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iac-core-config>
  xmlns="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/core/internal/utility/config/iac-core-config"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/core/internal/utility/config/iac-core-con
  <personal-tag-search-limit>20</personal-tag-search-limit>
  <share-tag-search-limit>20</share-tag-search-limit>
  <sp-config>
    <personal-tag-search-limit>20</personal-tag-search-limit>
    <share-tag-search-limit>20</share-tag-search-limit>
  </sp-config>
</iac-core-config>
```

### リファレンス

#### 検索時の個人タグ指定可能上限数

タグ personal-tag-search-limit  
名

検索条件として指定できる個人タグの最大件数を設定します。  
個人タグが利用可能な各機能の個人タグ検索条件に共通の指定となります。

##### 【設定項目】

```
<iac-core-config>
  <personal-tag-search-limit>20</personal-tag-search-limit>
</iac-core-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定 検索条件として指定できる個人タグの最大件数を設定します。  
する内容

単位・型 数値 (0 - )

省略時のデ なし  
フォルト値

親タグ iac-core-config

#### 検索時の共有タグ指定可能上限数

タグ share-tag-search-limit  
名

検索条件として指定できる共有タグの最大件数を設定します。  
共有タグが利用可能な各機能の共有タグ検索条件に共通の指定となります。

## 【設定項目】

```
<iac-core-config>
<share-tag-search-limit>20</share-tag-search-limit>
</iac-core-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定 検索条件として指定できる共有タグの最大件数を設定します。  
する内容

単位・型 数値 (0 - )

省略時のデ なし  
フォルト値

親タグ iac-core-config

## スマートフォン用設定

タ sp-config  
グ  
名

スマートフォン機能を利用する場合の設定です。  
スマートフォン各機能での共通情報を設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-core-config>
<sp-config>
...
</sp-config>
</iac-core-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設 スマートフォン各機能での共通情報を設定します。  
定する内容

単位・型 なし

省略時のデ なし  
フォルト値

親タグ iac-core-config

## 検索時の個人タグ指定可能上限数(スマートフォン)

タグ personal-tag-search-limit  
名

検索条件として指定できる個人タグの最大件数を設定します。  
個人タグが利用可能な各機能の個人タグ検索条件に共通の指定となります。

## 【設定項目】

```
<iac-core-config>
<sp-config>
<personal-tag-search-limit>20</personal-tag-search-limit>
</sp-config>
</iac-core-config>
```

必須項目 ○

複数設定

×

設定値・設定する スマートフォン機能で検索条件として指定できる個人タグの最大件数を設定します。  
内容

単位・型

数値 (0 - )

省略時のデフォルト値  
ト値

親タグ sp-config

## 検索時の共有タグ指定可能上限数(スマートフォン)

タグ share-tag-search-limit  
名

検索条件として指定できる共有タグの最大件数を設定します。  
共有タグが利用可能な各機能の共有タグ検索条件に共通の指定となります。

## 【設定項目】

```
<iac-core-config>
<sp-config>
  <share-tag-search-limit>20</share-tag-search-limit>
</sp-config>
</iac-core-config>
```

必須項目

○

複数設定

×

設定値・設定する スマートフォン機能で検索条件として指定できる共有タグの最大件数を設定します。  
内容

単位・型

数値 (0 - )

省略時のデフォルト値

親タグ sp-config

## 共有住所録設定

### 項目

- [概要](#)
- [リファレンス](#)
  - アドレスブック一覧表示件数
  - 連絡先一覧表示件数
  - オーナーグループ一覧表示件数
  - アクセス権チェック設定
  - アクセス権情報のキャッシュキー設定
  - オートコンプリート用設定
    - 機能利用ON/OFF切り替え設定(オートコンプリート)
    - 検索開始文字数(オートコンプリート)
    - 表示件数(オートコンプリート)
  - スマートフォン用設定
    - 連絡先一覧の表示件数(スマートフォン)
    - メールアプリケーション起動設定(スマートフォン)
    - 電話起動設定(スマートフォン)
    - 地図アプリケーション起動設定(スマートフォン)
    - URLリンク先サイト表示設定(スマートフォン)
  - 期間外ユーザー一覧画面でのユーザー一覧表示件数（使用しません）

### 概要

共有住所録機能での設定を行います。

モジュール	共有住所録モジュール
フォーマット ファイル(xsd)	WEB-INF/schema/iac-addressbook-config.xsd
設定場所	WEB-INF/conf/iac-addressbook-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iac-addressbook-config xmlns="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/addressbook/internal/utility"
                           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://intra-
                           mart.co.jp/product/collaboration/addressbook/internal/utility/config/iac-addressbook-config ..schema/iac-ad
                           <addressbook-list-limit>20</addressbook-list-limit>
                           <contact-list-limit>20</contact-list-limit>
                           <periodoutusers-list-limit>20</periodoutusers-list-limit>
                           <ownergroup-list-limit>20</ownergroup-list-limit>
                           <acl-config>
                             <collector-names>
                               <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookDept
                               <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookDept
                               <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookDept
                               <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookDept
                               <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookDept
                               <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookPubC
                               <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookPubR
                               <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookPubS
                               <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookRoleC
                             </collector-names>
                             <cache-key>iac_addressbook_acl</cache-key>
                           </acl-config>
                           <auto-complete-config>
                             <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
                             <min-length>1</min-length>
                             <list-limit>5</list-limit>
                           </auto-complete-config>
                           <sp-config>
                             <contact-list-limit>20</contact-list-limit>
                             <mail-link>true</mail-link>
                             <telephone-link>true</telephone-link>
                             <map-link>true</map-link>
                             <url-link>true</url-link>
                           </sp-config>
                         </iac-addressbook-config>
```

### アドレスブック一覧表示件数

タグ addressbook-list-limit  
名

アドレスブックを一覧表示する際の1ページ当たり表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
<addressbook-list-limit>20</addressbook-list-limit>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 アドレスブックを一覧表示する際の1ページ当たり表示件数を設定します。

単位・型 数値(0 - )

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-addressbook-config

### 連絡先一覧表示件数

タグ contact-list-limit  
名

連絡先を一覧表示する際の1ページ当たり表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
<contact-list-limit>20</contact-list-limit>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 連絡先を一覧表示する際の1ページ当たり表示件数を設定します。

単位・型 数値(0 - )

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-addressbook-config

### オーナーグループ一覧表示件数

タグ ownergroup-list-limit  
名

期間外ユーザを一覧表示する際の1ページ当たり表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
<ownergroup-list-limit>20</ownergroup-list-limit>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 オーナーグループを一覧表示する際の1ページ当たり表示件数を設定します。

単位・型 数値(0 - )

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-addressbook-config

#### アクセス権チェック設定

タグ名 name

アクセス権チェックを行うコレクタークラスを設定します。

システム設定の [アクセス権利用設定](#) がfalseに設定されている場合 (=アクセス権を利用しない) は、本設定は無効です。

##### 【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
  <acl-config>
    <collector-names>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAddressbookDeptC...
    ...
  </collector-names>
  </acl-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目 ×

複数設定 ○

設定値・設定する内容 共有住所録でのアクセス権チェックを行うクラスを設定します。  
また、<collector-names>タグ内に記述されている順にアクセス権チェックを行います。  
特定のアクセス権チェックが必要ない場合は、該当のクラス設定を削除してください。1つも行いません。

##### ・[組織指定]

jp.co.intra\_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAdd

##### ・[組織+ユーザ分類指定]

jp.co.intra\_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAdd

##### ・[組織+役職]

jp.co.intra\_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAdd

##### ・[組織配下指定]

jp.co.intra\_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAdd

##### ・[組織配下+ユーザ分類指定]

jp.co.intra\_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAdd

##### ・[パブリックグループ指定]

jp.co.intra\_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAdd

##### ・[パブリックグループ+役割指定]

jp.co.intra\_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAdd

##### ・[パブリックグループ配下指定]

jp.co.intra\_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAdd

##### ・[ロール指定]

jp.co.intra\_mart.product.collaboration.addressbook.internal.acl.collector.AclAdd

単位・型 文字列

省略時のデフォルト値 なし

親タグ collector-names

#### アクセス権情報のキャッシュキー設定

タグ名 cache-key

アクセス権情報のキャッシュキーを設定します。  
通常、設定値は変更しません。

##### 【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
<acl-config>
<cache-key>iac_addressbook_acl</cache-key>
</acl-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	<input checked="" type="checkbox"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	アクセス権情報のキャッシュキーを設定します。 デフォルトのキャッシュ情報はim-ehcache-config/iac-addressbook-cache-config い。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	collector-names

#### オートコンプリート用設定

タグ auto-complete-config  
名

個人タグ選択コンポーネントの自動入力補完機能（以下、オートコンプリート）の設定を行います。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
<auto-complete-config>
...
</auto-complete-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	共有住所録機能でのオートコンプリート情報を設定します。
単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-addressbook-config

#### 機能利用ON/OFF切り替え設定(オートコンプリート)

タグ auto-complete-mode  
名

オートコンプリートの利用有無を設定します。

【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
<auto-complete-config>
<auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
</auto-complete-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	true オートコンプリートを利用します。 false オートコンプリートを利用しません。
単位・型	真偽値 (true/false)

省略時のデ  
なし  
フルト値

親タグ auto-complete-config

#### 検索開始文字数(オートコンプリート)

タ min-length  
グ  
名

何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。

#### 【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
  <auto-complete-config>
    <min-length>1</min-length>
  </auto-complete-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定す 何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。  
る内容

単位・型 数値 (0 - )

省略時のデ  
なし  
フルト値

親タグ auto-complete-config

#### 表示件数(オートコンプリート)

タ list-limit  
グ  
名

オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。

#### 【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
  <auto-complete-config>
    <list-limit>5</list-limit>
  </auto-complete-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定 オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。  
する内容

単位・型 数値 (0 - )

省略時のデ  
なし  
フルト値

親タグ auto-complete-config

#### スマートフォン用設定

タ sp-config  
グ  
名

共有住所録のスマートフォン機能を利用する場合の設定です。

#### 【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
<sp-config>
...
</sp-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	共有住所録のスマートフォン機能を利用する場合の設定です。
単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-addressbook-config

#### 連絡先一覧の表示件数(スマートフォン)

タ contact-list-limit  
グ  
名

アドレスブック内の連絡先を一覧表示する際の表示件数を設定します。

#### 【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
<sp-config>
<contact-list-limit>20</contact-list-limit>
</sp-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	アドレスブック内の連絡先を一覧表示する際の表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	sp-config

#### メールアプリケーション起動設定(スマートフォン)

タ mail-link  
グ  
名

連絡先のメールアドレスリンクでスマートフォンのメールアプリケーションを起動するかどうかを設定します。

#### 【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
<sp-config>
<mail-link>true</mail-link>
</sp-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>				
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>				
設定値・設定する内容	<table border="1"> <tr> <td>true</td> <td>メールアドレスをリンクで表示します。</td> </tr> <tr> <td>false</td> <td>メールアドレスをリンクで表示しません。</td> </tr> </table>	true	メールアドレスをリンクで表示します。	false	メールアドレスをリンクで表示しません。
true	メールアドレスをリンクで表示します。				
false	メールアドレスをリンクで表示しません。				
単位・型	真偽値 (true/false)				

省略時のデ　なし

フォルト値

親タグ　　sp-config

## 電話起動設定(スマートフォン)

タ　telephone-link  
グ  
名

連絡先の電話番号リンクでスマートフォンの電話を起動するかどうかを設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
<sp-config>
  <telephone-link>true</telephone-link>
</sp-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目　○

複数設定　×

設定値・設定する内容　true　電話番号をリンクで表示します。  
false　電話番号をリンクで表示しません。

単位・型　真偽値 (true/false)

省略時のデ　なし

フォルト値

親タグ　　sp-config

## 地図アプリケーション起動設定(スマートフォン)

タ　map-link  
グ  
名

連絡先の郵便番号・住所のリンクでスマートフォンの地図アプリケーションを起動するかどうかを設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
<sp-config>
  <map-link>true</map-link>
</sp-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目　○

複数設定　×

設定値・設定する内容　true　住所をリンクで表示します。  
false　住所をリンクで表示しません。

単位・型　真偽値 (true/false)

省略時のデ　なし

フォルト値

親タグ　　sp-config

## URLリンク先サイト表示設定(スマートフォン)

タ　url-link  
グ  
名

連絡先のURLリンクで該当のサイトを表示するかどうかを設定します。

```
<iac-addressbook-config>
<sp-config>
  <url-link>true</url-link>
</sp-config>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・ 設定する 内容	true URLをリンクで表示します。 false URLをリンクで表示しません。
単位・型	真偽値 (true/false)
省略時のデ フォル ト値	なし
親タグ	sp-config

#### 期間外ユーザー一覧画面でのユーザー一覧表示件数（使用しません）

タグ periodoutusers-list-limit  
名

使用しません。

#### 【設定項目】

```
<iac-addressbook-config>
<periodoutusers-list-limit>20</periodoutusers-list-limit>
</iac-addressbook-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定す る内容	使用しません。設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデフォ ルト値	なし
親タグ	iac-addressbook-config

## 共有住所録キャッシュ設定

- 項目
- [概要](#)
  - [リファレンス](#)
    - [アクセス権キャッシュ設定](#)

### 概要

共有住所録機能でのキャッシュ情報を設定します。

フォーマットファイル WEB-INF/schema/im-ehcache-config.xsd  
(xsd)

設定場所 WEB-INF/conf/im-ehcache-config/iac-addressbook-cache-config.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<im-ehcache-config xmlns="http://www.intra-mart.jp/cache/ehcache/config"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.intra-mart.jp/cache/ehcache/config im-ehcache-config.xsd ">

  <cache name="iac_addressbook_acl"
    enable="false"
    max-bytes-memory="100m"
    max-elements-on-memory="200"
    overflow-to-disk="false"
    max-bytes-disk="200m"
    max-elements-on-disk="200"
    time-to-idle-seconds="300"
    time-to-live-seconds="600" />
</im-ehcache-config>

```

## リファレンス

### アクセス権キャッシュ設定

キャッシュ名  
名前

共有住所録機能のアクセス権情報をキャッシュする際に必要な項目を設定します。  
アクセス権情報をキャッシュすることにより、パフォーマンスを向上させることができます。  
enable属性にtrueを指定した場合のみ、アクセス権情報がキャッシュされます。

#### 【設定項目】

```

<im-ehcache-config>
  <cache name="iac_addressbook_acl"
    enable="false"
    max-bytes-memory="100m"
    max-elements-on-memory="200"
    overflow-to-disk="false"
    max-bytes-disk="200m"
    max-elements-on-disk="200"
    time-to-idle-seconds="300"
    time-to-live-seconds="600" />
</im-ehcache-config>

```

#### 【属性】

各属性項目については「 intra-mart Accel Platform 設定ファイルリファレンス - キャッシュ設定 」を参照してください。

## ファイルライブラリ設定

### 項目

- [概要](#)
- [リファレンス](#)
  - ファイル一覧表示件数（一般ユーザ用）
  - ファイル一覧表示件数（管理者用）
  - ファイル登録上限数
  - フォルダ階層上限数
  - オートコンプリート用設定
    - 機能利用ON/OFF切り替え設定(オートコンプリート)
    - 検索開始文字数(オートコンプリート)
    - 表示件数(オートコンプリート)
  - アクセス権チェック設定
  - アクセス権情報のキャッシュキー設定
  - スマートフォン用設定
    - 検索一覧表示件数(スマートフォン)
    - フォルダ内一覧表示件数(スマートフォン)
    - ファイルダウンロード機能利用ON/OFF切り替え設定(スマートフォン)

### 概要

ファイルライブラリ機能での共通情報を設定します。

フォーマット    WEB-INF/schema/iac-filelibrary-config.xsd  
ファイル(xsd)

設定場所    WEB-INF/conf/iac-filelibrary-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iac-filelibrary-config
    xmlns="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/filelibrary/internal/utility/config/iac-filelibrary-config"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/filelibrary/internal/utility/config/iac-filelibrary-config.xsd ">
    <list-limit>100</list-limit>
    <register-limit>20</register-limit>
    <admin-list-limit>20</admin-list-limit>
    <folder-depth-limit>20</folder-depth-limit>
    <auto-complete-config>
        <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
        <min-length>1</min-length>
        <list-limit>5</list-limit>
    </auto-complete-config>
    <acl-config>
        <collector-names>
            <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderDeptCollector</name>
            <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderDeptSub4Query</name>
            <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderDeptPostCollect</name>
            <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderDeptCtgCollect</name>
            <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderDeptSubCtg4Qu</name>
            <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderPubCollector</name>
            <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderPubSub4QueryC</name>
            <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderPubRoleCollecto</name>
            <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderRoleCollector</name>
        </collector-names>
        <cache-key>iac_filelibrary_acl</cache-key>
    </acl-config>
    <sp-config>
        <search-list-limit>20</search-list-limit>
        <file-list-limit>20</file-list-limit>
        <download-link>true</download-link>
    </sp-config>
</iac-filelibrary-config>
```

### リファレンス

タ list-limit  
グ  
名

一般ユーザの操作するファイル一覧の表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
<list-limit>100</list-limit>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	一般ユーザの操作するファイル一覧の表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-filelibrary-config



注意

現在この設定は使用されていません。設定値を変更してもアプリケーションには反映されません。

ファイル一覧表示件数（管理者用）

タ admin-list-limit  
グ  
名

管理者の操作するファイル一覧の1ページ表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
<admin-list-limit>20</admin-list-limit>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	管理者の操作するファイル一覧の1ページ表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-filelibrary-config

ファイル登録上限数

タ register-limit  
グ  
名

1度に登録できるファイルの上限数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
<register-limit>20</register-limit>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設 定する内容	1度に登録できるファイルの上限数を設定します。
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデ フォルト値	なし
親タグ	iac-filelibrary-config

#### フォルダ階層上限数

タグ名

フォルダの階層の上限数を設定します。  
TOP フォルダの配下に持つことができる階層の深さを 0 以上の数値で指定します。  
0 の場合は TOP フォルダのみです。  
負数を指定すると 0 と同等に扱われます。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
<folder-depth-limit>20</folder-depth-limit>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・ 設定する 内容	フォルダの階層の上限数を設定します。
単位・型	数値 (0 - )
省略時の デフォル ト値	なし
親タグ	iac-filelibrary-config

#### オートコンプリート用設定

タグ名

個人タグ選択コンポーネントの自動入力補完機能（以下、オートコンプリート）の設定を行います。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
<auto-complete-config>
...
</auto-complete-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定 する内容	ファイルライブラリ機能でのオートコンプリート情報を設定します。
単位・型	なし
省略時のデ フォルト値	なし
親タグ	iac-filelibrary-config

#### 機能利用ON/OFF切り替え設定(オートコンプリート)

タグ auto-complete-mode  
名

オートコンプリートの利用有無を設定します。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <auto-complete-config>
    <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
  </auto-complete-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	<p>true オートコンプリートを利用します。</p> <p>false オートコンプリートを利用しません。</p>
単位・型	真偽値 (true/false)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	auto-complete-config

検索開始文字数(オートコンプリート)

タグ min-length  
名

何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <auto-complete-config>
    <min-length>1</min-length>
  </auto-complete-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	auto-complete-config

表示件数(オートコンプリート)

タグ list-limit  
名

オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。

【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <auto-complete-config>
    <list-limit>5</list-limit>
  </auto-complete-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。 する内容
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	auto-complete-config

#### アクセス権チェック設定

タ name  
グ  
名

アクセス権チェックを行うコレクタークラスを設定します。

システム設定の [アクセス権利用設定](#) がfalseに設定されている場合 (=アクセス権を利用しない) は、本設定は無効です。

##### 【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <acl-config>
    <collector-names>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.filelibrary.internal.acl.collector.AclFolderDeptCollector</name>
    ...
  </collector-names>
  </acl-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	<input checked="" type="checkbox"/>
複数設定	<input type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	ファイルライブラリ機能でのアクセス権チェックを行うクラスを設定します。 また、<collector-names>タグ内に記述されている順にアクセス権チェックを行います。 特定のアクセス権チェックが必要ない場合は、該当のクラス設定を削除してください。 チェックを行いません。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	collector-names

#### アクセス権情報のキャッシュキー設定

タ cache-key  
グ  
名

アクセス権情報のキャッシュキーを設定します。

通常、設定値は変更しません。

## 【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <acl-config>
    <cache-key>iac_filelibrary_acl</cache-key>
  </acl-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	<input checked="" type="checkbox"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	アクセス権情報のキャッシングキーを設定します。 デフォルトのキャッシング情報は <a href="#">アクセス権キャッシング設定</a> を参照してください。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	acl-config

## スマートフォン用設定

タ sp-config  
グ  
名

スマートフォン機能を利用する場合の設定です。  
スマートフォンファイルライブラリ機能での共通情報を設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <sp-config>
  ...
  </sp-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	スマートフォンファイルライブラリ機能での共通情報を設定します。
単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-filelibrary-config

## 検索一覧表示件数(スマートフォン)

タ search-list-limit  
グ  
名

スマートフォンファイルライブラリ機能で任意の条件で検索を行った際の一覧の初期表示件数および「もっと見る」します。

## 【設定項目】

```
<iac-filelibrary-config>
  <sp-config>
    <search-list-limit>20</search-list-limit>
  </sp-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>

設定値・設定する内容	スマートフォンファイルライブラリ機能で任意の条件で検索を行った際の一覧の初回あたりの一覧表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	sp-config

**フォルダ内一覧表示件数(スマートフォン)**

タ file-list-limit  
グ  
名

スマートフォンファイルライブラリ機能で指定フォルダ内のファイル一覧の初期表示件数および「もっとみる」押す。

**【設定項目】**

```
<iac-filelibrary-config>
<sp-config>
  <file-list-limit>20</file-list-limit>
</sp-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	スマートフォンファイルライブラリ機能で指定フォルダ内のファイル一覧の初期表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	sp-config

**ファイルダウンロード機能利用ON/OFF切り替え設定(スマートフォン)**

タ download-link  
グ  
名

スマートフォンファイルライブラリ機能でのファイルダウンロード機能の使用有無を設定します。  
スマートフォンファイルライブラリ機能での共通の指定です。

**【設定項目】**

```
<iac-filelibrary-config>
<sp-config>
  <download-link>true</download-link>
</sp-config>
</iac-filelibrary-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	true ファイルダウンロード機能を利用します。 false ファイルダウンロード機能を利用しません。

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデフォルト値 なし

親タグ sp-config

**ファイルライブラリキャッシュ設定**

## 項目

- [概要](#)
- [リファレンス](#)
- [アクセス権キャッシュ設定](#)

## 概要

ファイルライブラリ機能でのキャッシュ情報を設定します。

フォーマットファイル WEB-INF/schema/im-ehcache-config.xsd  
(xsd)

設定場所 WEB-INF/conf/im-ehcache-config/iac-filelibrary-cache-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<im-ehcache-config xmlns="http://www.intra-mart.jp/cache/ehcache/config"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.intra-mart.jp/cache/ehcache/config im-ehcache-config.xsd ">

  <cache name="iac_filelibrary_acl"
    enable="false"
    max-bytes-memory="100m"
    max-elements-on-memory="200"
    overflow-to-disk="false"
    max-bytes-disk="200m"
    max-elements-on-disk="200"
    time-to-idle-seconds="300"
    time-to-live-seconds="600" />
</im-ehcache-config>
```

## リファレンス

### アクセス権キャッシュ設定

キャッシュ名  
iac\_filelibrary\_acl

ファイルライブラリ機能のアクセス権情報をキャッシュする際に必要な項目を設定します。  
アクセス権情報をキャッシュすることにより、パフォーマンスを向上させることができます。  
enable属性にtrueを指定した場合のみ、アクセス権情報がキャッシュされます。

#### 【設定項目】

```
<im-ehcache-config>
  <cache name="iac_filelibrary_acl"
    enable="false"
    max-bytes-memory="100m"
    max-elements-on-memory="200"
    overflow-to-disk="false"
    max-bytes-disk="200m"
    max-elements-on-disk="200"
    time-to-idle-seconds="300"
    time-to-live-seconds="600" />
</im-ehcache-config>
```

#### 【属性】

各属性項目については「[intra-mart Accel Platform 設定ファイルリファレンス - キャッシュ設定](#)」を参照してください。

## インフォメーション設定

### 項目

- [概要](#)
- [リファレンス](#)
  - [記事一覧表示件数（一般ユーザ用）](#)
  - [記事一覧表示件数（管理者用）](#)
  - [記事カテゴリ階層上限数](#)
  - [既読記事データの保存月数](#)
  - [オートコンプリート用設定](#)
    - [機能利用ON/OFF切り替え設定（オートコンプリート）](#)
    - [検索開始文字数（オートコンプリート）](#)
    - [表示件数（オートコンプリート）](#)
  - [アクセス権チェック設定](#)
  - [アクセス権情報のキャッシュキー設定](#)
  - [スマートフォン用設定](#)
    - [一覧表示件数（スマートフォン）](#)
    - [ファイルダウンロード機能利用ON/OFF切り替え設定（スマートフォン）](#)
  - [ワークフロー承認機能設定](#)
  - [カテゴリフロー一覧表示件数](#)
  - [記事登録者以外への参照可否設定](#)

### 概要

インフォメーション機能での共通情報を設定します。

フォーマット WEB-INF/schema/iac-information-config.xsd  
ファイル(xsd)

設定場所 WEB-INF/conf/iac-information-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iac-information-config
    xmlns="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/information/internal/utility/config/iac-information-config"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/information/internal/utility/config/iac-information-config.xsd ">
    <list-limit>100</list-limit>
    <admin-list-limit>20</admin-list-limit>
    <category-depth-limit>20</category-depth-limit>
    <article-read-data-limit>3</article-read-data-limit>
    <auto-complete>
        <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
        <min-length>1</min-length>
        <list-limit>5</list-limit>
    </auto-complete>
    <acl-config>
        <collector-names>
            <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.AclCategoryDeptCollector</name>
            <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.AclCategoryDeptCtgCollector</name>
            <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.AclCategoryDeptPostCollector</name>
            <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.AclCategoryDeptSub4Collector</name>
            <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.AclCategoryDeptSubCCollector</name>
            <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.AclCategoryPubCollector</name>
            <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.AclCategoryPubRoleCollector</name>
            <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.AclCategoryPubSub4Collector</name>
            <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.AclCategoryRoleCollector</name>
        </collector-names>
        <cache-key>iac_information_acl</cache-key>
    </acl-config>
    <sp-config>
        <list-limit>20</list-limit>
        <download-link>false</download-link>
    </sp-config>
    <article-workflow-approver>false</article-workflow-approver>
    <category-master-flow-list-limit>10</category-master-flow-list-limit>
    <article-workflow-hide>false</article-workflow-hide>
</iac-information-config>
```

### 記事一覧表示件数（一般ユーザ用）

タグ名

一般ユーザの操作する記事一覧の初期表示件数および「もっと見る」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。

#### 【設定項目】

```
<iac-information-config>
<list-limit>100</list-limit>
</iac-information-config>
```

必須項目

○

複数設定

×

設定値・設定する内容

一般ユーザの操作する記事一覧の初期表示件数および「もっと見る」押下時の1回あたりの表示件数を設定します。

単位・型

数値(0 - )

省略時のデフォルト値

なし

親タグ

iac-information-config

### 記事一覧表示件数（管理者用）

タグ名

管理者の操作する記事一覧の1ページ表示件数を設定します。

#### 【設定項目】

```
<iac-information-config>
<admin-list-limit>20</admin-list-limit>
</iac-information-config>
```

必須項目

○

複数設定

×

設定値・設定する内容

単位・型

数値(0 - )

省略時のデフォルト値

なし

親タグ

iac-information-config

### 記事カテゴリ階層上限数

タグ名

記事カテゴリの階層の上限数を設定します。

TOP カテゴリの配下に持つことができる階層の深さを 0 以上の数値で指定します。

0 の場合は TOP カテゴリのみです。

負数を指定すると 0 と同等に扱われます。

#### 【設定項目】

```
<iac-information-config>
<category-depth-limit>20</category-depth-limit>
</iac-information-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設 定する内容	記事カテゴリの階層の上限数を設定します。
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデ フォルト値	なし
親タグ	iac-information-config

#### 既読記事データの保存月数

タグ	article-read-data-limit
名	

指定した月数より以前の公開記事を全て既読扱いにし、既読データを削除します。  
ジョブの設定が必要です。インフォメーション管理者操作ガイドを参照してください。

##### 【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <article-read-data-limit>3</article-read-data-limit>
</iac-information-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・ 設定する 内容	既読記事データの保存月数を設定します。
単位・型	数値 (0 - )
省略時の デフォル ト値	なし
親タグ	iac-information-config

#### i コラム

この値はインフォメーション記事検索の掲載開始日時の初期値としても利用しています。  
掲載開始日時の開始日は「ログイン日の月数－設定値」が表示されます。

#### オートコンプリート用設定

タ グ	auto-complete
名	

個人タグ選択コンポーネントの自動入力補完機能（以下、オートコンプリート）の設定を行います。

##### 【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <auto-complete>
    ...
  </auto-complete>
</iac-information-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定 する内容	インフォメーション機能でのオートコンプリート情報を設定します。
単位・型	なし
省略時のデ フォルト値	なし

## 機能利用ON/OFF切り替え設定（オートコンプリート）

タグ auto-complete-mode  
名

オートコンプリートの利用有無を設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <auto-complete>
    <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
  </auto-complete>
</iac-information-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 true オートコンプリートを利用します。  
false オートコンプリートを利用しません。

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデフォルト値 なし

親タグ auto-complete

## 検索開始文字数（オートコンプリート）

タグ min-length  
名

何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。

## 【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <auto-complete>
    <min-length>1</min-length>
  </auto-complete>
</iac-information-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。

単位・型 数値 (0 - )

省略時のデフォルト値 なし

親タグ auto-complete

## 表示件数（オートコンプリート）

タグ list-limit  
名

オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。

## 【設定項目】

```
<iac-information-config>
<auto-complete>
<list-limit>5</list-limit>
</auto-complete>
</iac-information-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	auto-complete

#### アクセス権チェック設定

タ name  
グ  
名

アクセス権チェックを行うコレクタークラスを設定します。

システム設定の [アクセス権利用設定](#) がfalseに設定されている場合 (=アクセス権を利用しない) は、本設定は無効です。

#### 【設定項目】

```
<iac-information-config>
<acl-config>
<collector-names>
<name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.DeptCollector</name>
...
</collector-names>
</acl-config>
</iac-information-config>
```

必須項目	<input checked="" type="checkbox"/>
複数設定	<input type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	インフォメーション機能でのアクセス権チェックを行うクラスを設定します。 また、<collector-names>タグ内に記述されている順にアクセス権チェックを行います。 特定のアクセス権チェックが必要ない場合は、該当のクラス設定を削除してください。 チェックを行いません。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ [組織指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.</li> <li>・ [組織+ユーザ分類指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.</li> <li>・ [組織+役職] jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.</li> <li>・ [組織配下指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.</li> <li>・ [組織配下+ユーザ分類指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.</li> <li>・ [パブリックグループ指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.</li> <li>・ [パブリックグループ+役割指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.</li> <li>・ [パブリックグループ配下指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.</li> <li>・ [ロール指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.information.internal.acl.collector.</li> </ul>
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	collector-names



注意

アクセス権チェックを行わない場合、記事カテゴリは表示されません。

### アクセス権情報のキャッシュキー設定

タグ名

アクセス権情報のキャッシュキーを設定します。  
通常、設定値は変更しません。

#### 【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <acl-config>
    <cache-key>iac_information_acl</cache-key>
  </acl-config>
</iac-information-config>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	アクセス権情報のキャッシュキーを設定します。 デフォルトのキャッシュ情報は <a href="#">アクセス権キャッシュ設定</a> を参照してください。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	collector-names

### スマートフォン用設定

タグ名

スマートフォン機能を利用する場合の設定です。  
スマートフォンインフォメーション機能での共通情報を設定します。

#### 【設定項目】

```
<iac-information-config>
  <sp-config>
    ...
  </sp-config>
</iac-information-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	スマートフォンインフォメーション機能での共通情報を設定します。
単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-information-config

### 一覧表示件数（スマートフォン）

タグ名

記事一覧の初期表示件数および「もっと見る」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。

#### 【設定項目】

```
<iac-information-config>
<sp-config>
<list-limit>20</list-limit>
</sp-config>
</iac-information-config>
```

必須項目

複数設定

設定値・設定する内 記事一覧の初期表示件数および「もっと見る」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定容

単位・型

数値 (0 - )

省略時のデフォルト 値

親タグ sp-config

## ファイルダウンロード機能利用ON/OFF切り替え設定（スマートフォン）

タ download-link  
グ  
名

ファイルダウンロード機能の利用有無を設定します。

【設定項目】

```
<iac-information-config>
<sp-config>
<download-link>false</download-link>
</sp-config>
</iac-information-config>
```

必須項目

複数設定

設定値・設定する内容 true ファイルダウンロード機能を利用します。  
false ファイルダウンロード機能を利用しません。

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデフォルト値

親タグ sp-config

## ワークフロー承認機能設定

タグ article-workflow-approver  
名

ワークフロー承認機能の利用有無を設定します。

【設定項目】

```
<iac-information-config>
<article-workflow-approver>false</article-workflow-approver>
</iac-information-config>
```

必須項目

複数設定

設定値・設定する内容 true ワークフロー承認機能を利用します。  
false ワークフロー承認機能を利用しません。

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデ *false*

フォルト値

親タグ iac-information-config

## カテゴリフロー一覧表示件数

タグ category-master-flow-list-limit  
名

ワークフロー承認機能を利用する際、カテゴリに設定するフロー一覧の1ページ表示件数を設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-information-config>
<category-master-flow-list-limit>10</category-master-flow-list-limit>
</iac-information-config>
```

必須項目 ×

複数設定 ×

設定値・設 フロー一覧の1ページ表示件数を設定します。  
定する内容

単位・型 数値 (0 - )

省略時のデ 10  
フォルト値

親タグ iac-information-config

## 記事登録者以外への参照可否設定

タグ article-workflow-hide  
名

ワークフロー案件処理中または案件未処理の記事について、記事登録者以外への参照可否を設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-information-config>
<article-workflow-hide>false</article-workflow-hide>
</iac-information-config>
```

必須項目 ×

複数設定 ×

設定値・設定する内容 true ワークフロー案件処理中または案件未処理の記事について記事登録者以外へす。

false ワークフロー案件処理中または案件未処理の記事について記事登録者以外へす。

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデフォルト値 false

親タグ iac-information-config



## コラム

この設定をtrueで利用すると、申請中記事の承認者であっても以下の条件を満たす場合は記事または追記する。対象となる画面は記事一覧画面、記事参照画面、記事一覧ポートレット画面です。  
ワークフロー処理画面より参照してください。

- ワークフロー承認機能を利用している場合
- 参照者がフローの申請者でない場合
- 記事または追記記事の状態が「ワークフロー案件未処理」または「ワークフロー案件処理中」の場合

## インフォメーションキャッシュ設定

## 項目

- [概要](#)
- [リファレンス](#)
  - [アクセス権キャッシング設定](#)

## 概要

インフォメーション機能でのキャッシング情報を設定します。

フォーマットファイル WEB-INF/schema/im-ehcache-config.xsd  
(xsd)

設定場所 WEB-INF/conf/im-ehcache-config/iac-information-cache-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<im-ehcache-config
    xmlns="http://www.intra-mart.jp/cache/ehcache/config"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.intra-mart.jp/cache/ehcache/config im-ehcache-config.xsd ">

<cache name="iac_information_acl"
       enable="false"
       max-bytes-memory="100m"
       max-elements-on-memory="200"
       overflow-to-disk="false"
       max-bytes-disk="200m"
       max-elements-on-disk="200"
       time-to-idle-seconds="300"
       time-to-live-seconds="600" />
</im-ehcache-config>
```

## リファレンス

## アクセス権キャッシング設定

キャッシュ名

インフォメーション機能のアクセス権情報をキャッシングする際に必要な項目を設定します。  
アクセス権情報をキャッシングすることにより、パフォーマンスを向上させることができます。  
enable属性にtrueを指定した場合のみ、アクセス権情報がキャッシングされます。

## 【設定項目】

```
<im-ehcache-config>
<cache name="iac_information_acl"
       enable="false"
       max-bytes-memory="100m"
       max-elements-on-memory="200"
       overflow-to-disk="false"
       max-bytes-disk="200m"
       max-elements-on-disk="200"
       time-to-idle-seconds="300"
       time-to-live-seconds="600" />
</im-ehcache-config>
```

## 【属性】

各属性項目については「[intra-mart Accel Platform 設定ファイルリファレンス -キャッシング設定](#)」を参照してください。

## 伝言メモ設定

### 項目

- [概要](#)
- [リファレンス](#)
  - [受信伝言メモ一覧表示件数](#)
  - [送信伝言メモ一覧表示件数](#)
  - [会社絞り込み設定（ユーザ選択）](#)
  - [オートコンプリート用設定](#)
    - [機能利用ON/OFF切り替え設定\(オートコンプリート\)](#)
    - [検索開始文字数\(オートコンプリート\)](#)
    - [表示件数\(オートコンプリート\)](#)
  - [スマートフォン用設定](#)
    - [受信伝言メモ一覧表示件数\(スマートフォン\)](#)
    - [送信伝言メモ一覧表示件数\(スマートフォン\)](#)
    - [電話番号リンク表示設定\(スマートフォン\)](#)

### 概要

伝言メモ機能での共通情報を設定します。

#### モジュール 伝言メモモジュール

フォーマット	WEB-INF/schema/iac-message-config.xsd
ファイル(xsd)	

#### 設定場所

WEB-INF/conf/iac-message-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iac-message-config
    xmlns="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/message/internal/utility/config/iac-message-config"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/message/internal/utility/config/iac-message-config.xsd ">
    <receive-list-limit>20</receive-list-limit>
    <send-list-limit>20</send-list-limit>
    <user-search-acl-type>1</user-search-acl-type>
    <sp-config>
        <receive-list-limit>20</receive-list-limit>
        <send-list-limit>20</send-list-limit>
        <telephone-link>true</telephone-link>
    </sp-config>
    <auto-complete-config>
        <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
        <min-length>1</min-length>
        <list-limit>5</list-limit>
    </auto-complete-config>
</iac-message-config>
```

### リファレンス

#### 受信伝言メモ一覧表示件数

タ [receive-list-limit](#)  
グ  
名

受信伝言メモ一覧の1ページ表示件数を設定します。

#### 【設定項目】

```
<iac-message-config>
    <receive-list-limit>20</receive-list-limit>
</iac-message-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設 定する内容	受信伝言メモ一覧の1ページ表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデ フォルト値	なし
親タグ	iac-message-config

#### 送信伝言メモ一覧表示件数

タグ send-list-limit  
 名

送信伝言メモ一覧の1ページ表示件数を設定します。

##### 【設定項目】

```
<iac-message-config>
<send-list-limit>20</send-list-limit>
</iac-message-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設 定する内容	送信伝言メモ一覧の1ページ表示件数を設定します。
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデ フォルト値	なし
親タグ	iac-message-config

#### 会社絞り込み設定（ユーザ選択）

タグ user-search-acl-type  
 名

伝言メモ機能でユーザ検索を行う際の検索対象の会社を設定します。  
 システム設定の [アクセス権利用設定](#) の設定値には影響されません。

##### 【設定項目】

```
<iac-message-config>
<user-search-acl-type>1</user-search-acl-type>
</iac-message-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内 容	1 ログインした際の所属組織の会社（以下、カレント所属会社）のみを検索対象とす る。  2 認可で許可されている会社を検索対象とする。
単位・型	数値 (1, 2 )
省略時のデフォルト 値	なし
親タグ	iac-message-config

#### オートコンプリート用設定

タグ auto-complete-config  
 名

個人タグ選択コンポーネントの自動入力補完機能（以下、オートコンプリート）の設定を行います。

## 【設定項目】

```
<iac-message-config>
  <auto-complete-config>
    ...
  </auto-complete-config>
</iac-message-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定 伝言メモ機能でのオートコンプリート情報を設定します。  
する内容

単位・型 なし

省略時のデ なし  
フォルト値

親タグ iac-message-config

## 機能利用ON/OFF切り替え設定(オートコンプリート)

タグ auto-complete-mode  
名

オートコンプリートの利用有無を設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-message-config>
  <auto-complete-config>
    <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
  </auto-complete-config>
</iac-message-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設  
定する内容 true オートコンプリートを利用します。  
false オートコンプリートを利用しませ  
ん。

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデ なし  
フォルト値

親タグ auto-complete-config

## 検索開始文字数(オートコンプリート)

タ min-length  
グ  
名

何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。

## 【設定項目】

```
<iac-message-config>
  <auto-complete-config>
    <min-length>1</min-length>
  </auto-complete-config>
</iac-message-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定す 何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。

る内容

単位・型	数値 (0 - )
------	-----------

省略時のデフォ	なし
---------	----

ルト値

親タグ	auto-complete-config
-----	----------------------

#### 表示件数(オートコンプリート)

タ list-limit

グ

名

オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。

#### 【設定項目】

```
<iac-message-config>
  <auto-complete-config>
    <list-limit>5</list-limit>
  </auto-complete-config>
</iac-message-config>
```

必須項目

複数設定

設定値・設定 オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。

する内容

単位・型	数値 (0 - )
------	-----------

省略時のデ	なし
-------	----

フルト値

親タグ	auto-complete-config
-----	----------------------

#### スマートフォン用設定

タ sp-config

グ

名

スマートフォン機能を利用する場合の設定です。

スマートフォン伝言メモ機能での共通情報を設定します。

#### 【設定項目】

```
<iac-message-config>
  <sp-config>
    ...
  </sp-config>
</iac-message-config>
```

必須項目

複数設定

設定値・設定 スマートフォン伝言メモ機能での共通情報を設定します。

する内容

単位・型	なし
------	----

省略時のデ	なし
-------	----

フルト値

親タグ	iac-message-config
-----	--------------------

#### 受信伝言メモ一覧表示件数(スマートフォン)

タ receive-list-limit

グ

名

受信伝言メモ一覧の初期表示件数および「もっとみる」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-message-config>
<sp-config>
  <receive-list-limit>20</receive-list-limit>
</sp-config>
</iac-message-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	受信伝言メモ一覧の初期表示件数および「もっとみる」押下時の1回あたりの一覧表示件数
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	sp-config

## 送信伝言メモ一覧表示件数(スマートフォン)

タ send-list-limit  
グ  
名

送信伝言メモ一覧の初期表示件数および「もっとみる」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-message-config>
<sp-config>
  <send-list-limit>20</send-list-limit>
</sp-config>
</iac-message-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	送信伝言メモ一覧の初期表示件数および「もっとみる」押下時の1回あたりの一覧表示件数
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	sp-config

## 電話番号リンク表示設定(スマートフォン)

タ telephone-link  
グ  
名

伝言メモ参照時の連絡先リンクでスマートフォンの電話を起動するかどうかを設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-message-config>
<sp-config>
  <telephone-link>true</telephone-link>
</sp-config>
</iac-message-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>

設定値・設定する内容	true false	電話番号をリンクで表示します。 電話番号をリンクで表示しません。
単位・型	真偽値 (true/false)	
省略時のデフォルト値	なし	

親タグ sp-config

## ToDo設定

### 項目

- [概要](#)
- [リファレンス](#)
  - [ToDo一覧表示件数](#)
  - [オートコンプリート用設定](#)
    - [機能利用ON/OFF切り替え設定\(オートコンプリート\)](#)
    - [検索開始文字数\(オートコンプリート\)](#)
    - [表示件数\(オートコンプリート\)](#)
  - [スマートフォン用設定](#)
    - [ToDo一覧表示件数\(スマートフォン\)](#)
    - [ファイルダウンロード機能利用ON/OFF切り替え設定\(スマートフォン\)](#)

### 概要

ToDo機能での共通情報を設定します。

#### モジュール ToDoモジュール

フォーマット WEB-INF/schema/iac-todo-config.xsd  
ファイル(xsd)

設定場所 WEB-INF/conf/iac-todo-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iac-todo-config
    xmlns="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/todo/internal/utility/config/iac-todo-config"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/todo/internal/utility/config/iac-todo-con
<list-limit>20</list-limit>
<auto-complete-config>
    <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
    <min-length>1</min-length>
    <list-limit>5</list-limit>
</auto-complete-config>
<sp-config>
    <list-limit>20</list-limit>
    <download-link>false</download-link>
</sp-config>
</iac-todo-config>
```

### リファレンス

#### ToDo一覧表示件数

タ list-limit  
グ  
名

ToDo一覧の初期表示件数および「もっと見る」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。

##### 【設定項目】

```
<iac-todo-config>
    <list-limit>20</list-limit>
</iac-todo-config>
```

#### 必須項目

○

#### 複数設定

×

設定値・設定する内 ToDo一覧の初期表示件数および「もっと見る」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定容

#### 単位・型

数值 (0 - )

省略時のデフォルト なし  
値

親タグ iac-todo-config

#### オートコンプリート用設定

タグ auto-complete-config  
名

個人タグ選択コンポーネントの自動入力補完機能（以下、オートコンプリート）の設定を行います。

##### 【設定項目】

```
<iac-todo-config>
  <auto-complete-config>
    ...
  </auto-complete-config>
</iac-todo-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・  
設定する  
内容

単位・型 なし

省略時の なし  
デフォル  
ト値

親タグ iac-todo-config

#### 機能利用ON/OFF切り替え設定(オートコンプリート)

タグ auto-complete-mode  
名

オートコンプリートの利用有無を設定します。

##### 【設定項目】

```
<iac-todo-config>
  <auto-complete-config>
    <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
  </auto-complete-config>
</iac-todo-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設  
定する内容  
true オートコンプリートを利用します。  
false オートコンプリートを利用しませ  
ん。

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデ なし  
フォルト値

親タグ auto-complete-config

#### 検索開始文字数(オートコンプリート)

タグ min-length  
名

何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。

##### 【設定項目】

```
<iac-todo-config>
<auto-complete-config>
<min-length>1</min-length>
</auto-complete-config>
</iac-todo-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	auto-complete-config

#### 表示件数(オートコンプリート)

タ list-limit  
グ  
名

オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。

#### 【設定項目】

```
<iac-todo-config>
<auto-complete-config>
<list-limit>5</list-limit>
</auto-complete-config>
</iac-todo-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	auto-complete-config

#### スマートフォン用設定

タ sp-config  
グ  
名

スマートフォン機能を利用する場合の設定です。

スマートフォンToDo機能での共通情報を設定します。

#### 【設定項目】

```
<iac-todo-config>
<sp-config>
...
</sp-config>
</iac-todo-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	
単位・型	なし

省略時のデフォルト値

親タグ iac-todo-config

## ToDo一覧表示件数(スマートフォン)

タグ名  
list-limit

ToDo一覧の初期表示件数および「もっと見る」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-todo-config>
  <sp-config>
    <list-limit>20</list-limit>
  </sp-config>
</iac-todo-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ✕

設定値・設定する内容 ToDo一覧の初期表示件数および「もっと見る」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定

単位・型 数値 (0 - )

省略時のデフォルト 値

親タグ sp-config

## ファイルダウンロード機能利用ON/OFF切り替え設定(スマートフォン)

タグ名  
download-link

ファイルダウンロード機能の使用有無を設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-todo-config>
  <sp-config>
    <download-link>false</download-link>
  </sp-config>
</iac-todo-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ✕

設定値・設定する内容 true ファイルダウンロード機能を利用します。

false ファイルダウンロード機能を利用しません。

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデフォルト値

親タグ sp-config

## スケジュール設定

### 項目

- [概要](#)
- [リファレンス](#)
  - [共有グループ一覧表示件数](#)
  - [共有グループ初回ロード設定（使用しません）](#)
  - [スケジュール一括削除時の同時削除最大件数](#)
  - [スケジュール一括削除の表示件数](#)
  - [スケジュール一括削除の施設指定可能上限数](#)
  - [スケジュール（グループ）表示件数](#)
  - [スケジュール候補検索の表示件数](#)
  - [スケジュール候補検索の所用時間間隔](#)
  - [スケジュール候補検索の候補時間間隔](#)
  - [スケジュール登録可能期間](#)
  - [施設カテゴリ階層上限数](#)
  - [施設検索（キーワード）の表示件数](#)
  - [定期スケジュール・イベント登録可能件数](#)
  - [定期スケジュール・イベント登録可能期間](#)
  - [スケジュール登録画面／簡易登録ダイアログの切り替え設定](#)
  - [ユーザ検索（キーワード）での検索キーワード必須設定](#)
  - [拡張項目表示設定](#)
  - [オートコンプリート用設定](#)
    - [機能利用ON/OFF切り替え設定（オートコンプリート）](#)
    - [検索開始文字数（オートコンプリート）](#)
    - [表示件数（オートコンプリート）](#)
    - [ユーザ検索（オートコンプリート）](#)
  - [表示セット設定](#)
    - [デフォルト表示セット利用設定](#)
  - [スケジュール表示色設定](#)
    - [外出表示色設定](#)
    - [来客表示色設定](#)
    - [外出グラデーション設定](#)
    - [来客グラデーション設定](#)
  - [スケジュールアクセス権設定](#)
    - [スケジュール認可利用設定](#)
    - [アクセス権チェック設定（施設カテゴリ）](#)
    - [アクセス権情報のキャッシュキー設定（施設カテゴリ）](#)
    - [アクセス権チェック設定（ユーザ）](#)
    - [アクセス権情報のキャッシュキー設定（ユーザ）](#)
    - [アクセス権情報のキャッシュキー設定（共有グループ）](#)
  - [カレンダー削除ジョブ設定](#)
    - [削除対象日数設定](#)
    - [削除ブロックサイズ設定](#)
  - [スマートフォン用設定](#)
    - [スケジュール一覧（グループ）表示件数（スマートフォン）](#)
    - [施設検索（キーワード）の表示件数（スマートフォン）](#)
    - [ダウンロードリンク利用ON/OFF切り替え設定（スマートフォン）](#)
  - [スケジュール認可アクセス権設定](#)
    - [アクセス権情報のキャッシュキー設定（ユーザ）](#)
    - [アクセス権情報のキャッシュキー設定（施設）](#)
    - [認可リソースグループのキャッシュキー設定（ユーザ）](#)
    - [認可リソースグループのキャッシュキー設定（施設）](#)
    - [アクセス権判定モジュール設定（ユーザ）](#)
    - [アクセス権判定モジュール設定（施設）](#)
    - [権限種別設定](#)
  - [スケジュール登録設定](#)
    - [スケジュール登録画面の「添付ファイル」の「参加者のみ表示」のデフォルト値](#)
    - [スケジュール登録画面の「説明」の「参加者のみ表示」のデフォルト値](#)
  - [VCalendarマッピング設定](#)
    - [VEventマッピング設定](#)
    - [コンポーネント設定](#)

- コンポーネント名
- 値の設定
- CalDAVクライアントに送信する値のフォーマット
- 登録更新時の除外パターン
- 重複アイコン表示設定

## 概要

スケジュール機能の共通情報を設定します。

モジュール	スケジュールモジュール
フォーマット (xsd)	WEB-INF/schema/iac-schedule-config.xsd
設定場所	WEB-INF/conf/iac-schedule-config.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<iac-schedule-config xmlns="http://intra-mart.co.jp/product/collaboration/schedule/internal/utility/config/
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://intra-
  mart.co.jp/product/collaboration/schedule/internal/utility/config/iac-schedule-config ..../schema/iac-schedule-
  config.xsd">
  <share-group-list-limit>20</share-group-list-limit>
  <share-group-load-all-at-first>false</share-group-load-all-at-first>
  <schedule-delete-all-limit>100</schedule-delete-all-limit>
  <group-view-list-limit>50</group-view-list-limit>
  <candidate-list-limit>10</candidate-list-limit>
  <candidate-time-span>30</candidate-time-span>
  <candidate-separate-time-span>30</candidate-separate-time-span>
  <schedule-duration-limit>14</schedule-duration-limit>
  <schedule-delete-list-limit>50</schedule-delete-list-limit>
  <category-depth-limit>10</category-depth-limit>
  <facility-search-limit>20</facility-search-limit>
  <facility-list-limit>50</facility-list-limit>
  <max-repeat-count>52</max-repeat-count>
  <max-repeat-duration>365</max-repeat-duration>
  <drag-open-type>1</drag-open-type>
  <user-keyword-required>false</user-keyword-required>
  <show-custom-item>true</show-custom-item>
  <auto-complete-config>
    <auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
    <min-length>1</min-length>
    <list-limit>5</list-limit>
    <user-searcher-names>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.autocomplete.UserCodeSearcher</name>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.autocomplete.UserNameSearcher</name>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.autocomplete.UserSearchNameSearcher</name>
    </user-searcher-names>
  </auto-complete-config>
  <default-viewset-config>
    <show-default-viewset>true</show-default-viewset>
  </default-viewset-config>
  <schedule-color-config>
    <attribute-goingout-color>#FF8C00</attribute-goingout-color>
    <attribute-visitor-color>#BB004B</attribute-visitor-color>
    <attribute-goingout-gradiation>NONE</attribute-goingout-gradiation>
    <attribute-visitor-gradiation>NONE</attribute-visitor-gradiation>
  </schedule-color-config>
  <acl-config>
    <use-authz>false</use-authz>
    <facility-collector-names>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.facility.collector.AclCategoryDeptP...
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.facility.collector.AclCategoryDeptC...
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.facility.collector.AclCategoryDeptS...
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.facility.collector.AclCategoryDeptS...
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.facility.collector.AclCategoryPubRo...
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.facility.collector.AclCategoryPubCo...
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.facility.collector.AclCategoryPubSu...
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.facility.collector.AclCategoryRoleCo...
    </facility-collector-names>
    <facility-cache-key>iac_schedule_facility_acl</facility-cache-key>
    <user-collector-names>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.user.collector.AclUserDeptCollector...
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.user.collector.AclUserDeptCtgColle...
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.user.collector.AclUserDeptPostColle...
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.user.collector.AclUserDeptSub4Quar...
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.user.collector.AclUserDeptSubCtg4...
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.user.collector.AclUserPubCollector...
    </user-collector-names>
  </acl-config>

```

```

<name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.user.collector.AclUserPubRoleColle
<name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.user.collector.AclUserPubSub4Quer
<name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.user.collector.AclUserRoleCollector
</user-collector-names>
<user-cache-key>iac_schedule_user_acl</user-cache-key>
<sharegroup-cache-key>iac_schedule_sharegroup_acl</sharegroup-cache-key>
</acl-config>
<delete-calendar-job-config>
<delete-base-days>90</delete-base-days>
<delete-block-size>1000</delete-block-size>
</delete-calendar-job-config>
<sp-config>
<group-view-list-limit>20</group-view-list-limit>
<facility-list-limit>20</facility-list-limit>
<download-link>false</download-link>
</sp-config>
<authz-config>
<authz-user-cache-key>iac_schedule_user_authz</authz-user-cache-key>
<authz-facility-cache-key>iac_schedule_facility_authz</authz-facility-cache-key>
<authz-user-resource-chache-key>iac_schedule_user_authz_resource</authz-user-resource-chache-key>
<authz-facility-resource-chache-key>iac_schedule_facility_authz_resource</authz-facility-resource-chache-key>
<user-authorizers>
<authorizer>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.authz.user.authorizer.ScheduleUserAuth
<authorizer>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.authz.user.authorizer.ScheduleFacilit
<authorizer>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.authz.user.authorizer.ScheduleUserR
<authorizer>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.authz.user.authorizer.ScheduleUserP
<authorizer>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.authz.user.authorizer.ScheduleUserF
<authorizer>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.authz.user.authorizer.ScheduleUserP
<authorizer>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.authz.user.authorizer.ScheduleUserP
<authorizer>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.authz.user.authorizer.ScheduleUserP
</user-authorizers>
<facility-authorizers>
<authorizer>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.authz.facility.authorizer.Schedule
</facility-authorizers>
<authz-type-throw-error-with-null>false</authz-type-throw-error-with-null>
</authz-config>
<schedule-register-config>
<private-attach-file-default>false</private-attach-file-default>
<private-description-default>false</private-description-default>
</schedule-register-config>
<vcalendar-conversion-config>
<vevent-conversion-config>
<component>
<property-name>SUMMARY</property-name>
<value>
<schedule-ical-format>%TITLE%</schedule-ical-format>
<ical-schedule-pattern></ical-schedule-pattern>
</value>
</component>
<component>
<property-name>DESCRIPTION</property-name>
<value>
<schedule-ical-format>%DESCRIPTION%</schedule-ical-format>
<ical-schedule-pattern></ical-schedule-pattern>
</value>
</component>
<component>
<property-name>LOCATION</property-name>
<value>
<schedule-ical-format>%PLACE%</schedule-ical-format>
<ical-schedule-pattern></ical-schedule-pattern>
</value>
</component>
</vevent-conversion-config>
</vcalendar-conversion-config>
<show-overlap-icon>true</show-overlap-icon>
</iac-schedule-config>

```

## リファレンス

### 共有グループ一覧表示件数

タグ share-group-list-limit  
名

共有グループの一覧表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<share-group-list-limit>20</share-group-list-limit>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設 定する内容 共有グループの一覧表示件数を設定します。

単位・型 数値 (0 - )  
省略時のデ フォルト値  
なし  
親タグ iac-schedule-config



注意

現在この設定は使用されていません。設定値を変更してもアプリケーションには反映されません。

#### 共有グループ初回ロード設定（使用しません）

タグ share-group-load-all-at-first  
名

使用しません。

##### 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<share-group-load-all-at-first>false</share-group-load-all-at-first>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 使用しません。設定値を変更してもアプリケーションには影響しません。

単位・型 なし  
省略時のデ フォルト値  
なし  
親タグ iac-schedule-config

#### スケジュールー括削除時の同時削除最大件数

タグ schedule-delete-all-limit  
名

スケジュールー括削除時の同時削除最大件数を設定します。

##### 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<schedule-delete-all-limit>100</schedule-delete-all-limit>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 スケジュールー括削除時の同時削除最大件数を設定します。

単位・型 数値 (0 - )  
省略時のデ フォルト値  
なし  
親タグ iac-schedule-config

タグ schedule-delete-list-limit  
名

スケジュール機能で一括削除の表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<schedule-delete-list-limit>50</schedule-delete-list-limit>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 スケジュール機能で一括削除の表示件数を設定します。

単位・型 数値 (0 - )

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-schedule-config

#### スケジュール一括削除の施設指定可能上限数

タグ facility-search-limit  
名

スケジュール一括削除の検索条件で指定できる施設の最大件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<facility-search-limit>20</facility-search-limit>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 スケジュール一括削除の検索条件で指定できる施設の最大件数を設定します。

単位・型 数値 (0 - )

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-schedule-config



注意

現在この設定は使用されていません。設定値を変更してもアプリケーションには反映されません。

#### スケジュール（グループ）表示件数

タグ group-view-list-limit  
名

スケジュール一覧（グループ日・週）の初期表示件数および「もっと見る」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<group-view-list-limit>50</group-view-list-limit>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ○

複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	スケジュール表示（グループ日・週）の初期表示件数および「もっと見る」押下時の す。
単位・型	数値（0 - ）
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-schedule-config

#### スケジュール候補検索の表示件数

タグ candidate-list-limit  
名

スケジュール候補検索結果の表示件数を設定します。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<candidate-list-limit>10</candidate-list-limit>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	スケジュール機能でスケジュール候補検索の検索結果の表示件数を設定します。
単位・型	数値（0 - ）
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-schedule-config

#### スケジュール候補検索の所用時間間隔

タグ candidate-time-span  
名

スケジュール候補検索の所用時間の間隔（分）を設定します。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<candidate-time-span>30</candidate-time-span>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	スケジュール候補検索の所用時間の間隔（分）を設定します。
単位・型	数値（0 - ）
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-schedule-config



注意

間隔の設定値は、0に設定しないでください。0に設定すると正しく利用できません。

#### スケジュール候補検索の候補時間間隔

タグ candidate-separate-time-span  
名

スケジュール候補検索の候補時間の間隔を設定します。

スケジュール候補検索の所用時間間隔にて設定された時間から候補を算出します。

[設定項目]

```
<iac-schedule-config>
<candidate-separate-time-span>30</candidate-separate-time-span>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 スケジュール候補検索の候補時間の間隔を設定します。

単位・型 数値 (0 - )

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-schedule-config



## 注意

間隔の設定値は、0に設定しないでください。0に設定すると正しく利用できません。

## スケジュール登録可能期間

タグ schedule-duration-limit  
名

1つのスケジュール（イベント）で登録できる期間（日）を設定します。

[設定項目]

```
<iac-schedule-config>
<schedule-duration-limit>14</schedule-duration-limit>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 1つのスケジュール（イベント）で登録できる期間（日）を設定します。

単位・型 数値 (0 - )

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-schedule-config

## 施設カテゴリ階層上限数

タグ category-depth-limit  
名

施設カテゴリの階層の上限数を設定します。

TOP カテゴリの配下に持つことができる階層の深さを 0 以上の数値で指定します。

0 の場合は TOP カテゴリだけです。

負数を指定すると 0 と同等に扱われます。

[設定項目]

```
<iac-schedule-config>
<category-depth-limit>10</category-depth-limit>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 施設カテゴリの階層の上限数を設定します。

単位・型 数値 (0 - )

---

省略時のデ なし

フルト値

---

親タグ iac-schedule-config[施設検索（キーワード）の表示件数](#)

タ facility-list-limit

---

グ  
名

---

施設検索（キーワード）の結果表示件数を設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<facility-list-limit>50</facility-list-limit>
</iac-schedule-config>
```

---

必須項目 ○

---

複数設定 ×

---

設定値・設 施設検索（キーワード）の結果表示件数を設定します。  
定する内容

---

単位・型 数値（0 - ）

---

省略時のデ なし  
フルト値

---

親タグ iac-schedule-config[定期スケジュール・イベント登録可能件数](#)

タ max-repeat-count

---

グ  
名

---

一度に登録できる定期スケジュール・イベントの件数を設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<max-repeat-count>52</max-repeat-count>
</iac-schedule-config>
```

---

必須項目 ○

---

複数設定 ×

---

設定値・設定 一度に登録できる定期スケジュール・イベントの件数を設定します。  
する内容

---

単位・型 数値（0 - ）

---

省略時のデ なし  
フルト値

---

親タグ iac-schedule-config[定期スケジュール・イベント登録可能期間](#)タグ max-repeat-duration  

---

名

---

定期スケジュール・イベントの登録出来る繰り返し期間（日）を設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<max-repeat-duration>365</max-repeat-duration>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	○
複数設定	×
設定値・設定する内容	定期スケジュール・イベントの登録出来る繰り返し期間（日）を設定します。
単位・型	数値（0 - ）
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-schedule-config

#### スケジュール登録画面／簡易登録ダイアログの切り替え設定

タグ drag-open-type  
名

「スケジュール一覧」画面でのクリック・ドラック時に表示される「スケジュール簡易登録ダイアログ」を通常のよう設定します。

ただし、各ユーザが個人設定（スケジュール表示設定）画面の「登録画面表示設定」で選択している場合は各ユーザー設定は、各ユーザが個人設定（スケジュール表示設定）画面の「登録画面表示設定」を行っていない場合のデフ

##### 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<drag-open-type>1</drag-open-type>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	1 クリック・ドラック時には「スケジュール簡易登録ダイアログ」を表示します。 2 クリック・ドラック時には「スケジュール新規登録」画面を表示します。
単位・型	数値（1,2）※1,2以外を指定した場合は「1」として扱われます。
省略時のデフォルト値	1
親タグ	iac-schedule-config

#### ユーザ検索（キーワード）での検索キーワード必須設定

タグ user-keyword-required  
名

ユーザ選択時のユーザ検索（キーワード）において、検索キーワードを必須にするか否かの設定を行います。検索キーワードを必須としない場合、ユーザの全件検索が可能ですがアクセス権判定による検索負荷が高いため、のみを行うことで検索負荷を下げる事が可能です。

##### 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<user-keyword-required>false</user-keyword-required>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	true 検索キーワードを必須とする false 検索キーワードを必須としない
単位・型	真偽値（true/false）
省略時のデフォルト値	false（検索キーワードを必須としない）
親タグ	iac-schedule-config

タグ show-custom-item  
名

スケジュール拡張項目を表示するか否かの設定を行います。  
本設定をtrueに設定した場合、「スケジュール登録」画面等で拡張項目を表示します。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<show-custom-item>true</show-custom-item>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ×

複数設定 ×

設定値・設定する内容 true 拡張項目を利用する  
false 拡張項目を利用しない

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデフォルト値 true (拡張項目を利用する)  
ト値

親タグ iac-schedule-config

オートコンプリート用設定

タグ auto-complete-config  
名

個人タグやユーザおよび施設選択コンポーネントの自動入力補完機能（以下、オートコンプリート）の設定を行います。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<auto-complete-config>
...
</auto-complete-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 スケジュール機能でのオートコンプリート情報を設定します。

単位・型 なし

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-schedule-config

機能利用ON/OFF切り替え設定（オートコンプリート）

タグ auto-complete-mode  
名

オートコンプリートの利用有無を設定します。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<auto-complete-config>
<auto-complete-mode>true</auto-complete-mode>
</auto-complete-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	×
設定値・設定する内容	<p>true オートコンプリートを利用します。</p> <p>false オートコンプリートを利用しません。</p>
単位・型	真偽値 (true/false)
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	auto-complete-config

**検索開始文字数（オートコンプリート）**

タグ名

何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。

**【設定項目】**

```
<iac-schedule-config>
  <auto-complete-config>
    <min-length>20</min-length>
  </auto-complete-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	×
設定値・設定する内容	何文字入力した時点でオートコンプリート検索を行うかを指定します。
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	auto-complete-config

**表示件数（オートコンプリート）**

タグ名

オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。

**【設定項目】**

```
<iac-schedule-config>
  <auto-complete>
    <list-limit>5</list-limit>
  </auto-complete>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	×
設定値・設定する内容	オートコンプリート検索の結果を表示する件数を指定します。
単位・型	数値 (0 - )
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	auto-complete-config

**ユーザ検索（オートコンプリート）**

タグ name

名

ユーザ検索を行うコレクタークラスを設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <auto-complete-config>
    <user-searcher-names>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.autocomplete.UserCodeSearcher</name>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.autocomplete.UserNameSearcher</name>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.autocomplete.UserSearchNameSearcher</name>
    </user-searcher-names>
  </auto-complete-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 複数設定 

設定値・設定する内容 スケジュールでのユーザ検索（オートコンプリート）を行うクラスを設定します。

- ・ [ユーザコード検索]  
jp.co.intra\_mart.product.collaboration.schedule.internal.autocompleteUserCodeSearcher
- ・ [ユーザ名検索]  
jp.co.intra\_mart.product.collaboration.schedule.internal.autocomplete.UserNameSearcher
- ・ [ユーザ検索名検索]  
jp.co.intra\_mart.product.collaboration.schedule.internal.autocomplete.UserSearchNameSearcher

単位・型 文字列

省略時のデフォルト値 なし

親タグ user-searcher-names

## 表示セット設定

タグ default-viewset-config  
名

スケジュール画面のデフォルト表示セットの設定を行います。

## 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <default-viewset-config>
  ...
</default-viewset-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 複数設定 

設定値・設定する内容 スケジュール画面のデフォルト表示セットの設定を行います。

単位・型 なし

省略時のデフォルト値 なし

親タグ iac-schedule-config



## コラム

デフォルト表示セットとは

ログインユーザーが所属している組織をデフォルト表示セットとして扱います。

所属に応じて自動的に決定され、編集することはできません。

複数の組織に所属している場合は、各々の組織ごとの個別の表示セットです。

デフォルト表示セットは、スケジュール一覧画面の表示セットプルダウンメニューへの表示に使用されまた、個人設定（スケジュール表示セット設定）画面には表示されません。



## 注意

デフォルト表示セットとして表示される組織は、カレント組織（ユーティリティメニューで現在選択中の組織）です。

ただし、デフォルト表示セットのいずれかの組織を選択した際にスケジュール一覧に表示されるユーザはループアクセス権に準拠します。

## デフォルト表示セット利用設定

タグ show-default-viewset  
名

デフォルト表示セットの利用有無を設定します。

スケジュール一覧画面の表示セットプルダウンメニューの内容は以下の通りです。

- true を設定した場合、デフォルト表示セットおよび各ユーザが個別に登録した表示セットの両方が表示されます。
- false を設定した場合、各ユーザが個別に登録した表示セットのみ表示されます。

## 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <default-viewset-config>
    <show-default-viewset>true</show-default-viewset>
  </default-viewset-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容	true デフォルト表示セットを利用します。
	false デフォルト表示セットを利用しません。

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時のデフォルト値

親タグ default-viewset-config

## スケジュール表示色設定

タグ schedule-color-config  
名

スケジュール要素に対する表示色の設定を行います。

## 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <schedule-color-config>
  ...
</schedule-color-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ×

複数設定 ×

設定値・設定する内容	スケジュール要素に対する表示色の設定を行います。
------------	--------------------------

単位・型 なし

省略時のデフォルト値

親タグ iac-schedule-config

## 外出表示色設定

タグ attribute-goingout-color  
名

外出スケジュールの表示色を設定します。

## [設定項目]

```
<iac-schedule-config>
  <schedule-color-config>
    <attribute-goingout-color>#FF8C00</attribute-goingout-color>
  </schedule-color-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ×

複数設定 ×

設定値・ 外出スケジュールの表示色を設定します。

設定する

内容

単位・型 文字列（カラーコード）

省略時 なし

デフォル

ト値

親タグ schedule-color-config

## 来客表示色設定

タグ attribute-visitor-color  
名

来客スケジュールの表示色を設定します。

## [設定項目]

```
<iac-schedule-config>
  <schedule-color-config>
    <attribute-visitor-color>#BB004B</attribute-visitor-color>
  </schedule-color-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ×

複数設定 ×

設定値・ 来客スケジュールの表示色を設定します。

設定する

内容

単位・型 文字列（カラーコード）

省略時 なし

デフォル

ト値

親タグ schedule-color-config

## 外出グラデーション設定

タグ attribute-goingout-gradation  
名

外出スケジュールのグラデーションを設定します。

## [設定項目]

```
<iac-schedule-config>
  <schedule-color-config>
    <attribute-goingout-gradation>NONE</attribute-goingout-gradation>
  </schedule-color-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ×

複数設定 ×

設定値・設定 外出スケジュールのグラデーションを設定します。

定する内容

単位・型 文字列 (NONE/HORIZONTAL)

省略時のデフォルト値 なし

フォルト値

親タグ schedule-color-config

#### 来客グラデーション設定

タグ attribute-visitor-gradation

名

来客スケジュールのグラデーションを設定します。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <schedule-color-config>
    <attribute-visitor-gradation>NONE</attribute-visitor-gradation>
  </schedule-color-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ×

複数設定 ×

設定値・設定 来客スケジュールのグラデーションを設定します。

定する内容

単位・型 文字列 (NONE/HORIZONTAL)

省略時のデフォルト値 なし

フォルト値

親タグ schedule-color-config

#### スケジュールアクセス権設定

タグ acl-config

名

スケジュール共有グループアクセス権の設定を行います。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <acl-config>
    ...
  </acl-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ×

複数設定 ×

設定値・設定 スケジュール共有グループアクセス権の設定を行います。

する内容

単位・型 なし

省略時のデフォルト値 なし

フォルト値

親タグ iac-schedule-config

#### スケジュール認可利用設定

タグ use-authz

名

ユーザや施設に対する閲覧および登録の権限設定について、スケジュール認可を使用するかどうかの真偽値を設定  
false の場合は従来のスケジュールアクセス権を使用します。設定値が空の場合のデフォルト値は false です。

## 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <acl-config>
    <use-authz>false</use-authz>
  </acl-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	true スケジュール認可を使用します。 false スケジュールアクセス権を使用します。
単位・型	真偽値 (true/false)
省略時のデフォルト値	false
親タグ	acl-config



## 注意

スケジュール認可を利用後、スケジュールアクセス権へ切り替える運用はサポート対象外です。

## アクセス権チェック設定（施設カテゴリ）

タ name  
グ  
名

施設のスケジュール共有グループアクセス権チェックを行うコレクタークラスを設定します。  
システム設定のアクセス権利用設定がfalseに設定されている場合（=アクセス権を利用しない）は、本設定は無効。

## 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <acl-config>
    <facility-collector-names>
      <name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.facility.collector.AclCategoryDeptPo
      ...
    </facility-collector-names>
  </acl-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	×
複数設定	○

設定値・設定する内容 スケジュール機能での施設のスケジュール共有グループアクセス権チェックを行うクラスを記述する。また、<facility-collector-names>タグ内に記述されている順にアクセス権チェックを行い、特定のアクセス権チェックが必要ない場合は、該当のクラス設定を削除してください。1つも行いません。

- ・ [組織指定]  
jp.co.intra\_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.facility.collector.Acl
- ・ [組織+ユーザ分類指定]  
jp.co.intra\_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.facility.collector.Acl
- ・ [組織+役職]  
jp.co.intra\_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.facility.collector.Acl
- ・ [組織配下指定]  
jp.co.intra\_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.facility.collector.Acl
- ・ [組織配下+ユーザ分類指定]  
jp.co.intra\_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.facility.collector.Acl
- ・ [パブリックグループ指定]  
jp.co.intra\_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.facility.collector.Acl
- ・ [パブリックグループ+役割指定]  
jp.co.intra\_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.facility.collector.Acl
- ・ [パブリックグループ配下指定]  
jp.co.intra\_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.facility.collector.Acl
- ・ [ロール指定]  
jp.co.intra\_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.facility.collector.Acl

単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	facility-collector-names

#### アクセス権情報のキャッシュキー設定（施設カテゴリ）

タグ名

施設のスケジュール共有グループアクセス権情報のキャッシュキーを設定します。  
通常、設定値は変更しません。

#### 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <acl-config>
    <facility-cache-key>iac_schedule_facility_acl</facility-cache-key>
  </acl-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	施設のスケジュール共有グループアクセス権情報のキャッシュキーを設定します。 デフォルトのキャッシュ情報は <a href="#">施設アクセス権キャッシュ設定</a> を参照してください。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	acl-config

#### アクセス権チェック設定（ユーザ）

タグ名

ユーザのスケジュール共有グループアクセス権チェックを行うコレクタークラスを設定します。  
システム設定のアクセス権利用設定がfalseに設定されている場合（=アクセス権を利用しない）は、本設定は無効です。

#### 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<acl-config>
<user-collector-names>
<name>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.user.collector.AclUserDeptCollector
...
</user-collector-names>
</acl-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	<input checked="" type="checkbox"/>
複数設定	<input type="radio"/>
設定値・設定する内容	<p>スケジュールでのスケジュール共有グループアクセス権チェックを行うクラスを設定 また、&lt;user-collector-names&gt;タグ内に記述されている順にアクセス権チェックを 特定のアクセス権チェックが必要ない場合は、該当のクラス設定を削除してください チェックを行いません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・[組織指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.user.collecto</li> <li>・[組織+ユーザ分類指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.user.collecto</li> <li>・[組織+役職] jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.user.collecto</li> <li>・[組織配下指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.user.collecto</li> <li>・[組織配下+ユーザ分類指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.user.collecto</li> <li>・[パブリックグループ指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.user.collecto</li> <li>・[パブリックグループ+役割指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.user.collecto</li> <li>・[パブリックグループ配下指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.user.collecto</li> <li>・[ロール指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.acl.user.collecto</li> </ul>
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	user-collector-names

#### アクセス権情報のキャッシュキー設定（ユーザ）

タ user-cache-key  
グ  
名

ユーザのスケジュール共有グループアクセス権情報のキャッシュキーを設定します。  
通常、設定値は変更しません。

#### 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<acl-config>
<user-cache-key>iac_schedule_user_acl</user-cache-key>
</acl-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	<input checked="" type="checkbox"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	<p>ユーザのスケジュール共有グループアクセス権情報のキャッシュキーを設定します。 デフォルトのキャッシュ情報は <a href="#">ユーザアクセス権キャッシュ設定</a> を参照してください。</p>
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	acl-config

#### アクセス権情報のキャッシュキー設定（共有グループ）

タグ sharegroup-cache-key  
名

共有グループのアクセス権情報のキャッシュキーを設定します。  
通常、設定値は変更しません。

## 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <acl-config>
    <sharegroup-cache-key>iac_schedule_sharegroup_acl</sharegroup-cache-key>
  </acl-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目

×

複数設定

×

設定値・設定する内容 共有グループのアクセス権情報のキャッシュキーを設定します。  
デフォルトのキャッシュ情報は [共有グループアクセス権キャッシュ設定](#) を参照してください。

単位・型

文字列

省略時のデフォルト 値

親タグ

acl-config

## カレンダー削除ジョブ設定

タグ delete-calendar-job-config  
名

カレンダー削除ジョブの設定を行います。

## 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <delete-calendar-job-config>
  ...
</delete-calendar-job-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目

○

複数設定

×

設定値・設定する内容 カレンダー削除ジョブの設定を行います。

単位・型

なし

省略時のデフォルト 値

親タグ

iac-schedule-config

## 削除対象日数設定

タグ delete-base-days  
名

カレンダー削除ジョブの削除対象となる日数を指定します。

ジョブ実行日から本設定で指定した日数分を加算した日付の23時59分59秒と比較して、終了日がそれ以前である場合、設定値にマイナスの値を設定すると過去日、プラスの値を設定すると未来日として扱われます。

## 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <delete-calendar-job-config>
    <delete-base-days>-90</delete-base-days>
  </delete-calendar-job-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定 カレンダー削除ジョブの削除対象となる日数を設定します。 する内容	
単位・型	数値
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	delete-calendar-job-config

#### 削除ブロックサイズ設定

タ delete-block-size  
グ  
名

1トランザクションあたりのスケジュール・イベントデータの削除件数を指定します。

##### 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <delete-calendar-job-config>
    <delete-block-size>1000</delete-block-size>
  </delete-calendar-job-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する 1トランザクションあたりのスケジュール・イベントデータの削除件数を指定します。 内容	
単位・型	数値 (1 - )
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	delete-calendar-job-config

#### スマートフォン用設定

タ sp-config  
グ  
名

スマートフォン機能を利用する場合の設定です。  
スケジュール機能での共通情報を設定します。

##### 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <sp-config>
    ...
  </sp-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	<input type="radio"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定 スマートフォンスケジュール機能での共通情報を設定します。 する内容	
単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-schedule-config

#### スケジュール一覧（グループ）表示件数（スマートフォン）

タ グループ名

スケジュール一覧（グループ）表示の初期表示件数および「もっと見る」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <sp-config>
    <group-view-list-limit>20</group-view-list-limit>
  </sp-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目

複数設定

×

設定値・設定する内容

スケジュール一覧（グループ）表示の初期表示件数および「もっと見る」押下時の1回あたりの一覧表示件数を設定します。

単位・型

数値（0 - ）

省略時のデフォルト値

なし

親タグ

sp-config

## 施設検索（キーワード）の表示件数（スマートフォン）

タ グループ名

施設検索（キーワード）の結果表示件数を設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <sp-config>
    <facility-list-limit>20</facility-list-limit>
  </sp-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目

×

複数設定

×

設定値・設定する内容

単位・型

数値（0 - ）

省略時のデフォルト値

親タグ

sp-config

## ダウンロードリンク利用ON/OFF切り替え設定（スマートフォン）

タ グループ名

スケジュール参照画面で添付ファイルのダウンロードリンクの使用有無を設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <sp-config>
    <download-link>false</download-link>
  </sp-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目

複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>				
設定値・設定する内容	<table border="1"> <tr> <td>true</td> <td>添付ファイルをリンクで表示します。</td> </tr> <tr> <td>false</td> <td>添付ファイルをリンクで表示しません。</td> </tr> </table>	true	添付ファイルをリンクで表示します。	false	添付ファイルをリンクで表示しません。
true	添付ファイルをリンクで表示します。				
false	添付ファイルをリンクで表示しません。				
単位・型	真偽値 (true/false)				
省略時のデフォルト値	なし				
親タグ	sp-config				

#### スケジュール認可アクセス権設定

タグ authz-config  
名

スケジュール認可アクセス権の設定を行います。

##### 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<authz-config>
...
</authz-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	<input checked="" type="checkbox"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	スケジュール認可アクセス権の設定を行います。
単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-schedule-config

#### アクセス権情報のキャッシュキー設定（ユーザ）

タグ authz-user-cache-key  
名

ユーザのスケジュール認可アクセス権情報のキャッシュキーを設定します。  
通常、設定値は変更しません。

##### 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
<authz-config>
<authz-user-cache-key>iac_schedule_user_authz</authz-user-cache-key>
</authz-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	<input checked="" type="checkbox"/>
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	ユーザのスケジュール認可アクセス権情報のキャッシュキーを設定します。 デフォルトのキャッシュ情報は <a href="#">ユーザアクセス権キャッシュ設定</a> を参照してください。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	authz-config

#### アクセス権情報のキャッシュキー設定（施設）

タグ authz-facility-cache-key  
名

施設のスケジュール認可アクセス権情報のキャッシュキーを設定します。  
通常、設定値は変更しません。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <authz-config>
    <authz-facility-cache-key>iac_schedule_facility_authz</authz-facility-cache-key>
  </authz-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ×

複数設定 ×

設定値・設定する 施設のスケジュール認可アクセス権情報のキャッシュキーを設定します。  
内容 デフォルトのキャッシュ情報は [施設アクセス権キャッシュ設定](#) を参照してください。

単位・型 文字列

省略時のデフォルト値 なし

ト値

親タグ authz-config

[認可リソースグループのキャッシュキー設定（ユーザ）](#)

タグ名 authz-user-resource-chache-key

ユーザの認可リソースグループ情報のキャッシュキーを設定します。  
通常、設定値は変更しません。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <authz-config>
    <authz-user-resource-chache-key>iac_schedule_user_authz_resource</authz-user-resource-chache-key>
  </authz-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ×

複数設定 ×

設定値・設定する 内容 ユーザの認可リソースグループ情報のキャッシュキーを設定します。  
デフォルトのキャッシュ情報は [ユーザ認可リソースグループキャッシュ設定](#) を参照してください。

単位・型 文字列

省略時のデフォルト値 なし

親タグ authz-config

[認可リソースグループのキャッシュキー設定（施設）](#)

タグ authz-facility-resource-chache-key  
名

施設の認可リソースグループ情報のキャッシュキーを設定します。  
通常、設定値は変更しません。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <authz-config>
    <authz-facility-resource-chache-key>iac_schedule_facility_authz_resource</authz-facility-resource-chache-key>
  </authz-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ×

複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>
設定値・設定する内容	施設の認可リソースグループ情報のキャッシュキーを設定します。 デフォルトのキャッシュ情報は <a href="#">施設認可リソースグループキャッシュ設定</a> を参照してください。
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	authz-config

[アクセス権判定モジュール設定（ユーザ）](#)

authorizer  
名

ユーザのスケジュール認可アクセス権チェックを行うアクセス権判定モジュールクラスを設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <authz-config>
    <user-authorizers>
      <authorizer>jp.co.intra_mart.product.collaboration.internal.authz.user.authorizer.ScheduleAuthorizer</authorizer>
    ...
  </user-authorizers>
  </authz-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	<input checked="" type="checkbox"/>
複数設定	<input type="radio"/>
設定値・設定する内容	スケジュール機能でのユーザのスケジュール認可アクセス権チェックを行うクラスを設定します。 また、<user-authorizers>タグ内に記述されている順にアクセス権チェックを行います。 特定のアクセス権チェックが必要ない場合は、該当のクラス設定を削除してください。1つも語りません。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ [ユーザ指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.internal.authz.user.authorizer.ScheduleAuthorizer</li> <li>・ [ロール指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.authz.user.authorizer.ScheduleAuthorizer</li> <li>・ [組織指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.authz.user.authorizer.ScheduleAuthorizer</li> <li>・ [組織配下指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.authz.user.authorizer.ScheduleAuthorizer</li> <li>・ [組織+役職] jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.authz.user.authorizer.ScheduleAuthorizer</li> <li>・ [パブリックグループ指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.authz.user.authorizer.ScheduleAuthorizer</li> <li>・ [パブリックグループ配下指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.authz.user.authorizer.ScheduleAuthorizer</li> <li>・ [パブリックグループ+役割指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.authz.user.authorizer.ScheduleAuthorizer</li> </ul>
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	user-authorizers

[アクセス権判定モジュール設定（施設）](#)

authorizer  
名

施設のスケジュール認可アクセス権チェックを行アクセス権判定モジュールクラスを設定します。

## 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <authz-config>
    <facility-authorizers>
      <authorizer>jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.authz.facility.authorizer.ScheduleInternalAuthzFacilityAuthorizer</authorizer>
      ...
    </facility-authorizers>
  </authz-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	x
複数設定	<input type="radio"/>
設定値・設定する内容	スケジュール機能での施設のスケジュール認可アクセス権チェックを行うクラスを記述します。また、<facility-authorizers>タグ内に記述されている順にアクセス権チェックを行います。特定のアクセス権チェックが必要ない場合は、該当のクラス設定を削除してください。 ・[施設カテゴリ指定] jp.co.intra_mart.product.collaboration.schedule.internal.authz.facility.Authorizer
単位・型	文字列
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	facility-authorizers

#### 権限種別設定

タグ名 authz-type-throw-error-with-null

ユーザや施設を検索するAPIは権限種別を指定し、取得するデータをスケジュール認可で絞ることができます。権限種別にnullを指定した場合、APIでエラーとするか否かを設定します。未設定およびfalseを指定した場合はnullを権限種別のNONEと同等の扱いとし、権限判定を行わず全件取得します。trueを設定した場合はnullは不正な権限種別として扱い、エラーを発生させます。

権限種別の詳細は [intra-mart Accel Collaboration API ドキュメント](#) の [AuthzAclType](#) を参照してください。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <authz-config>
    <authz-type-throw-error-with-null>false</authz-type-throw-error-with-null>
  </authz-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	x				
複数設定	x				
設定値・設定する内容	<table> <tr> <td>true</td> <td>権限種別がnullの場合にエラーを発生させます。</td> </tr> <tr> <td>false</td> <td>権限種別がnullの場合は権限判定を行わず全件取得します。</td> </tr> </table>	true	権限種別がnullの場合にエラーを発生させます。	false	権限種別がnullの場合は権限判定を行わず全件取得します。
true	権限種別がnullの場合にエラーを発生させます。				
false	権限種別がnullの場合は権限判定を行わず全件取得します。				
単位・型	真偽値 (true/false)				
省略時のデフォルト値	false				
親タグ	authz-config				

#### スケジュール登録設定

タグ schedule-register-config  
名

スケジュール登録に関する設定を行います。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <schedule-register-config>
    <private-attach-file-default>false</private-attach-file-default>
    <private-description-default>false</private-description-default>
  </schedule-register-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	
単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-schedule-config

スケジュール登録画面の「添付ファイル」の「参加者のみ表示」のデフォルト値

タグ	private-attach-file-default
名	

スケジュール登録画面の「添付ファイル」の「参加者のみ表示」のデフォルト値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <schedule-register-config>
    <private-attach-file-default>false</private-attach-file-default>
    <private-description-default>false</private-description-default>
  </schedule-register-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	
スケジュール登録画面の「添付ファイル」の「参加者のみ表示」のデフォルト値を設定します。	
単位・型	boolean
省略時のデフォルト値	false
親タグ	schedule-register-config

スケジュール登録画面の「説明」の「参加者のみ表示」のデフォルト値

タグ	private-description-default
名	

スケジュール登録画面の「説明」の「参加者のみ表示」のデフォルト値を設定します。

#### 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <schedule-register-config>
    <private-attach-file-default>false</private-attach-file-default>
    <private-description-default>false</private-description-default>
  </schedule-register-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	
スケジュール登録画面の「説明」の「参加者のみ表示」のデフォルト値を設定します。	
単位・型	boolean
省略時のデフォルト値	false
親タグ	schedule-register-config

VCalendarマッピング設定

タグ vcalendar-conversion-config  
名

スケジュールとVCalendarのマッピングに関する設定を行います。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <vcalendar-conversion-config>
    ...
  </vcalendar-conversion-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	スケジュールとVCalendarのマッピングに関する設定を行います。
単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	iac-schedule-config

VEventマッピング設定

タグ vevent-conversion-config  
名

スケジュールとVEventのマッピングに関する設定を行います。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <vcalendar-conversion-config>
    <vevent-conversion-config>
      ...
    </vevent-conversion-config>
  </vcalendar-conversion-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目	×
複数設定	×
設定値・設定する内容	スケジュールとVEventのマッピングに関する設定を行います。
単位・型	なし
省略時のデフォルト値	なし
親タグ	vcalendar-conversion-config

コンポーネント設定

タグ component  
名

VEvent配下で定義されている項目ごとの設定を行います。

【設定項目】

```

<iac-schedule-config>
<vcalendar-conversion-config>
<event-conversion-config>
<component>
<property-name>SUMMARY</property-name>
<value>
<schedule-ical-format>%TITLE% | [%FACILITY%]</schedule-ical-format>
<ical-schedule-pattern>\|.*</ical-schedule-pattern>
</value>
</component>
<component>
...
</component>
</event-conversion-config>
</vcalendar-conversion-config>
</iac-schedule-config>

```

必須項目	<input checked="" type="checkbox"/>
複数設定	<input type="radio"/>
設定値・設定 VEvent配下で定義されている項目ごとの設定を行います。	
する内容	
単位・型	なし
省略時のデ フォルト値	なし
親タグ	vevent-conversion-config

#### コンポーネント名

タ property-name  
グ  
名

iCalendarで定義されている項目名を設定します。

#### 【設定項目】

```

<iac-schedule-config>
<vcalendar-conversion-config>
<event-conversion-config>
<component>
<property-name>SUMMARY</property-name>
<value>
<schedule-ical-format>%TITLE% | [%FACILITY%]</schedule-ical-format>
<ical-schedule-pattern>\|.*</ical-schedule-pattern>
</value>
</component>
</event-conversion-config>
</vcalendar-conversion-config>
</iac-schedule-config>

```

必須項目	<input type="radio"/>						
複数設定	<input checked="" type="checkbox"/>						
設定値・ 設定する 内容	<table> <tr> <td>SUMMARY</td> <td>概要・タイトル</td> </tr> <tr> <td>DESCRIPTION</td> <td>説明</td> </tr> <tr> <td>LOCATION</td> <td>場所</td> </tr> </table>	SUMMARY	概要・タイトル	DESCRIPTION	説明	LOCATION	場所
SUMMARY	概要・タイトル						
DESCRIPTION	説明						
LOCATION	場所						
単位・型	文字列						
省略時の デフォル ト値	なし						
親タグ	component						

#### 値の設定

タ value  
グ  
名

## 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <vcalendar-conversion-config>
    <vevent-conversion-config>
      <component>
        <property-name>SUMMARY</property-name>
        <value>
          <schedule-ical-format>%TITLE% | [%FACILITY%]</schedule-ical-format>
          <ical-schedule-pattern>\|.*</ical-schedule-pattern>
        </value>
      </component>
    </vevent-conversion-config>
  </vcalendar-conversion-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 コンポーネント単位で管理される値に関する設定を行います。

単位・型 なし

省略時のデフォルト値 なし

親タグ component

## CalDAVクライアントに送信する値のフォーマット

タグ schedule-ical-format  
名

CalDAVクライアントに送信するデータに関する設定です。

property-name で関連付けられた項目に対してセットする値のフォーマットを指定します。  
フォーマット文字列には、スケジュールから取得可能な下記の変数を利用可能です。

%TITLE%	スケジュールのタイトル
%DESCRIPTION%	スケジュールの説明
%FACILITY%	施設
%PLACE%	場所
%JOINUSER%	参加者

## 【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <vcalendar-conversion-config>
    <vevent-conversion-config>
      <component>
        <property-name>SUMMARY</property-name>
        <value>
          <schedule-ical-format>%TITLE% | [%FACILITY%]</schedule-ical-format>
          <ical-schedule-pattern>\|.*</ical-schedule-pattern>
        </value>
      </component>
    </vevent-conversion-config>
  </vcalendar-conversion-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目 ○

複数設定 ×

設定値・設定する内容 CalDAVクライアントに送信する値についてフォーマット文字列をセットします。

単位・型 文字列

省略時のデフォルト値 なし

親タグ value

タグ ical-schedule-pattern

名

CalDAVクライアントから受け取ったデータに対して、登録更新対象外とする正規表現のパターン文字列を指定します。指定された正規表現にマッチした部分文字列は登録更新データから除外されます。  
空文字がセットされた場合は、受け取ったデータ全てを登録更新対象とします。  
項目に設定された値全体がマッチした場合は、その項目について登録更新処理は行われません。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <vcalendar-conversion-config>
    <event-conversion-config>
      <component>
        <property-name>SUMMARY</property-name>
        <value>
          <schedule-ical-format>%TITLE% | [%FACILITY%]</schedule-ical-format>
          <ical-schedule-pattern>\|.*</ical-schedule-pattern>
        </value>
      </component>
    </event-conversion-config>
  </vcalendar-conversion-config>
</iac-schedule-config>
```

必須項目

複数設定

設定値・設定する内容

CalDAVクライアントから送信されたデータのうち、登録対象外とする部分文字列を表示します。

単位・型

文字列

省略時のデフォルト値

なし

親タグ

value

## 重複アイコン表示設定

タグ show-overlap-icon  
名

重複スケジュールに対する警告アイコンを表示するかどうかを設定します。

【設定項目】

```
<iac-schedule-config>
  <show-overlap-icon>true</show-overlap-icon>
</iac-schedule-config>
```

必須項目

複数設定

設定値・  
設定する  
内容

true 重複アイコンを表示する

false 重複アイコンを表示しない

単位・型 真偽値 (true/false)

省略時の  
デフォル  
ト値

親タグ iac-schedule-config

## スケジュールキャッシュ設定

## 項目

- [概要](#)
- [リファレンス](#)
  - [スケジュール共有グループアクセス権](#)
    - [施設アクセス権キャッシュ設定](#)
    - [共有グループアクセス権キャッシュ設定](#)
    - [ユーザアクセス権キャッシュ設定](#)
  - [スケジュール認可アクセス権](#)
    - [ユーザアクセス権キャッシュ設定](#)
    - [施設アクセス権キャッシュ設定](#)
    - [ユーザ認可リソースグループキャッシュ設定](#)
    - [施設認可リソースグループキャッシュ設定](#)



## コラム

キャッシュ値の算出方法については、「[intra-mart Accel Collaboration スケジュール 管理者操作ガイド](#)」を参照してください。

## 概要

スケジュール機能でのキャッシュ情報を設定します。

フォーマットファイル(xsd)  
WEB-INF/schema/im-ehcache-config.xsd

設定場所  
WEB-INF/conf/im-ehcache-config/iac-schedule-cache-config.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<im-ehcache-config xmlns="http://www.intra-mart.jp/cache/ehcache/config"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.intra-mart.jp/cache/ehcache/config im-ehcache-config.xsd ">

  <cache name="iac_schedule_facility_acl"
    enable="false"
    max-bytes-memory="100m"
    max-elements-on-memory="200"
    overflow-to-disk="false"
    max-bytes-disk="200m"
    max-elements-on-disk="200"
    time-to-idle-seconds="300"
    time-to-live-seconds="600" />

  <cache name="iac_schedule_sharegroup_acl"
    enable="false"
    max-bytes-memory="100m"
    max-elements-on-memory="200"
    overflow-to-disk="false"
    max-bytes-disk="200m"
    max-elements-on-disk="200"
    time-to-idle-seconds="300"
    time-to-live-seconds="600" />

  <cache name="iac_schedule_user_acl"
    enable="false"
    max-bytes-memory="100m"
    max-elements-on-memory="200"
    overflow-to-disk="false"
    max-bytes-disk="200m"
    max-elements-on-disk="200"
    time-to-idle-seconds="300"
    time-to-live-seconds="600" />

  <cache name="iac_schedule_user_authz"
    enable="false"
    max-bytes-memory="500m"
    overflow-to-disk="false"
    max-bytes-disk="500m"
    time-to-idle-seconds="3600"
    time-to-live-seconds="3600" />

  <cache name="iac_schedule_facility_authz"
    enable="false"
    max-bytes-memory="50m"
    overflow-to-disk="false"
    max-bytes-disk="50m"
    time-to-idle-seconds="3600"
    time-to-live-seconds="3600" />

  <cache
    name="iac_schedule_user_authz_resource"
    enable="false"
    max-bytes-memory="50k"
    time-to-live-seconds="3600"
    time-to-idle-seconds="3600" />

  <cache
    name="iac_schedule_facility_authz_resource"
    enable="false"
    max-bytes-memory="50k"
    time-to-live-seconds="3600"
    time-to-idle-seconds="3600" />

</im-ehcache-config>

```

## リファレンス

### スケジュール共有グループアクセス権

スケジュール共有グループアクセス権で使用するキャッシュ情報を設定します。

#### 施設アクセス権キャッシュ設定

**キャッシュ名**

スケジュール機能の共有グループアクセス権で使用する、施設アクセス権情報をキャッシュする際に必要な項目を指定します。enable属性にtrueを指定した場合のみ、施設アクセス権情報がキャッシュされます。

```
<im-ehcache-config>
<cache name="iac_schedule_facility_acl"
      enable="false"
      max-bytes-memory="100m"
      max-elements-on-memory="200"
      overflow-to-disk="false"
      max-bytes-disk="200m"
      max-elements-on-disk="200"
      time-to-idle-seconds="300"
      time-to-live-seconds="600" />
</im-ehcache-config>
```

[属性]

各属性項目については「intra-mart Accel Platform 設定ファイルリファレンス」 - 「[キャッシング設定](#)」を参照

[共有グループアクセス権キャッシング設定](#)

キャッシュ名  
iac\_schedule\_sharegroup\_acl

スケジュール機能の共有グループアクセス権情報をキャッシングする際に必要な項目を設定します。  
共有グループアクセス権情報をキャッシングすることにより、パフォーマンスを向上させることができます。  
enable属性にtrueを指定した場合のみ、共有グループアクセス権情報がキャッシングされます。

[設定項目]

```
<im-ehcache-config>
<cache name="iac_schedule_sharegroup_acl"
      enable="false"
      max-bytes-memory="100m"
      max-elements-on-memory="200"
      overflow-to-disk="false"
      max-bytes-disk="200m"
      max-elements-on-disk="200"
      time-to-idle-seconds="300"
      time-to-live-seconds="600" />
</im-ehcache-config>
```

[属性]

各属性項目については「intra-mart Accel Platform 設定ファイルリファレンス」 - 「[キャッシング設定](#)」を参照

[ユーザアクセス権キャッシング設定](#)

キャッシュ名  
iac\_schedule\_user\_acl

スケジュール機能の共有グループアクセス権で使用する、ユーザアクセス権情報をキャッシングする際に必要な項目  
ユーザアクセス権情報をキャッシングすることにより、パフォーマンスを向上させることができます。  
enable属性にtrueを指定した場合のみ、ユーザアクセス権情報がキャッシングされます。

[設定項目]

```
<im-ehcache-config>
<cache name="iac_schedule_user_acl"
      enable="false"
      max-bytes-memory="100m"
      max-elements-on-memory="200"
      overflow-to-disk="false"
      max-bytes-disk="200m"
      max-elements-on-disk="200"
      time-to-idle-seconds="300"
      time-to-live-seconds="600" />
</im-ehcache-config>
```

[属性]

各属性項目については「intra-mart Accel Platform 設定ファイルリファレンス」 - 「[キャッシング設定](#)」を参照

[スケジュール認可アクセス権](#)

スケジュール認可アクセス権で使用するキャッシング情報を設定します。

[ユーザアクセス権キャッシング設定](#)

キャッシュ名  
iac\_schedule\_user\_authz

スケジュール機能の認可アクセス権情報をキャッシングする際に必要な項目を設定  
ユーザアクセス権情報をキャッシングすることにより、パフォーマンスを向上させることができます。  
enable属性にtrueを指定した場合のみ、ユーザ認可アクセス権情報がキャッシングされます。

## 【設定項目】

```
<im-ehcache-config>
<cache name="iac_schedule_user_authz"
      enable="false"
      max-bytes-memory="500m"
      overflow-to-disk="false"
      max-bytes-disk="500m"
      time-to-idle-seconds="3600"
      time-to-live-seconds="3600" />
</im-ehcache-config>
```

## 【属性】

各属性項目については「[intra-mart Accel Platform 設定ファイルリファレンス](#)」 - 「[キャッシング設定](#)」を参照

[施設アクセス権キャッシング設定](#)

キャッシュ名  
iac\_schedule\_facility\_authz

スケジュール機能の認可アクセス権情報をキャッシングする際に必要な項目を設定  
施設認可アクセス権情報をキャッシングすることにより、パフォーマンスを向上させることができます。  
enable属性にtrueを指定した場合のみ、施設カテゴリ認可アクセス権情報がキャッシングされます。

## 【設定項目】

```
<im-ehcache-config>
<cache name="iac_schedule_facility_authz"
      enable="false"
      max-bytes-memory="50m"
      overflow-to-disk="false"
      max-bytes-disk="50m"
      time-to-idle-seconds="3600"
      time-to-live-seconds="3600" />
```

## 【属性】

各属性項目については「[intra-mart Accel Platform 設定ファイルリファレンス](#)」 - 「[キャッシング設定](#)」を参照

[ユーザ認可リソースグループキャッシング設定](#)

キャッシュ名  
iac\_schedule\_user\_authz

スケジュール機能の可アクセス権を使用する、ユーザ認可リソースグループ情報をキャッシングする際に必要な項目  
ユーザ認可リソースグループ情報をキャッシングすることにより、パフォーマンスを向上させることができます。  
enable属性にtrueを指定した場合のみ、認可リソースグループ情報がキャッシングされます。

認可リソースグループのキャッシングについての詳細は「[認可仕様書](#)」 - 「[認可のキャッシング設定](#)」を参照してください

## 【設定項目】

```
<im-ehcache-config>
<cache name="iac_schedule_user_authz_resource"
      enable="false"
      max-bytes-memory="50k"
      time-to-live-seconds="3600"
      time-to-idle-seconds="3600" />
</im-ehcache-config>
```

## 【属性】

各属性項目については「[intra-mart Accel Platform 設定ファイルリファレンス](#)」 - 「[キャッシング設定](#)」を参照

キャッシュ名  
iac\_schedule\_facility\_authz\_resource

スケジュール機能の認可アクセス権で使用する、施設認可リソースグループ情報をキャッシュする際に必要な項目  
施設認可リソースグループ情報をキャッシュすることにより、パフォーマンスを向上させることができます。  
enable属性にtrueを指定した場合のみ、認可リソースグループ情報がキャッシュされます。

認可リソースグループのキャッシュについての詳細は「[認可仕様書](#)」 - 「[認可のキャッシュ設定](#)」を参照してください

【設定項目】

```
<im-ehcache-config>
  <cache
    name="iac_schedule_facility_authz_resource"
    enable="false"
    max-bytes-memory="50k"
    time-to-live-seconds="3600"
    time-to-idle-seconds="3600" />
</im-ehcache-config>
```

【属性】

各属性項目については「[intra-mart Accel Platform 設定ファイルリファレンス](#)」 - 「[キャッシュ設定](#)」を参照