



Copyright © 2023 NTT DATA INTRAMART CORPORATION

目次

- [1. 改訂情報](#)
- [2. Accel Platform Mobile について](#)
- [3. お知らせの設定](#)
- [4. アプリケーションの設定](#)
- [5. 通知の設定](#)
- [6. NFCタグの設定](#)
 - [6.1. URI形式](#)
 - [6.2. JSON形式](#)
- [7. Accel Platform Mobile バンドルおよびパッケージ ID](#)

変更年月日	変更内容
2023-04-01	初版
2023-04-28	第2版 以下を追加・変更しました。 <ul style="list-style-type: none">▪ 「Accel Platform Mobile について」に「Accel Platform Mobile リリースノート」 - 「システム要件」へのリンクを追加▪ 「Accel Platform Mobile について」に「Accel Platform Mobile ユーザー操作ガイド」へのリンクを追加▪ 「お知らせの設定」に「ポータル管理者操作ガイド」 - 「5.テナント管理」 - 「5.9.重要なお知らせポートレットを設定する」へのリンクを追加▪ 「アプリケーションの設定」に「テナント管理者操作ガイド」 - 「メニューを設定する」へのリンクを追加▪ 「通知の設定」に「intra-mart Accel Platform セットアップガイド」 - 「通知機能」へのリンクを追加
2023-06-30	第3版 以下を追加・変更しました。 <ul style="list-style-type: none">▪ 「通知の設定」に「intra-mart Accel Platform セットアップガイド」 - 「Accel Platform Mobile 通知機能」へのリンクを修正
2023-12-01	第4版 以下を追加・変更しました。 <ul style="list-style-type: none">▪ 「お知らせの設定」の記載内容を変更▪ 「アプリケーションの設定」の記載内容を変更▪ 「アプリケーションの設定」にアイコン画像の設定に関する説明を追加▪ 「通知の設定」の記載内容を変更
2024-05-01	第5版 以下を追加・変更しました。 <ul style="list-style-type: none">▪ 「Accel Platform Mobile バンドルおよびパッケージ ID」を追加
2024-10-01	第6版 以下を追加・変更しました。 <ul style="list-style-type: none">▪ 英語版ドキュメントにおいて、英語版向けの画像を表示するように変更しました。
2025-04-01	第7版 以下を追加しました。 <ul style="list-style-type: none">▪ 「NFCタグの設定」を追加

Accel Platform Mobile は、スマートフォンで intra-mart Accel Platform の機能を利用する iOS/Android 対応スマートフォンアプリケーションです。



注意

モバイル通知を利用する場合は、リリースノートに記載されているシステム要件を満たしている必要があります。

詳細は「[Accel Platform Mobile リリースノート](#)」 - 「[システム要件](#)」を参照してください。





コラム

Accel Platform Mobile アプリケーションの操作方法については「[Accel Platform Mobile ユーザー操作ガイド](#)」を参照してください。

Accel Platform Mobile のポータルに表示するお知らせの表示内容を設定できます。

お知らせとは、一般ユーザ向けの連絡事項等、重要なお知らせをポータル画面に表示できます。

設定するとポータル画面のお知らせエリア（下図の赤枠）に表示されます。



intra-mart Accel Platform にて作成したアプリケーションが利用できます。

Accel Platform Mobile のアプリケーションのアイテムの表示内容と順番を設定できます。

- 「サイトマップ」→「テナント管理」→「メニュー」より「モバイルアプリケーション」を選択することによって編集できます。




i コラム

メニューの詳細な設定方法については「[テナント管理者操作ガイド](#)」-「[メニューを設定する](#)」を参照してください。

! 注意

アプリケーションの設定は、Accel Platform Mobile では設定できません。

- アイコン画像の設定について
 - 「メニューアイテムの編集」にてアイコン画像（下図の赤枠）を設定できます。



コラム


ファイルパスには、「[intra-mart Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[WARファイルのデプロイ](#)」にてwarファイルを展開した「imart」ディレクトリ配下のパスを設定してください。



注意

CSS Spriteは、非対応です。

- アイコン画像を設定すると画像（下図の赤枠）が表示されます。



- Accel Platform Mobile にてアプリ（下図の赤枠）に表示されます。



intra-mart Accel Platform からのプッシュ通知をアプリケーションで受け取ることができます。



コラム

管理者操作の通知の設定詳細は 「[intra-mart Accel Platform セットアップガイド](#)」 - 「[Accel Platform Mobile 通知機能](#)」 を参照してください。

Accel Platform Mobile のNFC読み取り機能にて使用するNFCタグの設定方法について説明します。

- NDEFに対応したNFCタグを用意します。
- NFCタグに書き込むツールを用意します。



コラム

ここでは「NFC Tools」を使用した設定方法を説明します。

- Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wakdev.wdnfc>

- iOS

<https://apps.apple.com/app/nfc-tools/id1252962749>

- Accel Platform Mobile では2つの方式でNFC読み取りに対応しています。

1. URI形式

- URIを指定して Accel Platform Mobile のアプリ画面に指定したページを表示します。
 - URI
smacolow://fullscreen-web-page
- URLパラメータ

URLパラ

メータ	説明	値（例）
title	ページヘッダに表示する タイトル	%E5%BA%A7%E5%B8%AD ※URLエンコード前の値 座席
url	表示するWeb画面のURL	%2Fseat_register%3Farea%3D01%26seat_no%3D24 ※URLエンコード前の値 /seat_register/area=01?seat_no=24

- 例

smacolow://fullscreen-web-page?
title=%E5%BA%A7%E5%B8%AD&uri=%2Fseat_register%3Farea%3D01%26seat_no%3D24

※上記値はレイアウトの都合上、改行されていますが、1行で設定します。



注意

URLパラメータはURLエンコードした値を設定します。

**コラム**

パラメータ「url」の値が「/（スラッシュ）」で始まる場合、 Accel Platform Mobile にてログイン時に入力した「接続先」の値が付与されます。

■ 例

接続先が「https://foo/bar」、urlが「/baz」の場合、「https://foo/bar/baz」を表示します。

2. JSON形式

- 設定値に応じて Accel Platform Mobile の画面を表示します。

■ URI

smacolow://nfc

- 共通パラメータ

JSONパラメータ	説明	値（例）
type	遷移先種別	webページ：web

- 遷移先種別が「web」の場合

JSONパラメータ	説明	値（例）
url	表示するWeb画面のURL	/seat_register? area=01&seat_no=24
title	ページヘッダに表示するタイトル	座席位置

■ 例

```
{"type": "web", "url": "/seat_register?area=01&seat_no=24", "title": "座席位置"}
```

**コラム**

パラメータ「url」の値が「/（スラッシュ）」で始まる場合、 Accel Platform Mobile にてログイン時に入力した「接続先」の値が付与されます。

■ 例

接続先が「https://foo/bar」、urlが「/baz」の場合、「https://foo/bar/baz」を表示します。

URI形式

- NFCタグ書き込みツールを起動し、「書く」タブの「レコードを追加」を選択します。



- 「カスタム URL/URI」を選択します。




- URL欄に値を入力します。




コラム

入力値は **パラメータ (URI形式)** を参照してください。



- 「OK」を選択します。



- 「書く」を選択します。



- NFCタグを端末にタップし、NFCタグに書き込みます。



- 「書き込み完了」が表示されると、NFCタグへの書き込みが完了します。



- NFCタグ書き込みツールを起動し、「書く」タブの「レコードを追加」を選択します。



- 「カスタム URL/URI」を選択します。




- URL欄に値を入力します。




コラム

入力値は [パラメータ \(JSON形式\)](#) を参照してください。



- 「OK」を選択します。



- 再度「レコードを追加」を選択します。



- 「データ」を選択します。




- Content-type欄に「application/json」、データ欄に値を入力します。



コラム

入力値は [パラメータ \(JSON形式\)](#) を参照してください。



- 「OK」を選択します。



- 「書く」を選択します。



- NFCタグを端末にタップし、NFCタグに書き込みます。



- 「書き込み完了」が表示されると、NFCタグへの書き込みが完了します。



モバイルアプリケーション管理ソフトウェアに、 Accel Platform Mobile に関連付けられたバンドル ID またはパッケージ ID が必要になる場合があります。

これらの ID については、以下を参照してください。

- iOS アプリケーションのバンドル ID
 - jp.co.intra-mart.AccelPlatformMobile
- Android アプリケーションのパッケージ ID
 - jp.co.intra_mart.AccelPlatformMobile