MANUAL DE INSTRUCCIONES


OPERATING INSTRUCTIONS · MODE D'EMPLOI · BEDIENUNGSANLEITUNG

ES

rcordr

SISTEMA DE CAPTURA DE PANTALLA · IMAGEN Y VÍDEO

Modelo RC-90 · Versión 0.2.0 · Para Windows 10 / 11



MP4 · H.264 | **HI-FI STEREO** | **AUTO SYNC** | **WINDOWS 10/11**

Lea atentamente este manual antes de utilizar el programa y consérvelo para futuras consultas.

ÍNDICE

1. Precauciones 3

2. Características 3

3. Nombre de las partes 4

4. Preparativos 6

5. Atajos y captura de imagen 7

6. Grabación de vídeo 8

7. Grabar y editar 9

8. Ajustes 10

9. Archivos y formatos 12

10. Solución de problemas 13

11. Desinstalación 14

12. Especificaciones 15

BIENVENIDO A rcordr RC-90

Gracias por elegir **rcordr**. Este programa permite capturar imágenes y grabar vídeos de la pantalla de su ordenador, con o sin sonido, y compartirlos al instante, por ejemplo por WhatsApp. Funciona desde un pequeño icono junto al reloj y se maneja con atajos de teclado.

1 PRECAUCIONES

LEA ESTO ANTES DE EMPEZAR

Privacidad. Con «sonido del ordenador» se graba todo lo que suena, también la voz de otras personas en una llamada. Avíseles antes de grabar.

Portapapeles. Las capturas se copian automáticamente. Si tiene activado el historial del portapapeles (**Win+V**) o su sincronización, Windows guarda una copia de ellas.

No ejecute rcordr desde dentro del .zip. Descomprímalo primero en una carpeta permanente.

- El programa **no está firmado digitalmente**: la primera vez Windows SmartScreen o el antivirus pueden mostrar un aviso. Vea «Preparativos».
- rcordr **no se conecta a Internet** ni envía datos: todo se queda en su ordenador.
- El marco rojo, el indicador REC y los paneles flotantes **no aparecen** en las capturas ni en los vídeos.
- Si usa unos **auriculares Bluetooth como micrófono** (AirPods, etc.), Windows los pasa a modo «manos libres» mientras graba y el sonido del ordenador pierde calidad.
- No mueva **rcordr.exe** fuera de su carpeta: necesita la carpeta **_internal** que lo acompaña.

2 CARACTERÍSTICAS


- **Captura de imagen** de la zona que elija, copiada al portapapeles al momento y con botón para guardarla en PNG.
- **Grabación de vídeo** de una zona o de la pantalla completa, en MP4 compatible con WhatsApp, copiado al portapapeles como archivo.
- **Sonido del ordenador y micrófono**, mezclados y sincronizados automáticamente.
- **Editor** tras la grabación: recortar inicio y fin, mezclador de volumen y quitar el audio.
- **Portátil**: no requiere instalación, Python ni permisos de administrador.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Elemento	Descripción
rcordr.exe	El programa. Doble clic para abrirlo.
_internal	Componentes necesarios (Python, ffmpeg, librerías). No los modifique.
Manual de instrucciones	Este documento.
licencias	Licencia de rcordr (GPL v3) y de los componentes de terceros.

3 NOMBRE DE LAS PARTES

DURANTE LA GRABACIÓN — esquina inferior derecha de la pantalla



1 Marco rojo: zona que se está grabando

2 Tiempo de grabación (el punto rojo parpadea)

3 Fuentes de audio activas: ordenador (PC) y micrófono (MIC)

4 Botón Detener (o «Detener y editar»)

5 Icono de rcordr: clic = captura; clic derecho = menú

6 Mostrar iconos ocultos (si no ve el icono)

EDITOR DE VÍDEO — se abre al usar «Grabar y editar»



1	Vista previa (clic = reproducir / pausa)	**7**	Volumen del sonido del ordenador
2	Línea de tiempo (clic = ir a ese punto)	**8**	Volumen del micrófono
3	Tirador de inicio del recorte	**9**	Reproducir / Pausa
4	Tirador de fin del recorte	**10**	Quitar audio
5	Posición de reproducción	**11**	Descartar (borra el vídeo)
6	Inicio, fin y duración del recorte	**12**	Guardar

4 PREPARATIVOS

REQUISITOS

- Windows 10 (versión 2004 o posterior) o Windows 11, de 64 bits.
- Unos 130 MB libres en el disco.
- No necesita Python, conexión a Internet ni permisos de administrador.

PUESTA EN MARCHA

1. Haga clic derecho sobre el archivo **.zip** y elija **Extraer todo…**. Elija una carpeta permanente, por ejemplo **Documentos**.
2. Abra la carpeta **rcordr** y haga doble clic en **rcordr.exe**.
3. Si aparece «**Windows protegió su PC**», pulse **Más información** y después **Ejecutar de todas formas**. Solo ocurre la primera vez.
4. Abajo a la derecha aparecerá el aviso «**rcordr está listo**» con los atajos, y el icono de rcordr junto al reloj. Si no lo ve, pulse **^** (iconos ocultos); puede arrastrarlo a la barra para tenerlo siempre a la vista.

ACCESO DIRECTO Y BARRA DE TAREAS

Clic derecho en **rcordr.exe** → **Mostrar más opciones** → **Anclar a la barra de tareas**, o **Enviar a** → **Escritorio (crear acceso directo)**.

INICIAR CON WINDOWS (opcional)

Pulse **Win+R**, escriba **shell:startup** y pulse Intro. Copie en esa carpeta un acceso directo a rcordr.exe.

☞ **NOTA** Solo puede haber un rcordr abierto. Si lo abre de nuevo estando ya en marcha, simplemente vuelve a mostrar el aviso con los atajos. Para cerrarlo: clic derecho en el icono → **Salir**.

5 ATAJOS Y CAPTURA DE IMAGEN

ATAJOS DE TECLADO

Teclas	Función
CTRL + SHIFT + 1	Captura de imagen
CTRL + SHIFT + 2	Grabar vídeo / detener
CTRL + SHIFT + 3	Grabar vídeo y editar / detener

Funcionan desde cualquier programa. Se pueden cambiar en los ajustes (sección 8).

CAPTURA DE IMAGEN

1. Pulse CTRL+SHIFT+1 (o haga clic en el icono de rcordr). La pantalla se congela y se oscurece.
2. **Arrastre** para seleccionar la zona; verá su tamaño en píxeles. Un **clic simple** captura la pantalla completa. **Esc** o el clic derecho cancelan.
3. La imagen ya está **copiada**: péguela donde quiera con **Ctrl+V**.
4. Abajo a la derecha aparece una miniatura con el botón **Guardar**, que la guarda en PNG en **Imágenes\rcordr**. Después el botón cambia a **Abrir**.

☞ **NOTA** El panel con la miniatura se cierra solo a los 8 segundos, salvo que tenga el ratón encima.

6 GRABACIÓN DE VÍDEO



1. Pulse CTRL+SHIFT+2. La pantalla se congela con un recuadro rojo.
2. **Arrastre** para elegir la zona que quiere grabar, o haga **clic** para grabar la pantalla completa. **Esc** cancela.
3. Empieza la grabación: la zona queda rodeada por un **marco rojo**, el icono de la bandeja parpadea y abajo a la derecha se ve el indicador **REC** con el tiempo.
4. Para terminar, pulse otra vez CTRL+SHIFT+2 o el botón **Detener**.
5. Tras unos segundos («Procesando vídeo…») aparece «**Vídeo guardado**». El vídeo está en **Vídeos\rcordr** y **copiado como archivo**: en WhatsApp Desktop o Web, péguelo en el chat con **Ctrl+V**.

SONIDO

Lo que se graba se elige en el menú del icono → **Configuración**: **sonido del ordenador** (activado de fábrica) y/o **micrófono**. Si están los dos, se mezclan en una sola pista, sincronizada con la imagen.

☞ **NOTA** La zona mínima es de 32 × 32 píxeles. Los vídeos de pantallas grandes se reducen a 1080 líneas para que ocupen poco.

7 GRABAR Y EDITAR

Con CTRL+SHIFT+3 se graba igual que en la sección 6, pero al detener (con el mismo atajo o con «**Detener y editar**») se abre el **editor**. Vea el esquema de la sección 3.

Para…	Haga esto
Reproducir / pausar	**Espacio**, el botón Reproducir o clic en la imagen
Ir a un momento	Clic o arrastre en la línea de tiempo
Recortar	Arrastre los **extremos azules** (el cursor cambia a ↔), o pulse **I** / **O** para marcar inicio / fin donde está la reproducción
Ajustar volúmenes	Deslizadores **Ordenador** y **Micrófono** (0–200 %); el cambio se oye al soltar
Quitar el sonido	Marque **Quitar audio**
Guardar	**Guardar** sustituye la grabación por la versión editada
Borrar la grabación	**Descartar** (pide un segundo clic para confirmar)
Dejarla como está	Cierre la ventana: conserva el vídeo completo

☞ **NOTA** Los volúmenes que elija se recuerdan y se aplican también a las grabaciones con CTRL+SHIFT+2. Recortar tarda unos segundos (se ve el porcentaje); quitar el audio o cambiar volúmenes es casi instantáneo.

8 AJUSTES

MENÚ DEL ICONO (clic derecho)

Opción	Función
Capturar imagen	Igual que el atajo de captura
Grabar vídeo / Detener	Empieza o termina una grabación
Grabar vídeo y editar	Graba y abre el editor al terminar
Abrir carpeta de…	Abre Imágenes\rcordr o Vídeos\rcordr
Configuración › Grabar sonido del ordenador	Activa o desactiva el sonido del PC
Configuración › Grabar micrófono	Activa o desactiva el micrófono predeterminado de Windows (Configuración → Sonido → Entrada)
Configuración › Editar atajos y carpetas	Abre el archivo config.json
Salir	Cierra rcordr (si está grabando, guarda primero)

ARCHIVO config.json

Está en **%USERPROFILE%\.rcordr\config.json**. Para cambiarlo: cierre rcordr (**Salir**), edítelo con el Bloc de notas y vuelva a abrir rcordr.

Opción	De fábrica	Significado
hotkey_screenshot	ctrl+shift+1	Atajo de captura de imagen
hotkey_video	ctrl+shift+2	Atajo de grabar / detener
hotkey_video_edit	ctrl+shift+3	Atajo de grabar y editar
screenshots_dir	Imágenes\rcordr	Carpeta de las capturas
videos_dir	Vídeos\rcordr	Carpeta de los vídeos
record_audio	true	Grabar sonido del ordenador
record_mic	false	Grabar micrófono
volume_system	1.0	Volumen del ordenador (1.0 = 100 %)
volume_mic	1.0	Volumen del micrófono
fps	30	Fotogramas por segundo del vídeo
max_video_height	1080	Altura máxima del vídeo (líneas)

Formato de los atajos: modificadores **ctrl**, **shift**, **alt**, **win** y una tecla (letra, número, **f1**…**f24**, **space**, **printscreen**, **pause**, **insert**, **home**…), separados por «+». Ejemplo: **ctrl+alt+f9**.

9 ARCHIVOS Y FORMATOS

Qué	Dónde
Capturas (PNG)	Imágenes\rcordr\captura_AAAAMMDD_HHMMSS.png
Vídeos (MP4)	Vídeos\rcordr\video_AAAAMMDD_HHMMSS.mp4
Ajustes	%USERPROFILE%\.rcordr\config.json
Registro de errores	%USERPROFILE%\.rcordr\rcordr.log
Temporales	%USERPROFILE%\.rcordr\tmp (se vacía al abrir rcordr)

☞ **NOTA** Si rcordr se cierra a mitad de una grabación, al volver a abrirlo recupera el vídeo (sin sonido) como **video_recuperado_….mp4**.

VÍDEO Y WHATSAPP

Los vídeos se guardan en **MP4 con vídeo H.264 y audio AAC**, el formato nativo de WhatsApp en Android, iPhone, Web y Desktop: se envían y reproducen sin conversión. Ocupan unos **2–10 MB por minuto**, según el movimiento en pantalla. WhatsApp admite vídeos de hasta 2 GB (los recomprime al enviarlos).

En el móvil no hay portapapeles compartido: envíe el vídeo desde WhatsApp Desktop o Web, o adjúntelo desde la carpeta **Vídeos\rcordr**.

10 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Solución
Aviso «Atajos no disponibles»	Otra aplicación usa esa combinación. Cámbiela en config.json (sección 8).
No veo el icono	Pulse **^** junto al reloj (iconos ocultos).
Al abrirlo no pasa nada	Ya estaba abierto: busque el aviso abajo a la derecha o el icono junto al reloj.
El vídeo no tiene sonido	Revise Configuración (sonido del ordenador / micrófono) y el dispositivo predeterminado de Windows. El aviso «Grabando sin…» indica que no se pudo abrir.
Sonido del PC de mala calidad	Está usando unos auriculares Bluetooth como micrófono. Use otro micrófono.
Windows o el antivirus lo bloquean	Más información → Ejecutar de todas formas. Si el antivirus lo pone en cuarentena, restáurelo y añada la carpeta como excepción.
Ctrl+V no pega el vídeo	Use WhatsApp Desktop o Web; en el móvil, adjúntelo desde la carpeta.

DIAGNÓSTICO

rcordr incluye una prueba automática que comprueba la ventana, el codificador de vídeo y el audio, grabando 2 segundos de una esquina de la pantalla (el vídeo de prueba se borra al terminar):

1. Abra la carpeta de rcordr, haga clic en la barra de direcciones, escriba **cmd** y pulse Intro.
2. Escriba **rcordr.exe --selftest** y pulse Intro.
3. Aparece «Todo funciona correctamente» o el aviso de fallo. El detalle queda en **%USERPROFILE%\.rcordr\rcordr-selftest.log**.

11 DESINSTALACIÓN

1. Clic derecho en el icono → **Salir**.
2. Borre la carpeta **rcordr** y los accesos directos que haya creado (escritorio, barra de tareas, **shell:startup**).
3. Opcional: borre **%USERPROFILE%\.rcordr** (ajustes y registro).

Sus capturas y vídeos se conservan en Imágenes y Vídeos.

12 ESPECIFICACIONES

Sistema	Windows 10 (2004 o posterior) / Windows 11, 64 bits
Formato de vídeo	MP4 — H.264 High, 4:2:0
Resolución	La de la zona elegida, máx. 1080 líneas
Fotogramas	30 por segundo (ajustable)
Audio	AAC-LC estéreo, 48 kHz, 160 kbps
Fuentes de audio	Sonido del ordenador (WASAPI loopback) y micrófono
Sincronización	Automática, por marca de tiempo de cada fuente
Formato de imagen	PNG sin pérdida
Edición	Recorte al fotograma, mezcla 0–200 %, quitar audio
Espacio en disco	Aprox. 125 MB
Conexión a Internet	No necesaria
Versión	0.2.0 (modelo RC-90)
Licencia	Software libre: GNU GPL v3 o posterior
Código fuente	github.com/aydearcas/rcordr

FIN rcordr

El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

rcordr es software libre: puede redistribuirlo y modificarlo bajo los términos de la GNU GPL v3 o posterior. Se ofrece SIN NINGUNA GARANTÍA. Vea la carpeta **licencias** del paquete.