

Práctica de laboratorio: implementación de seguridad de VLAN

Topología




Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
S1	VLAN 99	172.17.99.11	255.255.255.0	172.17.99.1
S2	VLAN 99	172.17.99.12	255.255.255.0	172.17.99.1
PC-A	NIC	172.17.99.3	255.255.255.0	172.17.99.1
РС-В	NIC	172.17.10.3	255.255.255.0	172.17.10.1
PC-C	NIC	172.17.99.4	255.255.255.0	172.17.99.1

Asignaciones de VLAN

VLAN	Nombre
10	Datos
99	Management&Native
999	BlackHole

Objetivos

Parte 1: armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

Parte 2: implementar seguridad de VLAN en los switches

Información básica/situación

La práctica recomendada indica que se deben configurar algunos parámetros básicos de seguridad para los puertos de enlace troncal y de acceso en los switches. Esto sirve como protección contra los ataques de VLAN y la posible detección del tráfico de la red dentro de esta.

En esta práctica de laboratorio, configurará los dispositivos de red en la topología con algunos parámetros básicos, verificará la conectividad y, a continuación, aplicará medidas de seguridad más estrictas en los switches. Utilizará varios comandos **show** para analizar la forma en que se comportan los switches Cisco. Luego, aplicará medidas de seguridad.

Nota: los switches que se utilizan en esta práctica de laboratorio son Cisco Catalyst 2960s con IOS de Cisco versión 15.0(2) (imagen de lanbasek9). Se pueden utilizar otros switches y otras versiones del IOS de Cisco. Según el modelo y la versión de IOS de Cisco, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio.

Nota: asegúrese de que los switches se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte con el instructor.

Recursos necesarios

- 2 switches (Cisco 2960 con IOS de Cisco versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o similar)
- 3 computadoras (Windows 7, Vista o XP con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)
- Cables de consola para configurar los dispositivos con IOS de Cisco mediante los puertos de consola
- Cables Ethernet, como se muestra en la topología

Parte 1. armar la red y configurar los parámetros básicos de los dispositivos

En la parte 1, configurará los parámetros básicos en los switches y las computadoras. Consulte la tabla de direccionamiento para obtener información sobre nombres de dispositivos y direcciones.

- Paso 1. realizar el cableado de red tal como se muestra en la topología.
- Paso 2. inicializar y volver a cargar los switches.

Paso 3. configurar las direcciones IP en la PC-A, la PC-B y la PC-C.

Consulte la tabla de direccionamiento para obtener la información de direcciones de las computadoras.

Paso 4. configurar los parámetros básicos para cada switch.

- a. Desactive la búsqueda del DNS.
- b. Configure los nombres de los dispositivos como se muestra en la topología.
- c. Asigne class como la contraseña del modo EXEC privilegiado.
- d. Asigne **cisco** como la contraseña de VTY y la contraseña de consola, y habilite el inicio de sesión para las líneas de vty y de consola.
- e. Configure el inicio de sesión sincrónico para las líneas de vty y de consola.

Paso 5. configurar las VLAN en cada switch.

a. Cree las VLAN y asígneles nombres según la tabla de asignaciones de VLAN.

- b. Configure la dirección IP que se indica para la VLAN 99 en la tabla de direccionamiento en ambos switches.
- c. Configure F0/6 en el S1 como puerto de acceso y asígnelo a la VLAN 99.
- d. Configure F0/11 en el S2 como puerto de acceso y asígnelo a la VLAN 10.
- e. Configure F0/18 en el S2 como puerto de acceso y asígnelo a la VLAN 99.
- f. Emita el comando **show vlan brief** para verificar las asignaciones de VLAN y de puertos.

S1# show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1 Gi0/2
10	Data	active	
99	Management&Native	active	Fa0/6
1003 1004	BlackHole fddi-default token-ring-default fddinet-default trnet-default	active act/unsup act/unsup act/unsup	
	show vlan brief Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
10	Data	active	Fa0/11
99	Management&Native	active	Fa0/18
999	BlackHole	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

¿A qué VLAN pertenecería un puerto sin asignar, como F0/8 en el S2?

Paso 6. configurar la seguridad básica del switch.

- a. Configure un mensaje MOTD para advertir a los usuarios que se prohíbe el acceso no autorizado.
- b. Encripte todas las contraseñas.
- c. Desactive todos los puertos físicos sin utilizar.
- d. Deshabilite el servicio web básico en ejecución.

```
S1(config) # no ip http server
S2(config) # no ip http server
```

e. Copie la configuración en ejecución en la configuración de inicio.

Paso 7. verificar la conectividad entre la información de VLAN y los dispositivos.

- a. En el símbolo del sistema de la PC-A, haga ping a la dirección de administración del S1. ¿Tuvieron éxito los pings? ¿Por qué?
- b. Desde el S1, haga ping a la dirección de administración del S2. ¿Tuvieron éxito los pings? ¿Por qué?
- c. En el símbolo del sistema de la PC-B, haga ping a las direcciones de administración del S1 y el S2, y a la dirección IP de la PC-A y la PC-C. ¿Los pings se realizaron correctamente? ¿Por qué?
- d. En el símbolo del sistema de la PC-C, haga ping a las direcciones de administración del S1 y el S2.

¿Tuvo éxito? ¿Por qué?

Nota: puede ser necesario desactivar el firewall de las computadoras para hacer ping entre ellas.

Parte 2. implementar seguridad de VLAN en los switches

Paso 1. configurar puertos de enlace troncal en el S1 y el S2.

a. Configure el puerto F0/1 en el S1 como puerto de enlace troncal.

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

b. Configure el puerto F0/1 en el S2 como puerto de enlace troncal.

```
S2(config) # interface f0/1
S2(config-if) # switchport mode trunk
```

c. Verifique los enlaces troncales en el S1 y el S2. Emita el comando **show interface trunk** en los dos switches.

S1# show interface trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	1
Port	Vlans allowed on	trunk		
Fa0/1	1-4094			
Port	Vlans allowed an	d active in man	agement domain	l
Fa0/1	1,10,99,999			
Port	Vlans in spannin	g tree forwardi	ng state and n	ot pruned
Fa0/1	1,10,99,999			

Paso 2. cambiar la VLAN nativa para los puertos de enlace troncal en el S1 y el S2.

Es aconsejable para la seguridad cambiar la VLAN nativa para los puertos de enlace troncal de la VLAN 1 a otra VLAN.

a. ¿Cuál es la VLAN nativa actual para las interfaces F0/1 del S1 y el S2?

 b. Configure la VLAN nativa de la interfaz de enlace troncal F0/1 del S1 en la VLAN 99 Management&Native.

```
S1# config t
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

c. Espere unos segundos. Debería comenzar a recibir mensajes de error en la sesión de consola del S1. ¿Qué significa el mensaje %CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH:?

d. Configure la VLAN 99 como VLAN nativa de la interfaz de enlace troncal F0/1 del S2.

```
S2(config) # interface f0/1
S2(config-if) # switchport trunk native vlan 99
```

e. Verifique que ahora la VLAN nativa sea la 99 en ambos switches. A continuación, se muestra el resultado del S1.

S1# show interface trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	99
Port	Vlans allowed on	trunk		
Fa0/1	1-4094			
Port	Vlans allowed an	d active in man	agement domain	
Fa0/1	1,10,99,999			
Port	Vlans in span	ning tree forw	arding state	and not pruned
Fa0/1	10,999			

Paso 3. verificar que el tráfico se pueda transmitir correctamente a través del enlace troncal.

a. En el símbolo del sistema de la PC-A, haga ping a la dirección de administración del S1. ¿Tuvieron éxito los pings? ¿Por qué?

b. En la sesión de consola del S1, haga ping a la dirección de administración del S2. ¿Tuvieron éxito los pings? ¿Por qué?

c. En el símbolo del sistema de la PC-B, haga ping a las direcciones de administración del S1 y el S2, y a la

dirección IP de la PC-A y la PC-C. ¿Los pings se realizaron correctamente? ¿Por qué?

d. En el símbolo del sistema de la PC-C, haga ping a las direcciones de administración del S1 y el S2, y a la dirección IP de la PC-A. ¿Tuvo éxito? ¿Por qué?

Paso 4. impedir el uso de DTP en el S1 y el S2.

Cisco utiliza un protocolo exclusivo conocido como "protocolo de enlace troncal dinámico" (DTP) en los switches. Algunos puertos negocian el enlace troncal de manera automática. Se recomienda desactivar la negociación. Puede ver este comportamiento predeterminado mediante la emisión del siguiente comando:

S1# show interface f0/1 switchport

```
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
<Output Omitted>
```

a. Desactive la negociación en el S1.

```
S1(config) # interface f0/1
S1(config-if) # switchport nonegotiate
```

b. Desactive la negociación en el S2.

```
S2(config) # interface f0/1
S2(config-if) # switchport nonegotiate
```

c. Verifique que la negociación esté desactivada mediante la emisión del comando **show interface f0/1 switchport** en el S1 y el S2.

S1# show interface f0/1 switchport

```
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Off
```

<Output Omitted>

Paso 5. implementar medidas de seguridad en los puertos de acceso del S1 y el S2.

Aunque desactivó los puertos sin utilizar en los switches, si se conecta un dispositivo a uno de esos puertos y la interfaz está habilitada, se podría producir un enlace troncal. Además, todos los puertos están en la VLAN 1 de manera predeterminada. Se recomienda colocar todos los puertos sin utilizar en una VLAN de "agujero negro". En este paso, deshabilitará los enlaces troncales en todos los puertos sin utilizar. También asignará los puertos sin utilizar a la VLAN 999. A los fines de esta práctica de laboratorio, solo se configurarán los puertos 2 a 5 en ambos switches.

a. Emita el comando **show interface f0/2 switchport** en el S1. Observe el modo administrativo y el estado para la negociación de enlaces troncales.

S1# show interface f0/2 switchport Name: Fa0/2 Switchport: Enabled Administrative Mode: dynamic auto Operational Mode: down Administrative Trunking Encapsulation: dot1q Negotiation of Trunking: On <Output Omitted>

b. Deshabilite los enlaces troncales en los puertos de acceso del S1.

```
S1(config) # interface range f0/2 - 5
S1(config-if-range) # switchport mode access
S1(config-if-range) # switchport access vlan 999
```

c. Deshabilite los enlaces troncales en los puertos de acceso del S2.

```
S2(config)# interface range f0/2 - 5
S2(config-if-range)# switchport mode access
S2(config-if-range)# switchport access vlan 999
```

d. Verifique que el puerto F0/2 esté establecido en modo de acceso en el S1.

```
S1# show interface f0/2 switchport
```

```
Name: Fa0/2
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 999 (BlackHole)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
<Output Omitted>
```

e. Verifique que las asignaciones de puertos de VLAN en ambos switches sean las correctas. A continuación, se muestra el S1 como ejemplo.

```
S1# show vlan brief
```

```
        VLAN Name
        Status
        Ports

        ----
        -----
        ------
```

```
1
    default
                                             Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                    active
                                              Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                              Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                              Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                              Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
10
    Data
                                    active
                                              Fa0/6
99 Management&Native
                                    active
999 BlackHole
                                   active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
1002 fddi-default
                                      act/unsup
1003 token-ring-default
                                     act/unsup
1004 fddinet-default
                                      act/unsup
1005 trnet-default
                                      act/unsup
Restrict VLANs allowed on trunk ports.
```

De manera predeterminada, se permite transportar todas las VLAN en los puertos de enlace troncal. Por motivos de seguridad, se recomienda permitir que solo se transmitan las VLAN deseadas y específicas a través de los enlaces troncales en la red.

f. Restrinja el puerto de enlace troncal F0/1 en el S1 para permitir solo las VLAN 10 y 99.

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,99
```

g. Restrinja el puerto de enlace troncal F0/1 en el S2 para permitir solo las VLAN 10 y 99.

```
S2(config)# interface f0/1
S2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,99
```

h. Verifique las VLAN permitidas. Emita el comando **show interface trunk** en el modo EXEC privilegiado en el S1 y el S2

S1# show interface trunk

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	99
Port	Vlans allowed on	trunk		
Fa0/1	10,99			
Port	Vlans allowed an	d active in man	agement domair	1
Fa0/1	10,99			
Port	Vlans in spannin	g tree forwardi	ng state and r	not pruned
Fa0/1	10,99			
¿Cuál es el resultado?				

Reflexión

¿Qué problemas de seguridad, si los hubiera, tiene la configuración predeterminada de un switch Cisco?

Configuraciones de dispositivos

Switch S1

S1# show vlan brief

```
VLAN Name
                                    Status
                                             Ports
---- --------
                                    -----
                                             Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
1 default
                                    active
                                              Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                              Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                              Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                              Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
10
    Data
                                    active
99 Management&Native
                                    active
                                             Fa0/6
999 BlackHole
                                    active
                                             Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
1002 fddi-default
                                    act/unsup
1003 token-ring-default
                                    act/unsup
1004 fddinet-default
                                    act/unsup
1005 trnet-default
                                    act/unsup
S1#sh run
Building configuration...
Current configuration: 3821 bytes
ersion 15.0
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname S1
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2
no aaa new-model
system mtu routing 1500
no ip domain-lookup
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending
```

```
interface FastEthernet0/1
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 10,99
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/5
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/6
switchport access vlan 99
switchport mode access
interface FastEthernet0/7
shutdown
interface FastEthernet0/8
shutdown
interface FastEthernet0/9
shutdown
interface FastEthernet0/10
shutdown
interface FastEthernet0/11
shutdown
interface FastEthernet0/12
shutdown
```

```
interface FastEthernet0/13
shutdown
interface FastEthernet0/14
shutdown
interface FastEthernet0/15
shutdown
interface FastEthernet0/16
shutdown
interface FastEthernet0/17
shutdown
interface FastEthernet0/18
shutdown
interface FastEthernet0/19
shutdown
interface FastEthernet0/20
shutdown
interface FastEthernet0/21
shutdown
interface FastEthernet0/22
shutdown
interface FastEthernet0/23
shutdown
interface FastEthernet0/24
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
shutdown
interface GigabitEthernet0/2
shutdown
interface Vlan1
no ip address
shutdown
interface Vlan99
ip address 172.17.99.11 255.255.255.0
```

```
no ip http server
ip http secure-server
banner motd ^CWarning. Unauthorized access is prohibited.^C
line con 0
password 7 070C285F4D06
logging synchronous
login
line vty 0 4
password 7 070C285F4D06
logging synchronous
login
line vty 5 15
password 7 070C285F4D06
logging synchronous
login
!
end
```

Switch S2

S2#show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports		
1	default	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19		
			Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23		
10	Data	active	Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2 Fa0/11		
99	Management&Native	active	Fa0/18		
999	BlackHole	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5		
1002	fddi-default	act/unsup			
1003	token-ring-default	act/unsup			
1004	fddinet-default	act/unsup			
1005	trnet-default	act/unsup			
S2#sh run Building configuration					
Current configuration : 3852 bytes					
version 15.0					
no service pad					
service timestamps debug datetime msec					
servi	service timestamps log datetime msec				
servi	service password-encryption !				

```
hostname S2
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 4 06YFDUHH61wAE/kLkDq9BGho1QM5EnRtoyr8cHAUg.2
no aaa new-model
system mtu routing 1500
no ip domain-lookup
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
vlan internal allocation policy ascending
interface FastEthernet0/1
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 10,99
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
!
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/5
switchport access vlan 999
switchport mode access
shutdown
interface FastEthernet0/6
shutdown
interface FastEthernet0/6
shutdown
```

```
interface FastEthernet0/7
shutdown
interface FastEthernet0/8
shutdown
interface FastEthernet0/9
shutdown
interface FastEthernet0/10
shutdown
interface FastEthernet0/11
switchport access vlan 10
switchport mode access
interface FastEthernet0/12
shutdown
interface FastEthernet0/13
shutdown
interface FastEthernet0/14
shutdown
interface FastEthernet0/15
shutdown
interface FastEthernet0/16
shutdown
interface FastEthernet0/17
shutdown
interface FastEthernet0/18
switchport access vlan 99
switchport mode access
interface FastEthernet0/19
shutdown
interface FastEthernet0/20
shutdown
interface FastEthernet0/21
shutdown
interface FastEthernet0/22
shutdown
```

```
interface FastEthernet0/23
shutdown
interface FastEthernet0/24
shutdown
interface GigabitEthernet0/1
shutdown
interface GigabitEthernet0/2
shutdown
interface Vlan1
no ip address
interface Vlan99
ip address 172.17.99.12 255.255.255.0
no ip http server
ip http secure-server
banner motd ^CWarning. Unauthorized access is prohibited.^C
line con 0
password 7 00071A150754
logging synchronous
login
line vty 0 4
password 7 00071A150754
logging synchronous
login
line vty 5 15
password 7 070C285F4D06
logging synchronous
login
end
```