ESTRUCTURAS DE DATOS

NOTAS SOBRE C++

Sobrecarga de operadores


Manuel Montenegro Montes Departamento de Sistemas Informáticos y Computación Facultad de Informática – Universidad Complutense de Madrid

Ejemplo: números complejos

```
class Complejo {
public:
    Complejo(double real, double imag);

    double get_real() const;
    double get_imag() const;
    void display() const;

private:
    double real, imag;
};
```



Aritmética con números complejos

Ejemplo de uso

```
int main() {
  Complejo z1(2.0, -3.0), z2(1.0, 0.0);
  Complejo z3 = suma(z1, z2);
 Complejo z4 = suma(multiplica(z1, z1), z2);
  z3.display();
                                      3-3i
  std::cout << std::endl;</pre>
  z4.display();
                                     -4-12i
  std::cout << std::endl;</pre>
  return 0;
```

Uso de operadores

- Con los tipos numéricos básicos (int, double, etc.) podemos expresar operaciones aritméticas utilizando los operadores + y * en forma infija.
 - Ejemplo: x + y * z
- Con nuestra clase Complejo no tenemos la misma suerte:
 - suma(z1, z2)
 - suma(multiplica(z1, z1), z2)
- Sería más legible poder escribir:
 - z1 + z2
 - z1 * z1 + z2
- En C++ es posible definir implementaciones personalizadas de los operadores, es decir, sobrecargarlos.

Sobrecargar operadores



Aritmética con números complejos

Aritmética con números complejos

 Puede sobrecargarse un operador creando una función con nombre operator[?], donde [?] es un operador de C++.

Ejemplo de uso

```
int main() {
  Complejo z1(2.0, -3.0), z2(1.0, 0.0);
  Complejo z3 = suma(z1, z2);
 Complejo z4 = suma(multiplica(z1, z1), z2);
  z3.display();
  std::cout << std::endl;</pre>
  z4.display();
  std::cout << std::endl;</pre>
  return 0;
```



Ejemplo de uso

```
int main() {
                                                             Equivale a
 Complejo z1(2.0, -3.0), z2(1.0, 0.0);
                                                        operator+(z1, z2)
 Complejo z3 = z1 + z2;
 Complejo z4 = z1 * z1 + z2;
 z3.display();
 std::cout << std::endl;</pre>
 z4.display();
                                                             Equivale a
 std::cout << std::endl;</pre>
                                             operator+(operator*(z1, z1), z2)
 return 0;
```

¿Qué operadores pueden sobrecargarse?

Sobrecarga del operador << para E/S



Generalizando el método display()

- El método display() envía una representación en cadena del objeto a la salida estándar (std::cout).
- ¿Y si quiero escribirla en un fichero (clase of stream)?
- ¿Y si quiero escribirla un string (clase ostringstream)?
 Todas heredan de la clase ostream.

Generalizando el método display()


- El método display() envía una representación en cadena del objeto a la salida estándar (std::cout).
- ¿Y si quiero escribirla en un fichero (clase of stream)?
- ¿Y si quiero escribirla un string (clase ostringstream)?
 Todas heredan de la clase ostream.

Actualizando el ejemplo

```
int main() {
  Complejo z1(2.0, -3.0), z2(1.0, 0.0);
  Complejo z3 = z1 + z2;
  Complejo z4 = z1 * z1 + z2;
  z3.display(std::cout);
  std::cout << std::endl;</pre>
  z4.display(std::cout);
  std::cout << std::endl;</pre>
  return 0;
```



El operador << para E/S



Sobrecargando << para números complejos

```
void operator<<(std::ostream &out, Complejo &z) {</pre>
  z.display(out);
int main() {
                                   int main() {
  z3.display(std::cout);
                                      std::cout << z3;</pre>
  std::cout << std::endl;</pre>
                                      std::cout << std::endl;</pre>
  z4.display(std::cout);
                                      std::cout << z4;</pre>
                                      std::cout << std::endl;</pre>
  std::cout << std::endl;</pre>
                                      return 0;
  return 0;
```

Sobrecargando << para números complejos

```
void operator<<(std::ostream &out, Complejo &z) {</pre>
  z.display(out);
int main() {
                                  int main() {
                                    std::cout << z3 << std::endl << z4 << std::endl;</pre>
  z3.display(std::cout);
  std::cout << std::endl;</pre>
                                    return 0;
  z4.display(std::cout);
  std::cout << std::endl;</pre>
  return 0;
```

Sobrecargando << para números complejos

```
std::ostream & operator<<(std::ostream &out, Complejo &z) {</pre>
 z.display(out);
 return out;
        std::cout << z3 << std::endl << z4 << std::endl;</pre>
```

Sobrecarga dentro de una clase



Sobrecarga fuera de una clase

 Las definiciones de sobrecarga vistas hasta ahora son funciones que no pertenecen a ninguna clase:

Sobrecarga dentro de una clase

- También habríamos podido definirlas como métodos de la clase Complejo.
- Si lo hacemos así, el primer operando es this.
- Ventaja: podemos acceder a los atributos privados.

```
class Complejo {
public:
    ...

Complejo operator+(const Complejo &z2) const {
    return { real + z2.real, imag + z2.imag };
}

private:
    double real, imag;
z1 + z2

21 + z2

21.operator+(z2)
```

¿Podemos hacer lo mismo con...?

```
Complejo operator*(const Complejo &z1, const Complejo &z2) {
  double z1 real = z1.get real(), z1 imag = z1.get imag();
  double z2 real = z2.get real(), z2 imag = z2.get imag();
  return { z1 real * z2 real - z1 imag * z2 imag,
           z1 real * z2 imag + z1 imag * z2 real };
std::ostream & operator<<(std::ostream &out, Complejo &z) {</pre>
  z.displav(out):
  return out;
```

iNo podemos añadir métodos a la clase ostream!