

FLUX HAZARDOUS : ANALYSE ET REGROUPEMENT TU


Chef d'équipe

9

REPÉRER LE FLUX HAZARDOUS ET DÉCIDER SI UNE MANIPULATION EST NÉCESSAIRE

- **Ne jamais orienter de palettes dangereux en phase 1** : cette zone n'est pas protégée par sprinkler ; le flux doit donc être sécurisé dès l'identification.
- Depuis le portail, ouvrir **Inbound** puis **Inbound task list** pour repérer les ships qui ont une quantité dans la colonne **Pallets HG**.
- Si le camion est entièrement dangereux, il n'est généralement pas nécessaire de remanier les TU ; la manipulation devient utile quand seules **certaines palettes** sont dangereux et doivent être redirigées correctement.
- Copier l'**ASN**, puis ouvrir **Inbound Delivery** dans **MON** pour retrouver la livraison et visualiser les **2 TU** présentes.
- En pratique, la plus petite TU correspond souvent au **PGS / TU secondaire** ; il faut néanmoins vérifier avant d'agir, car c'est cette distinction qui détermine quel TU doit être vidé et lequel doit rester porteur du flux principal.

* **Pourquoi cette lecture est importante** : le chef d'équipe ne cherche pas seulement « où cliquer ». Il vérifie d'abord quelle TU représente réellement le flux physique qui ira au quai dangereux, afin d'éviter qu'une mauvaise TU porte les documents et envoie le camion vers une mauvaise zone.



Exemple de repérage du flux dangereux : portail, MON et identification des deux TU


Les captures réelles détaillées de repérage et de regroupement sont intégrées sur les pages suivantes.

10

REGROUPER LES DOCUMENTS SUR LE TU PRINCIPAL

- Ouvrir la transaction **/SCWM/TU**, coller les **2 TU** en recherche de masse, puis charger les lignes affichées.
- Se placer sur le **plus petit TU**, lire les documents affichés en bas de l'écran, puis copier tous les numéros concernés.
- Sélectionner ces lignes et utiliser **Delete Delivery Assgmt** pour retirer l'affectation des documents au TU secondaire.
- Revenir ensuite sur le **TU principal** (le plus grand), utiliser **Assign Del.Immed** et recoller les documents copiés afin qu'ils soient tous rattachés au bon TU.
- Enregistrer pour consolider le flux sur une seule TU opérationnelle ; c'est cette centralisation qui permet ensuite un **Yard Movement** cohérent et une lecture fiable des statuts.

* **Point de compréhension** : **Delete Delivery Assgmt** ne supprime pas la livraison. Cette action détache uniquement le document du mauvais TU pour le réaffecter au bon. Le but est d'éviter qu'un flux dangereux reste éclaté entre deux TU et génère une mauvaise mise à quai ou un mauvais suivi terrain.



Exemple de regroupement des documents sur le TU principal


Cette procédure sert à sécuriser un flux dangereux avant mise à quai : identifier le bon dossier, distinguer le TU principal du TU secondaire, puis regrouper correctement les documents avant la suite du traitement.

FLUX HAZARDOUS : ANALYSE ET REGROUPEMENT TU – CAPTURES RÉELLES SAP (1/2)

Chef d'équipe

SÉQUENCE DÉTAILLÉE D'IDENTIFICATION DU FLUX HAZARDOUS PUIS OUVERTURE DE LA TRANSACTION TU


Objectif de cette séquence : reprendre les écrans **un par un** pour identifier un flux avec palettes **HG**, retrouver l'**ASN**, confirmer les **2 TU** du dossier puis préparer la recherche en masse dans **/SCWM/TU**.



1. Ouvrir le **portail**, puis entrer dans **Inbound > Inbound task list**. Cette vue permet de repérer les ships avec une quantité dans la colonne **Pallets HG**.

Slot booking 1215940


2. Contrôler les ships identifiés en **HG**, puis **copier l'ASN** du dossier à analyser. Si le camion est entièrement dangereux, la manipulation TU n'est pas toujours nécessaire ; elle devient utile quand seules certaines palettes sont concernées.




3. Dans **MON**, ouvrir **Inbound Delivery** pour retrouver la livraison liée à l'**ASN** copié.

Blocked	Document	Doc. Type	DDate Pl	DTime Pl	ASN	TU	Vehicle	Ship-from	Whse Door	Goods Rcpt	Ship-From
	3310179	INB	27.06.2024	15:00:00	1215940	5000954805	5000954805	1001714	D000	Not Started	Orchard I
	3310184	INB		15:00:00	1215940	5000954805	5000954805	1001714			Orchard I
	3310432	INB		15:00:00	1215940	5000954806	5000954806	1000563			Karsten I
	3310632	INB		15:00:00	1215940	5000954806	5000954806	1001714			Orchard I


4. Relire les **2 TU** visibles sur le dossier. En pratique, la plus petite correspond souvent au **PGS / TU secondaire**, mais cette lecture doit être confirmée avant toute action.



5. Copier les **deux TU**, puis ouvrir la transaction **/SCWM/TU** pour travailler directement sur les supports logistiques concernés.



6. Préparer le collage en masse des TU dans la transaction afin d'afficher simultanément les deux lignes à comparer.



7. Utiliser la fonction de recherche en masse pour coller les deux TU et charger

Close Advanced Search

8. Passer par **Advanced Search** puis refermer l'écran si nécessaire pour revenir

FLUX HAZARDOUS : ANALYSE ET REGROUPEMENT TU – CAPTURES RÉELLES SAP (2/2)

Chef d'équipe

SÉQUENCE DÉTAILLÉE DE RETRAIT PUIS DE RÉAFFECTATION DES DOCUMENTS

Dans cette seconde partie, les captures montrent comment **retirer les documents** du **TU secondaire**, puis les **réaffecter au TU principal** afin de ne plus laisser le flux hazardous éclaté entre deux supports.

Mode TU	Carrier	SCAC	S&R Acty TU	TU Int	Obj.Chngd	ActyState	ActStatTxt	Directo	S&R ActyDir	S&R ActType	S&R ActPct	S&R TenPct	EndT
5000954806	50085	4000147844	4000148624		0	Planned		1		1	27.06.2024	15:30:00	27.06
5000954805	50085	4000147846	4000148626		0	Planned		1		1	27.06.2024	15:30:00	27.06

9. Se placer sur la ligne du **plus petit TU** en cochant la case vide à côté. C'est cette ligne qui doit d'abord être relue pour retirer les documents mal affectés.

Doc	Cde	Document	Hier	Lev	Hist Unique	AssignCat	Obj.Chngd	Status	Doc	Type	WFM	S&R	S&R
3310179										FR01	9010		
3310191										FR01	9010		

10. Les **documents** apparaissent en bas de l'écran. Il peut y en avoir un seul ou plusieurs : il faut tous les relire puis **copier les références affichées** avant suppression de l'affectation.

11. Sélectionner ensuite les lignes concernées et utiliser **Delete Delivery Assgmt**. Effet SAP : les documents sont retirés du **TU secondaire** sans supprimer la livraison.

Mode TU	Carrier	SCAC	S&R Acty TU	TU Int	Obj.Chngd	ActyState	ActStatTxt	Directo	S&R ActyDir	S&R ActType	S&R ActPct	S&R TenPct	EndT
5000954806	50085	4000147844	4000148624		0	Planned		1		1	27.06.2024	15:30:00	27.06
5000954805	50085	4000147846	4000148626		0	Planned		1		1	27.06.2024	15:30:00	27.06

12. Revenir sur la ligne du **plus grand TU**, la sélectionner puis cliquer sur **Assign Del.Immed** pour préparer la réaffectation correcte.

13. Ouvrir l'écran d'affectation et préparer la recherche du ou des documents qui viennent d'être retirés du TU secondaire.

14. Coller les documents copiés auparavant puis valider l'affectation. Résultat attendu : l'ensemble des documents est désormais regroupé sur le **TU principal**.

À retenir : Delete Delivery Assgmt retire seulement l'affectation du mauvais TU ; la livraison n'est pas supprimée. Le but est de regrouper proprement tous les documents sur le bon TU avant la mise à quai.